# Основные свойства аффинных ортогональных тензоров

Верещагин Антон Сергеевич канд. физ.-мат. наук, доцент

Кафедра аэрогидродинамики ФЛА НГТУ

QR-код презентации



14 мая 2020 г.

#### Аннотация

Классификация тензоров. Теорема о полном тензоре. Теорема о существовании обратного тензора. Главные значения тензора. Инварианты тензора. Бискалярное произведение. Тензорное поле. Дивергенция тензора.

Пусть для выбранного тензора A и произвольного вектора  $\vec{r}$ 

$$\vec{r'} = A \cdot \vec{r}$$

тогда возможны следующие варианты:

• все  $\vec{r'}$  равны 0, тогда A — нулевой;

Пусть для выбранного тензора A и произвольного вектора  $\vec{r}$ 

$$\vec{r'} = A \cdot \vec{r}$$

тогда возможны следующие варианты:

- все  $\vec{r'}$  равны 0, тогда A нулевой;
- все  $\vec{r'}$  лежат на одной прямой, тогда A линейный;

Пусть для выбранного тензора A и произвольного вектора  $\vec{r}$ 

$$\vec{r'} = A \cdot \vec{r}$$

тогда возможны следующие варианты:

- все  $\vec{r'}$  равны 0, тогда A нулевой;
- все  $\vec{r'}$  лежат на одной прямой, тогда A линейный;
- все  $\vec{r'}$  лежат в одной плоскости, тогда A планарный;

Пусть для выбранного тензора A и произвольного вектора  $\vec{r}$ 

$$\vec{r'} = A \cdot \vec{r}$$

тогда возможны следующие варианты:

- все  $\vec{r'}$  равны 0, тогда A нулевой;
- все  $\vec{r}$  лежат на одной прямой, тогда A линейный;
- все  $\vec{r'}$  лежат в одной плоскости, тогда A планарный;
- $\vec{r'}$  описывают все векторы, тогда A полный;

Пусть для выбранного тензора A и произвольного вектора  $\vec{r}$ 

$$\vec{r'} = A \cdot \vec{r}$$

тогда возможны следующие варианты:

- все  $\vec{r'}$  равны 0, тогда A нулевой;
- все  $\vec{r'}$  лежат на одной прямой, тогда A линейный;
- все  $\vec{r'}$  лежат в одной плоскости, тогда A планарный;
- $\vec{r'}$  описывают все векторы, тогда A полный;

#### Задача

Привести пример тензора каждого типа и обосновать.

# Теорема о полном тензоре

#### Теорема (о полноте тензора)

Для того, чтобы тензор  $\Pi$  был полным необходимо и достаточно, чтобы его определитель был отличен от 0.

## Теорема о полном тензоре

#### Теорема (о полноте тензора)

Для того, чтобы тензор  $\Pi$  был полным необходимо и достаточно, чтобы его определитель был отличен от 0.

#### Доказательство.

 $(\Rightarrow)$  Пусть тензор  $\Pi$  полный, тогда для любого вектора  $\vec{r'} \in \mathbb{R}^3$  существует вектор  $\vec{r} \in \mathbb{R}^3$ , такой что  $\vec{r'} = \Pi \cdot \vec{r}$ . Для фиксированной системы координат это эквивалентно матричному равенству

$$\begin{cases}
p_{11} & p_{12} & p_{13} \\
p_{21} & p_{22} & p_{23} \\
p_{31} & p_{32} & p_{33}
\end{cases}
\begin{pmatrix}
r_1 \\
r_2 \\
r_3
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
r'_1 \\
r'_2 \\
r'_3
\end{pmatrix},$$

где  $r_i'$ ,  $r_j$  и  $p_{ks}$  — координаты соответствующих векторов и компоненты тензора в выбранной системе координат. Полученная система линейных уравнений имеет решение при любой правой части, следовательно  $D(\mathbf{\Pi}) \neq 0$ .

# Теорема о полном тензоре

#### Теорема (о полноте тензора)

Для того, чтобы тензор  $\Pi$  был полным необходимо и достаточно, чтобы его определитель был отличен от 0.

#### Доказательство.

 $(\Leftarrow)$  Пусть  $D(\mathbf{\Pi}) \neq 0$ , тогда система линейных уравнений

$$\begin{cases}
p_{11} & p_{12} & p_{13} \\
p_{21} & p_{22} & p_{23} \\
p_{31} & p_{32} & p_{33}
\end{cases}
\begin{pmatrix}
r_1 \\
r_2 \\
r_3
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
r'_1 \\
r'_2 \\
r'_3
\end{pmatrix},$$

имеет решение  $r_j$   $(j=\overline{1,3})$  при любых значениях правой части  $r_i'$   $(i=\overline{1,3})$  где  $r_i'$ ,  $r_j$  и  $p_{ks}$  – координаты векторов и компоненты тензора в фиксированной системе координат. Таким образом, у каждого вектора  $\vec{r'}$  есть прообраз  $\vec{r'}$  такой, что  $\vec{r'}=\mathbf{\Pi}\cdot\vec{r}$ . Следовательно тензор  $\mathbf{\Pi}$  – полный.

# Обратный тензор

#### Определение

Eсли для тензора  $\Pi$  существует тензор  $\emph{\textbf{B}}$  такой, что

$$\mathbf{B} \cdot \mathbf{\Pi} = \mathbf{\Pi} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{I}$$

тогда тензор  ${\it B}$  называется обратным тензором и обозначается  $\Pi^{-1}$ .

# Теорема о существовании обратного тензора

#### Теорема

Полнота тензора есть необходимое и достаточное условие существования обратного тензора.

#### Доказательство.

Доказательство очевидно и вытекает из правила произведения тензоров как матриц и теоремы о полноте тензора.

# Главные значения тензора

#### Определение

Eсли для заданного тензора  $\Pi$ , вектора  $\vec{r}$  и числа  $\lambda$  справедливо равенство

$$\mathbf{\Pi} \cdot \vec{r} = \lambda \vec{r} \quad (\vec{r} \neq 0),$$

то говорят, что  $\lambda$  — главное значение тензора  $\Pi$ , а  $\vec{r}$  — собственный вектор.

#### Пояснения

Так как тензоры и векторы перемножаются по таким же законам как и матрицы, то главные значения тензора и его собственные векторы аналогичны собственным значениям и векторам соответствующим матрице тензора  $\Pi$  в выбранной системе координат и не зависят от неё.

# Инварианты тензора

#### Определение

Характеристическим многочленом тензора  $\Pi$  называется функция

$$\chi(\lambda) = D(\mathbf{\Pi} - \lambda I) = -\lambda^3 + I_1 \lambda^2 - I_2 \lambda + I_3.$$

Величины  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$  – называются инвариантами тензора  $\Pi$ .

# Инварианты тензора

#### Определение

Характеристическим многочленом тензора  $\Pi$  называется функция

$$\chi(\lambda) = D(\mathbf{\Pi} - \lambda I) = -\lambda^3 + I_1 \lambda^2 - I_2 \lambda + I_3.$$

Величины  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$  – называются инвариантами тензора  $\Pi$ .

Независимость от системы координат

Величины  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$  не зависят от выбора системы координат, т.к.

$$\chi(\lambda) = D(\mathbf{\Pi} - \lambda I) = \det(\Pi' - \lambda I) = \det(Q^T \Pi Q - \lambda E) =$$

$$= \det(Q^T (\Pi - \lambda E)Q) = \det Q^T \det(\Pi - \lambda E) \det Q = \det(\Pi - \lambda E),$$

где  $\Pi'$  и  $\Pi$  компоненты тензора  $\Pi$  в различных ортогональных системах координат, Q – матрица перехода ( $Q^T = Q^{-1}$ ).

## Формулы для вычисления инвариантов

Свойство Если  $\Pi = (p_{ij})_{1 \le i,j \le 3}$  матрица компонент тензора  $\Pi$  в некотором базисе, тогда

$$\begin{split} I_1 &= p_{11} + p_{22} + p_{33} = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3, \\ I_2 &= \begin{vmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} p_{22} & p_{23} \\ p_{32} & p_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} p_{11} & p_{13} \\ p_{31} & p_{33} \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_3, \\ I_3 &= \begin{vmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3, \end{split}$$

где  $\lambda_i$  – собственные числа тензора  $\Pi$ .

## Бискалярное произведение тензоров

#### Определение

**Бискалярным произведением** тензоров называется первый инвариант (след) их скалярного произведения.

## Бискалярное произведение тензоров

#### Определение

**Бискалярным произведением** тензоров называется первый инвариант (след) их скалярного произведения.

Формула для бискалярного произведения

Пусть  $A = (a_{ij})_{1 \le i,j \le 3}$ ,  $B = (b_{ij})_{1 \le i,j \le 3}$ ,  $C = (c_{ij})_{1 \le i,j \le 3}$  – три тензора, причём  $C = A \cdot B$ , тогда бискалярное произведение A и B равно

$$A \cdot B = I_{1(C)} = \sum_{i=1}^{3} c_{ii} = \sum_{i=1}^{3} \sum_{k=1}^{3} a_{ik} b_{ki}.$$

Таким образом, бискалярное произведение рассчитывается как свёртка компонентов первого и сопряжённых компонентов второго тензора.

# Производная тензора одного аргумента

#### Определение

Пусть компоненты тензора  $\Pi$  зависят от переменной t, т.е.

$$\Pi(t) = \vec{i}_1 \vec{p}_1(t) + \vec{i}_2 \vec{p}_2(t) + \vec{i}_3 \vec{p}_3(t),$$

тогда производной тензора  $\Pi$  по переменной t называется

$$\frac{d\mathbf{\Pi}}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\mathbf{\Pi}(t + \Delta t) - \mathbf{\Pi}(t)}{\Delta t}$$

# Производная тензора одного аргумента

#### Определение

 $\Pi$ усть компоненты тензора  $\Pi$  зависят от переменной t, т.е.

$$\Pi(t) = \vec{i}_1 \vec{p}_1(t) + \vec{i}_2 \vec{p}_2(t) + \vec{i}_3 \vec{p}_3(t),$$

тогда производной тензора  $\Pi$  по переменной t называется

$$\frac{d\mathbf{\Pi}}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\mathbf{\Pi}(t + \Delta t) - \mathbf{\Pi}(t)}{\Delta t}$$

Производная через компоненты

$$\frac{d\mathbf{\Pi}}{dt} = \vec{i}_1 \frac{d\vec{p}_1}{dt} + \vec{i}_2 \frac{d\vec{p}_2}{dt} + \vec{i}_3 \frac{d\vec{p}_3}{dt} = \begin{cases} \frac{dp_{11}}{dt} & \frac{dp_{12}}{dt} & \frac{dp_{13}}{dt} \\ \frac{dp_{21}}{dt} & \frac{dp_{22}}{dt} & \frac{dp_{23}}{dt} \\ \frac{dp_{31}}{dt} & \frac{dp_{32}}{dt} & \frac{dp_{33}}{dt} \end{cases}$$

## Свойства производной тензора

Для произвольного вектора  $\vec{a} = \vec{a}(t)$  и тензора  $\Pi = \Pi(t)$  справедливы следующие формулы:

1. 
$$\frac{d(\mathbf{\Pi} \cdot \vec{a})}{dt} = \frac{d\mathbf{\Pi}}{dt} \cdot \vec{a} + \mathbf{\Pi} \cdot \frac{d\vec{a}}{dt};$$

2. 
$$\frac{d(\mathbf{\Pi} \times \vec{a})}{dt} = \frac{d\mathbf{\Pi}}{dt} \times \vec{a} + \mathbf{\Pi} \times \frac{d\vec{a}}{dt};$$

3. 
$$\frac{d(\mathbf{\Pi}^{-1})}{dt} = -\mathbf{\Pi}^{-1} \cdot \frac{d\mathbf{\Pi}}{dt} \cdot \mathbf{\Pi}^{-1}.$$

Первые два равенства следуют из определения производной от тензора, последнее – из определения обратного тензора.

## Тензорное поле

#### Определение

Если в каждой точке пространства определён тензор, то говорят что задано тензорное поле

$$\Pi = \Pi(\vec{r}) = \vec{i}_1 \vec{p}_1(\vec{r}) + \vec{i}_2 \vec{p}_2(\vec{r}) + \vec{i}_3 \vec{p}_3(\vec{r}).$$

## Тензорное поле

#### Определение

Если в каждой точке пространства определён тензор, то говорят что задано тензорное поле

$$\Pi = \Pi(\vec{r}) = \vec{i}_1 \vec{p}_1(\vec{r}) + \vec{i}_2 \vec{p}_2(\vec{r}) + \vec{i}_3 \vec{p}_3(\vec{r}).$$

#### Определение

Назовём потоком тензора через поверхность S вектор, образованный по формуле

$$\int_{S} \vec{n} \cdot \mathbf{\Pi} dS,$$

 $\vec{n}$  – вектор внешней единичной нормали к поверхности S.

# Теорема о потоке тензора

#### Теорема

Для любого объёма V, ограниченного поверхностью S, справедлива формула

$$\int_{S} \vec{n} \cdot \mathbf{\Pi} dS = \int_{V} \left( \frac{\partial \vec{p}_{1}}{\partial x_{1}} + \frac{\partial \vec{p}_{2}}{\partial x_{2}} + \frac{\partial \vec{p}_{3}}{\partial x_{3}} \right) dV.$$

## Теорема о потоке тензора

#### Доказательство.

Доказательство. Пусть 
$$\mathbf{\Pi}=\vec{i}_1\vec{p}_1+\vec{i}_2\vec{p}_2+\vec{i}_3\vec{p}_3, \vec{n}=\vec{i}_1n_1+\vec{i}_2n_2+\vec{i}_3n_3$$
, тогда 
$$\int\limits_S\vec{n}\cdot\mathbf{\Pi}dS=\int\limits_S(n_1\vec{p}_1+n_2\vec{p}_2+n_3\vec{p}_3)=$$
 
$$=\vec{i}_1\int\limits_S(n_1p_{11}+n_2p_{21}+n_3p_{31})dS+\vec{i}_2\int\limits_S(n_1p_{12}+n_2p_{22}+n_3p_{32})dS+$$
 
$$+\vec{i}_3\int\limits_S(n_1p_{13}+n_2p_{23}+n_3p_{33})dS=$$

#### Теорема о потоке тензора

#### Доказательство.

Пользуясь теоремой Гаусса-Остроградского, имеем

$$= \vec{i}_1 \int_V \left( \frac{\partial p_{11}}{\partial x_1} + \frac{\partial p_{21}}{\partial x_2} + \frac{\partial p_{31}}{\partial x_3} \right) dV + \vec{i}_2 \int_V \left( \frac{\partial p_{21}}{\partial x_1} + \frac{\partial p_{22}}{\partial x_2} + \frac{\partial p_{32}}{\partial x_3} \right) dV + \vec{i}_3 \int_V \left( \frac{\partial p_{31}}{\partial x_1} + \frac{\partial p_{32}}{\partial x_2} + \frac{\partial p_{33}}{\partial x_3} \right) dV = \int_V \left( \frac{\partial \vec{p}_1}{\partial x_1} + \frac{\partial \vec{p}_2}{\partial x_2} + \frac{\partial \vec{p}_3}{\partial x_3} \right) dV.$$

## Дивергенция тензора

#### Определение

Дивергенцией тензора  $\Pi$  в заданной точке называется вектор равный пределу отношения потока тензора через замкнутую поверхность S к ограниченному ей объему V, когда последний стягивается к этой точке:

$$\operatorname{div} \mathbf{\Pi} = \lim_{V \to 0} \frac{1}{V} \int_{S} \vec{n} \cdot \mathbf{\Pi} dS.$$

# Дивергенция тензора

#### Определение

Дивергенцией тензора  $\Pi$  в заданной точке называется вектор равный пределу отношения потока тензора через замкнутую поверхность S к ограниченному ей объему V, когда последний стягивается к этой точке:

$$\operatorname{div} \mathbf{\Pi} = \lim_{V \to 0} \frac{1}{V} \int_{S} \vec{n} \cdot \mathbf{\Pi} dS.$$

Замечание Из определения дивергенции тензора и теоремы о потоке тензора следует, что

$$\operatorname{div} \mathbf{\Pi} = \frac{\partial \vec{p}_1}{\partial x_1} + \frac{\partial \vec{p}_2}{\partial x_2} + \frac{\partial \vec{p}_3}{\partial x_3}.$$

# Уравнения законов сохранения сплошной среды

Законы сохранения в операторном виде

Закон сохранения массы: 
$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \operatorname{div} \vec{v} = 0$$

Закон сохранения массы: 
$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \operatorname{div} \vec{v} = 0,$$
 Закон сохранения импульса: 
$$\rho \left( \vec{F} - \frac{d\vec{v}}{dt} \right) + \operatorname{div} \mathbf{\Pi} = 0,$$
 Закон сохранения энергии: 
$$\rho c_v \frac{dT}{dt} = \mathbf{\Pi} \cdot \mathbf{D} - \operatorname{div} \vec{q}.$$

Закон сохранения энергии: 
$$ho c_v rac{dT}{dt} = oldsymbol{\Pi} \cdot oldsymbol{D} - ext{div}\,ar{q}$$

Здесь  $\rho(t, \vec{r})$ ,  $\vec{v}(t, \vec{r})$ ,  $T(t, \vec{r})$  – плотность, скорость и температура сплошной среды в момент времени t в точке  $\vec{r} = \vec{i}_1 x_1 + \vec{i}_2 x_2 + \vec{i}_3 x_3$ ;  $\Pi(t,\vec{r}), D(t,\vec{r})$  – тензоры напряжений и скоростей деформаций индуцированные движением сплошной среды;  $\vec{q}(t, \vec{r})$  – вектор притока тепла;  $c_{v}$  – коэффициент теплопроводности при постоянном объёме;  $\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla)$  – оператор субстанциональной производной.