

Introduction to Quantum Computing 양자컴퓨팅 기초

2025-08-25

황태준

중앙고등학교 2025 2학년 7반 31번

Contents

I.	강의	개요	3
	I.1.	무어의 법칙	3
II.	I.2.	배경과 역사	4
	I.3.	큐비트	5
	I.4.	큐비트의 측정	8
	I.5.	양자 알고리즘	9
	양자	상태1	. 1
	II.1.	양자역학의 공리1	. 1
	II.2.	에르미트 내적1	2
	II.3.	광자의 편광 상태1	. 5
	II.4.	전자의 스핀 상태1	8
	II.5.	퍼텐셜 우물 속 입자	22

I. 강의 개요

I.1. 무어의 법칙

캘리포니아 공과대학(CalTech)의 고든 무어(Gordon Moore) 교수는 관찰을 통해 일정 시간동안 컴퓨터 반도체에 집적되는 트랜지스터 수가 2배 이상 증가한다는 "무어의 법칙(Moore's Law)"을 제시했다. 그가 처음 법칙을 제안했을 때그 "일정 시간"은 1년 정도였다.

The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year. Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least 10 years.¹

- Gordon Moore, 1965, "Electronics" 紙

10년 뒤인 1975년, 무어는 법칙을 2년 마다 두 배로 증가한다고 수정했다. 열역학 제 2법칙의 등 여러 한계 때문에 증가 속도는 앞으로도 줄어들 예정이다. 오늘날 트랜지스터는 대략 50개의 원자 내외의 두께로 되어 있는데, 이대로 간다면 우리는 곧 원자 크기의 한계에 직면할 것이고, 물리 법칙이 달라지게 된다.한 개의 원자는 한 뭉탱이의 원자와 전혀 다르게 행동하는데(적어도 그렇게 보이는데), 원자 뭉탱이는 고전역학의 지배를 받는 반면 원자 한 개는 양자역학의지배를 받는다. 원자가 뭉탱이로 있을 때는, 큰수의 법칙에 따라 양자역학에의한 확률적 현상들이 평균으로 수렴하여 무시해도 될 정도가 된다. 즉, 계속해서트랜지스터 개수를 늘리기 위해 크기를 줄인다면 곧 디지털 컴퓨터를 설계할때도 양자역학적 효과를 고려해야한다는 뜻이다.

¹최소 구성 요소 비용에 대한 복잡성은 연간 약 두 배 비율로 증가했습니다. 단기적으로 이 경향은 비율이 증가하지 않더라도 확실히 계속될 것으로 예상할 수 있습니다. 장기적으로 보면 증가율이 다소 불확실하지만 적어도 10년 동안 거의 일정할 것이라고 못 할 이유는 없습니다.

1.2. 배경과 역사

양자역학은 이상하고, 인간적 직관에 부합하지 않는다. 우리는 현대 인간 이전 까지 양자역학적 효과를 실감하지 못했다. 즉, 인간은 양자역학이 아닌 고전역 학적 사고로 진화했으며, 우리의 뇌는 양자역학을 이해하기에 적합하지 않다.

비록 양자역학의 수학적, 물리적 기반은 이제 잘 다져져 있음에도 불구하고, 양자역학에는 여전히 우리가 해결할 수 없는 문제들이 있다. 처음으로 발견된 양자역학적 현상은 다양한 물질이 방출하는 고유한 선 스펙트럼이었다. 이것을통해 별의 구성 원소를 알아내기도 한다. 수소 원자의 경우에는 슈뢰딩거 방정식에 따른 꽤 정확한 이론이 있어서, 에너지 준위와 선 스펙트럼의 파장을 계산할 수 있다. 연구가 계속되며, 꽤 작은 원자의 경우라도 스펙트럼의 에너지 준위를계산해 내려면 막대한 자원이 필요하다는 것을 깨달았다. 슈퍼 컴퓨터가 등장하고도 다중 양자계에서의 에너지 준위계산은 엄청나게 오랜 시간이 소요된다. 그런데, 자연은 이 막대한 계산을 아무 오류 없이 완벽히 해낼 수 있다.

1980년, 유리 마닌(Юрий Манин, 1937 ~ 2023)은 양자역학적 현상과 씨름하는 것 대신, 양자계를 계산 기계로 사용하는 것이 어떻냐고 그의 저서 "Computable and Uncomputable"에서 제안했다. 그는 현재의 양자 컴퓨팅 패러다임을 연 것이다. 비슷한 시기, 폴 베니오프(Paul Benioff, 1930 ~ 2022)는 튜링 머신의 양자역학적 모델을 제안했다.

1982년, 리처드 파인만(Richard Feynmann, 1918 ~ 1988)은 비슷한 이유로, 지금의 계산기가 고전적이기 때문에 양자역학 문제를 쉽게 풀 수 없다고 하며, 계산기를 양자역학적으로 구동하게 만든다면 이런 문제들을 더 쉽고 빠르게 풀수 있을 것이라고 했다.

1980년대, 90년대부터 양자컴퓨팅은 컴퓨터과학의 한 분야로 간주되어, 소수의 사람들이 이 분야에서 활동했다. 데이비드 도이치(David Deutsch, 1953~)는 양자 튜링 머신과 도이치-요샤 알고리즘(Deutsch-Josza algorithm)을 개발하였다. 1994년 피터 쇼어(Peter Shor, 1959~)는 RSA 암호화 알고리즘을 무력

화하는 양자컴퓨팅 알고리즘을 고안했다. RSA 알고리즘은 현재까지 사용되고 있는 정보 암호화 알고리즘으로, 지금의 슈퍼컴퓨터로도 뚫는 데 너무 오랜 시간이 걸려 사실상 뚫는게 불가능한 알고리즘이다. 이런 이유로 각국 정보기관들은 세계 여러 나라의 각종 데이터를 암호화된 상태로 마구 저장해두고 있다. 신뢰성 있는 양자컴퓨터가 나오게 된다면 이 데이터들의 암호를 풀어 중요한비밀 정보를 열람할 수 있을지도 모르기 때문이다.

양자컴퓨팅은 여러 분야에 걸쳐 있는 학문이다.

- 1. 물리학
- 2. 수학
- 3. 컴퓨터과학

물론 본 책에서 다루는 내용에 필요한 모든 학문적 기반을 제공할 것이지만, 이세 분야에 대한 배경 지식은 이해에 큰 도움이 된다.

이제 이 책에서 다룰 전체 내용을 간략하게 미리보기하도록 하겠다.

1.3. 큐비트

큐비트(qubit)는 quantum bit를 줄인 말로, 디지털 컴퓨터에서 정보의 기본 단위가 비트이듯, 양자컴퓨터에서 정보의 기본 단위이다. 그런데, 큐비트는 일반적인 비트와 무슨 차이가 있을까?

어떤 한 전자의 스핀을 생각해 보자. 전자는 전자기장을 만들며, 스핀은 그 중 자기장을 기술하는 물리량이다. 즉, 전자는 하나의 작은 자석처럼 행동한다.

전자는 페르미온으로, $+\frac{1}{2}$ 또는 $-\frac{1}{2}$ 의 스핀을 갖는다. 이때 양수 스핀을 ↑, 음수 스핀을 ↓로 표시한다. 물리학의 디랙표기법을 빌려 양수 스핀을 가진 전자의 상태는 $|\uparrow\rangle$ 로 쓰자. 또, 음수 스핀을 가진 전자의 상태는 $|\downarrow\rangle$ 라고 하자. 이 두 상태를 기저(basis) 상태라고 하곘다. 이제 이것을 비트로 해석하기 위해 아래와 같이 정의하자.

$$|\uparrow\rangle =: |1\rangle$$

$$|\downarrow\rangle =: |0\rangle$$
(1.1)

그런데, 이 전자는 꼭 위 두 상태 중 하나에 있어야 하는 것이 아니다. 양자역학에 의하면, 전자의 스핀의 일반적인 상태는 양수 스핀과 음수 스핀의 선형 결합으로 표현될 수 있다.

$$|\psi\rangle = \alpha|\downarrow\rangle + \beta|\uparrow\rangle$$
where $\alpha, \beta \in \mathbb{C} \wedge |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ (1.2)

이제 우리는 여기서부터 큐비트의 발상을 가져올 수 있다. 두 벡터 $|0\rangle$ 과 $|1\rangle$ 을 기저로 갖는 복소평면 \mathbb{C}^2 를 생각하자. 이제 큐비트 $|\psi\rangle$ 는 이 평면 위에서 크기 (정확히는 노름)가 1인 벡터이다².

이처럼 큐비트는 하나의 값이 아니라, 두 값의 선형 결합을 저장하게 된다. 즉, 고전적인 컴퓨터는 고전적이고 확정적인 원리로 작동하여 비트 하나는 0 또는 1의 값을 갖지만, 큐비트는 양자역학적이고 불확정적인 원리로 작동하여 큐비트 하나는 0과 1을 가중치를 두고 둘 다 갖게 된다. 가중치(α, β의 계수)를 갖는 다는 것은, 어떤 큐비트는 0보다 1에 가까울 수 있고, 어떤 것은 그 반대일 수 있다는 것이며, 그 가까운 정도도 모든 큐비트가 다를 수 있다는 것이다.

이제 입자와의 상호작용이 발생하면 무슨 일이 일어나는지 보자. 하나의 전자가 아니라, 서로 상호작용하는 전자의 쌍이 있다고 하자. 두 전자의 통합된 스핀 상태를 생각하자. 이때 기저상태는 다음과 같이 존재할 수 있다.

$$|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle$$
 (1.3)

일반적인 상태는 이 기저상태들의 중첩(superposition)이 된다.

 $^{^2}$ 복소수 a + bi에 대하여 그 절댓값이 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 인 이유도 노름에 관련되어 있다.

$$|\psi\rangle = \alpha_1 |\uparrow\uparrow\rangle + \alpha_2 |\uparrow\downarrow\rangle + \alpha_3 |\downarrow\uparrow\rangle + \alpha_4 |\downarrow\downarrow\rangle$$

$$\iff |\psi\rangle = \alpha_1 |11\rangle + \alpha_2 |10\rangle + \alpha_3 |01\rangle + \alpha_4 |00\rangle$$
where $a_i \in \mathbb{C} \wedge \sum |a_i|^2 = 1$ (1.4)

이것을 2-큐비트라고 한다. 여기서 볼 수 있듯, 2-큐비트는 두 개의 고전적인 비트에서 가능한 모든 고전적 상태를 선형 결합으로 갖는다. 이제, 2-큐비트에서 n-큐비트로 어떻게 갈지 알 수 있다. 고전적 비트 상태 n개를 저장하는 n-큐비트는 아래와 같이 문자열로 표현할 수 있다.

$$\overbrace{|0100...1\rangle}^{n \, \text{H} \mid \Xi} \tag{1.5}$$

이 표현이 번거로우므로 우리는 켓 안에 들어가는 이진수의 십진수 형태를 취하여 간단하게 표현하기로 한다.

$$|k\rangle$$
 (1.6)

예를 들어 n = 4이고 k = 9라면 이 상태는 무엇일까?

$$k = 9 = 1 \cdot 2^{3} + 0 \cdot 2^{2} + 0 \cdot 2^{1} + 1 \cdot 2^{0}$$

= 1001₍₂₎ (1.7)

이므로 해당 상태는

$$|9\rangle = |1001\rangle = |\uparrow\downarrow\downarrow\uparrow\rangle \tag{1.8}$$

이 된다.

따라서 n-큐비트는 일반적으로 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$|\psi\rangle = \sum_{k=0}^{2^{n}-1} \alpha_{k} |k\rangle$$
where $\alpha_{k} \in \mathbb{C} \wedge \sum_{k=0}^{2^{n}-1} |\alpha_{k}|^{2} = 1$

$$(1.9)$$

이때 $|\psi\rangle$ 는 \mathbb{C}^{2^n} 상의 벡터이다. 이것은 n-큐비트의 복잡도가 n의 지수로 증가함을 보여준다. 즉, n 개의 상호작용하는 전자의 스핀을 기술하기 위해서는 2^n 개의 복소수를 저장해야 한다. n이 50만 되어도 그 값은 현재의 컴퓨터로는 범접할 수 없는 크기의 천문학적 숫자가 된다.

이는 원자와 분자에서 스펙트럼의 에너지 준위를 계산하는 문제가 왜 그리 어려운지를 보여주는 단적인 예시이다. 우리는 전자 50개를 가진 분자를 아주 당연하게 상상해 볼 수 있다. 그리고 우리는 그 다중 계의 상태를 기술하는 것이현재 컴퓨터의 저장 및 계산 능력으로는 불가능에 가까운 수준이라는 것도 확인했다. 하지만 자연은 50개의 전자를 조종하고 에너지에 맞는 스펙트럼을 만들어내는 데 아무런 지장이 없다.

1.4. 큐비트의 측정

여기서 논점은, 만약 50개의 전자로도 이 정도의 메모리 용량을 만들어낼 수 있다면, 왜 우리는 고전적인 메모리 칩을 버리고 양자역학적 기술로 메모리 칩을 만들지 않냐는 것이다. 이 질문에 대한 답은, 양자계의 가장 큰 문제는 그것이 확률적이라는 것이다. 그에 따라 양자계에 저장된 정보를 불러오는 데 어려움이 생기게 된다.

고전적인 컴퓨터 메모리의 경우, 예를들어 n-비트 정보를 특정 주소 범위에 저장해 두었다면, 당연하게도 3 우리는 나중에 메모리의 해당 소에서 정확히 동일한 정보를 불러올 수 있게 된다.

하지만, 식 (1.9) 와 같은 양자 상태에서는 그런 식으로 정보를 불러올 수가 없다. 즉, 계수 α_k 들을 불러올 수 없다는 말이다.

양자 상태의 정보를 읽는 유일한 방법은 바로 그 계에 대해 측정(measurement)을 수행하는 것이다. 고전적인 상태들의 중첩인 양자 상태의 측정의 결과는 단일 고전 상태가 된다. 즉, 측정은 확률적이다.

³메모리가 어떻게 작동하는지 생각이라도 해 보았다면 당연하지 않다는 것을 알 수 있지만, 우리가 매일매일 컴퓨터를 사용하며 느끼기에는 그렇다는 말이다.

양자 상태 $|\psi\rangle$ 의 값에 대한 측정을 수행하면 $|\alpha_k|^2$ 의 확률로 고전 상태 값 중 하나인 k를 얻는다. 식 (1.9) 가 나타내는 것은 가중치가 적용된 합이다. 어떤 상태는 다른 상태보다 더 높은 확률로 나타날 수 있다. 이 값들은, 측정이라는 시행을 할 때마다 다르게 나타나고, 이것이 양자역학이 여태까지 컴퓨터공학에 사용되지 못했던 이유이다.

정리하자면, 큐비트 체계를 사용할 때의 장점은 엄청난 양의 정보를 저장할 수 있다는 것이고, 단점은 그 정보를 불러오는 것이 매우 어려우며 한 번에 큐비트가 담은 모든 정보를 읽을 수 없다는 것이다.

1.5. 양자 알고리즘

알고리즘이란, 입력과 출력을 가지는 절차를 의미한다. 양자 알고리즘도 알고 리즘의 한 종류이다.

입력 상태 $|m\rangle$ 을 가정하자. 이 입력 상태에, 예를 들어 물리적으로 계에 레이저를 쏘는 등의, 특정한 변환 연산을 적용하면, 결과는 $|\psi\rangle$ 는 어떤 중첩된 상태가될 것이다. 이 상태를 얻었다면 이것에 대한 측정을 수행해 출력으로 단일 상태 $|s\rangle$ 를 얻는다. 양자 알고리즘은 이러한 일련의 과정을 효율적, 효과적으로 조작하여 궁극적으로는 측정의 결과가, 거의 항상이라고 볼 수 있는 충분히 높은 확률로 원하는 정보에 대한 값이 나오도록 하는 것에 목적을 둔다. 알고리즘의 개발 과정에서는 항상 믿음직스러운 고전적인 컴퓨터로 양자 알고리즘의 결과가올바른지 검산해 볼 수 있다.

보다시피, 양자 알고리즘을 설계하는 것은 매우 어려운 일이다. 현재 알려진 것들 중 실제로 유용한 양자 알고리즘은 얼마 없으며, 양자컴퓨팅 이론을 발전시켜 유용하고 효과적인 양자 알고리즘을 더 많이 만들어서 자연이 제공하는 방대한 양의 메모리 용량을 자유롭게 사용할 수 있게 되는 것이 미래의 목표가 되겠다. 하지만, 양자 알고리즘을 설계하는 것 외에, 실제로 양자컴퓨터를 설계하

여 만드는 것도 매우 어려운 일4이므로, 이러한 목표를 달성하기 위해서는 수많은 노력이 지속적으로 필요할 것이다.

이 책에서는 이론적인 부분과 함께, 물리적으로 양자컴퓨터를 실현하는 방법과, 그 앞에 닥친 어려움에 대해서도 이야기해 보겠다.

⁴주석을 작성하는 현재는 좀 더 높은 온도에서 작동하는 양자컴퓨터도 있으나, 여전히 대표적인 대기업들의 선두주자 양자컴퓨터들은 수 켈빈 단위의 초저온에서밖에 작동하지 못한다.

Ⅱ. 양자 상태

이번 장에서는 양자역학의 수학적 기반에 대해 알아보도록 하겠다.

그런데, 들어가기 전에 당연히 이걸 읽고 있으면 아는 것이 좋겠지만 모르는 독 자를 위해 아래 정의를 선언하고 들어가겠다.

Definition 2.1 (벡터의 유클리드 노름)

벡터의 크기는 노름(norm), 또는 엄밀한 용어로 유클리드 노름(Euclidean norm)⁵ 정의하며, 일반적으로 아래와 같은 벡터

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

에 대해 그 노름은

$$\|\mathbf{v}\| \equiv |\mathbf{v}| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |a_i|^2}$$
 (2.2)

기호는 절댓값 기호 |•|를 사용하거나, 단순한 절댓값이 아닌 노름이라는 것을 보이기 위해 작대기 두 개로 감싼 노름 기호 ||•||를 사용하기도 한다.

II.1. 양자역학의 공리

양자역학에서 코펜하겐 해석을 중심으로, 실험적으로 확립된 네 가지 정도의 공리(axiom, postulate)⁶를 양자역학의 공리라고 한다. 그 중 보통 첫번째에 해 당하는 상태 공간에 대한 공리를 먼저 보도록 하자.

⁵유클리드 공간 상에서 벡터의 종점이 원점과 떨어진 거리를 의미한다. 벡터는 당연하게도 유클리드 공간 상에 있지 않을 수도 있는데, 이 때는 그 노름을 유클리드 노름이라고 하지 않 으며 구하는 방법도 좌표계에 따라 다르다.

⁶axiom은 공리로, 증명이 필요 없이 사실로 받아들이기로 한 명제이다. postulate는 가정에 가까운 것으로, 실험적 검증을 통해 참임이 드러난 명제이다. 모두 공리라는 의미로 쓰이지 만, 물리학에서는 의미상의 이유로 postulate라는 말을 더 선호한다. 물론 둘 중 무엇을 사용해도 상관이 없다. 맥락을 전달하는 것이 가장 중요하겠다.

Axiom 2.1.1 (양자 상태)
각 양자계에는 그에 대응하는 상태 공간이 존재한다. 양자계의 한 상태는 이 상태 공간 상의 벡터이다. 상태 공간은 복소수체 © 위에서 정의되는 벡터 공 간이며, 에르미트 내적이 주어져야 한다. 물리적으로 유의미한 양자 상태는 에르미트 내적에 따른 크기가 1인 단위 벡터이다.

그런데 에르미트 내적이 무엇일까?

II.2. 에르미트 내적

먼저 n차원 복소수 벡터 공간 V를 생각하자.

$$V = \mathbb{C}^N \tag{2.3}$$

이 벡터 공간에 아래 두 개의 벡터가 있다고 하자.

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$$
(2.4)

먼저, 두 벡터 u, v에 대해 우리가 원래 알고 있는 내적 연산을 해 보자.

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum_{k=1}^{N} a_k b_k \tag{2.5}$$

그런데 내적을 이런 식으로 정의하면 조금의 문제가 있다. u가 아래와 같다고 하자.

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \tag{2.6}$$

그러면 u에 대해 자신과 내적하면

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 1^2 + i^2 = 1 + (-1) = 0$$
 (2.7)

과 같이 0이 된다.

자신과의 내적은 \mathbb{R}^N 상에서는 영벡터가 아닌 벡터에 대해 양수이며, 벡터의 크기에 관련이 있다는 특징이 있다. 그런데 여기서는 이 벡터가 0이 아님에도 자신과의 내적이 0이 되어버렸다. 이것은 이 벡터가 자기 자신에게 수직이라는 소리로도 들린다. 그렇게 좋은 상황은 아닌 것 같다. 그런데 이 문제를 해결할 방법이 있다. 바로 본래 내적 대신 에르미트 내적를 사용하면 된다. u, v에 대한 에르미트 내적은 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ 로 쓴다.

Definition 2.2.1 (에르미트 내적)

 $\mathbf{u},\mathbf{v}\in\mathbb{C}^N$ 에 대해 그 에르미트 내적(Hermitian scalar product) $\langle\mathbf{u},\mathbf{v}
angle$ 는

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{k=1}^{N} \overline{a_k} b_k$$
 (2.8)

이런 식으로 내적을 정의하고 u를 다시 자기 자신과 내적해보면.

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = \overline{1} \cdot 1 + \overline{i} \cdot i = 1 + (-i)i = 1 + 1 = 2$$
 (2.9)

이제 우리가 원하던 내적의 성질이 돌아왔고. u가 자기 자신에 수직인 벡터가 아니라는 것을 알 수 있다. 이제 자신에 대한 에르미트 내적 공식을 자명하게 알 수 있다.

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = \sum_{k=1}^{N} \overline{a_k} a_k = \sum_{k=1}^{N} |a_k|^2$$
 (2.10)

이 값은 실수이며, 음수가 아니라는 것을 확인하자. 또, 당연한 이야기지만 실수 에 대해서는 켤레복소수가 자기 자신이 되므로 기존의 내적 연산과 다를 것이 없다.

Theorem 2.2.2 (에르미트 내적의 성질) 복소 벡터 공간 *V* 상에서 에르미트 내적은

$$\langle \bullet, \bullet \rangle : V \times V \to \mathbb{C}$$
 (2.11)

이며 반쌍선형이다. 즉, 아래를 만족한다.

$$\frac{1}{}. \ \, \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}' + \mathbf{v}'' \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}' \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}'' \rangle$$

2.
$$\langle \mathbf{u}' + \mathbf{u}'', \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}', \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}'', \mathbf{v} \rangle$$

3.
$$\langle \mathbf{u}, \lambda \mathbf{v} \rangle = \lambda \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$$

4.
$$\langle \lambda \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \overline{\lambda} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle, \quad \lambda \in \mathbb{C}$$

교환법칙이 성립하지 않는다.

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = \overline{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle} \tag{2.12}$$

이러한 관계를 에르미트 대칭(Hermitian symmetry)이라고도 한다.

양정(positive definite, 陽定) 형식이다.

$$\mathbf{u} \neq 0 \Rightarrow \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle > 0 \tag{2.13}$$

위 서술의 4번에서 보다시피 첫 번째 변수에 대해서는 완벽히 선형이 아니고 빠져 나올 때 켤레를 달고 나온다. 이런 것을 켤레 선형이라고 한다. 켤레 선형은 반만 선형인 것으로 보아서 반쌍선형(sesquilinear, 半雙線型)이라고 한다. 반쌍선형은 반만 쌍선형(bilinear)이라는 것인데, 굳이 따지자면 2 방향으로 선형인 것이 아니라 1.5 방향으로 선형이라는 뜻이 된다. 에르미트 내적이 반쌍선형이 되는 이유는 더할 때 앞에 곱해지는 계수에 켤레가 씌워지기 때문이라고 할수 있다.

Exercise. 앞서 정의한 \mathbf{u}, \mathbf{v} 에 대해 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ 가 Theorem 2.2.2 를 만족함을 증명해 보자.

이제 무한 차원 벡터 공간에서의 에르미트 내적에 대해서도 알아보자. V를 구간 [0,L]에서 연속인 복소함수의 공간이라고 하자.

$$f: [0, L] \to \mathbb{C} \tag{2.14}$$

이때 두 함수의 에르미트 내적은

$$\langle f, g \rangle = \int_0^L \overline{f(x)} g(x) \, \mathrm{d}x$$
 (2.15)

이 된다.

함수 자신에 대한 에르미트 내적은 다음과 같이 되는 것도 알 수 있다.

$$\langle f, f \rangle = \int_0^L |f(x)|^2 dx \qquad (2.16)$$

이 값 또한 $f(x) \neq 0$ 인 경우 0보다 크다.

II.3. 광자의 편광 상태

우선, 광자는 전자기파이다. 즉, 운동하며 전기장과 자기장을 만든다. 전기장 \mathbf{E} 와 자기장 \mathbf{B} 는 서로 직교하는 방향으로 동시에 진동한다.

광자가 z 방향으로 진행한다고 가정하자. 전기장 E가 y 방향으로 진동할 때 광자가 수직 편광(vertical polarization)을 가졌다고 한다. 반대로, 전기장이 x 방향으로 진동한다면 수평 편광(horizontal polarization)을 가졌다고 한다.

그러므로 광자 한 개에 대해 편광 상태의 기저 상태는 두 개이다. |↑⟩를 수직 편 광 상태로, |→⟩를 수평 편광 상태로 정의하자. 그러면 광자는 이 두 편광 상태만 가지느냐고 하면, 당연히 아니다. 수직 혹은 수평이 아니라 비스듬히 편광된 상태로 진행할 수도 있는 것이다.

|↑⟩, |→⟩를 두 개의 기저 벡터로 갖는 평면을 생각하자. 이것은 상태 벡터의 공간 이므로 기저 상태의 선형 결합을 취함으로써 두 상태를 섞어서 모든 각도에 대한 편광 상태를 표현할 수 있을 것이다.

수평 편광에서 α 만큼 기울어진 편광 상태는 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$|\psi\rangle = \cos\alpha|\uparrow\rangle + \sin\alpha|\rightarrow\rangle$$
 (2.17)

그럼 이것으로 모든 편광 상태를 표현할 수 있는가?

아니다. 진동하는 전기장의 위상(phase)도 달라질 수 있다. θ 만큼 위상이 어긋 났다고 생각하고 위상 변환(phase shift)을 해보자. $\theta \in [0, 2\pi]$ 에 대해 전기장을 위상 변환하면

$$e^{i\theta}|\uparrow\rangle$$
 (2.18)

분명히 위상은 다른 상태지만, 전자기파를 한 점에서 측정할 때, 단순한 진폭 관측만으로는 위상 차이를 구별할 수 없다. 둘 다 진행하고 있는 전자기파일 뿐이다. 하지만 이건 전자기파 하나만 보았을 때 이야기이고, 두 전자기파가 간섭할경우, 상대적인 위상 차이가 실험적으로 관측 가능해진다. 극단적인 예시로, 만약 한 전자기파는 0, 다른 전자기파는 π 의 위상을 가지고 있다면 두 전자기파의전기장과 자기장의 서로를 상쇄하여 진동이 완전히 사라질 것이다?

서로 위상 차이가 있는 두 개의 전자기파의 편광 상태를 보자.

$$|\uparrow\rangle + e^{i\frac{\pi}{2}}|\rightarrow\rangle \tag{2.19}$$

앞의 전자기파는 수직 편광 상태이고, 뒤의 전자기파는 수평 편광된 채로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 위상이 어긋나 있다.

두 전자기파는 시간에 따라 공간을 통과해 진행하고 있다. 따라서 시간에 따라 z 축 위의 점을 바꿔보며 두 편광 상태의 합을 구해보면, 상태 공간에서 편광 상 테 벡터가 반시계 방향으로 회전하는 것을 알 수 있다. 이런 상태를 원형 편광 (circular polarization)이라고 한다. 이때, $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$ 이므로 같은 상태를 이렇게도 표현할 수 있다.

⁷이 원리는 다양한 물리학적 장치에 활용된다. 대표적인 예가 LIGO 중력파 관측소이다. 일종희 레이저 빛 시계 두 개를 서로 직교하도록 놓고 출발 지점에서 레이저 빔을 발사하면, 원래대로라면 광자가 동시에 출발했다가 반사되어 동시에 돌아와 위상이 같아야 한다. 그러나중력파가 통과하면 중력파의 위상에 따라 공간이 늘어나거나 줄어들어 광자에 위상 차이가발생한다. 출발 지점의 간섭계(interferometer)가 이 위상 차이를 측정하여 중력파를 감지할수 있다. 이런 관측소를 지구 곳곳에 놓고 동시에 측정한 데이터를 합쳐보게 되면, 중력파의 근원 지점을 알 수 있게 된다.

$$|\uparrow\rangle + i|\rightarrow\rangle \tag{2.20}$$

같은 방법으로, 아래 상태는 시계 방향으로 회전하는 원형 편광 상태를 나타낸다.

$$|\uparrow\rangle - i|\rightarrow\rangle \tag{2.21}$$

편광의 원리는 3D 영화에 이용된다. 3D 영화를 찍을 때는 다른 각도에서 두 개의 카메라로 같은 장면을 찍는다. 이때 두 카메라는 각각 사람의 두 눈을 대신하는 역할을 한다. 사람은 두 눈으로 서로 다른 위치에서 시각 정보를 받아 뇌에서 처리함으로써 입체감을 느끼기 때문이다. 카메라 두 개로 영화를 찍는 건 어렵지 않다. 문제는 이것을 합쳐서 입체감 있게 관객에게 전달하는 것이다. 왼쪽 눈은 왼쪽 카메라의 영상을, 오른쪽 눈은 오른쪽 카메라로의 영상만을 받아야 한다. 이 과정은 편광된 빛과 편광 필터를 통해 구현된다. 예를 들어 수직 편광 필터는 수직으로 편광된 빛만을 통과시키고 수평 편광 빛은 차단한다. 이렇게 해놓으면 두 개의 영사기로 두 개의 카메라의 영상을 각각 영사하고, 왼쪽 카메라의 영상은 수직 편광으로, 오른쪽 카메라의 영상은 수평 편광으로 내보낸 뒤, 관객이 편광 필터가 달린 안경을 써서 영상의 입체감을 느낄 수 있게 된다.

그런데, 3D 영화관에서는 이런 방식을 사용하지 않는다. 수평, 수직 편광을 사용하게 되면 관객이 가만히 앉아서 스크린을 똑바로 바라보아야 영상이 선명하고 제대로 보이기 때문이다. 예를 들어 고개를 기울인다면, 필터도 같이 기울어져서 수평 편광과 수직 편광의 빛이 섞여서 들어오게 되어 흐리고 이상한 영상을 보게 될 수 있다. 이 문제를 해결하기 위해 실제로는 원형 편광된 빛을 사용한다. 한 개의 영사기는 왼쪽으로 회전하는 원형 편광을, 다른 영사기는 오른쪽으로 회전하는 원형 편광을 영사한다. 이때 안경의 편광 필터는 두 겹으로 되어 있어서, 원형 편광을 수직이나 수평 편광으로 변환하여 눈으로 보낸다. 이렇게하면 고개를 기울여도 원형 편광에는 영향을 미치지 않고, 필터로 들어온 후 수직이나 수평 편광으로 변환되기 때문에 더 선명한 영상을 볼 수 있다.

Quantum Computing

3D 영화관에 갈 기회가 생긴다면, 3D 안경에 들어있는 안경알을 뽑아서 가지고 놀아보자. 두 안경알을 수평으로 겹치면 모든 빛이 통과하지만, 수직으로 겹치 면 모든 빛이 막힐 것이다. 그 외에도, 비스듬히 기울여도 보고 (필터가 비닐인 경우) 구부려도 보자.

이제 광자의 일반적인 편광 상태를 살펴 보자. 이 상태 벡터는 종종 존스 벡터 (Jones vector)로 불리기도 한다.

$$\begin{split} |\psi\rangle &= a_1 e^{i\theta_1} |\uparrow\rangle + a_2 e^{i\theta_2} |\to\rangle \\ \text{s.t. } a_1, a_2 &\in \mathbb{R}_+ \end{split} \tag{2.22}$$

그런데 $ae^{i\theta}$ 는 일반적으로 복소수를 나타내는 극형식 표현이므로 이것을 z로 놓고 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$|\psi\rangle = z_1|\uparrow\rangle + z_2|\rightarrow\rangle$$
s.t. $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ (2.23)

이때 양자역학의 공리에 따라 정규화8 조건은

$$||\psi\rangle| = 1 = |z_1|^2 + |z_2|^2$$
 (2.24)

이 편광 상태 또한 큐비트의 상태로 해석할 수 있다. $|\uparrow\rangle$ 를 $|1\rangle$, $|\to\rangle$ 을 $|0\rangle$ 으로 보는 식으로 하면 된다.

II.4. 전자의 스핀 상태

다른 큐비트 구현의 예시로는 전자의 스핀이 있다.

전자의 스핀에는 두 가지 기본 상태가 존재한다.

⁸벡터의 크기가 1이 되도록 계수를 조정하는 것을 말한다. 정규화를 할 때는 크기 제곱의 합이 1이 된다는 것 외에도, 당연히 원본 벡터의 계수 가중치가 유지되도록 해야 한다.

(z축 방향으로)

물리학적 관점에서는 과학적 정확성을 위해 $|\uparrow\rangle$ 를 $+\frac{1}{2}$, $|\downarrow\rangle$ 를 $-\frac{1}{2}$ 스핀이라고 할수 있을 것이고, 수학적인 관점에서는 계산의 편의성을 위해 $|\uparrow\rangle$ 를 +1, $|\downarrow\rangle$ 를 -1로 볼 수 있을 것이다. 어차피 상태를 나타내는 데에는 큰 상관이 없으므로 아무거나 취해도 상관이 없다. 전자의 스핀 상태는 2차원 복소 벡터공간 상에 있으며, 기저 벡터로 $\{|\uparrow\rangle,|\downarrow\rangle\}$ 를 갖는다.

전자의 스핀이란 무엇인가? 스핀은 자기장을 만들며, 전자는 작은 자석이라고 볼 수 있다. 스핀 상태는 전자에 의해 유도된 자기장의 방향을 나타낸다고 할 수 있다. 원자에서, 전자가 짝을 이루는 것이 안정하다. 그러므로 하나의 오비탈 안 에서 한 전자는 위 스핀, 다른 전자는 아래 스핀을 갖게 된다. 하지만 어떤 원자 들은 오비탈 내에서 짝을 이루지 못하는 전자, 즉 홀전자가 있다. 원자가 홀전자 를 가진다면 원자 전체가 전자 구름때문에 스핀을 가지게 된다.

일반적인 조건에서, 만약 홀전자가 있는 원자로 된 큰 물질의 덩어리가 있다면, 이 물질을 이루고 있는 서로 다른 원자들은 홀전자에 의해 서로 다른 스핀을 갖게 되고, 자기장은 서로에게 상쇄되어 사라지게 된다. 그래서 우리는 원자를 이루고 있는 전자의 스핀을 확인할 수 없다. 하지만, 이 물질을 자기장 안에 놓게된다면 모든 홀전자의 스핀을 외부 자기장의 방향으로 고정시킬 수 있고, 어떤물질(강자성체)에 대해서는 자기장을 제거해도 전자의 스핀 방향이 정렬된 채로 유지될 수 있다. 즉, 자석을 만든 것이다. 이런 예시로 양자역학이 실제로 작용하고 있음을 알 수 있다.

그런데, 모든 전자가 z 방향으로만 위와 아래 스핀을 가지지는 않을 것이다. x 나 y 방향에 대한 스핀은 어디갔는가?

일반적인 스핀 상태는 알다시피 아래와 같다.

$$z_{1}|\uparrow\rangle + z_{2} + |\downarrow\rangle$$
s.t. $z_{1}, z_{2} \in \mathbb{C}, |z_{1}|^{2} + |z_{2}|^{2} = 1$

$$(2.26)$$

z 방향이 아닌 방향에 대한 스핀을 알아보기 위해서는 파울리 행렬에 대해 알아야 한다.

파울리 행렬은 세 가지가 있다. $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 은 각각 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 라고도 한다.

$$\sigma_{1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_{2} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_{3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(2.27)$$

파울리 행렬은 관측가능량(observable)의 예시이다. 관측가능량에 대해서는 다음 장에서 더 자세히 알아보도록 하겠다.

Definition 2.4.1 (고윳값과 고유벡터)

임의의 $n \times n$ 행렬 A에 대하여 다음 식에 대해 0이 아닌 해 \mathbf{x} 가 존재하면 스 칼라 λ 는 행렬 A의 고윳값(eigenvalue)이라고 한다.

$$A\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x} \tag{2.28}$$

이때 해가 되는 벡터 \mathbf{x} 는 고윳값 λ 에 대응하는 고유벡터(eigenvector)이다. 이때

x 방향 스핀 상태 $|\uparrow_x\rangle, |\downarrow_x\rangle$ 는 σ_x, y 방향 스핀 상태 $|\uparrow_x\rangle, |\downarrow_x\rangle$ 는 σ_y, z 방향 스핀 상태 $|\uparrow_z\rangle, |\downarrow_z\rangle$ 는 σ_z 의 고유벡터이다.

예를 들어 $|\uparrow_z\rangle$ 는 고윳값 1을 갖는 σ_z 의 고유벡터이고, $|\downarrow_z\rangle$ 는 -1 고유벡터이다. 여기서, 자명하게 $|\uparrow\rangle=|\uparrow_z\rangle,|\downarrow\rangle=|\downarrow_z\rangle$ 임을 확인하자.

기저벡터끼리 더하면 전체 행렬의 고유벡터가 되므로, $|\uparrow_z\rangle + |\downarrow_z\rangle$ 는 고윳값 10 σ_x 의 고유벡터이고, 단위벡터가 되도록 정규화를 해주면 다음과 같다.

$$\left|\uparrow_{x}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left|\uparrow_{z}\right\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\left|\downarrow_{z}\right\rangle \tag{2.29}$$

또 $\sigma_x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이므로

$$\left|\downarrow_{x}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left|\uparrow_{z}\right\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}\left|\downarrow_{z}\right\rangle \tag{2.30}$$

임을 알 수 있다.

이런 식으로 우리는 큐비트를 물리적으로 구현할 방법을 찾은 것이다.

$$|\uparrow\rangle = |1\rangle$$

$$|\downarrow\rangle = |0\rangle$$

$$\psi = z_0|0\rangle + z_1|1\rangle$$
(2.31)

이로써 우리는 전자의 스핀 상태를 통해 단일 큐비트를 구현할 수 있게 되었다.

스핀은 MRI에 사용된다. MRI는 전자가 아니라 원자핵의 스핀을 이용한다. 원자핵의 스핀보다 여러 양성자와 중성자가 붙어 있는 것이므로 2차원 상에 있는 전자의 스핀보다 큰 공간 상에 있다. 원자핵의 스핀 공간은 유한 차원이지만 어떤 원자냐에 따라 달라지는 것이다. 관측된 스핀값은 $\pm \frac{1}{2}$ 뿐이 아니라, $\frac{1}{3}$, 2, 5 등등 여러 가지가 나올 수 있다.

어떤 원자인지 구별하려면, 예를 들어 탄소 원자를 마그네슘 원자와 구분하려면 어떻게 하는가? 스캔을 진행할 대상 환자를 간헐적이지만 매우 강한 자기장속에 놓으면 핵자들은 모두 이 자기장 방향으로 정렬된다. 하지만 정렬된 상태는 안정하지 않으므로 일부 스핀이 뒤집어져 정렬을 푸는 과정이 일어나고, 그과정에서 복사가 일어나게 된다. 그 복사의 에너지와 주파수 분포 등을 통해 정렬이 풀리기 전에 전체적으로 스핀 상태였는지 알 수 있다. 즉, 원자들이 각각어떤 원자핵을 갖고 있는지 알 수 있다는 것이다.

이 기술이 처음 개발되었을 때 제안된 명칭은 NMR(Nuclear Magnetic Resonance, 핵자기 공명 분광법)였다. 하지만 사람들은 nuclear이 들어간 것은 방사능을 뿜는 것(nuclear decay), 핵폭탄에 관련된 것 등이라고 생각하여 매우무서워했다. 하지만 실제로 이 과정에서 핵융합이나 핵분열, 치사량의 방사능노출 등은 일어나지 않는다. 그래서 대중에게 이 사실을 입 아프게 교육하는 대신 그냥 이름을 MRI(Magnetic Resonance Imaging, 자기공명영상)로 바꾸었다.

II.5. 퍼텐셜 우물 속 입자

상태 공간에 대한 다른 예시는 그 공간의 차원이 무한인 경우이다. 이 주제는 양자 컴퓨팅과는 관련이 없지만 기본 지식으로 알아야 한다고 판단했다.

우선, 어떤 입자를 퍼텐셜 우물(potential well)에 가둔다고 하자. 입자가 특정 공간을 벗어나지 못하게 한다는 뜻이다. 간단하게, 1차원 퍼텐셜 우물의 구간을 [0,L]로 하자. 우리가 잡을 상태 공간 V는 "파동함수"의 공간이다. 파동함수들 은 $\psi:[0,L]\to\mathbb{C}$ 이고 해당 구간에서 연속인 함수이다.

이 공간 상의 두 파동함수 ψ, φ 에 대해 에르미트 내적은

$$\langle \psi, \varphi \rangle = \int_0^L \overline{\psi(x)} \varphi(x) \, \mathrm{d}x$$
 (2.32)

처럼 된다.

또, 입자가 구간 [0,L]에 갇혔으므로 $\psi(0) = \psi(L) = 0$ 이라고 놓아 파동이 양 끝에서 끝나도록 하자. 그런데, 이것이 물리랑 무슨 상관인가?

그것에 대한 답은, 양자역학은 확률적이다. 이 경우에서, 입자를 [0,L] 내의 구간 [a,b]에서 발견할 확률은 아래와 같이 주어지게 된다.

$$\int_{a}^{b} |\psi(x)|^2 \, \mathrm{d}x \tag{2.33}$$

물론, 물리적 의미를 가지는 상태는 크기가 1이라는 조건을 가지므로 $|\psi|^2=1=\langle\psi,\psi\rangle$ 이다. 그러므로 위 적분은 [0,L]에서 입자를 발견할 확률이 1이라는 것을 알려준다.

$$\langle \psi, \psi \rangle = \int_0^L |\psi(x)|^2 dx = 1$$
 (2.34)

이제 이 파동함수는 특별한 의미를 갖는다. $|\psi(x)|^2$ 은 확률 밀도를 나타내는 확률밀도함수(PDF, Probability Density Function)라는 것이다.

이 상황에서 기본 상태들은 무엇일까? 이 공간의 기저벡터를 도출하기 위해서는 슈뢰딩거 방정식(Schrödinger equation)을 사용한다. 슈뢰딩거 방정식은 양자컴퓨팅 내부가 아닌 양자역학에서 다루는 내용이기 때문에, 여기서 따로 자세히 설명하지는 않는다.

파동함수로 ψ 를 갖는 입자는 다음 슈뢰딩거 방정식을 만족하면 에너지 E를 갖는다.

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = E\psi \tag{2.35}$$

이때 m은 입자의 질량, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ 이며, \hbar 는 디랙 상수(Dirac constant) 또는 환산 플랑크 상수(reduced Planck constant)라고 한다.

슈뢰딩거 방정식은 파동방정식의 일종으로, 다시 쓰면

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -\lambda^2 \psi \tag{2.36}$$

이 파동방정식의 해는

$$\psi = a\cos\lambda x + b\sin\lambda x \tag{2.37}$$

이때 $\psi(0) = 0$ 이므로 a = 0이다. 이제 식이 선형이므로 b를 날릴 수 있다.

$$\psi = \sin \lambda x \tag{2.38}$$

Introduction to
Quantum Computing

 $\psi(L) = 0$ 이므로

$$\lambda L = 0 \Rightarrow \lambda L = \pi k, \lambda_k = \frac{\pi K}{L}$$
 (2.39)

그런데 원래 방정식과 계수를 비교하여

$$\lambda_k^2 = \frac{2mE_k}{\hbar^2} \tag{2.40}$$

임을 알 수 있다(아랫첨자 k는 k에 대한 양이라는 뜻으로 임의로 붙인 것이다). 그러므로

$$\lambda_k^2 = \frac{\pi^2 k^2}{L^2} \tag{2.41}$$

이제

$$E_k = \frac{\pi^2 k^2 \hbar^2}{2mL^2} \tag{2.42}$$

로 에너지 준위가 이산적이다.

파동함수는

$$\psi_k(x) = \sin \lambda_k x \tag{2.43}$$

로, 이것이 기저 함수들이 된다.

우리는 이로서 무한 차원 에르미트 공간과 공간에 직교하는(orthogonal) 기저들을 얻는다. 이제 일반 상태는 기저들의 중첩 또는 선형결합이다. 이것은 푸리에 급수로 나타낼 수 있게 된다. 결론적으로, 일반적인 파동함수는 기저 함수들에 대한 푸리에 급수로 전개될 수 있다.

이번 장에서는 양자계의 상태에 대해 알아보았다. 다음 장에서는 관측가능량과 양자역학의 역사에 대해 알아보도록 하자.