05 | 复杂度来源: 高可用

2018-05-08 李运华



05 | 复杂度来源: 高可用 朗读人: 黄洲君 12'21" | 5.66M

今天,我们聊聊复杂度的第二个来源高可用。

参考维基百科, 先来看看高可用的定义。

系统无中断地执行其功能的能力,代表系统的可用性程度,是进行系统设计时的准则之一。

这个定义的关键在于"无中断",但恰好难点也在"无中断"上面,因为无论是单个硬件还是单个软件,都不可能做到无中断,硬件会出故障,软件会有 bug;硬件会逐渐老化,软件会越来越复杂和庞大……


除了硬件和软件本质上无法做到"无中断",外部环境导致的不可用更加不可避免、不受控制。例如,断电、水灾、地震,这些事故或者灾难也会导致系统不可用,而且影响程度更加严重,更加难以预测和规避。

所以,系统的高可用方案五花八门,但万变不离其宗,本质上都是通过"冗余"来实现高可用。 通俗点来讲,就是一台机器不够就两台,两台不够就四台;一个机房可能断电,那就部署两个机 房;一条通道可能故障,那就用两条,两条不够那就用三条(移动、电信、联通一起上)。高可 用的"冗余"解决方案,单纯从形式上来看,和之前讲的高性能是一样的,都是通过增加更多机器来达到目的,但其实本质上是有根本区别的:高性能增加机器目的在于"扩展"处理性能;高可用增加机器目的在于"冗余"处理单元。

通过冗余增强了可用性,但同时也带来了复杂性,我会根据不同的应用场景逐一分析。

计算高可用


这里的"计算"指的是业务的逻辑处理。计算有一个特点就是无论在哪台机器上进行计算,同样的算法和输入数据,产出的结果都是一样的,所以将计算从一台机器迁移到另外一台机器,对业务并没有什么影响。既然如此,计算高可用的复杂度体现在哪里呢?我以最简单的单机变双机为例进行分析。先来看一个单机变双机的简单架构示意图。



你可能会发现,这个双机的架构图和上期"高性能"讲到的双机架构图是一样的,因此复杂度也是类似的,具体表现为:

- 需要增加一个任务分配器,选择合适的任务分配器也是一件复杂的事情,需要综合考虑性能、成本、可维护性、可用性等各方面因素。
- 任务分配器和真正的业务服务器之间有连接和交互,需要选择合适的连接方式,并且对连接进行管理。例如,连接建立、连接检测、连接中断后如何处理等。
- 任务分配器需要增加分配算法。例如,常见的双机算法有主备、主主,主备方案又可以细分为冷备、温备、热备。

上面这个示意图只是简单的双机架构,我们再看一个复杂一点的高可用集群架构。




这个高可用集群相比双机来说,分配算法更加复杂,可以是 1 主 3 备、2 主 2 备、3 主 1 备、4 主 0 备,具体应该采用哪种方式,需要结合实际业务需求来分析和判断,并不存在某种算法就一定优于另外的算法。例如,ZooKeeper 采用的就是 1 主多备,而 Memcached 采用的就是 全主 0 备。

存储高可用

对于需要存储数据的系统来说,整个系统的高可用设计关键点和难点就在于"存储高可用"。存储与计算相比,有一个本质上的区别:将数据从一台机器搬到到另一台机器,需要经过线路进行传输。线路传输的速度是毫秒级别,同一机房内部能够做到几毫秒;分布在不同地方的机房,传输耗时需要几十甚至上百毫秒。例如,从广州机房到北京机房,稳定情况下 ping 延时大约是50ms,不稳定情况下可能达到 1s 甚至更多。

虽然毫秒对于人来说几乎没有什么感觉,但是对于高可用系统来说,就是本质上的不同,这意味着整个系统在某个时间点上,数据肯定是不一致的。按照"数据+逻辑=业务"这个公式来套的话,数据不一致,即使逻辑一致,最后的业务表现就不一样了。以最经典的银行储蓄业务为例,假设用户的数据存在北京机房,用户存入了1万块钱,然后他查询的时候被路由到了上海机房,北京机房的数据没有同步到上海机房,用户会发现他的余额并没有增加1万块。想象一下,此时用户肯定会背后一凉,马上会怀疑自己的钱被盗了,然后赶紧打客服电话投诉,甚至打110报警,即使最后发现只是因为传输延迟导致的问题,站在用户的角度来说,这个过程的体验肯定很不好。



除了物理上的传输速度限制,传输线路本身也存在可用性问题,传输线路可能中断、可能拥塞、可能异常(错包、丢包),并且传输线路的故障时间一般都特别长,短的十几分钟,长的几个小时都是可能的。例如,2015 年支付宝因为光缆被挖断,业务影响超过 4 个小时;2016 年中美海底光缆中断 3 小时等。在传输线路中断的情况下,就意味着存储无法进行同步,在这段时间内整个系统的数据是不一致的。

综合分析,无论是正常情况下的传输延迟,还是异常情况下的传输中断,都会导致系统的数据在某个时间点或者时间段是不一致的,而数据的不一致又会导致业务问题;但如果完全不做冗余,系统的整体高可用又无法保证,所以存储高可用的难点不在于如何备份数据,而在于如何减少或者规避数据不一致对业务造成的影响。


分布式领域里面有一个著名的 CAP 定理,从理论上论证了存储高可用的复杂度。也就是说,存储高可用不可能同时满足"一致性、可用性、分区容错性",最多满足其中两个,这就要求我们在做架构设计时结合业务进行取舍。

高可用状态决策

无论是计算高可用还是存储高可用,其基础都是"状态决策",即系统需要能够判断当前的状态是正常还是异常,如果出现了异常就要采取行动来保证高可用。如果状态决策本身都是有错误或者有偏差的,那么后续的任何行动和处理无论多么完美也都没有意义和价值。但在具体实践的过程中,恰好存在一个本质的矛盾:通过冗余来实现的高可用系统,状态决策本质上就不可能做到完全正确。下面我基于几种常见的决策方式进行详细分析。

1. 独裁式


独裁式决策指的是存在一个独立的决策主体,我们姑且称它为"决策者",负责收集信息然后进行决策;所有冗余的个体,我们姑且称它为"上报者",都将状态信息发送给决策者。



独裁式的决策方式不会出现决策混乱的问题,因为只有一个决策者,但问题也正是在于只有一个决策者。当决策者本身故障时,整个系统就无法实现准确的状态决策。如果决策者本身又做一套状态决策,那就陷入一个递归的死循环了。

2. 协商式

协商式决策指的是两个独立的个体通过交流信息,然后根据规则进行决策,最常用的协商式决策就是主备决策。




这个架构的基本协商规则可以设计成:


- 2 台服务器启动时都是备机。
- 2 台服务器建立连接。
- 2 台服务器交换状态信息。
- 某 1 台服务器做出决策,成为主机;另一台服务器继续保持备机身份。

协商式决策的架构不复杂,规则也不复杂,其难点在于,如果两者的信息交换出现问题(比如主备连接中断),此时状态决策应该怎么做。


如果备机在连接中断的情况下认为主机故障,那么备机需要升级为主机,但实际上此时主机 并没有故障,那么系统就出现了两个主机,这与设计初衷(1 主 1 备)是不符合的。



如果备机在连接中断的情况下不认为主机故障,则此时如果主机真的发生故障,那么系统就没有主机了,这同样与设计初衷(1 主 1 备)是不符合的。




如果为了规避连接中断对状态决策带来的影响,可以增加更多的连接。例如,双连接、三连接。这样虽然能够降低连接中断对状态带来的影响(注意:只能降低,不能彻底解决),但同时又引入了这几条连接之间信息取舍的问题,即如果不同连接传递的信息不同,应该以哪个连接为准?实际上这也是一个无解的答案,无论以哪个连接为准,在特定场景下都可能存在问题。



综合分析,协商式状态决策在某些场景总是存在一些问题的。

3. 民主式


民主式决策指的是多个独立的个体通过投票的方式来进行状态决策。例如,ZooKeeper 集群在选举 leader 时就是采用这种方式。



民主式决策和协商式决策比较类似,其基础都是独立的个体之间交换信息,每个个体做出自己的决策,然后按照"多数取胜"的规则来确定最终的状态。不同点在于民主式决策比协商式决策要复杂得多,ZooKeeper 的选举算法 Paxos,绝大部分人都看得云里雾里,更不用说用代码来实现这套算法了。

除了算法复杂,民主式决策还有一个固有的缺陷:脑裂。这个词来源于医学,指人体左右大脑半球的连接被切断后,左右脑因为无法交换信息,导致各自做出决策,然后身体受到两个大脑分别控制,会做出各种奇怪的动作。例如:当一个脑裂患者更衣时,他有时会一只手将裤子拉起,另

一只手却将裤子往下脱。脑裂的根本原因是,原来统一的集群因为连接中断,造成了两个独立分隔的子集群,每个子集群单独讲行选举,于是选出了 2 个主机,相当于人体有两个大脑了。



从图中可以看到,正常状态的时候,节点 5 作为主节点,其他节点作为备节点;当连接发生故障时,节点 1、节点 2、节点 3 形成了一个子集群,节点 4、节点 5 形成了另外一个子集群,这两个子集群的连接已经中断,无法进行信息交换。按照民主决策的规则和算法,两个子集群分别选出了节点 2 和节点 5 作为主节点,此时整个系统就出现了两个主节点。这个状态违背了系统设计的初衷,两个主节点会各自做出自己的决策,整个系统的状态就混乱了。

为了解决脑裂问题,民主式决策的系统一般都采用"投票节点数必须超过系统总节点数一半"规则来处理。如图中那种情况,节点 4 和节点 5 形成的子集群总节点数只有 2 个,没有达到总节点数 5 个的一半,因此这个子集群不会进行选举。这种方式虽然解决了脑裂问题,但同时降低了系统整体的可用性,即如果系统不是因为脑裂问题导致投票节点数过少,而真的是因为节点故障(例如,节点 1、节点 2、节点 3 真的发生了故障),此时系统也不会选出主节点,整个系统就相当于宕机了,尽管此时还有节点 4 和节点 5 是正常的。

综合分析,无论采取什么样的方案,状态决策都不可能做到任何场景下都没有问题,但完全不做高可用方案又会产生更大的问题,如何选取适合系统的高可用方案,也是一个复杂的分析、判断和选择的过程。

小结

今天我给你讲了复杂度来源之一的高可用,分析了计算高可用和存储高可用两个场景,给出了几种高可用状态决策方式,希望对你有所帮助。


这就是今天的全部内容,留一道思考题给你吧。高性能和高可用是很多系统的核心复杂度,你认为哪个会更复杂一些?理由是什么?

欢迎你把答案写到留言区,和我一起讨论。相信经过深度思考的回答,也会让你对知识的理解更加深刻。(编辑乱入:精彩的留言有机会获得丰厚福利哦!)



版权归极客邦科技所有,未经许可不得转载

精选留言



凸 102

需求驱动驱动;而高可用与高性能,是架构设计中两个非常重要的决策因素。因此,面对不同业务系统的不同需求,对高可用与高性能也会有不同的决策结论,其实现的复杂度也各不相同。支付宝业务,对于可用性和性能就会有很高的要求,在可用性方面希望能提供7 * 24不间断服务,在高性能方面则希望能实时收付款;而对于一个学生管理系统,在可用性与性能方面就不一定要有多高的要求,比如晚上可关机,几秒内能查询到信息也可接受。为此,高可用性与高性能的复杂度讨论需要结合业务需求。

1 WHAT - 什么是可用性?

定义可用性,可以先定义什么是不可用。需要经历若干环节,网站的页面才能呈现在最终的用户面前;而其中的任何一个环节出现了故障,都可能会导致网站的页面不可访问,也就是出现了网站不可用的情况。昨夜iOS版本QQ出现大面积闪退就是一个系统不可用的典型案例。

我们可以利用百分比来对网站可用性进行度量: 网站不可用时间=完成故障修复的时间点 - 故障发现的时间点 网站年度可用时间=年度总时间 - 网站不可用时间 网站年度可用性=(网站年度可用时间/年度总时间) x 100%

举例:一些知名大型网站的可用性可达到99.99%(俗称4个9),我们可以算一下一年下来留给处理故障的时间有多少?

年度总时间=365*24*60=525600分钟

网站不可用时间=525600*(1-99.99%)=52.56分钟

也就是,如果网站要达到4个9的可用性,一年下来网站不可用时间最多53分钟(也就是不足1个小时)。

可见, 高可用性就是技术实力的象征, 高可用性就是竞争力。

2 WHY - 为什么会出现不可用?

硬件故障。网站多运行在普通的商用服务器,而这些服务器本身就不具备高可用性,再加之 网站系统背后有数量众多服务器,那么一定时间内服务器宕机是大概率事件,直接导致部署 在该服务器上的服务受影响。

软件BUG或网站更新升级发布。BUG不能消灭,只能减少;上线后的系统在运行过程中,难免会出现故障,而这些故障同样直接导致某些网站服务不可用;此外,网站更新升级发布也会引起相对较频繁的服务器宕机。

不可抗拒力。如地震、水灾、战争等。

3 HOW - 如何做到高可用

核心思想:网站高可用的主要技术手段是服务与数据的冗余备份与失效转移。同一服务组件部署在多台服务器上;数据存储在多台服务器上互相备份。通过上述技术手段,当任何一台服务器宕机或出现各种不可预期的问题时,就将相应的服务切换到其他可用的服务器上,不影响系统的整体可用性,也不会导致数据丢失。

从架构角度看可用性: 当前网站系统多采用经典的分层模型, 从上到下为: 应用层、服务层与数据层。应用层主要实现业务逻辑处理; 服务层提供可复用的服务; 数据层负责数据读写; 在部署架构上常采用应用和数据分离部署, 应用会部署到不同服务器上, 这些服务器被称为应用层的服务器; 这些可复用的服务也会各自部署在不同服务器上, 称为服务层的服务器; 而各类数据库系统、文件柜等数据则部署在数据层的服务器。

硬件故障方面引起不可用的技术解决措施: (1)应用服务器。可通过负载均衡设备将多个应用服务器构建为集群对外提供服务(前提是这些服务需要设计为无状态,即应用服务器不保存业务的上下文信息,而仅根据每次请求提交的数据进行业务逻辑的操作响应),当均衡设备通过心跳检测手段检测到应用服务器不可用时,则将其从集群中移除,并将请求切换到其他可用的应用服务上。(2)服务层服务器。这些服务器被应用层通过分布式服务框架(如Dubbo)访问,分布式服务框架可在应用层客户端程序中实现软件负载均衡,并通过服务注册中心提供服务的服务器进行心跳检测,当发现有服务器不可用时,立即通知客户端程序修改服务列表,同时移除响应的服务器。(3)数据服务器。需要在数据写入时进行数据同步复制,将数

据写入多台服务器上,实现数据冗余备份;当数据服务器宕机时,应用程序将访问切换到有备份数据的服务器上。

软件方面引起不可用的技术解决措施:通过软件开发过程进行质量保证。通过预发布验证、 严格测试、灰度发布等手段,尽量减少上线服务的故障。

2018-05-08



彡工鸟

凸 21

这么多回复里,没有人提到高可用和高性能的量化指标,没有这个指标前提下,无法断定哪个更复杂吧。打个比方,高可用两条99就行了,你觉得会复杂,会难么?高性能要求你在并发百万,千万级调用十几个服务前提下,仍能保持10多毫秒,你觉得简单?复杂与否还是要指标。另外,很多人都关注应用节点和硬件节点高可用,却忽略了业务高可用这个视角,系统全挂了,你人工接入业务,在后台帮用户开通,办理,对业务来说也是高可用吧。以上个人看法

2018-05-08

作者回复

你说的有道理,没有绝对的结论,我的问题只是想引起大家思考,通过思考来更深入理解复杂度。

通常情况下,高可用要复杂一些,因为需要考虑的情景很多,而且没有完美的方案,只能做取舍。

2018-05-08



YMF_WX1981 高可用相对复杂。 凸 11

高性能,不管通过什么方式,或多或少,性能总获提高,行为上非必须做;高可用必须做,因为系统宕机或数据丢失时,谈高性能也无意义。

高可用涉及分布式存储和分布式计算,这两课题本身就复杂。

高可用涉及的非技术因素,如自然,政治。

So...

2018-05-08



bieber

ഥ 7

高可用的解决方法不是解决,而是减少或者规避,而规避某个问题的时候,一般都会引发另一个问题,只是这个问题比之前的小,高可用的设计过程其实也是一个取舍的过程。这也就是为什么系统可用性永远只是说几个九,永远缺少那个一。

而高性能,这个基本上就是定义计算能力,可以通过架构的优化,算法的改进,硬件的升级都可以得到很好的解决,从而达到我们心里对性能的预期...

2018-05-25

作者回复

有道理,没有完美的高可用方案

2018-05-25



罗烽

凸 6

高性能,高可用,哪个复杂度更高?

我认为高可用更复杂。性能方面,我们可已通过增加机器,拆分服务来提高性能。但是高可用这个不是通过单纯花钱(增加机器)能解决的,但还是必须要花钱。 (申加机器),由比较而言,它更需要一个良好的设计,这个就很复杂了。

关于高可用, 我有些自己的想法

- 1,还是要做小的服务,小的服务稳定性会更高。
- 2, 高可用的监控十分的重要, 只有能先发现问题, 才能接下来处理问题。
- 3, 存储高可用(减少和规避数据不一致), 这个太复杂的不清楚, 我们的业务现在没有那么复杂, 数据库用的就是阿里云的主备rds, 相比较而言, 使用阿里云的服务会让我们的服务保障性更高些, 这个只能想到这些

2018-05-08



李志伟

凸 5

个人觉得根据场景而定,如果一个系统部署结构复杂,组件众多,数据量也很大。那么高可用性的代价就会比较高。因为高可用意味着冗余,

冗余也就意味着要有额外的策略来管理这些冗余的组件。另外大数据量数据服务冗余异地多活也是很有挑战性的。 于此相对如果一个系统他的业务复杂度很高,涉及到很多的复杂计算,但是本身部署结构不复杂,那么这时候高性能的复杂度就会比较大

2018-05-08



公众号: 歪脖贰点零

ഥ 4

为保证高可用,有时候会引入其他组件,比如keepalive等等,此时keepalive也易容易产生单点问题,于是做主从或其他方案。若其他方案同样存在单点问题,如此往复下去。悲观的看,似乎无止境,更多的时候是个取舍。

2018-05-08



夜行观星

凸 3

就我一个人注意到ZK的选举算法不是Paxos吗?虽然不是本文重点每

2018-05-13

作者回复

感谢指正,ZK的协议是ZAB,官方文档也解释了ZAB不是Paxos算法,因为两者的设计目标不同,我没有深入研究两者协议,但大部分研究过的人认为ZAB是在Paxos算法上进行了改良和优化,有兴趣的可以深入研究一下。

2018-05-13



高歌在羊城

ഥ 3

大神,希望后面多一些落地的案例分析,章节篇幅可以长一点,一次讲一个要点都行@

2018-05-08

作者回复

别急,后面很多案例和模式分析

2018-05-08



mike

凸 2

高可用的关键字通过 "无间断"分析,它与高性能都是通过增加机器的方案来解决问题,两者本质区别在于目的不同,一个是通过 "扩展"处理性能,一个是 "冗余"处理单元。

实现方式,可以是 1 主 3 备、2 主 2 备、3 主 1 备、4 主 0 备,具体场景进行选择,高可用的难点在于如何减少和规避数据不一致对业务造成的影响。

方法论: 独裁式,协商式,民主式。分析它们各自的优缺点,结合实际业务场景,选择合适的高可用方案。

如何选取适合系统的高可用方案,也是一个复杂的分析、判断和选择的过程。

2018-05-08



水寒山冷

凸 2

高可用和高性能分开看其实难度都不大,难就难在有些场景需要二者兼顾。要解决高可用,数据层要做备份要做分区,一旦这么做就面临一致性问题,而在多个分区进行数据一致性同步本身就对高性能冲突,所以大部分设计都设计为最终一致性。毕竟不是每个公司都跟googe一样财大气粗可以把分布式协商的延迟降低到可以接受的级别。

2018-05-08



Ivan

凸 2

高可用一般会考虑的更多一些,简单点说一个不可以的服务也就不存在性能一说,冗余是高可用的主要手段,高可用的主要复杂度体现在状态监控,服务切换或服务恢复上,为了降低其复杂度,又有无状态设计,熔断设计等等,这里面其实又牵扯到高性能,一个高性能的服务往往是快的小的独立的,相应的其高可用也就较容易实现。感觉最终的落地点还是在业务复杂度上,登录偏向高性能,支付偏向高可用

2018-05-08



幸福时光

ഥ 2

架构的问题谈复杂性不如谈重要性来得直接,这个依赖于架构所要解决的业务场景的复杂度是对高性能有更高要求,还是对高可用有更高要求。如果对高性能的要求取舍大于高可用,自然高性能的架构考虑势必会复杂一些。大多数情况下,鱼和熊掌不可兼得,最终架构选择还是要依赖业务场景做出平衡。

2018-05-08



zeus2_18921421203

凸 2

高可用主要难点是数据的高可用,而应用服务 机房 链路目前都比较成熟。

2018-05-08



ncicheng

凸 2

可不可以这样理解,协商式用在只有主备两台机器的简单情况,当机器数量多于两个但少于 五个时就采用独裁式,当机器很多时就采用民主式更好?谢谢

2018-05-08



孙振超

ሆን 1

相对而言还是高可用更难些,按照作者说的高性能其实就是容量,在负载均衡系统高可用的情况下加机器就可以了,而想做到各个环节的高可用不是靠加机器就能搞定的,通常需要复杂的算法、引入更多的中间件、牺牲一定的性能才能实现,这其中还要进行各种权衡取舍裁剪才可以

2018-05-26

作者回复

确实如此

2018-05-27



Joker

ம் 1

高性能是为了达到一个量化的目标,通常我们会有各种不同的办法去实现,抛开消耗来说,方法有很多种,就像上篇讲到的,粗暴加机器,优雅划分等;但是高可用是为了规避一个非量化的抽象bug场景集合,这些不都是能提前预测到的,所以高可用一般来说都会比高性能复杂!

2018-05-25

作者回复

是的,通俗来讲,高性能是土豪,有钱可以任性;高可用是文豪,需要日积月累修炼 ② 2018-05-27



dbo

ഥ 1

CAP理论的作者已经重新解释了很多人对CAP的误解, CAP 三者并不是互斥关系只能选其二,而是在出现网络分区时,可以选择0.9 + 0.9 + 0.7之类的措施,在三者间进行平衡取舍。

2018-05-15

作者回复

后面会详细阐述CAP

2018-05-15



小思绪

凸 1

协商式中的双主也是脑裂吧?

2018-05-13

作者回复

表现有点类似,但主备一般不用脑裂,集群才用脑裂这个词

2018-05-13



云阵

凸 1

高性能可预测,可牺牲,可取舍。而高可用要考虑各种情况,而且是有状态的,对于数据不一致的恢复是一场噩梦。相对来说,还是高可用难一点,高性能在极端情况下也难的。

2018-05-09