



U Y U N I

Uyuni 2022.03

클라이언트 구성 가이드

2022년03월17일



차례

클라이언트 구성 안내서 개요	1
1. 지원되는 클라이언트 및 기능	2
1.1. 지원되는 클라이언트 시스템	2
1.2. 지원되는 도구 패키지	3
1.3. 지원하는 SUSE 및 openSUSE 클라이언트 기능	4
1.4. 지원하는 SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support 기능	6
1.5. 지원하는 SLE Micro 및 openSUSE MicroOS 클라이언트 기능	8
1.6. 지원하는 Alibaba Cloud Linux 기능	10
1.7. 지원하는 AlmaLinux 기능	12
1.8. 지원되는 Amazon Linux 기능	14
1.9. 지원하는 CentOS 기능	16
1.10. 지원하는 Debian 기능	18
1.11. 지원하는 Oracle 기능	20
1.12. 지원하는 Red Hat Enterprise Linux 기능	22
1.13. 지원하는 Rocky Linux 기능	24
1.14. 지원하는 Ubuntu 기능	26
2. Configuration Basics	29
2.1. 소프트웨어 채널	29
2.1.1. SUSE Package Hub가 제공하는 패키지	29
2.1.2. AppStream이 제공하는 패키지	30
2.1.3. EPEL이 제공하는 패키지	30
2.1.4. SUSE Linux Enterprise 클라이언트의 통합 설치 프로그램 업데이트 채널	30
2.1.5. 소프트웨어 리포지토리	31
2.1.6. 소프트웨어 제품	31
2.2. 부트스트랩 리포지토리	32
2.2.1. 부트스트랩 리포지토리 생성 준비	32
2.2.2. 자동 모드를 위한 옵션	32
2.2.3. 부트스트랩 리포지토리를 수동으로 생성	33
2.2.4. 부트스트랩 및 사용자 지정 채널	34
2.3. 활성화 키	35
2.3.1. 여러 활성화 키 결합	36
2.3.2. 활성화 키	37
2.3.3. 활성화 키 모범 사례	38
2.4. GPG 키	39
3. Client Management Methods	40
3.1. Salt 클라이언트를 위한 연결 방법	40
3.1.1. 온보딩 정보	40
3.1.2. Salt SSH를 통한 푸시	40
3.1.3. Salt Bundle	42
3.2. 기존 클라이언트를 위한 연결 방법	44
3.2.1. SUSE Manager 데몬(rhnsd)	45
3.2.2. SSH를 통한 푸시	49
4. Client Registration	53
4.1. 클라이언트 등록 방법	53
4.1.1. Web UI로 클라이언트 등록	53
4.1.2. 부트스트랩 스크립트로 클라이언트 등록	55
4.1.3. 명령줄에서 등록(Salt)	58
4.2. SUSE 클라이언트 등록	61
4.2.1. SUSE Linux Enterprise 클라이언트 등록	61
4.2.2. SLE Micro 클라이언트 등록	65
4.2.3. SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support 클라이언트 등록	66
4.3. openSUSE 클라이언트 등록	70

4.3.1. openSUSE Leap 클라이언트 등록	70
4.3.2. openSUSE MicroOS 클라이언트 등록	73
4.4. Alibaba Cloud Linux 클라이언트 등록	75
4.4.1. Alibaba Cloud Linux 클라이언트 등록	75
4.5. AlmaLinux 클라이언트 등록	77
4.5.1. AlmaLinux 클라이언트 등록	77
4.6. Amazon Linux 클라이언트 등록	80
4.6.1. Amazon Linux 클라이언트 등록	81
4.7. CentOS 클라이언트 등록	83
4.7.1. CentOS 클라이언트 등록	83
4.8. Debian 클라이언트 등록	88
4.8.1. Debian 클라이언트 등록	88
4.9. Oracle 클라이언트 등록	91
4.9.1. Oracle Linux 클라이언트 등록	91
4.10. Red Hat 클라이언트 등록	94
4.10.1. Red Hat Enterprise Linux 클라이언트를 CDN으로 등록	95
4.10.2. Red Hat Enterprise Linux 클라이언트를 RHUI로 등록	103
4.11. Rocky Linux 클라이언트 등록	111
4.11.1. Rocky Linux 클라이언트 등록	111
4.12. Ubuntu 클라이언트 등록	114
4.12.1. Ubuntu 20.04 클라이언트 등록	114
4.12.2. Ubuntu 16.04 및 18.04 클라이언트 등록	117
4.13. 클라이언트를 프록시에 등록	120
4.13.1. 프록시 간 클라이언트 이동	120
4.13.2. 프록시에서 서버로 클라이언트 이동	121
4.13.3. Web UI로 클라이언트를 프록시에 등록	121
4.13.4. 부트스트랩 스크립트로 등록(Salt 및 기존)	123
4.14. 공용 클라우드에서 클라우드 등록	123
4.14.1. 온디맨드 이미지 준비	123
4.14.2. 클라이언트 등록	124
4.14.3. 활성화 키	125
4.14.4. Automatic Registration of Clients Created by Terraform	125
5. 클라이언트 업그레이드	128
5.1. 클라이언트 - 주 버전 업그레이드	128
5.1.1. 마이그레이션 준비	128
5.1.2. 자동 설치 프로파일 생성	130
5.1.3. 마이그레이션	130
5.2. 컨텐트 라이프사이클 관리자를 사용하여 업그레이드	131
5.2.1. 업그레이드 준비	131
5.2.2. 업그레이드	133
5.3. 제품 마이그레이션	133
5.3.1. 제품 대량 마이그레이션	134
6. Client Deletion	136
7. Client Operations	137
7.1. 패키지 관리	137
7.1.1. 패키지 검증	137
7.1.2. 패키지 비교	137
7.2. 패치 관리	138
7.2.1. 패치 생성	138
7.2.2. 패치를 클라이언트에 적용	140
7.3. 시스템 잠금	140
7.3.1. 기존 클라이언트의 시스템 잠금	141
7.3.2. Salt 클라이언트의 시스템 잠금	141
7.3.3. 패키지 잠금	141
7.4. 구성 관리	142

7.4.1. 구성 관리를 위한 기존 클라이언트 준비	143
7.4.2. 구성 채널 생성	144
7.4.3. 구성 파일, 디렉토리 또는 심볼 링크 추가	144
7.4.4. 클라이언트를 구성 채널에 가입	145
7.4.5. 구성 파일 비교	145
7.4.6. 기존 클라이언트의 구성 파일 매크로	146
7.5. 전원 관리	147
7.5.1. 전원 관리 및 Cobbler	147
7.6. 구성 스냅샷	148
7.6.1. 스냅샷 태그	148
7.6.2. 대규모 설치 시 스냅샷	148
7.7. 사용자 정의 시스템 정보	149
7.8. 시스템 세트 관리자	150
7.8.1. SSM에서 기본 채널 변경하기	151
7.9. 시스템 그룹	151
7.9.1. 그룹 생성	152
7.9.2. 클라이언트를 그룹에 추가	152
7.9.3. 그룹 작업	153
7.10. 시스템 유형	153
7.10.1. Web UI를 사용해 기존 클라이언트에서 Salt로 변경	153
7.10.2. 명령 프롬프트에서 기존 클라이언트를 Salt로 변경	154
7.11. Uyuni 클라이언트 업그레이드	154
7.11.1. 클라이언트 업그레이드	155
8. 운영 체제 설치	156
8.1. 등록된 시스템 재설치	157
8.2. Install via the Network (PXE Boot)	157
8.2.1. DHCP 서버 준비	159
8.2.2. TFTP 트리와 프록시 동기화	160
8.3. CD-ROM 또는 USB 키를 통한 설치	160
8.3.1. Cobbler를 사용한 ISO 이미지 빌드	161
8.3.2. KIWI를 사용한 SUSE ISO 이미지 빌드	161
8.3.3. mkisofs를 사용한 RedHat ISO 이미지 빌드	161
8.4. 자동 설치 가능한 배포판	163
8.4.1. ISO 이미지 기반 배포	163
8.4.2. RPM 패키지 기반 배포	163
8.4.3. 자동 설치 가능한 배포판 선택	164
8.5. 자동 설치 프로파일	164
8.5.1. 프로파일 선택	165
8.5.2. AutoYast 프로파일	166
8.5.3. Kickstart 프로파일	167
8.5.4. 템플릿 구문	167
8.6. 무인 프로비저닝	169
8.6.1. 베어메탈 조달	170
8.6.2. 수동으로 시스템 레코드 생성	170
8.7. 자체 GPG 키 사용	171
8.7.1. PXE 부팅을 위한 자체 GPG 키	171
8.7.2. CD-ROM에서 자체 GPG 키	172
9. 시작화	173
9.1. 가상화 호스트 관리	173
9.2. 가상 게스트 생성	173
9.3. Xen 및 KVM을 이용한 가상화	174
9.3.1. 호스트 설정	174
9.3.2. 자동 설치	175
9.3.3. VM 게스트 관리	179
10. 가상 호스트 관리자	180

10.1. VHM 및 Amazon Web Services	180
10.1.1. Amazon EC2 VHM 생성	180
10.1.2. 가상 호스트 관리자에 대한 AWS 권한	181
10.2. VHM 및 Azure	182
10.2.1. Prerequisites	182
10.2.2. Azure VHM 생성	182
10.2.3. Assigning permissions	183
10.2.4. Azure UUID	183
10.3. VHM 및 Google Compute Engine	183
10.3.1. Prerequisites	184
10.3.2. GCE VHM 생성	184
10.3.3. 권한 할당	184
10.3.4. GCE UUID	185
10.4. VHM 및 Kubernetes	185
10.4.1. Kubernetes VHM 생성	186
10.4.2. 이미지 런타임 데이터 검색	186
10.4.3. 권한 및 인증서	188
10.5. Nutanix를 이용한 가상화	189
10.5.1. VHM 설정	189
10.6. VMWare를 이용한 가상화	190
10.6.1. VHM 설정	190
10.6.2. VMWare에서 SSL 오류 문제 해결	191
10.7. 다른 타사 공급자를 통한 가상화	191
11. 클라이언트 문제 해결	194
11.1. 자동 설치	194
11.2. 베어 메탈 시스템	194
11.3. 수명이 종료된 CentOS 6 클라이언트 부트스트랩	195
11.4. 수명 종료 제품의 부트스트랩 리포지토리	195
11.5. 복제된 Salt 클라이언트	196
11.6. FQDNS grain 비활성화	196
11.7. noexec로 /tmp 마운팅	197
11.8. grain을 시작 이벤트로 전달	197
11.9. 프록시 연결 및 FQDN	197
11.10. Red Hat CDN 채널 및 여러 인증서	198
11.11. Web UI에서 등록이 실패했으며, 오류가 표시되지 않습니다.	199
11.12. 이전 클라이언트 등록	199
11.13. 작동 중지 및 DNS 설정으로 표시된 Salt 클라이언트	200
12. GNU Free Documentation License	201

클라이언트 구성 안내서 개요

업데이트 날짜: 2022-03-17

Uyuni 설치 후 수행하는 첫 단계는 클라이언트를 등록하는 일입니다. Uyuni에서 등록 클라이언트를 관리하는 작업에 대부분의 시간을 소요합니다.

Uyuni는 다양한 클라이언트 기술과 호환됩니다. 즉, 다양한 하드웨어 옵션으로 SUSE Linux Enterprise 또는 다른 Linux 운영 체제를 실행하는 기존 또는 Salt 클라이언트를 설치할 수 있습니다.

지원되는 클라이언트 및 기능의 전체 목록은 [Client-configuration > Supported-features](#)을 참조하십시오.

이 안내서에서는 다양한 클라이언트를 수동 및 자동으로 등록하고 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

Chapter 1. 지원되는 클라이언트 및 기능

Uyuni는 다양한 클라이언트 기술과 호환됩니다. 다양한 하드웨어 옵션으로 SUSE Linux Enterprise 또는 다른 Linux 운영 체제를 실행하는 기존 또는 Salt 클라이언트를 설치할 수 있습니다.

이 섹션에는 지원되는 클라이언트 시스템에 관한 요약이 포함되어 있습니다. 각 클라이언트에서 사용할 수 있는 기능의 상세 목록은 다음 페이지를 참조하십시오.

1.1. 지원되는 클라이언트 시스템

다음 테이블에는 기존 및 Salt 클라이언트에 지원되는 운영 체제가 나열됩니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✓ 이 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 SUSE에서 지원합니다.
- ✗ 이 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 SUSE에서 지원하지 않습니다.
- ? 이 클라이언트는 현재 지원 고려 중이며, 이후에 지원될 수도 있고 지원되지 않을 수도 있습니다.



클라이언트 운영 체제 버전 및 SP 수준에는 Uyuni로 지원될 일반 지원(일반 또는 LTSS)이 적용되어야 합니다. 지원되는 제품 버전에 대한 상세 정보는 <https://www.suse.com/lifecycle>에서 참조하십시오.



클라이언트에서 실행되는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다.

표 1. 지원되는 클라이언트 시스템

운영 체제	아키텍처	기존 클라이언트	Salt 클라이언트
SUSE Linux Enterprise 15	x86-64, ppc64le, IBM Z, ARM	✓	✓
SUSE Linux Enterprise 12	x86-64, ppc64le, IBM Z, ARM	✓	✓
SUSE Linux Enterprise 11	x86, x86-64, Itanium, ppc64, IBM Z	✓	✓
SUSE Linux Enterprise Server for SAP 15	x86-64, ppc64le	✓	✓
SUSE Linux Enterprise Server for SAP 12	x86-64, ppc64le	✓	✓
SLE Micro	x86-64, ppc64le, aarch64	✗	✓
openSUSE Leap 15	x86-64, aarch64	✓	✓
SUSE Linux Enterprise Server ES 8	x86-64	✗	✓
SUSE Linux Enterprise Server ES 7	x86-64	✓	✓

운영 체제	아키텍처	기존 클라이언트	Salt 클라이언트
Alibaba Cloud Linux 2	x86-64, aarch64	✗	✓
AlmaLinux 8	x86-64, aarch64	✗	✓
Amazon Linux 2	x86-64, aarch64	✗	✓
CentOS 8	x86-64, ppc64le, aarch64	✗	✓
CentOS 7	x86-64, ppc64le, aarch64	✓	✓
Debian 10	x86-64 (= amd64), aarch64, armv7l, i586	✗	✓
Debian 9	x86-64 (= amd64), aarch64, armv7l, i586	✗	✓
Oracle Linux 8	x86-64, aarch64	✗	✓
Oracle Linux 7	x86-64, aarch64	✓	✓
Red Hat Enterprise Linux 8	x86-64	✗	✓
Red Hat Enterprise Linux 7	x86-64	✓	✓
Rocky Linux 8	x86-64, ppc64le, aarch64	✗	✓
Ubuntu 20.04	x86-64	✗	✓
Ubuntu 18.04	x86-64	✗	✓



Red Hat Enterprise Linux 6, Oracle Linux 6, CentOS 6, SUSE Linux Enterprise Server-ES 6 및 Ubuntu 16.04는 더 이상 사용되지 않는 업스트림이며, SUSE는 더 이상 클라이언트 운영 체제로 지원하지 않습니다. 이러한 운영 체제용 SUSE Manager 클라이언트 도구는 편의를 위해 SCC에서 계속 제공됩니다.



Debian 및 Ubuntu에서는 x86-64 아키텍처가 amd64로 표시됩니다.

1.2. 지원되는 도구 패키지

표 2. Spacewalk 유ти리티

도구 이름	설명	지원 여부
<code>spacewalk-common-channels</code>	SUSE Customer Center 가 제공하지 않는 채널 추가	✓
<code>spacewalk-hostname-rename</code>	Uyuni의 호스트 이름 변경	✓
<code>spacewalk-clone-by-date</code>	특정 날짜까지 채널 복제	✓
<code>spacewalk-sync-setup</code>	ISS 마스터 및 슬레이브 조직 매핑 설정	✓
<code>spacewalk-manage-channel-lifecycle</code>	채널 라이프사이클 관리	✓

1.3. 지원하는 SUSE 및 openSUSE 클라이언트 기능

아래 표는 SUSE 및 openSUSE 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다. 이 표에서는 SAP용 SLES, SLED, SUSE Linux Enterprise Server 및 HPC용 SUSE Linux Enterprise Server를 포함한 SUSE Linux Enterprise 운영 체제의 모든 변형에 대해 설명합니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. SUSE Linux Enterprise는 SUSE가 지원합니다. openSUSE는 SUSE 커뮤니티가 지원합니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✓ 이 기능을 Salt 및 기존 클라이언트 모두에서 사용할 수 있습니다.
- ✗ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.
- Traditional 이 기능은 기존 클라이언트에서만 지원합니다.
- Salt 이 기능은 Salt 클라이언트에서만 지원합니다.

표 3. SUSE 및 openSUSE 운영 체제에서 지원하는 기능

Feature	SUSE Linux Enterprise 11	SUSE Linux Enterprise 12	SUSE Linux Enterprise 15	openSUSE 15
Client	✓	✓	✓	✓
System packages	SUSE	SUSE	SUSE	openSUSE Community
Registration	✓	✓	✓	Salt
Install packages	✓	✓	✓	Salt
Apply patches	✓	✓	✓	Salt
Remote commands	✓	✓	✓	Salt
System package states	Salt	Salt	Salt	Salt
System custom states	Salt	Salt	Salt	Salt
Group custom states	Salt	Salt	Salt	Salt
Organization custom states	Salt	Salt	Salt	Salt
System set manager (SSM)	✓	✓	✓	Salt
Product migration	✓	✓	✓	Salt
Basic Virtual Guest Management *	Traditional	✓	✓	Salt

Feature	SUSE Linux Enterprise 11	SUSE Linux Enterprise 12	SUSE Linux Enterprise 15	openSUSE 15
Advanced Virtual Guest Management *	✗	Salt	Salt	Salt
Virtual Guest Installation (AutoYaST), as Host OS	Traditional	Traditional	Traditional	✗
Virtual Guest Installation (image template), as Host OS	✗	Salt	Salt	Salt
Virtual Guest Management	✗	Salt	Salt	Salt
System deployment (PXE/AutoYaST)	✓	✓	✓	✓
System redeployment (AutoYaST)	Traditional	✓	✓	Salt
Contact methods	Traditional: OSAD, RHNSD, SSH-push. Salt: ZeroMQ, Salt-SSH	Traditional: OSAD, RHNSD, SSH-push. Salt: ZeroMQ, Salt-SSH	Traditional: OSAD, RHNSD, SSH-push. Salt: ZeroMQ, Salt-SSH	Salt: ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✓	✓	✓	Salt
Action chains	✓	✓	✓	Salt
Staging (pre-download of packages)	✓	✓	✓	Salt
Duplicate package reporting	✓	✓	✓	Salt
CVE auditing	✓	✓	✓	Salt
SCAP auditing	✓	✓	✓	Salt
Package verification	Traditional	Traditional	Traditional	✗
Package locking	Salt	Salt	Salt	Salt
System locking	Traditional	Traditional	Traditional	✗
Maintenance Windows	✓	✓	✓	✓
System snapshot	Traditional	Traditional	Traditional	✗

Feature	SUSE Linux Enterprise 11	SUSE Linux Enterprise 12	SUSE Linux Enterprise 15	openSUSE 15
Configuration file management	✓	✓	✓	Salt
Package profiles	Traditional. Salt: Profiles supported, Sync not supported	Traditional. Salt: Profiles supported, Sync not supported	Traditional. Salt: Profiles supported, Sync not supported	Salt: Profiles supported, Sync not supported
Power management	✓	✓	✓	✓
Monitoring	?	Salt	Salt	Salt
Docker buildhost	✗	Salt	Salt	?
Build Docker image with OS	✗	Salt	Salt	Salt
Kiwi buildhost	✗	Salt	?	?
Build Kiwi image with OS	✗	Salt	?	✗
Recurring Actions	Salt	Salt	Salt	Salt
AppStreams	N/A	N/A	N/A	N/A
Yomi	✗	✗	✓	✓

* 가상 게스트 관리:

이 표에서 가상 게스트 관리는 기본과 고급으로 구분되어 있습니다.

기본 가상 게스트 관리에는 VM, 느린 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(시작, 중지, 다시 시작, 일시 중지) 나열과 VM vCPU 및 메모리 수정이 포함됩니다.

고급 가상 게스트 관리에는 기본 가상 게스트 관리의 모든 기능과 함께 빠른 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(삭제, 재설정, 전원 끄기), VM 디스크, 네트워크, 그래픽 표시 및 그래픽 표시 구성 수정이 포함됩니다.

1.4. 지원하는 SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support 기능

아래 표는 SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support는 SUSE가 지원합니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✓ 이 기능을 Salt 및 기존 클라이언트 모두에서 사용할 수 있습니다.
- ✗ 이 기능을 사용할 수 없습니다.

- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.
- Traditional 이 기능은 기존 클라이언트에서만 지원합니다.
- Salt 이 기능은 Salt 클라이언트에서만 지원합니다.

표 4. SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support 운영 체제에서 지원하는 기능

기능	SLES ES 7	SLES ES 8
클라이언트	✓	Salt
시스템 패키지	SUSE	SUSE
등록	✓	Salt
패키지 설치	✓	Salt
패치 적용	✓	Salt
원격 명령	✓	Salt
시스템 패키지 상태	Salt	Salt
시스템 사용자 정의 상태	Salt	Salt
그룹 사용자 정의 상태	Salt	Salt
조직 사용자 정의 상태	Salt	Salt
시스템 세트 관리자(SSM)	Salt	Salt
제품 마이그레이션	N/A	N/A
기본 가상 게스트 관리 *	✓	Salt
고급 가상 게스트 관리 *	Salt	Salt
호스트 OS로 가상 게스트 설치(킥스타트)	Traditional	✗
호스트 OS로 가상 게스트 설치(이미지 템플릿)	✓	Salt
시스템 배포(PXE/킥스타트)	✓	Salt
시스템 재배포(킥스타트)	✓	✗
연락 방법	Traditional: OSAD, RHNSD, SSH-push. Salt: ZeroMQ, Salt-SSH	Salt: ZeroMQ, Salt-SSH
Uyuni 프록시와 함께 작동	✓	Salt
작업 체인	✓	Salt
스테이징(패키지 사전 다운로드)	✓	Salt
중복 패키지 보고	✓	Salt
CVE 감사	✓	Salt
SCAP 감사	✓	Salt
패키지 검증	Traditional	✗
패키지 잠금	✓	?

기능	SLES ES 7	SLES ES 8
시스템 잠금	Traditional	✗
유지보수 기간	✓	✓
시스템 스냅샷	Traditional	Salt
구성 파일 관리	✓	Salt
스냅샷 및 프로필	Traditional. Salt: 프로필 지원됨, 동기화 지원되지 않음	Salt: 프로필 지원됨, 동기화 지원되지 않음
전원 관리	✓	Salt
모니터링	Salt	Salt
Docker 빌드호스트	✗	✗
OF를 사용한 Docker 이미지 빌드	?	?
Kiwi 빌드호스트	✗	✗
OS를 사용한 Kiwi 이미지 빌드	✗	✗
반복 작업	Salt	Salt
AppStreams	N/A	✓
Yomi	N/A	N/A

* 가상 게스트 관리:

이 표에서 가상 게스트 관리는 기본과 고급으로 구분되어 있습니다.

기본 가상 게스트 관리에는 VM, 느린 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(시작, 중지, 다시 시작, 일시 중지) 나열과 VM vCPU 및 메모리 수정이 포함됩니다.

고급 가상 게스트 관리에는 기본 가상 게스트 관리의 모든 기능과 함께 빠른 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(삭제, 재설정, 전원 끄기), VM 디스크, 네트워크, 그래픽 표시 및 그래픽 표시 구성 수정이 포함됩니다.

1.5. 지원하는 SLE Micro 및 openSUSE MicroOS 클라이언트 기능



SLE Micro 및 openSUSE MicroOS 클라이언트에 대한 지원은 테스트 목적을 위해 기술 미리보기로 제공되며 이 단계에서는 모든 기능이 완전히 작동하지 않습니다. 이 기능은 Uyuni 이후 버전에서 완전하게 지원될 예정입니다. 프로덕션 시스템에서 이 기능을 사용하지 마십시오.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. SUSE Linux Enterprise는 SUSE가 지원합니다. openSUSE MicroOS는 SUSE 커뮤니티가 지원합니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✓ 이 기능을 Salt 및 기존 클라이언트 모두에서 사용할 수 있습니다.

- ✗ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.
- Traditional 이 기능은 기존 클라이언트에서만 지원합니다.
- Salt 이 기능은 Salt 클라이언트에서만 지원합니다.

표 5. SLE Micro 및 openSUSE MicroOS 운영 체제에서 지원하는 기능

Feature	SLE Micro and openSUSE MicroOS
Client	Salt
Operating system packages	Salt
Registration	Salt
Install packages	Salt
Apply patches (requires CVE ID)	Salt
Remote commands	Salt
System package states	Salt
System custom states	Salt
Group custom states	Salt
Organization custom states	Salt
System set manager (SSM)	Salt
Product migration	?
Basic Virtual Guest Management *	?
Advanced Virtual Guest Management *	?
Virtual Guest Installation (Kickstart), as Host OS	✗
Virtual Guest Installation (image template), as Host OS	?
System deployment (PXE/Kickstart)	?
System redeployment (Kickstart)	✗
Contact methods	Salt: ZeroMQ
Works with Uyuni Proxy	Salt
Action chains	?
Staging (pre-download of packages)	?
Duplicate package reporting	Salt
CVE auditing (requires CVE ID)	Salt
SCAP auditing	?
Package verification	?
Package locking	Salt

Feature	SLE Micro and openSUSE MicroOS
System locking	?
Maintenance Windows	?
System snapshot	✗
Configuration file management	Salt
Snapshots and profiles	Salt: Profiles supported, Sync not supported
Power management	Salt
Monitoring	Salt
Docker buildhost	✗
Build Docker image with OS	✗
Kiwi buildhost	✗
Build Kiwi image with OS	Salt
Recurring Actions	Salt
AppStreams	N/A
Yomi	?

* 가상 게스트 관리:

이 표에서 가상 게스트 관리는 기본과 고급으로 구분되어 있습니다.

기본 가상 게스트 관리에는 VM, 느린 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(시작, 중지, 다시 시작, 일시 중지) 나열과 VM vCPU 및 메모리 설정이 포함됩니다.

고급 가상 게스트 관리에는 기본 가상 게스트 관리의 모든 기능과 함께 빠른 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(삭제, 재설정, 전원 끄기), VM 디스크, 네트워크, 그래픽 표시 및 그래픽 표시 구성 설정이 포함됩니다.

1.6. 지원하는 Alibaba Cloud Linux 기능

아래 표는 Alibaba Cloud Linux 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. Alibaba Cloud Linux는 Alibaba Cloud에서 지원됩니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✓ 이 기능을 Salt 및 기존 클라이언트 모두에서 사용할 수 있습니다.
- ✗ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.
- Traditional 이 기능은 기존 클라이언트에서만 지원합니다.
- Salt 이 기능은 Salt 클라이언트에서만 지원합니다.

표 6. Alibaba Cloud Linux 운영 체제에서 지원하는 기능

기능	Alibaba Cloud Linux 2
클라이언트	Salt
운영 체제 패키지	Salt
등록	Salt
패키지 설치	Salt
패치 적용(CVE ID 필요)	Salt
원격 명령	Salt
시스템 패키지 상태	Salt
시스템 사용자 정의 상태	Salt
그룹 사용자 정의 상태	Salt
조직 사용자 정의 상태	Salt
시스템 설정 관리자(SSM)	Salt
제품 마이그레이션	N/A
기본 가상 게스트 관리 *	?
고급 가상 게스트 관리 *	?
호스트 OS로 가상 게스트 설치(킥스타트)	✗
호스트 OS로 가상 게스트 설치(이미지 템플릿)	?
시스템 배포(PXE/킥스타트)	?
시스템 재배포(킥스타트)	?
연락 방법	Salt: ZeroMQ, Salt-SSH
Uyuni Proxy와 함께 작동	Salt
작업 체인	Salt
스테이징(패키지 사전 다운로드)	Salt
중복 패키지 보고	Salt
CVE 감사(CVE ID 필요)	Salt
SCAP 감사	Salt
패키지 검증	✗
패키지 잠금	✗
시스템 잠금	✗
유지보수 기간	✓
시스템 스냅샷	✗
구성 파일 관리	Salt
스냅샷 및 프로필	Salt: 프로필 지원됨, 동기화 지원되지 않음
전원 관리	?

기능	Alibaba Cloud Linux 2
모니터링	Salt
Docker 빌드호스트	Salt
OS를 사용한 Docker 이미지 빌드	Salt
Kiwi 빌드호스트	Salt
OS를 사용한 Kiwi 이미지 빌드	Salt
반복 작업	Salt
AppStreams	N/A
Yomi	N/A

* 가상 게스트 관리:

이 표에서 가상 게스트 관리는 기본과 고급으로 구분되어 있습니다.

기본 가상 게스트 관리에는 VM, 느린 새로 고침, VM 라이프사이클 작업(시작, 중지, 다시 시작, 일시 중지) 나열과 VM vCPU 및 메모리 수정이 포함됩니다.

고급 가상 게스트 관리에는 기본 가상 게스트 관리의 모든 기능과 함께 빠른 새로 고침, VM 라이프사이클 작업(삭제, 재설정, 전원 끄기), VM 디스크, 네트워크, 그래픽 표시 및 그래픽 표시 구성 수정이 포함됩니다.

* 기존 스택은 Alibaba Cloud Linux에서 사용할 수 있지만 지원되지는 않습니다.

1.7. 지원하는 AlmaLinux 기능

아래 표는 AlmaLinux 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다.
AlmaLinux는 AlmaLinux 커뮤니티에서 지원됩니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✓ 이 기능을 Salt 및 기존 클라이언트 모두에서 사용할 수 있습니다.
- ✗ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.
- Traditional 이 기능은 기존 클라이언트에서만 지원합니다.
- Salt 이 기능은 Salt 클라이언트에서만 지원합니다.

표 7. AlmaLinux 운영 체제에서 지원하는 기능

Feature	AlmaLinux 8
Client	Salt (plain AlmaLinux)
System packages	AlmaLinux Community

Feature	AlmaLinux 8
Registration	Salt
Install packages	Salt
Apply patches	Salt
Remote commands	Salt
System package states	Salt
System custom states	Salt
Group custom states	Salt
Organization custom states	Salt
System set manager (SSM)	Salt
Product migration	N/A
Basic Virtual Guest Management *	Salt
Advanced Virtual Guest Management *	Salt
Virtual Guest Installation (Kickstart), as Host OS	✗
Virtual Guest Installation (image template), as Host OS	Salt
System deployment (PXE/Kickstart)	Salt
System redeployment (Kickstart)	Salt
Contact methods	Salt: ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	Salt
Action chains	Salt
Staging (pre-download of packages)	Salt
Duplicate package reporting	Salt
CVE auditing	Salt
SCAP auditing	Salt
Package verification	✗
Package locking	✗
System locking	✗
Maintenance Windows	✓
System snapshot	✗
Configuration file management	Salt
Snapshots and profiles	Salt: Profiles supported, Sync not supported
Power management	Salt
Monitoring	Salt
Docker buildhost	✗

Feature	AlmaLinux 8
Build Docker image with OS	✗
Kiwi buildhost	✗
Build Kiwi image with OS	✗
Recurring Actions	Salt
AppStreams	✓
Yomi	N/A

* 가상 게스트 관리:

이 표에서 가상 게스트 관리는 기본과 고급으로 구분되어 있습니다.

기본 가상 게스트 관리에는 VM, 느린 새로 고침, VM 라이프사이클 작업(시작, 중지, 다시 시작, 일시 중지) 나열과 VM vCPU 및 메모리 수정이 포함됩니다.

고급 가상 게스트 관리에는 기본 가상 게스트 관리의 모든 기능과 함께 빠른 새로 고침, VM 라이프사이클 작업(삭제, 재설정, 전원 끄기), VM 디스크, 네트워크, 그래픽 표시 및 그래픽 표시 구성 수정이 포함됩니다.

1.8. 지원되는 Amazon Linux 기능

아래 표는 Amazon Linux 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. Amazon Linux은 Amazon에서 지원됩니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✓ 이 기능을 Salt 및 기존 클라이언트 모두에서 사용할 수 있습니다.
- ✗ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.
- Traditional 이 기능은 기존 클라이언트에서만 지원합니다.
- Salt 이 기능은 Salt 클라이언트에서만 지원합니다.

표 8. Amazon Linux 운영 체제에서 지원하는 기능

기능	Amazon Linux 2
클라이언트	Salt
운영 체제 패키지	Salt
등록	Salt
패키지 설치	Salt
패치 적용(CVE ID 필요)	Salt
원격 명령	Salt

기능	Amazon Linux 2
시스템 패키지 상태	Salt
시스템 사용자 정의 상태	Salt
그룹 사용자 정의 상태	Salt
조직 사용자 정의 상태	Salt
시스템 설정 관리자(SSM)	Salt
제품 마이그레이션	N/A
기본 가상 게스트 관리 *	?
고급 가상 게스트 관리 *	?
호스트 OS로 가상 게스트 설치(킥스타트)	✗
호스트 OS로 가상 게스트 설치 (이미지 템플릿)	?
시스템 배포(PXE/킥스타트)	?
시스템 재배포(킥스타트)	?
연락 방법	Salt: ZeroMQ, Salt-SSH
Uyuni Proxy와 함께 작동	Salt
작업 체인	Salt
스테이징(패키지 사전 다운로드)	Salt
중복 패키지 보고	Salt
CVE 감사(CVE ID 필요)	Salt
SCAP 감사	Salt
패키지 검증	✗
패키지 잠금	✗
시스템 잠금	✗
유지보수 기간	✓
시스템 스냅샷	✗
구성 파일 관리	Salt
스냅샷 및 프로필	Salt: 프로필 지원됨, 동기화 지원되지 않음
전원 관리	?
모니터링	Salt
Docker 빌드호스트	Salt
OS를 사용한 Docker 이미지 빌드	Salt
Kiwi 빌드호스트	Salt
OS를 사용한 Kiwi 이미지 빌드	Salt
반복 작업	Salt
AppStreams	N/A

기능	Amazon Linux 2
Yomi	N/A

* 가상 게스트 관리:

이 표에서 가상 게스트 관리는 기본과 고급으로 구분되어 있습니다.

기본 가상 게스트 관리에는 VM, 느린 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(시작, 중지, 다시 시작, 일시 중지) 나열과 VM vCPU 및 메모리 설정이 포함됩니다.

고급 가상 게스트 관리에는 기본 가상 게스트 관리의 모든 기능과 함께 빠른 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(삭제, 재설정, 전원 끄기), VM 디스크, 네트워크, 그래픽 표시 및 그래픽 표시 구성 설정이 포함됩니다.

* 기존 스택은 Amazon Linux에서 사용할 수 있지만 지원되지는 않습니다.

1.9. 지원하는 CentOS 기능

아래 표는 CentOS 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. CentOS는 CentOS 커뮤니티가 지원합니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✓ 이 기능을 Salt 및 기존 클라이언트 모두에서 사용할 수 있습니다.
- ✗ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.
- Traditional 이 기능은 기존 클라이언트에서만 지원합니다.
- Salt 이 기능은 Salt 클라이언트에서만 지원합니다.

표 9. CentOS 운영 체제에서 지원하는 기능

기능	CentOS 7	CentOS 8
클라이언트	✓ (plain CentOS)	Salt (plain CentOS)
시스템 패키지	CentOS Community	CentOS Community
등록	✓	Salt
패키지 설치	✓	Salt
패치 적용(CVE ID 필요)	✓ (정오표에는 타사 서비스가 필요함)	Salt (정오표에는 타사 서비스가 필요함)
원격 명령	✓	Salt
시스템 패키지 상태	Salt	Salt
시스템 사용자 정의 상태	Salt	Salt

기능	CentOS 7	CentOS 8
그룹 사용자 정의 상태	Salt	Salt
조직 사용자 정의 상태	Salt	Salt
시스템 세트 관리자(SSM)	✓	Salt
제품 마이그레이션	N/A	N/A
기본 가상 게스트 관리 *	✓	Salt
고급 가상 게스트 관리 *	Salt	Salt
호스트 OS로 가상 게스트 설치(킥스타트)	Traditional	✗
호스트 OS로 가상 게스트 설치 (이미지 템플릿)	✓	Salt
시스템 배포(PXE/킥스타트)	✓	Salt
시스템 재배포(킥스타트)	✓	Salt
연락 방법	Traditional: OSAD, RHNSD, SSH-push. Salt: ZeroMQ, Salt-SSH	Salt: ZeroMQ, Salt-SSH
Uyuni 프록시와 함께 작동	✓	Salt
작업 체인	✓	Salt
스테이징(패키지 사전 다운로드)	✓	Salt
중복 패키지 보고	✓	Salt
CVE 감사(CVE ID 필요)	✓	Salt
SCAP 감사	✓	Salt
패키지 검증	Traditional	✗
패키지 잠금	✓	?
시스템 잠금	Traditional	✗
유지보수 기간	✓	✓
시스템 스냅샷	Traditional	✗
구성 파일 관리	✓	Salt
스냅샷 및 프로필	Traditional. Salt: 프로필 지원됨, 동기화 지원되지 않음	Salt: 프로필 지원됨, 동기화 지원되지 않음
전원 관리	✓	Salt
모니터링	Salt	Salt
Docker 빌드호스트	✗	✗
OS를 사용한 Docker 이미지 빌드	✗	✗
Kiwi 빌드호스트	✗	✗
OS를 사용한 Kiwi 이미지 빌드	✗	✗
반복 작업	Salt	Salt

기능	CentOS 7	CentOS 8
AppStreams	N/A	✓
Yomi	N/A	N/A

* 가상 게스트 관리:

이 표에서 가상 게스트 관리는 기본과 고급으로 구분되어 있습니다.

기본 가상 게스트 관리에는 VM, 느린 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(시작, 중지, 다시 시작, 일시 중지) 나열과 VM vCPU 및 메모리 수정이 포함됩니다.

고급 가상 게스트 관리에는 기본 가상 게스트 관리의 모든 기능과 함께 빠른 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(삭제, 재설정, 전원 끄기), VM 디스크, 네트워크, 그래픽 표시 및 그래픽 표시 구성 수정이 포함됩니다.

1.10. 지원하는 Debian 기능

아래 표는 Debian 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. Debian은 Debian 커뮤니티가 지원합니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✓ 이 기능을 Salt 및 기존 클라이언트 모두에서 사용할 수 있습니다.
- ✗ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.
- Traditional 이 기능은 기존 클라이언트에서만 지원합니다.
- Salt 이 기능은 Salt 클라이언트에서만 지원합니다.

표 10. Debian 운영 체제에서 지원하는 기능

Feature	Debian 9	Debian 10	Debian 11
Client	✓	✓	✓
System packages	Debian Community	Debian Community	Debian Community
Registration	Salt	Salt	Salt
Install packages	Salt	Salt	Salt
Apply patches	?	?	?
Remote commands	Salt	Salt	Salt
System package states	Salt	Salt	Salt
System custom states	Salt	Salt	Salt
Group custom states	Salt	Salt	Salt

Feature	Debian 9	Debian 10	Debian 11
Organization custom states	Salt	Salt	Salt
System set manager (SSM)	Salt	Salt	Salt
Product migration	N/A	N/A	N/A
Basic Virtual Guest Management *	Salt	Salt	Salt
Advanced Virtual Guest Management *	Salt	Salt	Salt
Virtual Guest Installation (Kickstart), as Host OS	✗	✗	✗
Virtual Guest Installation (image template), as Host OS	Salt	Salt	Salt
System deployment (PXE/Kickstart)	✗	✗	✗
System redeployment (Kickstart)	✗	✗	✗
Contact methods	Salt: ZeroMQ, Salt-SSH	Salt: ZeroMQ, Salt-SSH	Salt: ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	Salt	Salt	Salt
Action chains	Salt	Salt	Salt
Staging (pre-download of packages)	Salt	Salt	Salt
Duplicate package reporting	Salt	Salt	Salt
CVE auditing	?	?	?
SCAP auditing	?	?	?
Package verification	✗	✗	✗
✓	✓	✓	System locking
✗	✗	✗	Maintenance Windows
✓	✓	✓	System snapshot
✗	✗	✗	Configuration file management
Salt	Salt	Salt	Package profiles
Salt: Profiles supported, Sync not supported	Salt: Profiles supported, Sync not supported	Salt: Profiles supported, Sync not supported	Power management
✓	✓	✓	Monitoring
Salt	Salt	Salt	Docker buildhost

Feature	Debian 9	Debian 10	Debian 11
?	?	?	Build Docker image with OS
Salt	Salt	Salt	Kiwi buildhost
✗	✗	✗	Build Kiwi image with OS
✗	✗	✗	Recurring Actions
Salt	Salt	Salt	AppStreams
N/A	N/A	N/A	Yomi

* 가상 게스트 관리:

이 표에서 가상 게스트 관리는 기본과 고급으로 구분되어 있습니다.

기본 가상 게스트 관리에는 VM, 느린 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(시작, 중지, 다시 시작, 일시 중지) 나열과 VM vCPU 및 메모리 수정이 포함됩니다.

고급 가상 게스트 관리에는 기본 가상 게스트 관리의 모든 기능과 함께 빠른 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(삭제, 재설정, 전원 끄기), VM 디스크, 네트워크, 그래픽 표시 및 그래픽 표시 구성 수정이 포함됩니다.

1.11. 지원하는 Oracle 기능

아래 표는 Oracle Linux 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. Oracle Linux는 Oracle이 지원합니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✓ 이 기능을 Salt 및 기존 클라이언트 모두에서 사용할 수 있습니다.
- ✗ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.
- Traditional 이 기능은 기존 클라이언트에서만 지원합니다.
- Salt 이 기능은 Salt 클라이언트에서만 지원합니다.

표 11. Oracle Linux 운영 체제에서 지원하는 기능

기능	Oracle Linux 6	Oracle Linux 7	Oracle Linux 8
클라이언트	✓	✓	Salt
운영 체제 패키지	✓	✓	Salt
등록	✓	✓	Salt
패키지 설치	✓	✓	Salt
패치 적용(CVE ID 필요)	✓	✓	Salt

기능	Oracle Linux 6	Oracle Linux 7	Oracle Linux 8
원격 명령	✓	✓	Salt
시스템 패키지 상태	Salt	Salt	Salt
시스템 사용자 정의 상태	Salt	Salt	Salt
그룹 사용자 정의 상태	Salt	Salt	Salt
조직 사용자 정의 상태	Salt	Salt	Salt
시스템 설정 관리자(SSM)	✓	✓	Salt
서비스 팩 마이그레이션	N/A	N/A	N/A
기본 가상 게스트 관리 *	Traditional	✓	Salt
고급 가상 게스트 관리 *	✗	Salt	Salt
호스트 OS로 가상 게스트 설치(킥스타트)	Traditional	Traditional	✗
호스트 OS로 가상 게스트 설치(이미지 템플릿)	Traditional	✓	Salt
시스템 배포(PXE/킥스타트)	✓	✓	Salt
시스템 재배포(킥스타트)	Traditional	✓	Salt
연락 방법	Traditional: OSAD, RHNSD, SSH-push. Salt: ZeroMQ, Salt-SSH	Traditional: OSAD, RHNSD, SSH-push. Salt: ZeroMQ, Salt-SSH	Salt: ZeroMQ, Salt-SSH
Uyuni 프록시와 함께 작동	✓	✓	Salt
작업 체인	✓	✓	Salt
스테이징(패키지 사전 다운로드)	✓	✓	Salt
중복 패키지 보고	✓	✓	Salt
CVE 감사(CVE ID 필요)	✓	✓	Salt
SCAP 감사	✓	✓	Salt
패키지 확인	Traditional	Traditional	✗
패키지 잠금	Traditional	✓	?
시스템 잠금	Traditional	Traditional	✗
유지보수 기간	✓	✓	✓
시스템 스냅샷	Traditional	Traditional	✗
구성 파일 관리	✓	✓	Salt
스냅샷 및 프로필	Traditional. Salt: 프로필 지원됨, 동기화 지원되지 않음	Traditional. Salt: 프로필 지원됨, 동기화 지원되지 않음	Salt: 프로필 지원됨, 동기화 지원되지 않음
전원 관리	✓	✓	Salt
모니터링	Salt	Salt	Salt

기능	Oracle Linux 6	Oracle Linux 7	Oracle Linux 8
Docker 빌드호스트	✗	✗	✗
OS를 사용한 Docker 이미지 빌드	✗	✗	✗
Kiwi 빌드호스트	✗	✗	✗
OS를 사용한 Kiwi 이미지 빌드	✗	✗	✗
반복 작업	Salt	Salt	Salt
AppStreams	N/A	N/A	✓
Yomi	N/A	N/A	N/A

* 가상 게스트 관리:

이 표에서 가상 게스트 관리는 기본과 고급으로 구분되어 있습니다.

기본 가상 게스트 관리에는 VM, 느린 새로 고침, VM 라이프사이클 작업(시작, 중지, 다시 시작, 일시 중지) 나열과 VM vCPU 및 메모리 수정이 포함됩니다.

고급 가상 게스트 관리에는 기본 가상 게스트 관리의 모든 기능과 함께 빠른 새로 고침, VM 라이프사이클 작업(삭제, 재설정, 전원 끄기), VM 디스크, 네트워크, 그래픽 표시 및 그래픽 표시 구성 수정이 포함됩니다.

1.12. 지원하는 Red Hat Enterprise Linux 기능

아래 표는 Red Hat Enterprise Linux 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다(Expanded Support 없음).



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. Red Hat Enterprise Linux는 Red Hat이 지원합니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✓ 이 기능을 Salt 및 기존 클라이언트 모두에서 사용할 수 있습니다.
- ✗ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.
- Traditional 이 기능은 기존 클라이언트에서만 지원합니다.
- Salt 이 기능은 Salt 클라이언트에서만 지원합니다.

표 12. Red Hat Enterprise Linux 운영 체제에서 지원하는 기능

기능	RHEL 6	RHEL 7	RHEL 8
클라이언트	✓	✓	Salt
시스템 패키지	Red Hat	Red Hat	Red Hat

기능	RHEL 6	RHEL 7	RHEL 8
등록	✓	✓	Salt
패키지 설치	✓	✓	Salt
패치 적용	✓	✓	Salt
원격 명령	✓	✓	Salt
시스템 패키지 상태	Salt	Salt	Salt
시스템 사용자 정의 상태	Salt	Salt	Salt
그룹 사용자 정의 상태	Salt	Salt	Salt
조직 사용자 정의 상태	Salt	Salt	Salt
시스템 설정 관리자(SSM)	Salt	Salt	Salt
제품 마이그레이션	N/A	N/A	N/A
기본 가상 게스트 관리 *	Traditional	✓	Salt
고급 가상 게스트 관리 *	✗	Salt	Salt
호스트 OS로 가상 게스트 설치(킥스타트)	Traditional	Traditional	✗
호스트 OS로 가상 게스트 설치(이미지 템플릿)	Traditional	✓	Salt
시스템 배포(PXE/킥스타트)	✓	✓	Salt
시스템 재배포(킥스타트)	Traditional	✓	Salt
연락 방법	Traditional: OSAD, RHNSD, SSH-push. Salt: ZeroMQ, Salt-SSH	Traditional: OSAD, RHNSD, SSH-push. Salt: ZeroMQ, Salt-SSH	Salt: ZeroMQ, Salt-SSH
Uyuni Proxy와 함께 작동	✓	✓	Salt
작업 체인	✓	✓	Salt
스테이징(패키지 사전 다운로드)	✓	✓	Salt
중복 패키지 보고	✓	✓	Salt
CVE 감사	✓	✓	Salt
SCAP 감사	✓	✓	Salt
패키지 확인	Traditional	Traditional	✗
패키지 잠금	Traditional	✓	?
시스템 잠금	Traditional	✓	?
유지보수 기간	✓	✓	✓
시스템 스냅샷	Traditional	Traditional	✗
구성 파일 관리	✓	✓	Salt

기능	RHEL 6	RHEL 7	RHEL 8
스냅샷 및 프로필	Traditional. Salt: 프로필 지원됨, 동기화 지원되지 않음	Traditional. Salt: 프로필 지원됨, 동기화 지원되지 않음	Salt: 프로필 지원됨, 동기화 지원되지 않음
전원 관리	✓	✓	Salt
모니터링	Salt	Salt	Salt
Docker 빌드호스트	✗	✗	✗
OS를 사용한 Docker 이미지 빌드	?	?	?
Kiwi 빌드호스트	✗	✗	✗
OS를 사용한 Kiwi 이미지 빌드	✗	✗	✗
반복 작업	Salt	Salt	Salt
AppStreams	N/A	N/A	✓
Yomi	N/A	N/A	N/A

* 가상 게스트 관리:

이 표에서 가상 게스트 관리는 기본과 고급으로 구분되어 있습니다.

기본 가상 게스트 관리에는 VM, 느린 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(시작, 중지, 다시 시작, 일시 중지) 나열과 VM vCPU 및 메모리 수정이 포함됩니다.

고급 가상 게스트 관리에는 기본 가상 게스트 관리의 모든 기능과 함께 빠른 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(삭제, 재설정, 전원 끄기), VM 디스크, 네트워크, 그래픽 표시 및 그래픽 표시 구성 수정이 포함됩니다.

1.13. 지원하는 Rocky Linux 기능

아래 표는 Rocky Linux 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. Rocky Linux는 Rocky Linux 커뮤니티가 지원합니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✓ 이 기능을 Salt 및 기존 클라이언트 모두에서 사용할 수 있습니다.
- ✗ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.
- Traditional 이 기능은 기존 클라이언트에서만 지원합니다.
- Salt 이 기능은 Salt 클라이언트에서만 지원합니다.

표 13. Rocky Linux 운영 체제에서 지원하는 기능

기능	Rocky Linux 8
클라이언트	Salt (plain Rocky Linux)
시스템 패키지	Rocky Linux 커뮤니티
등록	Salt
패키지 설치	Salt
패치 적용	Salt
원격 명령	Salt
시스템 패키지 상태	Salt
시스템 사용자 정의 상태	Salt
그룹 사용자 정의 상태	Salt
조직 사용자 정의 상태	Salt
시스템 설정 관리자(SSM)	Salt
제품 마이그레이션	N/A
기본 가상 게스트 관리 *	Salt
고급 가상 게스트 관리 *	Salt
호스트 OS로 가상 게스트 설치(킥스타트)	✗
호스트 OS로 가상 게스트 설치(이미지 템플릿)	Salt
시스템 배포(PXE/킥스타트)	Salt
시스템 재배포(킥스타트)	Salt
연락 방법	Salt: ZeroMQ, Salt-SSH
Uyuni 프록시와 함께 작동	Salt
작업 체인	Salt
스테이징(패키지 사전 다운로드)	Salt
중복 패키지 보고	Salt
CVE 감사	Salt
SCAP 감사	Salt
패키지 검증	✗
패키지 잠금	?
시스템 잠금	✗
유지보수 기간	✓
시스템 스냅샷	✗
구성 파일 관리	Salt
스냅샷 및 프로필	Salt: 프로필 지원됨, 동기화 지원되지 않음
전원 관리	Salt
모니터링	Salt

기능	Rocky Linux 8
Docker 빌드호스트	✗
OS를 사용한 Docker 이미지 빌드	✗
Kiwi 빌드호스트	✗
OS를 사용한 Kiwi 이미지 빌드	✗
반복 작업	Salt
AppStreams	✓
Yomi	N/A

* 가상 게스트 관리:

이 표에서 가상 게스트 관리는 기본과 고급으로 구분되어 있습니다.

기본 가상 게스트 관리에는 VM, 느린 새로 고침, VM 라이프사이클 작업(시작, 중지, 다시 시작, 일시 중지) 나열과 VM vCPU 및 메모리 수정이 포함됩니다.

고급 가상 게스트 관리에는 기본 가상 게스트 관리의 모든 기능과 함께 빠른 새로 고침, VM 라이프사이클 작업(삭제, 재설정, 전원 끄기), VM 디스크, 네트워크, 그래픽 표시 및 그래픽 표시 구성 수정이 포함됩니다.

1.14. 지원하는 Ubuntu 기능

아래 표는 Ubuntu 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. Ubuntu는 Canonical이 지원합니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✓ 이 기능을 Salt 및 기존 클라이언트 모두에서 사용할 수 있습니다.
- ✗ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.
- Traditional 이 기능은 기존 클라이언트에서만 지원합니다.
- Salt 이 기능은 Salt 클라이언트에서만 지원합니다.

표 14. Ubuntu 운영 체제에서 지원하는 기능

기능	Ubuntu 16.04	Ubuntu 18.04	Ubuntu 20.04
클라이언트	✓	✓	✓
시스템 패키지	Canonical	Canonical	Canonical
등록	Salt	Salt	Salt
패키지 설치	Salt	Salt	Salt

기능	Ubuntu 16.04	Ubuntu 18.04	Ubuntu 20.04
패치 적용	?	?	?
원격 명령	Salt	Salt	Salt
시스템 패키지 상태	Salt	Salt	Salt
시스템 사용자 정의 상태	Salt	Salt	Salt
그룹 사용자 정의 상태	Salt	Salt	Salt
조직 사용자 정의 상태	Salt	Salt	Salt
시스템 설정 관리자(SSM)	Salt	Salt	Salt
제품 마이그레이션	N/A	N/A	N/A
기본 가상 게스트 관리 *	Salt	Salt	Salt
고급 가상 게스트 관리 *	Salt	Salt	Salt
호스트 OS로 가상 게스트 설치(킥스타트)	✗	✗	✗
호스트 OS로 가상 게스트 설치(이미지 템플릿)	Salt	Salt	Salt
시스템 배포(PXE/킥스타트)	✗	✗	✗
시스템 재배포(킥스타트)	✗	✗	✗
연락 방법	Salt: ZeroMQ, Salt-SSH	Salt: ZeroMQ, Salt-SSH	Salt: ZeroMQ, Salt-SSH
Uyuni Proxy와 함께 작동	Salt	Salt	Salt
작업 체인	Salt	Salt	Salt
스테이징(패키지 사전 다운로드)	Salt	Salt	Salt
증복 패키지 보고	Salt	Salt	Salt
CVE 감사	?	?	?
SCAP 감사	?	?	?
패키지 검증	✗	✗	✗
패키지 잠금	✗	✗	✗
시스템 잠금	✗	✗	✗
시스템 스냅샷	✗	✗	✗
구성 파일 관리	Salt	Salt	Salt
패키지 프로필	Salt: 프로필 지원됨, 동기화 지원되지 않음	Salt: 프로필 지원됨, 동기화 지원되지 않음	Salt: 프로필 지원됨, 동기화 지원되지 않음
전원 관리	✓	✓	✓
모니터링	✗	Salt	Salt
Docker 빌드호스트	?	?	?

기능	Ubuntu 16.04	Ubuntu 18.04	Ubuntu 20.04
OS를 사용한 Docker 이미지 빌드	Salt	Salt	Salt
Kiwi 빌드호스트	✗	✗	✗
OS를 사용한 Kiwi 이미지 빌드	✗	✗	✗

*** 가상 게스트 관리:**

이 표에서 가상 게스트 관리는 기본과 고급으로 구분되어 있습니다.

기본 가상 게스트 관리에는 VM, 느린 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(시작, 중지, 다시 시작, 일시 중지) 나열과 VM vCPU 및 메모리 수정이 포함됩니다.

고급 가상 게스트 관리에는 기본 가상 게스트 관리의 모든 기능과 함께 빠른 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(삭제, 재설정, 전원 끄기), VM 디스크, 네트워크, 그래픽 표시 및 그래픽 표시 구성 수정이 포함됩니다.

Chapter 2. Configuration Basics

Uyuni requires a number of steps to prepare the environment for clients registration before a wide range of its operations can be utilized.

This section contains summary of the initial configuration steps that are necessary to support environment operations following successful Uyuni installation and setting up.

- For more information about installing Uyuni, see [Installation-and-upgrade > Install-uyuni](#).
- For more information about setting up Uyuni, see [Installation-and-upgrade > Uyuni-server-setup](#).

2.1. 소프트웨어 채널

채널은 소프트웨어 패키지를 그룹화하는 방법입니다. 소프트웨어 패키지는 리포지토리가 제공하며, 리포지토리는 채널과 연결되어 있습니다. 클라이언트를 소프트웨어 채널에 가입하면 클라이언트는 자신과 연결된 모든 소프트웨어를 설치하고 업데이트할 수 있습니다.

Uyuni에서 채널은 기본 채널과 하위 채널로 구분됩니다. 이런 식으로 채널을 구성하면 호환되는 패키지만 각 시스템에 설치됩니다. 클라이언트는 등록 중에 클라이언트 운영 체제 및 아키텍처에 따라 할당된 하나의 기본 채널에만 가입되어야 합니다. 벤더가 제공하는 유료 채널에 대해서는 연결된 구독이 있어야 합니다.

기본 채널은 특정 운영 체제 유형, 버전 및 아키텍처를 위해 구축된 패키지로 구성됩니다. 예를 들어 SUSE Linux Enterprise Server 15 x86-64 기본 채널에는 이 운영 체제 및 아키텍처와 호환되는 소프트웨어만 포함되어 있습니다.

하위 채널은 기본 채널과 연결되어 있으며 기본 채널과 호환되는 패키지만 제공합니다. 시스템은 기본 채널의 여러 하위 채널에 가입할 수 있습니다. 시스템이 기본 채널에 할당된 경우 해당 시스템은 관련 하위 채널만 설치할 수 있습니다. 예를 들어 시스템에 SUSE Linux Enterprise Server 15 **x86_64** 기본 채널이 할당된 경우 호환되는 기본 채널이나 기본 채널과 연결된 하위 채널 중 하나를 통해 사용할 수 있는 패키지만 설치하거나 업데이트할 수 있습니다.

Uyuni Web UI에서 [소프트웨어 > 채널 목록 > 전체](#)로 이동하여 사용 가능한 채널을 검색할 수 있습니다. [소프트웨어 > 관리 > 채널](#)로 이동하여 새 채널을 수정하거나 생성할 수 있습니다.

사용자 지정 채널을 포함한 채널 사용에 대한 자세한 내용은 [Administration > Channel-management](#)를 참조하십시오.

2.1.1. SUSE Package Hub가 제공하는 패키지

SUSE Package Hub는 SUSE Linux Enterprise 제품의 확장으로, openSUSE 커뮤니티가 제공하는 추가 오픈 소스 소프트웨어를 제공합니다.



SUSE Package Hub의 패키지는 openSUSE 커뮤니티가 제공합니다. 이 패키지는 SUSE에서 지원되지 않습니다.

클라이언트에서 SUSE Linux Enterprise 운영 체제를 사용 중인 경우 SUSE Package Hub 확장을 활성화하여 이러한 추가 패키지에 액세스할 수 있습니다. 이렇게 하면 클라이언트를 가입할 수 있는 SUSE Package Hub 채널이 제공됩니다.

SUSE Package Hub는 다수의 패키지를 제공하므로 동기화하는 데 시간이 오래 걸리고 대량의 디스크 공간을 소비할 수

있습니다. SUSE Package Hub가 제공하는 패키지가 필요하지 않은 경우 SUSE Package Hub를 활성화하지 마십시오.

지원되지 않는 패키지를 의도치 않게 설치하거나 업데이트하지 않도록 하려면 처음에 모든 SUSE Package Hub 패키지를 거부하는 컨텐트 라이프싸이클 관리 전략을 구현하는 것이 좋습니다. 그러면 필요한 특정 패키지를 명시적으로 활성화할 수 있습니다. 컨텐트 라이프싸이클 관리에 대한 자세한 내용은 [Administration > Content-lifecycle](#)을 참조하십시오.

2.1.2. AppStream이 제공하는 패키지

Red Hat 기반 클라이언트의 경우 AppStream을 통해 추가 패키지가 제공됩니다. 대부분의 경우 AppStream 패키지가 있어야 필요한 소프트웨어를 모두 보유할 수 있습니다.

Uyuni Web UI에서 AppStream 패키지를 관리할 때 패키지 업데이트에 대한 모순되는 제안을 볼 수도 있습니다. 이는 Uyuni이(가) 모듈 메타데이터를 올바르게 해석할 수 없기 때문입니다. 컨텐트 라이프싸이클 관리(CLM) AppStream 필터를 사용하여 AppStream 리포지토리를 일부 업그레이드 작업에서 사용할 비모듈형 리포지토리로 변환할 수 있습니다. CLM AppStream 필터에 대한 자세한 설명은 [Administration > Content-lifecycle-examples](#)에서 참조하십시오.

2.1.3. EPEL이 제공하는 패키지

Red Hat 기반 클라이언트의 경우 EPEL(엔터프라이즈 Linux용 추가 패키지)을 통해 추가 패키지가 제공됩니다. EPEL은 추가 소프트웨어를 제공하는 옵션 패키지 리포지토리입니다.



EPEL의 패키지는 Fedora 커뮤니티가 제공합니다. 이 패키지는 SUSE에서 지원하지 않습니다.

클라이언트에서 Red Hat 운영 체제를 사용 중인 경우 EPEL 확장을 활성화하여 이러한 추가 패키지에 액세스할 수 있습니다. 이렇게 하면 클라이언트를 가입할 수 있는 EPEL 채널이 제공됩니다.

EPEL은 다수의 패키지를 제공하므로 동기화하는 데 시간이 오래 걸리고 대량의 디스크 공간을 소비할 수 있습니다. EPEL이 제공하는 패키지가 필요하지 않은 경우 EPEL 리포지토리를 활성화하지 마십시오.

지원되지 않는 패키지를 의도치 않게 설치하거나 업데이트하지 않도록 하려면 처음에 모든 EPEL 패키지를 거부하는 컨텐트 라이프싸이클 관리(CLM) 전략을 구현하는 것이 좋습니다. 그러면 필요한 특정 패키지를 명시적으로 활성화할 수 있습니다. 컨텐트 라이프싸이클 관리에 대한 자세한 내용은 [Administration > Content-lifecycle](#)을 참조하십시오.

2.1.4. SUSE Linux Enterprise 클라이언트의 통합 설치 프로그램 업데이트 채널

이 채널은 운영 체제를 설치하기 전에 최신 상태인지 확인하기 위해 통합 설치 프로그램에서 사용합니다. 모든 SUSE Linux Enterprise 제품은 설치 중에 설치 프로그램 업데이트 채널에 액세스할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

SUSE Linux Enterprise Server 클라이언트의 경우 설치 프로그램 업데이트 채널은 이 채널을 포함하는 제품을 추가하면 기본적으로 동기화되고 이 제품 채널로 자동 설치 가능한 배포판을 생성하면 활성화됩니다.

SAP용 SUSE Linux Enterprise를 포함한 다른 모든 SUSE Linux Enterprise 변형의 경우 설치 프로그램 업데이트 채널을 수동으로 추가해야 합니다. 이 작업을 수행하려면 SUSE Linux Enterprise 변형의 기본 채널 아래에 적절한 SUSE Linux Enterprise Server 설치 프로그램 업데이트 채널을 복제해야 합니다. 채널을 복제한 후 SUSE Linux Enterprise 변형에 대해 자동 설치 가능한 배포판을 생성할 때 이 채널이 자동으로 사용됩니다.

2.1.5. 소프트웨어 리포지토리

리포지토리는 소프트웨어 패키지를 수집하는 데 사용됩니다. 소프트웨어 리포지토리에 액세스할 수 있으면 리포지토리가 제공하는 모든 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 클라이언트를 채널에 할당하고 클라이언트에서 패키지를 설치하고 업데이트하려면 Uyuni에 소프트웨어 채널과 연결된 리포지토리가 최소 한 개 있어야 합니다.

Uyuni의 기본 채널은 대부분 이미 올바른 리포지토리에 연결되어 있습니다. 사용자 정의 채널을 생성하려면 액세스할 수 있는 또는 사용자가 직접 생성한 리포지토리를 연결해야 합니다.

사용자 정의 리포지토리에 대한 자세한 내용은 [Administration > Custom-channels](#)에서 참조하십시오.

2.1.5.1. 로컬 리포지토리 위치

Salt 클라이언트에서 로컬 리포지토리를 구성하여 Uyuni 채널이 공급하지 않는 패키지를 제공할 수 있습니다.



대부분의 경우 클라이언트 시스템에는 로컬 리포지토리가 필요 없습니다. 로컬 리포지토리로 인해 클라이언트에서 어떤 패키지를 사용할 수 있는지 파악하는 데 문제가 생길 수 있습니다. 그러면 결국 예상치 않은 패키지를 설치하게 될 수 있습니다.

로컬 리포지토리는 온보딩 중에 비활성화됩니다. 클라이언트가 온보딩을 완료하고 나면 다음 위치에 로컬 리포지토리를 추가할 수 있습니다.

표 15. 로컬 리포지토리 위치

Client Operating System	Local Repository Directory
SUSE Linux Enterprise Server	/etc/zypp/repos.d
openSUSE	/etc/zypp/repos.d
SUSE Linux Enterprise Server Expanded Support	/etc/yum.repos.d/
Red Hat Enterprise Linux	/etc/yum.repos.d/
CentOS	/etc/yum.repos.d/
Ubuntu	/etc/apt/sources.list.d/
Debian	/etc/apt/sources.list.d/

Salt 클라이언트의 경우 로컬 리포지토리는 highstate를 적용할 때도 영구적인 상태를 유지합니다.

2.1.6. 소프트웨어 제품

Uyuni에서는 소프트웨어를 제품 내에서 제공합니다. SUSE 구독을 통해 다양한 제품에 액세스할 수 있습니다. 이러한 제품은 Uyuni Web UI에서 [관리 > 설치 마법사 > 제품](#)으로 이동하여 검색하고 선택할 수 있습니다.

제품에는 소프트웨어 채널이 포함되어 있는데, 그 개수는 다양합니다. ‘제품 채널 표시’ 아이콘을 클릭하여 제품에 포함된 채널을 확인합니다. 제품을 추가하고 동기화를 완료하고 나면 제품이 제공하는 채널에 액세스할 수 있고 Uyuni 서버 및 클라이언트에서 제품에 있는 패키지를 사용할 수 있습니다.

프로시저: 소프트웨어 채널 추가

1. Uyuni Web UI에서 [관리 > 설치 마법사 > 제품](#)으로 이동합니다.

2. 검색 창을 사용해 클라이언트 운영 체제 및 아키텍처에 적절한 제품을 찾아 적절한 제품의 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 필요한 모든 채널의 확인란이 자동으로 선택됩니다. 화살표를 클릭하여 관련 제품의 전체 목록을 확인하고 필요한 추가 제품의 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
3. [제품 추가]를 클릭하고 제품이 동기화를 마칠 때까지 기다립니다.

For more information, see [Installation-and-upgrade > Setup-wizard](#).

2.2. 부트스트랩 리포지토리

부트스트랩 리포지토리에는 부트스트랩 중에 Salt 또는 기존 클라이언트를 등록하기 위한 필수 패키지와 클라이언트에 Salt를 설치하기 위한 패키지가 포함되어 있습니다. 제품이 동기화되면 부트스트랩 리포지토리가 자동으로 생성되고 Uyuni 서버에서 다시 생성됩니다.

2.2.1. 부트스트랩 리포지토리 생성 준비

동기화를 위해 제품을 선택하면 모든 필수 채널이 완전히 미러링되자마자 부트스트랩 리포지토리가 자동으로 생성됩니다.

Procedure: Checking Synchronization Progress from the Web UI

1. Uyuni Web UI에서 [소프트웨어 > 관리 > 채널](#)로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. **리포지토리** 탭으로 이동한 다음, **동기화**를 클릭하고 **동기화 상태**를 확인합니다.

프로시저: 명령 프롬프트에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 **tail** 명령을 사용해 동기화 로그 파일을 확인합니다.

```
tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

2. 각 하위 채널은 동기화가 진행되는 동안 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 알아보려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

2.2.2. 자동 모드를 위한 옵션

자동 부트스트랩 리포지토리가 생성되는 방식을 변경할 수 있습니다. 이 섹션에서는 다양한 설정에 대해 자세히 설명합니다.

Flush Mode::

플러시 모드

기본적으로 기존 리포지토리는 최신 패키지로만 업데이트됩니다. 대신, 빈 리포지토리로 항상 시작하도록 구성할 수 있습니다. 이 동작을 활성화하려면 다음과 같이 **/etc/rhn/rhn.conf**에서 이 값을 추가하거나 편집하십시오.

```
server.susemanager.bootstrap_repo_flush = 1
```

Automatic Mode::

자동 모드

기본적으로 부트스트랩 리포지토리 자동 재생성은 활성화되어 있습니다. 이 작업을 비활성화하려면 다음과 같이 `/etc/rhn/rhn.conf`에서 이 값을 추가하거나 편집하십시오.

```
server.susemanager.auto_generate_bootstrap_repo = 0
```

2.2.2.1. 부트스트랩 데이터 파일 구성

도구는 각 배포에 어떤 패키지가 필요한지에 대한 정보가 포함된 데이터 파일을 사용합니다. 이 데이터 파일은 `/usr/share/susemanager/mgr_bootstrap_data.py`에 저장되어 있습니다. SUSE는 이 파일을 정기적으로 업데이트합니다. 이 파일을 변경하고 싶은 경우 직접 편집하지 마십시오. 대신, 다음과 같이 동일한 디렉토리에 사본을 생성하고 이 사본을 편집하십시오.

```
cd /usr/share/susemanager/
cp mgr_bootstrap_data.py my_data.py
```

변경을 완료했으면 새 파일을 사용하도록 Uyuni를(를) 구성하십시오. 다음과 같이 `/etc/rhn/rhn.conf`에서 이 값을 추가하거나 편집하십시오.

```
server.susemanager.bootstrap_repo_datamodule = my_data
```



다음 업데이트에서 SUSE의 새 데이터는 새 데이터 파일이 아닌 원본 데이터 파일을 덮어씁니다. SUSE에서 제공하는 변경 사항으로 새 파일을 최신 상태로 유지해야 합니다.

2.2.3. 부트스트랩 리포지토리를 수동으로 생성

기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 매일 다시 생성됩니다. 명령 프롬프트에서 부트스트랩 리포지토리를 수동으로 생성할 수 있습니다.

프로시저: SUSE Linux Enterprise용 부트스트랩 리포지토리 생성

- At the command prompt on the Uyuni Server, as root, list the available distributions to create bootstrap repositories for:

```
mgr-create-bootstrap-repo -l
```

- 다음과 같이 적절한 리포지토리 이름을 제품 레이블로 사용해 부트스트랩 리포지토리를 생성합니다.

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-version-x86_64
```

- 또는 사용 가능한 배포 목록에서 배포 이름 옆에 표시된 번호를 사용하십시오.

클라이언트 리포지토리는 `/srv/www/htdocs/pub/repositories/`에 있습니다.

제품을 두 개 이상 미러링한 경우(예: SLES, SAP용 SLES) 또는 사용자 지정 채널을 사용하는 경우 부트스트랩 리포지토리를 생성할 때 사용할 상위 채널을 지정해야 합니다. 이는 모든 상황에서 필수가 아닙니다. 예를 들어, 일부 SLES 15 버전에는 공통 코드 기반이 있으므로, 상위 채널을 지정할 필요가 없습니다. 환경에서 필요한 경우에만 이 프로시저를 사용하십시오.

선택 사항 프로시저: 부트스트랩 리포지토리에 상위 채널 지정

1. 사용 가능한 상위 채널을 확인하십시오.

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-15-x86_64
여러 개의 상위 채널용 옵션을 찾았습니다.
--with-parent-channel <label>옵션을 사용하고 다음 중 하나를 선택하십시오.
- sle-product-sles15-pool-x86_64
- sle-product-sles_sap15-pool-x86_64
- sle-product-sled15-pool-x86_64
```

2. 다음과 같이 적절한 상위 채널을 지정합니다.

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-15-x86_64 --with-parent-channel sle-
product-sled15-pool-x86_64
```

2.2.3.1. 아키텍처가 여러 개인 리포지토리

아키텍처가 여러 개 포함된 부트스트랩 리포지토리를 생성하는 경우 모든 아키텍처가 올바르게 업데이트되는지 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 예를 들어 SLE용 IBM Z 및 x86-64 아키텍처가 `/srv/www/htdocs/pub/repositories/sle/15/2/bootstrap/`에서 동일한 부트스트랩 리포지토리 URL을 사용합니다.

flush 옵션이 활성화된 상태에서 여러 아키텍처에 대해 부트스트랩 리포지토리를 생성하려고 하면 하나의 아키텍처만 생성됩니다. 이를 방지하려면 추가 아키텍처를 생성할 때 명령 프롬프트에서 `--no-flush` 옵션을 사용하십시오. 예:

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-15-SP2-x86_64
mgr-create-bootstrap-repo --no-flush -c SLE-15-SP2-s390x
```

2.2.4. 부트스트랩 및 사용자 지정 채널

사용자 지정 채널을 사용 중인 경우 `--with-custom-channels` 옵션을 `mgr-create-bootstrap-repo` 명령과 함께 사용할 수 있습니다. 이 경우 사용할 상위 채널도 지정해야 합니다.

사용자 지정 채널을 사용 중인 경우 부트스트랩 리포지토리 자동 생성에 실패할 수 있습니다. 이러한 경우에는 리포지토리를 수동으로 생성해야 합니다.

사용자 지정 채널에 대한 자세한 내용은 [Administration > Custom-channels](#)에서 참조하십시오.

2.3. 활성화 키


활성화 키는 기존 및 Salt 클라이언트에서 클라이언트가 올바른 소프트웨어 자격이 있는지, 적절한 채널에 연결하고 있는지, 관련 그룹에 가입되어 있는지 확인하는 데 사용됩니다. 각 활성화 키는 조직에 구속되며 키를 생성할 때 설정할 수 있습니다.

Uyuni에서 활성화 키는 레이블이 있는 구성 설정 그룹입니다. 레이블을 부트스트랩 스크립트에 파라미터로 추가하여 활성화 키와 연결된 모든 구성 설정을 적용할 수 있습니다. 활성화 키 레이블을 부트스트랩 스크립트와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 부트스트랩 스크립트가 실행될 때 레이블에 연결된 모든 구성 설정은 스크립트가 실행되는 시스템에 적용됩니다.

활성화 키는 다음을 지정할 수 있습니다.

- 채널 할당
- 시스템 유형 또는 추가 자격
- 연락 방법
- 구성 파일
- 설치할 패키지
- 시스템 그룹 할당

활성화 키는 클라이언트 등록 시 사용되며 다시 사용되지 않습니다. 클라이언트는 등록된 후에 지정된 활성화 키와 관계없이 변경할 수 있습니다. 활성화 키와 클라이언트 사이의 관계는 기록 목적으로만 기록됩니다.



프로시저: 활성화 키 생성

1. Uyuni Web UI에서 관리자 권한으로 **시스템 > 활성화 키**로 이동합니다.
2. **[키 생성]** 버튼을 클릭합니다.
3. **활성화 키 상세 정보** 페이지의 **설명** 필드에 활성화 키의 설명을 입력합니다.
4. **키** 필드에 활성화 키의 이름을 입력합니다. For example, **SLES15-SP4** for SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4.



SUSE 제품인 경우 **키** 필드에 쉼표를 사용하지 마십시오. 하지만 Red Hat 제품인 경우 **반드시** 쉼표를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 **Reference > Systems**를 참조하십시오.

5. **기본 채널** 드롭다운 상자에서 적절한 기본 소프트웨어 채널을 선택하고, 관련 하위 채널이 작성되도록 허용합니다. 자세한 내용은 [reference:admin/setup-wizard.pdf](#) 및 **Administration > Custom-channels**를 참조하십시오.
6. 필요한 하위 채널을 선택합니다(예: 필수 SUSE Manager 도구 및 업데이트 채널).
7. 옵션을 활성화하려면 **추가 시스템 유형** 확인란을 선택합니다.
8. **연결 방법**은 **기본값**으로 설정된 상태 그대로 두는 것이 좋습니다.
9. **범용 기본값** 설정은 확인란이 선택되지 않은 상태 그대로 두는 것이 좋습니다.
10. **[활성화 키 생성]**을 클릭하여 활성화 키를 생성합니다.
11. **구성 파일 배포** 확인란을 선택하여 이 키에 대한 구성 관리를 활성화하고, **[활성화 키 업데이트]**를 클릭하여 이 변경 사항을 저장합니다.



구성 파일 배포 확인란은 활성화 키를 생성한 후에야 표시됩니다. 구성 관리를 활성화해야 하는 경우 되돌아가 확인란을 선택하십시오.

2.3.1. 여러 활성화 키 결합

기존 클라이언트에서 부트스트랩 스크립트를 실행할 때 활성화 키를 결합할 수 있습니다. 키를 결합하면 시스템에서 설치된 것에 대해 더 많은 제어권을 확보할 수 있고 규모가 크거나 복잡한 환경에서 키가 중복되는 일이 줄어듭니다.



활성화 키 결합은 기존 클라이언트에서만 작동합니다. Salt 클라이언트는 결합된 활성화 키를 지원하지 않습니다. Salt 클라이언트에서 결합된 키를 사용하는 경우 첫 번째 키만 사용됩니다.

명령 프롬프트나 단일 자동 설치 프로파일에서 여러 개의 활성화 키를 지정할 수 있습니다.

Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 **rhnreg_ks** 명령을 사용하고, 키 이름을 쉼표로 구분하십시오. Kickstart 프로파일에서 여러 개의 키를 지정하려면 **시스템 > 자동 설치**로 이동하여 사용하려는 프로파일을 편집하십시오.

일부 값들 사이의 충돌로 인해 클라이언트 등록이 실패할 수 있으므로 활성화 키를 결합할 때 주의하십시오. 시작하기 전에 다음 값에 서로 충돌하는 정보가 있는지 확인하십시오.

- 소프트웨어 패키지

- 소프트웨어 하위 채널
- 구성 채널

충돌이 감지되면 다음과 같이 처리됩니다.

- 기본 소프트웨어 채널의 충돌: 등록에 실패합니다.
- 시스템 유형의 충돌: 등록에 실패합니다.
- **구성 활성화** 플래그의 충돌: 구성 관리가 활성화됩니다.
- 한 개의 키가 시스템 전용인 경우: 등록에 실패합니다.

2.3.2. 활성화 키

클라이언트를 다시 등록하고 모든 Uyuni 설정을 다시 확보하기 위한 목적으로 재활성화 키를 한 번만 사용할 수 있습니다. 재활성화 키는 클라이언트 전용이며 시스템 ID, 이력, 그룹 및 채널을 포함합니다.

재활성화 키를 생성하려면 **시스템**으로 이동한 후 클라이언트를 클릭하여 재활성화 키를 생성하고, **상세 정보 > 재활성** 탭으로 이동하십시오. **[새 키 생성]**을 클릭하여 재활성화 키를 생성합니다. 나중에 사용할 수 있도록 키의 상세 정보를 기록해 둡니다. 특정 시스템 ID와 연결되지 않은 일반적인 활성화 키와 달리 여기에서 생성한 키는 **시스템 > 활성화 키** 페이지에 표시되지 않습니다.

Salt 클라이언트의 경우 재활성화 키를 생성한 후 이 키를 **management_key** /etc/salt/minion.d/susemanager.conf에서 입자로 사용할 수 있습니다. 예:

```
grains:
  susemanager:
    management_key: "re-1-daf44db90c0853edbb5db03f2b37986e"
```

재활성화 키를 적용하려면 **salt-minion** 프로세스를 다시 시작하십시오.

You can use a reactivation key with a bootstrap script. For more information about bootstrap scripts, see **Client-configuration > Registration-bootstrap**.

기존 클라이언트의 경우 재활성화 키를 생성한 후 이 키를 **rhnreg_ks** 명령줄 유틸리티와 함께 사용할 수 있습니다. 이 명령은 클라이언트를 다시 등록하고 Uyuni 설정을 복원합니다. 기존 클라이언트에서는 재활성화 키를 활성화 키와 결합하여 단일 시스템 프로파일에 대해 여러 키의 설정을 집계할 수 있습니다. 예:

```
rhnreg_ks --server=<server-url>/XMLRPC \
--activationkey=<reactivation-key>,<activationkey> \
--force
```



클라이언트를 기존 Uyuni 프로파일과 함께 자동 설치하는 경우 프로파일은 재활성화 키를 사용해 시스템을 다시 등록하고 설정을 복원합니다. 프로파일 기반 자동 설치가 진행 중일 때는 이 키를 재생성, 삭제 또는 사용하지 마십시오. 그러면 자동 설치에 실패하게 됩니다.

2.3.3. 활성화 키 모범 사례

기본 상위 채널

SUSE Manager 기본값 상위 채널을 사용하지 마십시오. 이 설정은 Uyuni가 설치된 운영 체제와 가장 부합하는 상위 채널을 선택하도록 강제합니다. 이로 인해 때로 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다. 대신에 각 배포 및 아키텍처별로 활성화 키를 생성하는 것이 좋습니다.

활성화 키를 이용한 부트스트래핑

부트스트랩 스크립트를 사용 중인 경우 각 스크립트에 대해 활성화 키를 생성하는 것을 고려하십시오. 이렇게 하면 채널 할당, 패키지 설치, 시스템 그룹 구성원, 구성 채널 할당을 조정하는 데 도움이 됩니다. 또한 등록 후 시스템에 대한 수동 개입이 덜 필요합니다.

대역폭 요구사항

활성화 키를 사용하면 등록 시점에 소프트웨어가 자동으로 다운로드될 수 있는데, 대역폭이 제한된 환경에서는 바람직하지 않을 수 있습니다.

이러한 옵션은 대역폭 사용량을 생성합니다.

- SUSE 제품 풀 채널을 할당하면 해당 제품 설명자 패키지가 자동으로 설치됩니다.
- 세션의 모든 패키지가 **Packages** 설치됩니다.
- **구성** 세션의 모든 Salt 상태가 그 내용에 따라 다운로드를 트리거할 수 있습니다.

키 레이블 명명

활성화 키에 대해 읽을 수 있는 이름을 입력하지 않으면 시스템이 수 스트링을 자동으로 생성하므로 키를 관리하기 어려울 수 있습니다.

키를 추적하는 데 도움이 되는 활성화 키 명명 스키마를 고려하십시오. 조직의 인프라와 관련이 있는 이름을 생성하면 더 복잡한 작업을 더 쉽게 수행할 수 있습니다.

키 레이블을 생성할 때 다음과 같은 팁을 참고하십시오.

- OS 명명(필수): 키는 항상 자신이 설정을 제공하는 대상인 OS를 참조해야 합니다.
- 아키텍처 명명(권장): 귀사가 단 하나의 아키텍처(예: x86_64)만 운영하고 있지 않다면 레이블에 아키텍처 유형을 제공하는 것이 좋습니다.
- 서버 유형 명명: 이 서버를 어떤 목적으로 사용 중입니까?
- 위치 명명: 서버가 어디에 있습니까? 서버룸, 건물 또는 부서 내?
- 날짜 명명: 유지보수 기간, 분기 등
- 사용자 정의 명명: 어떤 명명 스키마가 조직의 필요에 적합합니까?

활성화 키 레이블 이름의 예:

```
sles15-sp4-web_server-room_129-x86_64
```

```
sles15-sp4-test_packages-blg_502-room_21-ppc64le
```



SUSE 제품인 경우 키 필드에 쉼표를 사용하지 마십시오. 하지만 Red Hat 제품인 경우 반드시 쉼표를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 [Reference > Systems](#)를 참조하십시오.

포함된 채널

활성화 키를 생성할 때는 어떤 소프트웨어 채널이 연결되어 있는지도 기억해 두어야 합니다. 키에는 할당된 특정 기본 채널이 있어야 합니다. 기본값으로 설정된 기본 채널은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-overview](#)에서 설치하려는 클라이언트 운영 체제를 참조하십시오.

2.4. GPG 키

클라이언트는 소프트웨어 패키지가 설치되기 전에 GPG 키를 사용해 신뢰성을 확인합니다. 신뢰할 수 있는 소프트웨어만 클라이언트에 설치할 수 있습니다.

대부분의 경우 GPG 설정을 조정하지 않아도 클라이언트에 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

기본적으로 운영 체제는 설치될 때 자체 GPG 키만 신뢰하고 타사 패키지가 제공하는 키는 신뢰하지 않습니다. 클라이언트는 신뢰할 수 있는 GPG 키가 없어도 성공적으로 부트스트래핑할 수 있습니다. 하지만 키를 신뢰할 수 있을 때까지는 새 클라이언트 도구 패키지를 설치하거나 업데이트할 수 없습니다.

Salt 클라이언트는 부트스트래핑될 때 SUSE 도구 채널 GPG 키를 신뢰하도록 설정되어 있습니다. 기타 모든 클라이언트 및 채널의 경우 타사 GPG 키를 수동으로 신뢰해야 합니다.



If you are bootstrapping Salt clients from the Uyuni Web UI, you can use a Salt state to trust the key. For more information on custom Salt states, see [Specialized-guides > Salt](#).

Procedure: Trusting GPG Keys on Clients Using a Bootstrap Script

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 `/srv/www/htdocs/pub/` 디렉토리의 내용을 확인합니다. 이 디렉토리에는 사용 가능한 모든 공용 키가 포함되어 있습니다. 등록하려는 클라이언트에 할당된 채널에 적용되는 키를 적어 두십시오.
- 관련 부트스트랩 스크립트를 열어 `ORG_GPG_KEY=` 파라미터를 찾고 필요한 키를 추가합니다. 예:

```
uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key
```

이전에 저장한 키는 삭제하지 않아도 됩니다.



Trusting a GPG key is important for security on clients. It is the task of the admin to decide which keys are needed and can be trusted. Trusting the key is done manually, either by writing a Salt state or adding the keys to the bootstrap script.

Chapter 3. Client Management Methods

Uyuni 서버가 클라이언트와 통신하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 어떤 방법을 사용하느냐는 클라이언트 유형과 네트워크 아키텍처에 따라 달라집니다.

Uyuni 데몬(**rhnscd**)은 기존 클라이언트 시스템에서 실행되며 Uyuni와 주기적으로 연결하여 새로운 업데이트 및 알림을 확인합니다. Salt 클라이언트에는 적용되지 않습니다.

SSH를 통한 푸시 및 Salt SSH를 통한 푸시는 클라이언트가 Uyuni 서버에 직접 도달할 수 없는 환경에서 사용됩니다. 이 환경에서 클라이언트는 방화벽으로 보호되는 영역인 DMZ라는 곳에 있습니다. DMZ 내의 어떤 시스템도 Uyuni 서버를 포함한 내부 네트워크에 연결할 권한이 없습니다.

OSAD는 Uyuni와 기존 클라이언트 간 연결 방법을 대체할 수 있는 수단입니다. OSAD를 통해 기존 클라이언트는 예약된 작업을 즉시 실행할 수 있습니다. Salt 클라이언트에는 적용되지 않습니다.

3.1. Salt 클라이언트를 위한 연결 방법

대부분의 경우 Salt 클라이언트는 기본 부트스트랩 방법으로 정확히 등록됩니다.

연결 해제된 설정에서 Salt 클라이언트를 사용해야 하는 경우 Salt SSH를 통한 푸시를 구성하면 됩니다. 이 환경에서 클라이언트는 방화벽으로 보호되는 영역인 DMZ에 있습니다. Salt SSH 연결 방법에 대한 자세한 설명은 [Client-configuration > Contact-methods-saltssh](#)을 참조하십시오.

If you need to manually configure a Salt client to connect to the Uyuni Server, edit the Salt client configuration file with the correct network details. For more information about Salt minion configuration file contact method, see [Client-configuration > Registration-cli](#).

3.1.1. 온보딩 정보

Salt에는 minion용 키를 저장하기 위한 자체 데이터베이스가 있습니다. 이것은 Uyuni 데이터베이스와 동기화된 상태로 유지되어야 합니다. Salt에서 키가 수락되면 Uyuni에서 온보딩 프로세스가 바로 시작됩니다. 온보딩 프로세스는 **minion_id** 및 **machine-id**를 검색하여 Uyuni 데이터베이스에서 기존 시스템을 찾습니다. 검색 결과가 없으면 새 시스템이 생성됩니다. **minion_id** 또는 **machine-id**가 포함된 항목이 있는 경우, 새 시스템과 일치하도록 해당 시스템이 마이그레이션됩니다. 두 항목 모두에 대한 일치 항목이 있고 동일한 시스템이 아닌 경우, 오류와 함께 온보딩이 중단됩니다. 이 경우 관리자가 시스템을 1개 이상 제거하여 충돌을 해결해야 합니다.

3.1.2. Salt SSH를 통한 푸시


SSH SSH를 통한 푸시는 Salt 클라이언트가 Uyuni 서버에 직접 도달할 수 없는 환경에서 사용됩니다. 이 환경에서 클라이언트는 방화벽으로 보호되는 영역인 DMZ라는 곳에 있습니다. DMZ 내의 어떤 시스템도 Uyuni 서버를 포함한 내부 네트워크에 연결할 권한이 없습니다.

Salt SSH를 통한 푸시 방법은 DMZ에 있는 클라이언트에 대한 내부 네트워크의 Uyuni 서버에서 암호화된 터널을 생성합니다. 모든 작업과 이벤트가 실행되고 나면 터널이 종료됩니다.

The server uses the Salt SSH to contact the clients at regular intervals, checking in and performing scheduled actions and events. For more information about Salt SSH, see [Specialized-guides > Salt](#).

이 연결 방법은 Salt 클라이언트에 대해서만 작동합니다. 기존 클라이언트에 대해서는 SSH를 통한 푸시를 사용하십시오.

아래 이미지는 Salt SSH를 통한 푸시 프로세스 경로를 나타낸 것입니다. Taskomatic 블록 왼쪽에 있는 모든 항목은 Uyuni 클라이언트에서 실행되는 프로세스를 나타냅니다.



Salt SSH를 통한 푸시를 사용하려면 클라이언트에서 실행 중인 SSH 데몬이 있어야 하고, 이 SSH 데몬은 Uyuni 서버에서 실행 중인 salt-api 데몬으로 도달할 수 있어야 합니다. 또한 원격 시스템에서 Python을 사용할 수 있어야 하며 이 Python은 Salt가 지원하는 버전이어야 합니다.



Red Hat Enterprise Linux 5, CentOS 5 및 이전 버전은 지원되지 않는 Python 버전을 사용하므로 지원되지 않습니다.

프로시저: Salt SSH를 통한 푸시로 클라이언트 등록

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 부트스트랩**으로 이동하여 해당 필드를 완성합니다.
2. SSH를 통한 푸시 연결 방법이 구성된 활성화 키를 선택합니다. 활성화 키에 대한 자세한 내용은 **Client-configuration > Activation-keys**를 참조하십시오.
3. **SSH를 통해 시스템을 완전히 관리** 확인란을 선택합니다.
4. **[부트스트랩]**을 클릭하여 등록을 시작합니다.
5. **시스템 > 개요**로 이동하여 시스템이 올바르게 등록되었는지 확인합니다.

3.1.2.1. 사용 가능한 파라미터

Salt SSH를 통한 푸시를 구성하는 경우 호스트, 활성화 키, 비밀번호 등 시스템 등록 시 사용되는 파라미터를 수정할 수 있습니다. 비밀번호는 부트스트랩에만 사용되며 어느 곳에도 저장되지 않습니다. 향후 모든 SSH 세션은 키/인증서 페어를 통해 인증됩니다. 이러한 파라미터는 **시스템 > 부트스트랩**에서 구성합니다.

sudo 사용자를 비롯해 시스템 전역에서 사용되는 영구 파라미터도 구성할 수 있습니다. sudo 사용자 구성에 대한 자세한 내용은 **Client-configuration > Contact-methods-pushssh**를 참조하십시오.

3.1.2.2. 작업 실행

Salt SSH를 통한 푸시 기능은 Taskomatic을 사용해 **salt-ssh**로 예약된 작업을 실행합니다. Taskomatic 작업은 예약된 작업을 주기적으로 확인하여 실행합니다. 기존 클라이언트에서 SSH를 통해 푸시하는 것과 달리 Salt SSH를 통한 푸시 기능은 예약된 작업에 근거하여 완전한 **salt-ssh** 호출을 실행합니다.

기본적으로 한 번에 20건의 Salt SSH 작업을 실행할 수 있습니다. 구성 파일에 다음과 같은 줄을 추가하고 **parallel_threads**의 값을 상향 조정하여 병렬로 실행할 수 있는 작업의 수를 늘릴 수 있습니다. 문제를 방지하기 위해 병렬 작업의 수를 다음과 같이 낮게 유지하는 것이 좋습니다.

```
taskomatic.com.redhat.rhn.taskomatic.task.SSHMinionActionExecutor.parallel_threads = <number>
org.quartz.threadPool.threadCount = <value of parallel_threads + 20>
```

이렇게 하여 어느 한 곳의 클라이언트에서 병렬로 실행할 수 있는 작업의 수와 Taskomatic이 사용하는 작업자 스레드의 총 개수를 조정할 수 있습니다. 작업을 여러 클라이언트에서 실행해야 하는 경우 작업은 항상 각 클라이언트에서 순차적으로 실행됩니다.

클라이언트가 프록시를 통해 연결되어 있는 경우 프록시에서 **MaxSessions** 설정을 조정해야 합니다. 이 경우 병렬 연결의 수를 클라이언트 총 수의 세 배로 설정합니다.

3.1.2.3. 향후 출시될 기능

Salt SSH를 통한 푸시에서는 아직 지원하지 않는 몇 가지 기능이 있습니다. 다음 기능은 Salt SSH 클라이언트에서 작동하지 않습니다.

- OpenSCAP 감사
- Beacons, 이로 인해
 - **zypper**를 사용해 시스템에 패키지를 설치해도 패키지 새로 고침이 호출되지 않습니다.
 - 가상 호스트 기능(예: 게스트에 대한 호스트)은 가상 호스트 시스템이 Salt SSH 기반인 경우 작동하지 않습니다.

Salt SSH에 대한 자세한 내용은 <https://docs.saltstack.com/en/latest/topics/ssh/>에서 참조하십시오.

3.1.3. Salt Bundle

3.1.3.1. What is Salt Bundle?

The Salt Bundle is a single binary package containing Salt Minion, Python 3, required Python modules and libraries.

As the Salt Bundle is shipped with Python 3 and all the requirements for Salt to run, the Salt Bundle is not using the Python version coming from the system, so it can be installed on clients which doesn't meet the requirements for a given Salt version.

It is also possible to use the Salt Bundle on systems that run a Salt Minion connected to a Salt Master other than {productname} Salt Master.

3.1.3.2. Client Registration with Salt Bundle as a Minion

The registration method with the Salt Bundle is the recommended registration method. This section explains the advantages and limitations of the current implementation. The Salt Bundle is provided as the `venv-salt-minion` that consists of Salt, Python 3, and the Python modules Salt depends on. Bootstrapping with Web UI is using Salt Bundle as well, so bootstrapping with Web UI is not Python dependant. Using the Salt Bundle, it is no longer needed that the client provides any Python interpreter or modules.

If you bootstrap new clients, registration with the Salt Bundle is the default method. You can switch existing clients to the Salt Bundle method. If you switch, the `salt-minion` package and its dependencies will stay installed.

3.1.3.2.1. Using the Salt Bundle with the Salt Minion

The Salt Bundle can be used with the Salt Minion managed by the Salt Master other than Uyuni Server at the same time. If the Salt Bundle is installed on a client Uyuni Server will manage the configuration files of the Salt Bundle, the configuration files of `salt-minion` will not be managed in this case. For more information, see [Salt Bundle configuration](#).



To bootstrap a client with the Salt Minion managed by the Salt Master other than Uyuni Server it is recommended to use `mgr-bootstrap --force-bundle` when generating the bootstrap script, or to set `FORCE_VENV_SALT_MINION` to `1` in the bootstrap script. For bootstrapping with Web UI `mgr_force_venv_salt_minion` set to `true` pillar can be specified globally. For more information, see [Specialized-guides > Salt](#).

3.1.3.2.2. Switching from Salt Minion to Salt Bundle

The Salt state `util.mgr_switch_to_venv_minion` is available to switch from `salt-minion` to `venv-salt-minion`. It is recommended to switch to `venv-salt-minion` in two steps to avoid trouble with shifting processes:

Procedure: Switching with `util.mgr_switch_to_venv_minion` state to `venv-salt-minion`

1. Apply `util.mgr_switch_to_venv_minion` with no pillar specified first. This will result in the switch to `venv-salt-minion` with copying configuration files etc. It will not clean up the original `salt-minion` configurations and its packages.

```
salt <minion_id> state.apply util.mgr_switch_to_venv_minion
```

Apply `util.mgr_switch_to_venv_minion` with `mgr_purge_non_venv_salt` set to `True` to remove `salt-minion` and with `mgr_purge_non_venv_salt_files` set to `True` to remove all the files related to `salt-minion`. This second step ensures the first step was processed, and then removes the old configuration files and the now obsolete `salt-minion` package.

```
salt <minion_id> state.apply util.mgr_switch_to_venv_minion
pillar='{"mgr_purge_non_venv_salt_files": True,
"mgr_purge_non_venv_salt": True}'
```



In case of running the second step of switching with skipping the first step, state apply process could fail as it requires stopping the **salt-minion** which is used to execute the command on the client side.

On the other hand, it is also possible to avoid installing the Salt Bundle and keep using **salt-minion** instead. In this case, specify one of these options:

- Execute **mgr-bootstrap** with **--no-bundle** option.
- Set **AVOID_VENV_SALT_MINION** to **1** in the generated bootstrap script.
- For bootstrap state set the **mgr_avoid_venv_salt_minion** pillar to **True**.

3.1.3.3. Salt SSH with the Salt Bundle

The Salt Bundle is also used when performing Salt SSH actions to clients.

A shell script deploys the Salt Bundle onto the target system without installing **venv-salt-minion** before any Salt command is executed. Since the Salt Bundle contains the whole Salt code base, no **salt-thin** is deployed. Salt SSH (including bootstrapping using the Web UI) uses the Python 3 interpreter within the bundle. The target system does not need to have any other Python interpreter installed.

The Python 3 deployed with the Bundle is used to handle Salt SSH session on the client, so Salt SSH (including bootstrapping with Web UI) is not dependant on Python installed on the system.



The bootstrap repository must be created before bootstrapping the client with Web UI. Salt SSH is using the Salt Bundle taken from the bootstrap repository based on the detected target operating system. For more information, see [Prepare to Create a Bootstrap Repository](#)



Using **salt-thin** can be enabled as a fallback method, but it requires Python 3 to be installed on the client. This method is not recommended nor supported and exists for development purposes only. Set **web.ssh_use_salt_thin** to **true** in the **/etc/rhn/rhn.conf** configuration file.

3.2. 기존 클라이언트를 위한 연결 방법

기존 클라이언트는 다양한 방법을 사용해 Uyuni 서버와 통신할 수 있습니다.

Uyuni 데몬(**rhnrd**)은 기존 클라이언트 시스템에서 실행되며 Uyuni와 주기적으로 연결하여 새로운 업데이트 및 알림을 확인합니다.

SSH를 통한 푸시는 클라이언트가 Uyuni 서버에 직접 도달할 수 없는 환경에서 사용됩니다. 이 환경에서 클라이언트는

방화벽으로 보호되는 영역인 DMZ라는 곳에 있습니다. DMZ 내의 어떤 시스템도 Uyuni 서버를 포함한 내부 네트워크에 연결할 권리가 없습니다.

OSAD는 Uyuni와 기존 클라이언트 간 연결 방법을 대체할 수 있는 수단입니다. OSAD를 통해 기존 클라이언트는 예약된 작업을 즉시 실행할 수 있습니다.



Traditional clients will be deprecated with the next Uyuni version and will not be supported with future releases. Be aware that when migrating from traditional clients to Salt minions you do not have to delete the registered clients before. You can just register them as Salt minions and Salt will do the necessary steps with the traditional client. If you already deleted the traditional client and the registration as Salt minion is not possible anymore, see [Installation-and-upgrade > Troubleshooting](#).

3.2.1. SUSE Manager 데몬(rhnsd)

Uyuni 데몬(**rhnsd**)은 기존 클라이언트 시스템에서 실행되며 Uyuni와 주기적으로 연결하여 새로운 업데이트 및 알림을 확인합니다. Salt 클라이언트에는 적용되지 않습니다.


이러한 시스템에서는 systemd를 사용하지 않으므로 이 데몬은 SUSE Linux Enterprise 11 및 Red Hat Enterprise Linux Server 6에서만 사용됩니다. 이후 운영 체제에서는 systemd 타이머(**rhnsd.timer**)가 사용되고 **rhnsd.service**로 제어됩니다.

/etc/init.d/rhnsd로 데몬을 시작하십시오.

이 데몬은 기본적으로 네 시간마다 새 작업을 확인합니다. 따라서 클라이언트가 예약된 작업을 실행하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

업데이트를 확인하기 위해 **rhnsd**는 **/usr/sbin/**에 있는 외부 **mgr_check** 프로그램을 실행합니다. Uyuni에 대한 네트워크 연결을 설정하는 소형 응용 프로그램입니다. Uyuni 데몬은 네트워크 포트를 수신 대기하거나 네트워크와 직접 대화하지 않습니다. 모든 네트워크 활동은 **mgr_check** 유ти리티가 수행합니다.

이 그림은 기본 **rhnsd** 프로세스 경로의 개요를 제공합니다. **Python XMLRPC 서버** 블록 왼쪽에 있는 모든 항목은 Uyuni 클라이언트에서 실행되는 프로세스를 나타냅니다.



3.2.1.1. rhnsd 구성

rhnsd 초기화 스크립트는 `/etc/sysconfig/rhn/rhnsd`에 클라이언트 시스템에 관한 구성 파일이 있습니다.

이 데몬에 중요한 파라미터는 체크인 빈도입니다. 기본 간격 시간은 네 시간(240분)입니다. 허용되는 최소 시간 간격은 한 시간(60분)입니다. 이 간격을 한 시간 이하로 설정하는 경우 기본값인 네 시간으로 다시 변경됩니다(240분).

rhnsd 구성 파일을 수정하는 경우 루트 권한으로 다음 명령을 실행하여 데몬을 다시 시작하고 변경 사항을 적용하십시오.

```
/etc/init.d/rhnsd restart
```

rhnsd의 상태를 확인하려면 루트 권한으로 다음 명령을 사용하십시오.

```
/etc/init.d/rhnsd status
```

SUSE Linux Enterprise 12 이후에서는 기본 시간 간격이 다음 섹션과 같이 `/etc/systemd/system/timers.target.wants/rhnsd.timer`에 설정됩니다.

```
[Timer]
OnCalendar=00/4:00
RandomizedDelaySec=30min
```

다음과 같이 `systemctl`을 사용해 `rhnsd.timer`에 대해 무효화 드롭인 파일을 생성할 수 있습니다.

```
systemctl edit rhnsd.timer
```

예를 들어 시간 간격을 두 시간을 구성하고 싶은 경우 다음과 같이 합니다.

```
[Timer]
OnCalendar=00/2:00
```

파일은 `/etc/systemd/system/rhnsd.timer.d/override.conf`로 저장됩니다.

systemd 타이머에 대한 자세한 내용은 [systemd.timer](#) and [systemctl](#) 맨 페이지를 확인하십시오.

3.2.1.2. OSAD

OSAD는 Uyuni와 기존 클라이언트 간 연락 방법을 대체할 수 있는 수단입니다. 기본적으로 Uyuni는 네 시간마다 서버에 연결하여 예약된 작업을 실행하는 `rhnsd`를 사용합니다. OSAD를 통해 기존 클라이언트는 예약된 작업을 즉시 실행할 수 있습니다.



`rhnsd` 뿐 아니라 OSAD도 사용하십시오. `rhnsd`를 비활성화하면 24시간 후에 클라이언트가 체크인하지 않은 것으로 표시됩니다.

OSAD에는 서로 뚜렷이 구분되는 구성요소가 몇 가지 있습니다.

- `osa-dispatcher` 서비스는 서버에서 실행되며 데이터베이스 검사를 사용해 클라이언트에 ping을 수행해야 하는지 또는 작업을 실행해야 하는지 여부를 판단합니다.
- `osad` 서비스는 클라이언트에서 실행됩니다. 이 서비스는 `osa-dispatcher`에서 보내는 ping에 반응하며 `mgr_check`을 실행하여 지시에 따라 작업을 수행합니다.
- `jabberd` 서비스는 클라이언트와 서버 간 통신을 위해 XMPP 프로토콜을 사용하는 데몬입니다. 또한 `jabberd` 서비스는 인증을 처리합니다.
- `mgr_check` 도구는 작업을 수행할 클라이언트에서 실행됩니다. `osa-dispatcher` 서비스가 통신을 시도하면 트리거됩니다.

`osa-dispatcher`는 주기적으로 쿼리를 실행하여 클라이언트가 마지막으로 네트워크 활동을 보인 시점을 확인합니다. 최근에 활동을 보이지 않은 클라이언트를 찾으면 Uyuni 서버에 등록된 모든 클라이언트에서 실행되는 모든 `osad` 인스턴스에 `jabberd`를 사용해 ping을 실행합니다. `osad` 인스턴스는 서버의 배경에서 실행 중인 `jabberd`를 사용해 ping에 응답합니다. `osa-dispatcher`가 이 응답을 수신하면 클라이언트를 온라인으로 표시합니다. `osa-dispatcher`가 특정 기간 내에 응답을 수신하는 데 실패하는 경우에는 클라이언트를 오프라인으로 표시합니다.

OSAD를 지원하는 시스템에서 작업을 예약하면 작업이 즉시 수행됩니다. `osa-dispatcher`는 클라이언트에 실행해야 할 작업이 있는지 주기적으로 확인합니다. 미결 작업이 발견되면 `jabberd`를 사용해 클라이언트에서 `mgr_check`를 실행합니다. 그러면 클라이언트가 작업을 실행합니다.

OSAD 클라이언트는 서버의 전체 도메인 이름(FQDN)을 사용해 `osa-dispatcher` 서비스와 통신합니다.

SSL is required for `osad` communication. If SSL certificates are not available, the daemon on your client systems fails to connect. Make sure your firewall rules are set to allow the required ports. For more

information, see [Installation-and-upgrade > Ports](#).

프로시저: OSAD 활성화

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 **osa-dispatcher** 서비스를 시작합니다.

```
systemctl start osa-dispatcher
```

- 각 클라이언트의 **Tools** 하위 채널에서 **mgr-osad** 패키지를 설치합니다. **mgr-osad** 패키지는 클라이언트에만 설치해야 합니다. Uyuni 서버에 **mgr-osad** 패키지를 설치하면 **osa-dispatcher** 패키지와 충돌합니다.

- 각 클라이언트에서 루트 권한으로 다음과 같이 **osad** 서비스를 시작합니다.

```
systemctl start osad
```

osad 및 **osa-dispatcher**가 서비스로 실행되므로 **stop**, **restart**, **status** 등 표준 명령을 사용해 관리할 수 있습니다.

각 OSAD 구성요소는 로컬 구성 파일을 사용해 구성합니다. 모든 OSAD 구성요소에 대해 기본 구성 파라미터를 유지하는 것이 좋습니다.

구성요소	위치	구성 파일 경로
osa-dispatcher	서버	/etc/rhn/rhn.conf 섹션: OSA configuration
osad	클라이언트	/etc/sysconfig/rhn/osad.conf
osad 로그 파일	클라이언트	/var/log/osad
jabberd 로그 파일	서버와 클라이언트 모두	/var/log/messages

OSAD 문제 해결

OSAD 클라이언트가 서버에 연결할 수 없거나 **jabberd** 서비스가 포트 5552에 응답하는 데 많은 시간이 걸리는 경우 이는 열린 파일 수를 초과했기 때문일 수 있습니다.

각 클라이언트에는 서버에 대한 한 건의 상시 개방 TCP 연결이 필요합니다. 이 연결에서는 하나의 파일 처리기를 사용합니다. 현재 개방된 파일 처리기의 수가 **jabberd** 사용이 허용되는 최대 파일 수를 초과하면 **jabberd**가 요청을 대기열로 보내고 연결을 거부합니다.

이 문제를 해결하려면 **/etc/security/limits.conf** 구성 파일을 편집하고 다음 줄을 추가하여 **jabberd**의 파일 한도를 높이면 됩니다.

```
jabber soft nofile 5100
jabber hard nofile 6000
```

소프트 한도의 경우 클라이언트 수에 100을 더하고, 하드 한도의 경우 현재 클라이언트 수에 1000을 더하여 환경에 필요한 한도를 계산합니다.

위 예에서는 현재 클라이언트를 500개로 가정하였으므로 소프트 한도는 5100이고 하드 한도는 6000입니다.

또한 선택한 하드 한도로 `/etc/jabberd/c2s.xml` 파일에서 다음과 같이 `max_fds` 파라미터를 업데이트해야 합니다.

```
<max_fds>6000</max_fds>
```

3.2.2. SSH를 통한 푸시

SSH를 통한 푸시는 기존 클라이언트가 Uyuni 서버에 직접 도달할 수 없는 환경에서 사용됩니다. 이 환경에서 클라이언트는 방화벽으로 보호되는 영역인 DMZ라는 곳에 있습니다. DMZ 내의 어떤 시스템도 Uyuni 서버를 포함한 내부 네트워크에 연결할 권한이 없습니다.

SSH를 통한 푸시 방법은 DMZ에 있는 클라이언트에 대한 내부 네트워크의 Uyuni 서버에서 암호화된 터널을 생성합니다. 모든 작업과 이벤트가 실행되고 나면 터널이 종료됩니다.


서버는 SSH를 사용해 정기적으로 클라이언트에 연결하여 체크인하고 예약된 작업과 이벤트를 수행합니다.

이 연결 방법은 기존 클라이언트에 대해서만 작동합니다. Salt 클라이언트에 대해서는 Salt SSH를 통한 푸시를 사용하십시오.



조달 모델을 사용한 시스템 재설치는 SSH를 통한 푸시로 관리되는 클라이언트에서는 현재 지원되지 않습니다.

이 이미지는 SSH를 통한 푸시 프로세스 경로를 나타낸 것입니다. **Taskomatic** 블록 왼쪽에 있는 모든 항목은 Uyuni 클라이언트에서 실행되는 프로세스를 나타냅니다.



SSH를 통한 터널링 연결의 경우 사용 가능한 포트 번호가 두 개 필요합니다. 하나는 터널링 HTTP를 위한 것이고 다른 하나는 HTTPS를 통한 터널링을 위한 것입니다(HTTP는 등록 프로세스 중에만 필요함). 기본적으로 사용되는 포트 번호는 **1232** 및 **1233**입니다. 이 번호를 덮어쓰려면 다음과 같이 1024보다 큰 사용자 정의 포트 번호 두 개를

`/etc/rhn/rhn.conf`에 추가하면 됩니다.

```
ssh_push_port_http = high_port_1
ssh_push_port_https = high_port_2
```

IP 주소 대신에 호스트 이름을 사용해 클라이언트에 연결하고 싶다면 다음 옵션을 설정하십시오.

```
ssh_push_use_hostname = true
```

클라이언트에 병렬로 연결하는 데 사용할 스레드의 수를 조정할 수도 있습니다. 기본적으로 두 개의 병렬 스레드를 사용합니다. `/etc/rhn/rhn.conf`에서 `taskomatic.ssh_push_workers`를 다음과 같이 설정합니다.

```
taskomatic.ssh_push_workers = number
```

보안상의 이유로 sudo를 SSH와 함께 사용해 루트 권한 대신에 권한이 없는 사용자로 시스템에 액세스하고 싶을 때가 있을 수 있습니다.

프로시저: 권한이 없는 SSH 액세스 구성

1. Uyuni 서버에 최신 `spacewalk-taskomatic` 및 `spacewalk-certs-tools` 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다.
2. 각 클라이언트 시스템에서 적절한 권한 없는 사용자를 생성합니다.
3. 각 클라이언트 시스템에서 `/etc/sudoers` 파일을 열고 다음과 같은 줄을 코멘트 아웃합니다.

```
#Defaults targetpw    # ask for the password of the target user i.e.
root
#ALL      ALL=(ALL) ALL      # WARNING! Only use this together with
'Defaults    targetpw'!
```

4. 각 클라이언트 시스템의 ‘사용자 권한 사양’ 섹션에서 다음과 같은 줄을 추가합니다.

```
<user> ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/sbin/mgr_check
<user> ALL=(ALL) NOPASSWD:/home/<user>/enable.sh
<user> ALL=(ALL) NOPASSWD:/home/<user>/bootstrap.sh
```

5. 각 클라이언트 시스템의 `/home/<user>/.bashrc` 파일에 다음과 같은 줄을 추가합니다.

```
PATH=$PATH:/usr/sbin
export PATH
```

6. Uyuni 서버의 **/etc/rhn/rhn.conf** 구성 파일에서 다음과 같은 줄을 추가하거나 수정하여 권한이 없는 사용자 이름을 포함합니다.

```
ssh_push_sudo_user = <user>
```

클라이언트가 DMZ에 있어 서버에 도달할 수 없으므로 **mgr-ssh-push-init** 도구를 사용해 Uyuni 서버에 클라이언트를 등록해야 합니다.

도구를 사용하려면 클라이언트 호스트 이름 또는 IP 주소와 Uyuni 서버의 유효한 부트스트랩 스크립트에 대한 경로가 필요합니다. 부트스트래핑에 대한 자세한 내용은 **Client-configuration** > **Registration-bootstrap**을 참조하십시오.

부트스트랩 스크립트에는 SSH를 통한 푸시에 대해 구성된 활성화 키가 연결돼 있어야 합니다. 활성화 키에 대한 자세한 내용은 **Client-configuration** > **Activation-keys**를 참조하십시오.

시작하기 전에 SSH 터널링에 사용할 포트를 지정했는지 확인해야 합니다. 포트 번호를 변경하기 전에 클라이언트를 등록한 경우 다시 등록해야 합니다.



SSH를 통한 푸시로 관리되는 클라이언트는 서버에 직접 도달할 수 없습니다. **mgr-ssh-push-init** 도구를 사용하는 경우 **rhnsd** 데몬이 비활성화됩니다.

프로시저: SSH를 통한 푸시로 클라이언트 등록

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음 명령을 실행합니다.

```
# mgr-ssh-push-init --client <client> --register \
/srv/www/htdocs/pub/bootstrap/bootstrap_script --tunnel
```

옵션: 터널링을 사용하고 싶지 않다면 **--tunnel** 옵션을 제거하면 됩니다.

2. 옵션: **ssh_push_sudo_user**를 정의했다면 **--notty** 옵션을 추가하여 루트 비밀번호 사용을 허용할 수 있습니다.
3. 다음과 같이 SSH 연결이 활성화되어 있는지 확인합니다.

```
# ssh -i /root/.ssh/id_susemanager -R <high_port>:<susemanager>:443 \
<client> zypper ref
```

예: SSH를 통한 푸시에 대한 API 액세스

API를 사용해 어떤 연결 방법을 사용할지 관리할 수 있습니다. 다음 Python 코드 예제에서는 연결 방법을 **ssh-push**로 설정합니다.

유효한 값은 다음과 같습니다.

- **default** (풀)

- **ssh-push**
- **ssh-push-tunnel**

```
client = xmlrpclib.Server(SUMA_HOST + '/rpc/api', verbose=0)
key = client.auth.login(SUMA_LOGIN, SUMA_PASSWORD)
client.system.setDetails(key, 1000012345, {'contact_method' : 'ssh-
push'})
```

이미 등록한 클라이언트가 있는데 이 클라이언트를 마이그레이션하여 SSH를 통한 푸시를 사용하고 싶다면 몇 가지 단계가 추가로 필요합니다. **mgr-ssh-push-init** 도구를 사용해 클라이언트를 설정할 수 있습니다.

프로시저: 등록한 시스템을 SSH를 통한 푸시로 마이그레이션

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 클라이언트를 설정합니다.

```
# mgr-ssh-push-init --client <client> \
/srv/www/htdocs/pub/bootstrap/bootstrap_script --tunnel
```

2. Uyuni Web UI를 사용해 클라이언트의 연결 방법을 **ssh-push** 또는 **ssh-push-tunnel**로 변경합니다.
3. 옵션: 기존 활성화 키를 편집해야 하는 경우 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
client.activationkey.setDetails(key, '1-mykey', {'contact_method' :
'ssh-push'})
```

또한 프록시를 사용하여 연결하는 클라이언트에 대해 SSH를 통한 푸시를 사용할 수 있습니다. 시작하기 전에 프록시가 업데이트되었는지 확인하십시오.

프로시저: SSH를 통한 푸시로 클라이언트를 프록시에 등록

1. Uyuni 프록시의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 클라이언트를 설정합니다.

```
# mgr-ssh-push-init --client <client> \
/srv/www/htdocs/pub/bootstrap/bootstrap_script --tunnel
```

2. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 다음과 같이 SSH 키를 프록시에 복사합니다.

```
mgr-ssh-push-init --client <proxy>
```

Chapter 4. Client Registration

클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하는 방법이 몇 가지 있습니다. 이 섹션에서는 사용할 수 있는 다양한 방법에 대해 설명합니다. 또한 클라이언트에서 실행하려는 운영 체제에 대한 정보도 포함되어 있습니다.

시작하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- 클라이언트는 등록 전에 날짜 및 시간을 Uyuni 서버와 정확하게 동기화한 상태이어야 합니다.
- 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.



Do not register the Uyuni Server to itself. The Uyuni Server must be managed individually or by using another separate Uyuni Server. For more information about using multiple servers, see [Specialized-guides > Large-deployments](#).

4.1. 클라이언트 등록 방법

클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하는 방법이 몇 가지 있습니다.

- Salt 클라이언트의 경우 Uyuni Web UI를 사용해 클라이언트를 등록하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-webui](#)를 참조하십시오.
- 프로세스에 대한 제어 권한을 더 많이 갖고 싶거나 여러 클라이언트를 등록해야 하거나 기존 클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 스크립트를 생성하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-bootstrap](#)에서 참조하십시오.
- Salt 클라이언트와 프로세스에 대한 더 많은 제어 권한을 위해서는 명령줄에서 단일 명령을 실행하면 도움이 될 수 있습니다. 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-cli](#)를 참조하십시오.

클라이언트는 등록 전에 날짜 및 시간을 Uyuni 서버와 정확하게 동기화한 상태이어야 합니다.

부트스트랩 스크립트 또는 명령줄 방법을 사용하려면 먼저 활성화 키를 생성해야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.



Do not register the Uyuni Server to itself. The Uyuni Server must be managed individually or by using another separate Uyuni Server. For more information about using multiple servers, see [Specialized-guides > Large-deployments](#).

4.1.1. Web UI로 클라이언트 등록

Uyuni Web UI로 클라이언트를 등록하는 방법은 Salt 클라이언트에만 사용할 수 있습니다.

If you are bootstrapping Salt clients using the Web UI, it is using [Specialized-guides > Salt](#) to execute the bootstrap process on the client. Salt SSH uses the Salt Bundle and its included Python interpreter. Therefore, no other Python interpreter needs to be installed on the client.



As Salt Bundle is shipped with the bootstrap repository, the repository must be created before starting the bootstrap process for the client. A shell script detects the operating system on the client and deploys the Salt Bundle from the appropriate bootstrap repository, using the same logic as the bootstrap script. For more information, see [Prepare to Create a Bootstrap Repository](#).



Do not register the Uyuni Server to itself. The Uyuni Server must be managed individually or by using another separate Uyuni Server. For more information about using multiple servers, see [Specialized-guides > Large-deployments](#).

프로시저: Web UI로 클라이언트 등록

1. Uyuni Web UI에서 [시스템 > 부트스트랩](#)으로 이동합니다.
2. **호스트** 필드에 부트스트랩할 클라이언트의 정규화된 도메인 이름(FQDN)을 입력합니다.
3. **SSH 포트** 필드에서 클라이언트를 연결하고 부트스트랩하는 데 사용할 SSH 포트 번호를 입력합니다. 기본적으로 SSH 포트는 **22**입니다.
4. **사용자** 필드에서 클라이언트에 로그인할 사용자 이름을 입력합니다. 기본적으로 사용자 이름은 **root**입니다.
5. SSH로 클라이언트를 부트스트래핑하려면 **인증** 필드에서 **SSH 개인 키**를 확인하고 클라이언트에 로그인할 때 사용할 SSH 개인 키를 업로드하십시오. SSH 개인 키에 암호문이 필요한 경우 **SSH 개인 키 암호문** 필드에 입력하십시오. 또는 어떤 암호문에 대해서도 이 필드를 공백 상태로 두지 마십시오.
6. 비밀번호로 클라이언트를 부트스트래핑하려면 **인증** 필드에서 **비밀번호**를 확인하고 비밀번호를 입력하여 클라이언트에 로그인하십시오.
7. **활성화 키** 필드에서 클라이언트를 부트스트랩하는 데 사용할 소프트웨어 채널과 연결된 활성화 키를 선택합니다. 자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.
8. 옵션: **프록시** 필드에서 클라이언트를 등록할 프록시를 선택합니다.
9. 기본적으로 **SSH Strict 키 호스트 점검 비활성화** 확인란이 선택되어 있습니다. 따라서 사용자가 수동으로 인증할 필요 없이 부트스트랩 프로세스가 자동으로 SSH 호스트 키를 수락할 수 있습니다.
10. 옵션: **SSH를 통해 시스템을 완전히 관리** 확인란을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 서버에 연결하기 위해 SSH를 사용하도록 클라이언트가 구성되고 다른 연결 방법은 구성되지 않습니다.
11. **[부트스트랩]**을 클릭하여 등록을 시작합니다.

부트스트랩 프로세스가 완료되면 클라이언트가 [시스템 > 시스템 목록](#)에 나열됩니다.



SSH 개인 키는 부트스트래핑 프로세스가 진행되는 중에만 저장되며, 부트스트래핑이 완료되자마자 Uyuni 서버에서 삭제됩니다.



Uyuni를 사용해 클라이언트에 새 패키지 또는 업데이트를 설치하면 최종 사용자 라이선스 계약(EULA)이 자동으로 수락됩니다. 패키지 EULA를 검토하려면 Web UI에서 패키지 상세 정보 페이지를 여십시오.



CentOS 6, Oracle Linux 6, Red Hat Enterprise Linux 6 또는 SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support 6 클라이언트를 등록하고 사용하려면 Uyuni 서버가 이전 형식의 SSL 암호화를 지원하도록 구성해야 합니다. 자세한 설명은 [Client-configuration > Tshoot-clients](#)에서 **기존 클라이언트 등록**을 참조하십시오.

4.1.2. 부트스트랩 스크립트로 클라이언트 등록

부트스트랩 스크립트로 클라이언트를 등록하면 파라미터를 제어할 수 있고, 다수의 클라이언트를 한 번에 등록해야 하는 경우 도움이 됩니다. 이 방법은 Salt 및 기존 클라이언트 둘 다에 사용할 수 있습니다.

부트스트랩 스크립트를 사용해 클라이언트를 등록하려면 시작할 템플릿 부트스트랩 스크립트를 생성하는 것이 좋습니다. 이 스크립트는 이후 복사 및 수정할 수 있습니다. 사용자가 실행하는 부트스트랩 스크립트는 클라이언트 등록 시 클라이언트에서 실행되며 필요한 모든 패키지가 클라이언트에 배포되도록 보장합니다. 부트스트랩 스크립트에는 몇 가지 파라미터가 포함되어 있는데, 이 파라미터들은 클라이언트 시스템이 활성화 키 및 GPG 키를 포함한 기본 채널에 할당되도록 보장합니다.

리포지토리 정보를 주의 깊게 확인하여 기본 채널 리포지토리와 일치하게 하는 것이 중요합니다. 리포지토리 정보가 정확히 일치하지 않으면 부트스트랩 스크립트가 패키지를 정확히 다운로드할 수 없습니다.



모든 클라이언트에 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 제품 동기화 시 SUSE Manager Server에서 자동 생성 및 재생성합니다. 부트스트랩 리포지토리는 클라이언트에 Salt를 설치하고 Salt 또는 기존 클라이언트를 등록하기 위한 용도의 패키지를 포함합니다. 부트스트랩 리포지토리 생성에 대한 추가 내용은 [Client-configuration > Bootstrap-repository](#)를 참조하십시오.



GPG 키 및 Uyuni 클라이언트 도구

Uyuni 클라이언트 도구가 사용하는 GPG 키는 기본적으로 신뢰할 수 없습니다. 부트스트랩 스크립트를 생성할 때 **ORG_GPG_KEY** 파라미터와 함께 공용 키 지문이 포함된 파일의 경로를 추가하십시오.



openSUSE Leap 15 및 SLES 15와 Python 3

openSUSE Leap 15 및 SLES 15는 기본적으로 Python 3를 사용합니다. Python 2에 기반을 둔 부트스트랩 스크립트는 openSUSE Leap 15 및 SLE 15 시스템에 대해 다시 생성해야 합니다. Python 2를 사용해 openSUSE Leap 15 또는 SLE 15 시스템을 등록하는 경우 부트스트랩 스크립트는 실패합니다.

4.1.2.1. Web UI에서 부트스트랩 스크립트 생성

Uyuni Web UI를 사용하면 편집 가능한 부트스트랩 스크립트를 생성할 수 있습니다.

프로시저: 부트스트랩 스크립트 생성

1. Uyuni Web UI에서 [관리 > 관리자 구성 > 부트스트랩 스크립트](#)로 이동합니다.
2. 기존 클라이언트를 설치하는 경우 **SUSE Manager 구성 - 부트스트랩** 대화 상자에서 **Salt를 사용한 부트스트랩** 확인란의 선택을 취소합니다. Salt 클라이언트의 경우 선택한 상태로 듭니다.
3. 필수 필드는 이전의 설치 단계에서 얻은 값으로 미리 채워져 있습니다. 각 설정에 대한 상세 정보는 [Reference >](#)

Admin을 참조하십시오.

4. [업데이트]를 클릭하여 스크립트를 생성합니다.
5. 부트스트랩 스크립트는 서버의 `/srv/www/htdocs/pub/bootstrap` 디렉토리에 생성되고 저장됩니다. 또는 HTTPS를 통해 부트스트랩 스크립트에 액세스할 수 있습니다. `example.com`을 다음과 같은 Uyuni 서버의 호스트 이름으로 바꿉니다.

```
https://<example.com>/pub/bootstrap/bootstrap.sh
```



부트스트랩 스크립트에서 SSL을 비활성화하지 마십시오. Web UI에서 **SSL 활성화 확인란**이 선택되어 있는지, 또는 **USING_SSL=1**이라는 설정이 부트스트랩 스크립트에 있는지 확인합니다. SSL을 비활성화하면 등록 프로세스에 사용자 정의 SSL 인증서가 필요합니다. 사용자 정의 인증서에 대한 자세한 내용은 **Administration > Ssl-certs**를 참조하십시오.



CentOS 6, Oracle Linux 6, Red Hat Enterprise Linux 6 또는 SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support 6 클라이언트를 등록하고 사용하려면 Uyuni 서버가 이전 형식의 SSL 암호화를 지원하도록 구성해야 합니다. 이 오류를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 **Client-configuration > Tshoot-clients**에서 **이전 클라이언트 등록**을 참조하십시오.

4.1.2.2. 부트스트랩 스크립트 편집

생성한 템플릿 부트스트랩 스크립트를 복사 및 수정하여 사용자 정의할 수 있습니다. Uyuni에서 사용할 부트스트랩 스크립트를 수정할 때 충족해야 할 최소 요구사항은 활성화 키를 포함해야 한다는 것입니다. 대부분의 패키지는 GPG로 서명되므로 패키지를 설치할 시스템에 신뢰할 수 있는 GPG 키도 있어야 합니다.

이 프로시저에서 활성화 키의 정확한 이름을 알아야 합니다. **홈 > 개요**로 이동하여 **작업** 상자에서 **활성화 키 관리**를 클릭합니다. 채널에 대해 생성된 모든 키는 이 페이지에 나열되어 있습니다. 부트스트랩 스크립트에서 사용하려는 키의 전체 이름을 키 필드에 표시된 대로 정확히 입력해야 합니다. 활성화 키에 대한 자세한 내용은 **Client-configuration > Activation-keys**를 참조하십시오.

프로시저: 부트스트랩 스크립트 수정

1. Uyuni 서버의 명령줄에서 루트 권한으로 다음과 같이 부트스트랩 디렉토리로 변경합니다.

```
cd /srv/www/htdocs/pub/bootstrap/
```

2. 각 클라이언트에서 사용할 템플릿 부트스트랩 스크립트 사본 2개를 생성하여 이름을 변경합니다.

```
cp bootstrap.sh bootstrap-sles12.sh
cp bootstrap.sh bootstrap-sles15.sh
```

3. 수정을 위해 **bootstrap-sles15.sh**를 엽니다. 아래와 같은 텍스트가 나올 때까지 아래로 스크롤합니다. **exit 1**이 파일에 있는 경우 해시 또는 파운드 기호 (#)를 줄 첫머리에 입력하여 코멘트 아웃합니다. 이렇게 하면 스크립트가

활성화됩니다. 이 스크립트의 키 이름을 **ACTIVATION_KEYS**= 필드에 다음과 같이 입력합니다.

```
echo "Enable this script: comment (with #'s) this block (or, at least
just"
echo "the exit below)"
echo
#exit 1

# 수정할 수 있으나 아마 정확할 것입니다(초기 설치 중에 생성하지 않은 경우):
# 참고: ACTIVATION_KEYS는 클라이언트 시스템을 부트스트래핑하는 데 *반드시* 사용해야
합니다.
ACTIVATION_KEYS=1-sles15
ORG_GPG_KEY=
```

4. 완료한 후 파일을 저장하고 두 번째 부트스트랩 스크립트에 대해 이 프로시저를 반복하십시오.



By default, bootstrap script will try to install **venv-salt-minion** for Salt clients if it's available in the bootstrap repository and **salt-minion** if there is no Salt bundle in the bootstrap repository. It is possible to avoid installing Salt bundle and keep using **salt-minion** if you need it for some reason. See [Client-configuration > Contact-methods-saltbundle](#) for details.

4.1.2.3. 클라이언트 연결

스크립트 생성을 완료했으면 이 스크립트를 사용해 클라이언트를 등록할 수 있습니다.

프로시저: 부트스트랩 스크립트 실행

1. Uyuni 서버에서 루트 권한으로 로그인합니다. 명령 프롬프트에서 다음과 같이 부트스트랩 디렉토리로 변경합니다.

```
cd /srv/www/htdocs/pub/bootstrap/
```

2. 다음 명령을 실행하여 클라이언트에서 부트스트랩 스크립트를 실행하고, **EXAMPLE.COM**을 클라이언트의 호스트 이름으로 교체합니다.

```
cat bootstrap-sles15.sh | ssh root@EXAMPLE.COM /bin/bash
```

3. 또는 클라이언트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
curl -Sks https://server_hostname/pub/bootstrap/bootstrap-sles15.sh |
/bin/bash
```



문제를 해결하려면 `bash` 명령을 사용하여 부트스트랩 스크립트를 실행해 확인하십시오.

이 스크립트는 앞서 생성한 리포지토리 디렉토리에 있는 필수 종속성을 다운로드합니다.

4. 스크립트가 실행되고 나면 Uyuni Web UI를 열고 **시스템 > 개요**로 이동하여 새 클라이언트가 나열되어 있는지 확인하여 클라이언트가 올바르게 등록되었는지 확인할 수 있습니다.
5. 스크립트를 사용하여 Salt 클라이언트를 등록한 경우 Uyuni Web UI를 열고 **Salt > 키**로 이동하여 클라이언트 키를 수락합니다.



Uyuni를 사용해 클라이언트에 새 패키지 또는 업데이트를 설치하면 최종 사용자 라이선스 계약(EULA)이 자동으로 수락됩니다. 패키지 EULA를 검토하려면 Web UI에서 패키지 상세 정보 페이지를 여십시오.

4.1.3. 명령줄에서 등록(Salt)

4.1.3.1. Manual Salt client registration

대부분의 경우 Salt 클라이언트는 기본 부트스트랩 방법으로 정확히 등록됩니다. 하지만 Salt를 사용하면 클라이언트의 Salt Minion 파일을 편집하고 서버의 전체 도메인 이름(FQDN)을 제공하여 수동으로 Uyuni 서버에 클라이언트를 등록할 수 있습니다. 이 방법에서는 서버에 대한 4505 및 4506 인바운드 포트가 사용됩니다. 이 방법은 해당 포트가 열려 있는지 확인하는 것 외에 Uyuni 서버에서 구성할 필요가 없습니다.



기존 클라이언트의 경우 명령줄에서 등록하는 것도 가능하지만 그려려면 더 많은 단계를 거쳐야 합니다. 여기서는 이에 관해 다루지 않겠습니다. 부트스트랩 스크립트 프로시저를 사용해 기존 클라이언트를 등록하십시오. 자세한 내용은 [registration-bootstrap.pdf](#)를 참조하십시오.

This procedure requires that you have installed the `venv-salt-minion` (Salt bundle) or the `salt-minion` package on the Salt client before registration. Both use configuration files in different locations and filenames remain the same. The systemd service filename is different.



Bootstrapping this way will only work if you use the `salt-minion` being part of the client tools channels or of an official SUSE distributions.

4.1.3.2. Salt Bundle configuration

Salt Bundle (`venv-salt-minion`)

- `/etc/venv-salt-minion/`
- `/etc/venv-salt-minion/minion`
- `/etc/venv-salt-minion/minion.d/NAME.conf`
- systemd service file: `venv-salt-minion.service`

For more information about the Salt bundle, see [Client-configuration > Contact-methods-saltbundle](#).

Procedure: Registering Clients with Salt Bundle Configuration File

1. Salt 클라이언트에서 **minion** 구성 파일을 업니다. 구성 파일의 위치는 다음 중 하나입니다.

```
/etc/venv-salt-minion/minion
```

또는

```
/etc/venv-salt-minion/minion.d/NAME.conf
```

2. 파일에서 Uyuni 서버 또는 프록시의 FQDN과 활성화 키(있는 경우)를 추가하거나 편집합니다. 또한 아래 나열된 다른 구성 파라미터를 추가합니다.

```
master: SERVER.EXAMPLE.COM
```

세분화:

```
susemanager:
    activation_key: "<Activation_Key_Name>"

server_id_use_crc: adler32
enable_legacy_startup_events: False
enable_fqdns_grains: False
```

3. Restart the **venv-salt-minion** service:

```
systemctl restart venv-salt-minion
```

4. Uyuni 서버에서 새로운 클라이언트 키를 수락하고, 다음과 같이 **<client>**를 클라이언트의 이름으로 교체합니다.

```
salt-key -a '<client>'
```

4.1.3.3. Salt Minion configuration

Salt Minion (**salt-minion**)

- **/etc/salt/**
- **/etc/salt/minion**
- **/etc/salt/minion.d/NAME.conf**
- systemd service file: **salt-minion.service**

프로시저: Salt Minion 구성 파일로 클라이언트 등록

1. Salt 클라이언트에서 **minion** 구성 파일을 엽니다. 구성 파일의 위치는 다음 중 하나입니다.

```
/etc/salt/minion
```

또는

```
/etc/salt/minion.d/NAME.conf
```

2. 파일에서 Uyuni 서버 또는 프록시의 FQDN과 활성화 키(있는 경우)를 추가하거나 편집합니다. 또한 아래 나열된 다른 구성 파라미터를 추가합니다.

```
master: SERVER.EXAMPLE.COM

세분화:

susemanager:
activation_key: "<Activation_Key_Name>"

server_id_use_crc: adler32
enable_legacy_startup_events: False
enable_fqdns_grains: False
```

3. 다음과 같이 **salt-minion** 서비스를 재시작합니다.

```
systemctl restart salt-minion
```

4. Uyuni 서버에서 새로운 클라이언트 키를 수락하고, 다음과 같이 <client>를 클라이언트의 이름으로 교체합니다.

```
salt-key -a '<client>'
```



For more information about the Salt minion configuration file, see <https://docs.saltstack.com/en/latest/ref/configuration/minion.html>.



CentOS 6, Oracle Linux 6, Red Hat Enterprise Linux 6 또는 SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support 6 클라이언트를 등록하고 사용하려면 Uyuni 서버가 이전 형식의 SSL 암호화를 지원하도록 구성해야 합니다. 이 오류를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 **Client-configuration > Tshoot-clients**에서 **이전 클라이언트 등록**을 참조하십시오.

4.2. SUSE 클라이언트 등록

SUSE Linux Enterprise 및 SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 달라집니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

또한 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.



Do not register a Uyuni Server to itself. The Uyuni Server must be managed individually or by using another separate Uyuni Server. For more information about using multiple servers, see [Specialized-guides > Large-deployments](#).

4.2.1. SUSE Linux Enterprise 클라이언트 등록

이 섹션에는 다음과 같은 SUSE Linux Enterprise 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다:

- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4



다음을 포함하여 모든 SUSE Linux Enterprise 제품을 준비하려면 이 장의 지침을 사용하십시오.

- SUSE Linux Enterprise Server for SAP
- SUSE Linux Enterprise 데스크톱
- SUSE Linux Enterprise
- SUSE Linux Enterprise Real Time

이전 SUSE Linux Enterprise 버전 및 서비스 팩에서도 이러한 지침을 사용할 수 있습니다.

4.2.1.1. 소프트웨어 채널 추가

SUSE Linux Enterprise 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

이 프로시저에 필요한 제품은 다음과 같습니다.

표 16. SLE 제품 - WebUI

OS Version	Product Name
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 x86_64

OS Version	Product Name
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 x86_64

프로시저: 소프트웨어 채널 추가

1. Uyuni Web UI에서 **관리 > 설치 마법사 > 제품**으로 이동합니다.
2. 검색 창을 사용해 클라이언트 운영 체제 및 아키텍처에 적절한 제품을 찾아 적절한 제품의 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 필요한 모든 채널의 확인란이 자동으로 선택됩니다. 화살표를 클릭하여 관련 제품의 전체 목록을 확인하고 필요한 추가 제품의 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
3. **[제품 추가]**를 클릭하고 제품이 동기화를 마칠 때까지 기다립니다.

또는 명령 프롬프트에서 채널을 추가할 수 있습니다. 이 프로시저에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 17. SLE 제품 - CLI

OS Version	Base Channel
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	sle-product-sles15-sp1-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	sle-product-sles15-sp2-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	sle-product-sles15-sp3-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	sle-product-sles15-sp4-pool-x86_64

이전 제품의 채널 이름을 찾으려면 Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 root 권한으로 **mgr-sync** 명령을 사용합니다.



`mgr-sync list --help`

그런 다음 원하는 인수를 지정합니다. 예를 들어, **channels**:

`mgr-sync list channels [-c]`

명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 root 권한으로 다음과 같이 **mgr-sync** 명령을 사용해 적절한 채널을 추가합니다.

```
mgr-sync add channel <channel_label_1>
mgr-sync add channel <channel_label_2>
mgr-sync add channel <channel_label_n>
```

2. 동기화가 자동으로 시작됩니다. 채널을 수동으로 동기화하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
mgr-sync sync --with-children <channel_name>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

클라이언트 도구를 추가하려면 명령 프롬프트에서 다음 채널을 추가하십시오.

표 18. SUSE Linux Enterprise 채널 - CLI

OS Version	Client Channel
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	sles15-sp1-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	sles15-sp2-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	sles15-sp3-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	sles15-sp4-uyuni-client

명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 root로 **spacewalk-common-channels** 명령을 사용하여 적절한 채널을 추가합니다.

```
spacewalk-common-channels \
<base_channel_label>
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

2. 채널을 다음과 같이 동기화합니다.

```
spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

4.2.1.2. 동기화 상태 확인

Procedure: Checking Synchronization Progress from the Web UI

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어** > **관리** > **채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. **리포지토리** 탭으로 이동한 다음, **동기화**를 클릭하고 **동기화 상태**를 확인합니다.

프로시저: 명령 프롬프트에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 **tail** 명령을 사용해 동기화 로그 파일을 확인합니다.

```
tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

2. 각 하위 채널은 동기화가 진행되는 동안 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 알아보려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.



SUSE Linux Enterprise 채널은 규모가 매우 클 수 있습니다. 때로 동기화에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

4.2.1.3. 클라이언트의 GPG 키 신뢰

기본적으로 운영 체제는 설치될 때 자체 GPG 키만 신뢰하고 타사 패키지가 제공하는 키는 신뢰하지 않습니다. 클라이언트는 신뢰할 수 있는 GPG 키가 없어도 성공적으로 부트스트래핑할 수 있습니다. 하지만 키를 신뢰할 수 있을 때까지는 새 클라이언트 도구 패키지를 설치하거나 업데이트할 수 없습니다.

Salt 클라이언트는 부트스트래핑될 때 SUSE 도구 채널 GPG 키를 신뢰하도록 설정되어 있습니다. 기타 모든 클라이언트 및 채널의 경우 타사 GPG 키를 수동으로 신뢰해야 합니다.



If you are bootstrapping Salt clients from the Uyuni Web UI, you can use a Salt state to trust the key. For more information on custom Salt states, see [Specialized-guides > Salt](#).

Procedure: Trusting GPG Keys on Clients Using a Bootstrap Script

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 `/srv/www/htdocs/pub/` 디렉토리의 내용을 확인합니다. 이 디렉토리에는 사용 가능한 모든 공용 키가 포함되어 있습니다. 등록하려는 클라이언트에 할당된 채널에 적용되는 키를 적어 두십시오.
- 관련 부트스트랩 스크립트를 열어 `ORG_GPG_KEY=` 파라미터를 찾고 필요한 키를 추가합니다. 예:

```
uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key
```

이전에 저장한 키는 삭제하지 않아도 됩니다.



Trusting a GPG key is important for security on clients. It is the task of the admin to decide which keys are needed and can be trusted. Trusting the key is done manually, either by writing a Salt state or adding the keys to the bootstrap script.



SUSE Linux Enterprise Server 15 및 SUSE Linux Enterprise Server 12 클라이언트에 동일한 GPG 키를 사용합니다. 올바른 키는 `sle12-gpg-pubkey-39db7c82.key`입니다.

4.2.1.4. 클라이언트 등록

SUSE Linux Enterprise 클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 명령 프롬프트에서 다음 명령을 사용해 부트스트랩 리포지토리를 수동으로 생성할 수 있습니다.

```
mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-overview](#)에서 참조하십시오.

4.2.2. SLE Micro 클라이언트 등록

이 섹션에는 다음과 같은 SLE Micro 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다:

- SLE Micro 5.0 x86-64
- SLE Micro 5.0 ARM64



SLE Micro 클라이언트에 대한 지원은 테스트 목적을 위해 기술 미리보기로 제공되며 이 단계에서는 모든 기능이 완전히 작동하지 않습니다. 이 기능은 Uyuni 이후 버전에서 완전하게 지원될 예정입니다. 프로덕션 시스템에서 이 기능을 사용하지 마십시오.

SLE Micro는 에지 컴퓨팅을 위해 특별히 제작된 매우 안정적인 경량 운영 체제입니다. 그리고 SUSE Linux Enterprise의 엔터프라이즈 강화 보안 및 규정 준수 구성 요소를 활용하며, 최신의 변경 불가능하고 개발자 친화적인 OS 플랫폼과 병합합니다.

SLE Micro는 트랜잭션 업데이트를 사용합니다. 트랜잭션 업데이트는 원자적(모든 업데이트가 성공한 경우에만 모든 업데이트가 적용됨)이며 롤백을 지원합니다. 시스템이 재부팅될 때까지 변경 사항이 적용되지 않으므로 실행 중인 시스템에 영향을 주지 않습니다. 이와 관련된 정보는 [Systems > 세부 정보 > 개요](#) 하위 탭에 표시됩니다.

트랜잭션 업데이트에 대한 자세한 내용은 <https://documentation.suse.com/sles/15-SP3/html/SLES-all/cha-transactional-updates.html>에서 참조하십시오.

4.2.2.1. 소프트웨어 채널 추가

SLE Micro 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

4.2.2.2. 동기화 상태 확인

Procedure: Checking Synchronization Progress from the Web UI

1. Uyuni Web UI에서 [소프트웨어 > 관리 > 채널](#)로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. [리포지토리](#) 탭으로 이동한 다음, [동기화](#)를 클릭하고 [동기화 상태](#)를 확인합니다.

프로시저: 명령 프롬프트에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 `tail` 명령을 사용해 동기화 로그 파일을 확인합니다.

```
tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

2. 각 하위 채널은 동기화가 진행되는 동안 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 알아보려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

4.2.2.3. 클라이언트 등록

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-overview](#)에서 참조하십시오.

4.2.3. SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support 클라이언트 등록

이 섹션에는 SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support(Expanded Support) 운영 체제를 실행하는 기존 및 Salt 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다. Expanded Support 클라이언트는 Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS에 기반을 두고 있으며 SLESES, RES 또는 Red Hat Expanded Support라고도 합니다.

SUSE가 제공하는 Expanded Support 소프트웨어 채널은 패키지에 대한 업데이트만 제공하고 패키지 자체는 제공하지 않습니다. Expanded Support 클라이언트를 등록하려면 Uyuni 서버에서 비어 있는 사용자 정의 기본 및 하위 채널을 생성한 다음, Red Hat 또는 CentOS 패키지를 사용자 정의 채널로 임포트해야 합니다. 사용자 지정 채널을 만들려면 [client-configuration:clients-sleses.pdf](#)에서 참조하세요. 초기 패키지를 Red Hat 또는 CentOS에서 직접 가져와야 Expanded Support 소프트웨어 채널이 제공하는 업데이트를 적용할 수 있습니다.



사용자는 Red Hat 또는 CentOS 기본 미디어 리포지토리 및 설치 미디어에 대한 액세스를 정렬할 책임이 있습니다.



SUSE는 Uyuni에서 Expanded Support 시스템에 대한 지원을 제공하지 않습니다.



기존 클라이언트는 Expanded Support 8에서 사용할 수 없습니다. Expanded Support 8 클라이언트는 Salt 클라이언트로만 지원됩니다.

4.2.3.1. 소프트웨어 채널 추가

Expanded Support 클라이언트의 경우 일부 필수 패키지는 Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS 설치 미디어에 포함되어 있습니다. 먼저 이 패키지를 설치해야 Expanded Support 클라이언트를 등록할 수 있습니다.

Expanded Support 제품은 SUSE Customer Center가 제공합니다. 이 제품은 클라이언트 도구 패키지도 포함합니다.

Expanded Support 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

하나는 Expanded Support용으로, 다른 하나는 클라이언트 도구용으로 두 가지 채널 세트를 선택해야 합니다.

올바른 Expanded Support 채널과 연결된 활성화 키가 필요합니다. 활성화 키에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.

이 프로시저에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 19. ES 채널 - CLI

OS 버전	기본 채널	클라이언트 채널	도구 채널
Expanded Support 6	rhel-x86_64-server-6	-	res6-suse-manager-tools-x86_64

OS 버전	기본 채널	클라이언트 채널	도구 채널
Expanded Support 7	rhel-x86_64-server-7	-	res7-suse-manager-tools-x86_64
Expanded Support 8	rhel8-pool-x86_64	-	res8-suse-manager-tools-x86_64



현재 Expanded Support 6는 수명이 종료되었으며 리포지토리에서 제공되는 ISO 이미지는 최신이 아닙니다. 이러한 패키지를 사용하여 새 Expanded Support 6 클라이언트를 부트스트래핑하면 실패하게 됩니다. 새 Expanded Support 6 클라이언트를 부트스트랩하려면 [Client-configuration > Tshoot-clients](#)의 문제 해결 프로시저를 따르십시오.

명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 root로 `spacewalk-common-channels` 명령을 사용하여 적절한 채널을 추가합니다.

```
spacewalk-common-channels \
<base_channel_label>
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

- 채널을 다음과 같이 동기화합니다.

```
spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

- 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.



AppStream 리포지토리는 모듈형 패키지를 제공합니다. 이로 인해 Uyuni Web UI에 부정확한 패키지 정보가 표시됩니다. Web UI 또는 API를 사용해 모듈형 리포지토리에서 직접 설치하거나 업그레이드하는 등의 패키지 작업을 수행할 수 없습니다.

AppStream 필터를 컨텐트 라이프사이클 관리(CLM)와 함께 사용해 모듈형 리포지토리를 정규 리포지토리로 변환할 수 있습니다. 클라이언트에서 `spacecmd`를 사용하려면 AppStream 필터를 사용하여 `python:3.6`을 포함해야 합니다.

또는 Salt 상태를 사용해 Salt 클라이언트에서 모듈형 패키지를 관리하거나 클라이언트에서 `dnf` 명령을 사용할 수 있습니다. CLM에 대한 자세한 내용은 [Administration > Content-lifecycle](#)을 참조하십시오.

4.2.3.1.1. 기본 미디어 추가

SUSE가 Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS 기본 미디어를 제공하지 않으므로 기본 Expanded Support 채널에는 패키지가 전혀 포함되어 있지 않습니다. Expanded Support 상위 채널에 하위 채널로 추가할 수 있는 Red

Hat 또는 CentOS의 기본 미디어를 가져와야 합니다. 필요한 모든 패키지가 있는지 확인하려면 최소 또는 JeOS 이미지가 아닌 전체 DVD 이미지를 사용하십시오.

Uyuni 사용자 정의 채널을 사용해 Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS 미디어를 설정할 수 있습니다. 기본 미디어의 모든 패키지는 하위 채널로 미러링해야 합니다.

채널의 이름을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

프로시저: 사용자 정의 채널 생성

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **소프트웨어 > 관리 > 채널**로 이동합니다.
2. **[채널 생성]**을 클릭하여 채널에 적절한 파라미터를 설정합니다.
3. **상위 채널** 필드에서 적절한 기본 채널을 선택합니다.
4. **[채널 생성]**을 클릭합니다.
5. 생성해야 하는 모든 채널에 대해 이를 반복합니다. 각 사용자 정의 리포지토리에는 하나의 사용자 정의 채널이 있어야 합니다.

소프트웨어 > 채널 목록 > 전체로 이동하여 적절한 채널 및 리포지토리를 모두 생성했는지 확인할 수 있습니다.



Red Hat 8 클라이언트의 경우 기본 채널과 AppStream 채널을 모두 추가하십시오. 사용자에게는 두 채널의 패키지가 모두 필요합니다. 두 채널을 모두 추가하지 않으면 패키지가 누락되어 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 없습니다.

모듈형 채널을 사용하는 경우 클라이언트에서 Python 3.6 모듈 스트림을 활성화해야 합니다. Python 3.6이 제공되지 않으면 **spacecmd** 패키지의 설치가 실패합니다.

프로시저: 기본 미디어를 사용자 정의 채널에 추가

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 기본 미디어 이미지를 **/tmp/** 디렉토리로 복사합니다.
2. 미디어 컨텐트를 포함할 디렉토리를 생성합니다. 다음과 같이 **<os_name>** 을 **sleses6**, **sleses7** 또는 **sleses8** 으로 교체합니다.

```
mkdir -p /srv/www/htdocs/pub/<os_name>
```

3. 다음과 같이 이미지를 마운트합니다.

```
mount -o loop /tmp/<iso_filename> /srv/www/htdocs/pub/<os_name>
```

4. 다음과 같이 패키지를 앞서 생성한 하위 채널로 임포트합니다.

```
spacewalk-repo-sync -c <channel-label> -u file:///srv/www/htdocs/pub/<os_name>/<repopath>/
```

옵션: 컨텐트 URL에서 기본 미디어 추가

또는 Red Hat CDN이나 CentOS가 제공하는 컨텐트 URL에 대한 액세스 권한이 있는 경우 사용자 정의 리포지토리를 생성하여 패키지를 미러링할 수 있습니다.

이 프로시저에 필요한 상세 정보는 다음과 같습니다.

표 20. ES 사용자 정의 리포지토리 설정

Option	Parameter
Repository URL	The content URL provided by Red Hat CDN or CentOS
Has Signed Metadata?	Uncheck all Red Hat Enterprise repositories
SSL CA Certificate	redhat-uep (Red Hat only)
SSL Client Certificate	Entitlement-Cert-date (Red Hat only)
SSL Client Key	Entitlement-Key-date (Red Hat only)

프로시저: 사용자 정의 리포지토리 생성

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **소프트웨어 > 관리 > 리포지토리**로 이동합니다.
2. **[리포지토리 생성]**을 클릭하여 리포지토리에 적절한 파라미터를 설정합니다.
3. **[리포지토리 생성]**을 클릭합니다.
4. 생성해야 하는 모든 리포지토리에 대해 이를 반복합니다.

모든 채널을 생성했으면 생성한 리포지토리를 다음과 같이 채널과 연결할 수 있습니다.

프로시저: 채널을 리포지토리와 연결

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **소프트웨어 > 관리 > 채널**로 이동한 다음, 연결할 채널을 클릭합니다.
2. **리포지토리** 탭으로 이동하여 이 채널에 연결할 리포지토리의 확인란을 선택합니다.
3. **[리포지토리 업데이트]**를 클릭하여 채널과 리포지토리를 연결합니다.
4. 연결하려는 모든 채널과 리포지토리에 대해 이를 반복합니다.
5. 옵션: **동기화** 탭으로 이동하여 이 리포지토리의 동기화에 대해 정기적 일정을 설정합니다.
6. **[지금 동기화]**를 클릭하여 즉시 동기화를 시작합니다.

4.2.3.2. 동기화 상태 확인

Procedure: Checking Synchronization Progress from the Web UI

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 > 관리 > 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. **리포지토리** 탭으로 이동한 다음, **동기화**를 클릭하고 **동기화 상태**를 확인합니다.

프로시저: 명령 프롬프트에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 **tail** 명령을 사용해 동기화 로그 파일을 확인합니다.

```
tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

2. 각 하위 채널은 동기화가 진행되는 동안 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 알아보려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.



- Expanded Support 채널은 규모가 매우 클 수 있습니다. 초기 채널 동기화는 때로 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 초기 동기화가 완료되면 채널로 작업하기 전에 채널을 복제하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 원본 동기화 데이터를 백업할 수 있습니다.

4.2.3.3. Expanded Support 클라이언트 등록

이제 Expanded Support 클라이언트가 등록할 준비가 되었습니다.

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-overview](#)에서 참조하십시오.



- SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support 6 클라이언트를 등록하고 사용하려면 Uyuni 서버가 이전 형식의 SSL 암호화를 지원하도록 구성해야 합니다. 이 오류를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Tshoot-clients](#)에서 **이전 클라이언트 등록**을 참조하십시오.

4.3. openSUSE 클라이언트 등록

openSUSE 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 메소드와 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 달라집니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

또한 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.



- Do not register a Uyuni Server to itself. The Uyuni Server must be managed individually or by using another separate Uyuni Server. For more information about using multiple servers, see [Specialized-guides > Large-deployments](#).

4.3.1. openSUSE Leap 클라이언트 등록

이 섹션에는 openSUSE 운영 체제를 실행하는 Salt 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다. Uyuni는 Salt를 사용하는 openSUSE Leap 15 클라이언트를 지원합니다. 기존 클라이언트는 지원하지 않습니다.

부트스트래핑은 openSUSE 클라이언트 시작과 초기 상태 실행 수행(예: 리포지토리 설정, 프로파일 업데이트 수행)에 대해 지원됩니다.

4.3.1.1. 소프트웨어 채널 추가

openSUSE 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

현재 지원되는 아키텍처는 **x86_64** 및 **aarch64**입니다. 지원되는 제품 및 아키텍처의 전체 목록은 [Client-configuration > Supported-features](#)에서 참조하십시오.

예를 들어, **x86_64** 아키텍처에서 작업 시 필요한 제품은 다음과 같습니다.

표 21. OpenSUSE 채널 - CLI

OS 버전	기본 채널	클라이언트 채널	업데이트 채널	비-OSS 채널	비-OSS 업데이트 채널
openSUSE Leap 15.1	opensuse_leap 15_1	opensuse_leap 15_1-uyuni-client	opensuse_leap 15_1-updates	opensuse_leap 15_1-non-oss	opensuse_leap 15_1-non-oss-updates
openSUSE Leap 15.2	opensuse_leap 15_2	opensuse_leap 15_2-uyuni-client	opensuse_leap 15_2-updates	opensuse_leap 15_2-non-oss	opensuse_leap 15_2-non-oss-updates

표 22. OpenSUSE 채널 - CLI

OS 버전	기본 채널	클라이언트 채널	업데이트 채널	비-OSS 채널	비-OSS 업데이트 채널	백포트 업데이트 채널	SLE 업데이트 채널
openSUSE Leap 15.3	opensuse_leap15_3	opensuse_leap15_3-uyuni-client	opensuse_leap15_3-updates	opensuse_leap15_3-non-oss	opensuse_leap15_2-non-oss-updates	opensuse_leap15_3-backports-update	opensuse_leap15_3-sle-updates

명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 root로 **spacewalk-common-channels** 명령을 사용하여 적절한 채널을 추가합니다.

```
spacewalk-common-channels \
<base_channel_label>
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

- 채널을 다음과 같이 동기화합니다.

```
spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

4.3.1.2. 동기화 상태 확인

Procedure: Checking Synchronization Progress from the Web UI

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어** > **관리** > **채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. **리포지토리** 탭으로 이동한 다음, **동기화**를 클릭하고 **동기화 상태**를 확인합니다.

프로시저: 명령 프롬프트에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 **tail** 명령을 사용해 동기화 로그 파일을 확인합니다.

```
tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

2. 각 하위 채널은 동기화가 진행되는 동안 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 알아보려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.



openSUSE 채널은 규모가 매우 클 수 있습니다. 때로 동기화에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

4.3.1.3. 클라이언트의 GPG 키 신뢰

기본적으로 운영 체제는 설치될 때 자체 GPG 키만 신뢰하고 타사 패키지가 제공하는 키는 신뢰하지 않습니다. 클라이언트는 신뢰할 수 있는 GPG 키가 없어도 성공적으로 부트스트래핑할 수 있습니다. 하지만 키를 신뢰할 수 있을 때까지는 새 클라이언트 도구 패키지를 설치하거나 업데이트할 수 없습니다.

Salt 클라이언트는 부트스트래핑될 때 SUSE 도구 채널 GPG 키를 신뢰하도록 설정되어 있습니다. 기타 모든 클라이언트 및 채널의 경우 타사 GPG 키를 수동으로 신뢰해야 합니다.



If you are bootstrapping Salt clients from the Uyuni Web UI, you can use a Salt state to trust the key. For more information on custom Salt states, see [Specialized-guides > Salt](#).

Procedure: Trusting GPG Keys on Clients Using a Bootstrap Script

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 **/srv/www/htdocs/pub/** 디렉토리의 내용을 확인합니다. 이 디렉토리에는 사용 가능한 모든 공용 키가 포함되어 있습니다. 등록하려는 클라이언트에 할당된 채널에 적용되는 키를 적어 두십시오.
2. 관련 부트스트랩 스크립트를 열어 **ORG_GPG_KEY=** 파라미터를 찾고 필요한 키를 추가합니다. 예:

```
uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key
```

이전에 저장한 키는 삭제하지 않아도 됩니다.



Trusting a GPG key is important for security on clients. It is the task of the admin to decide which keys are needed and can be trusted. Trusting the key is done manually, either by writing a Salt state or adding the keys to the bootstrap script.

4.3.1.4. 클라이언트 등록

openSUSE 클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 명령 프롬프트에서 다음 명령을 사용해 부트스트랩 리포지토리를 수동으로 생성할 수 있습니다.

```
mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-overview](#)에서 참조하십시오.

4.3.2. openSUSE MicroOS 클라이언트 등록

이 섹션에는 다음과 같은 openSUSE MicroOS 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다:

- openSUSE MicroOS



openSUSE MicroOS 클라이언트에 대한 지원은 테스트 목적을 위해 기술 미리보기로 제공되며 이 단계에서는 모든 기능이 완전히 작동하지 않습니다. 이 기능은 Uyuni 이후 버전에서 완전하게 지원될 예정입니다. 프로덕션 시스템에서 이 기능을 사용하지 마십시오.

4.3.2.1. 소프트웨어 채널 추가

openSUSE MicroOS 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

이 프로시저에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 23. openSUSE MicroOS 채널 - CLI

OS 버전	Base Channel	Client Channel	Updates Channel
openSUSE MicroOS	opensuse_tumbleweed	opensuse_tumbleweed-non-oss	opensuse_tumbleweed-update

명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 root로 `spacewalk-common-channels` 명령을 사용하여 적절한 채널을 추가합니다.

```
spacewalk-common-channels \
<base_channel_label>
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

- 채널을 다음과 같이 동기화합니다.

```
spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

- 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

4.3.2.2. 동기화 상태 확인

Procedure: Checking Synchronization Progress from the Web UI

- Uyuni Web UI에서 **소프트웨어** > **관리** > **채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
- 리포지토리** 탭으로 이동한 다음, **동기화**를 클릭하고 **동기화 상태**를 확인합니다.

프로시저: 명령 프롬프트에서 동기화 진행 상태 확인

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 **tail** 명령을 사용해 동기화 로그 파일을 확인합니다.

```
tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

- 각 하위 채널은 동기화가 진행되는 동안 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 알아보려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.



openSUSE MicroOS 채널은 규모가 매우 클 수 있습니다. 경우에 따라 동기화에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

4.3.2.3. 클라이언트에서 인증서 키 신뢰

openSUSE MicroOS가 완전하게 활성화되지 않으므로, MicroOS 클라이언트에서 Uyuni SSL 인증서를 신뢰하기 위한 몇 가지 수동 단계가 필요합니다.

프로시저: Salt 설치 및 구성

- 클라이언트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 서버에서 SSL 인증서 파일을 가져옵니다.

```
curl -k https://uyuni-server.hispa-net.com/pub/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT -o /etc/pki/trust/anchors/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
```

2. 클라이언트에서 인증서를 업데이트합니다.

```
update-ca-certificates
```

3. 필수 패키지를 설치합니다.

```
transactional-update pkg install salt-minion dmidecode
```

4. 클라이언트를 재부팅합니다. **busybox-hostname** 과 충돌함을 알리는 메시지가 표시되면 [\[Deinstallation of busybox- hostname\]](#)을 클릭합니다.
5. 이 컨텐트를 사용하여 이름이 [path]` `/etc/salt/minion.d/susemanager-transactional.conf` 인 새 파일을 생성합니다.

```
module_executors:
- transactional_update
- direct_call
```

클라이언트를 재부팅할 때까지 Uyuni 서버의 Web UI에서는 클라이언트의 올바른 상태가 표시되지 않습니다. 이 기능은 Uyuni 이후 버전에서 완전하게 지원될 예정입니다.



Salt에서 소프트웨어 설치가 실패하면 Salt의 기존 버전을 사용할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Salt 패키지를 최신 버전으로 업그레이드하십시오.

4.3.2.4. 클라이언트 등록

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-overview](#)에서 참조하십시오.

4.4. Alibaba Cloud Linux 클라이언트 등록

Alibaba Cloud Linux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 다릅니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.



일부 Alibaba Cloud Linux 2 인스턴스를 등록하려면 2회 시도해야 합니다.

또한 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.

4.4.1. Alibaba Cloud Linux 클라이언트 등록

이 섹션에는 Alibaba Cloud Linux 운영 체제를 실행하는 기존 및 Salt 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가

포함되어 있습니다.



기존 스택은 Alibaba Cloud Linux 2에서 사용할 수 있지만 지원되지는 않습니다. Alibaba Cloud Linux 2 클라이언트는 Salt 클라이언트로만 지원됩니다.



일부 Alibaba Cloud Linux 2 인스턴스를 등록하려면 2회 시도해야 합니다.

4.4.1.1. 소프트웨어 채널 추가

Alibaba Cloud Linux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

이 프로시저에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 24. Alibaba Cloud Linux 채널 - CLI

OS 버전	Core Channel	Updates Channel	Client Channel
Alibaba Cloud Linux 2	alibaba-2	alibaba-2-updates	alibaba-2-uyuni-client

명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 root로 **spacewalk-common-channels** 명령을 사용하여 적절한 채널을 추가합니다.

```
spacewalk-common-channels \
<base_channel_label>
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

- 채널을 다음과 같이 동기화합니다.

```
spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

- 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.



spacewalk-common-channels 가 제공하는 클라이언트 도구 채널은 SUSE가 아닌 Uyuni가 공급합니다.

4.4.1.2. 동기화 상태 확인

Procedure: Checking Synchronization Progress from the Web UI

- Uyuni Web UI에서 **소프트웨어** > **관리** > **채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
- 리포지토리** 탭으로 이동한 다음, **동기화**를 클릭하고 **동기화 상태**를 확인합니다.

프로시저: 명령 프롬프트에서 동기화 진행 상태 확인

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 `tail` 명령을 사용해 동기화 로그 파일을 확인합니다.

```
tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

- 각 하위 채널은 동기화가 진행되는 동안 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 알아보려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

4.4.1.3. 활성화 키 생성

Alibaba Cloud Linux 채널에 연결된 활성화 키를 생성해야 합니다.

활성화 키에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.

4.4.1.4. 클라이언트 등록

Alibaba Cloud Linux 클라이언트는 기타 모든 클라이언트와 동일한 방식으로 등록됩니다.

일부 Alibaba Cloud Linux 2 인스턴스는 첫 번째 시도에서 등록에 실패합니다.

이는 Alibaba Cloud Linux 2 이미지의 알 수 없는 버그로 인한 것입니다.

`python-urlgrabber3` 패키지는 Python pip 패키지 및 RPM 패키지로 제공되며, 이로 인해 첫 번째 등록 시도에서 충돌이 발생할 수 있습니다.

인스턴스가 영향을 받는 이미지 버전 중 하나에 해당하는 경우 두 번째 등록 시도에서 클라이언트가 올바르게 등록되어야 합니다.

클라이언트 등록에 대한 자세한 설명은 [Client-configuration > Registration-overview](#)를 참조하십시오.

4.5. AlmaLinux 클라이언트 등록

AlmaLinux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 다릅니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

또한 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.

4.5.1. AlmaLinux 클라이언트 등록

이 섹션에는 AlmaLinux 운영 체제를 실행하는 Salt 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.



기존 클라이언트는 AlmaLinux 8에서 사용할 수 없습니다. AlmaLinux 8 클라이언트는 Salt 클라이언트로만 지원됩니다.



When created at AWS, AlmaLinux instances always have the same **machine-id** id at `/etc/machine-id`. Make sure you regenerate the **machine-id** after the instance is created. For more information, see [Administration > Tshoot-registerclones](#).

4.5.1.1. 소프트웨어 채널 추가



AlmaLinux 클라이언트를 Uyuni에 등록하는 기능은 **목표** 정책으로 **강제** 하는 기본 SELinux 구성으로 테스트됩니다. SELinux를 비활성화해야 AlmaLinux 클라이언트를 Uyuni에 등록할 수 있는 것은 아닙니다.

AlmaLinux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하려면 먼저 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

현재 지원되는 아키텍처는 **x86_64** 및 **aarch64**입니다. 지원되는 제품 및 아키텍처의 전체 목록은 [Client-configuration > Supported-features](#)에서 참조하십시오.

이 프로시저에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 25. AlmaLinux 채널 - CLI

OS Version	Base Channel	Client Channel	AppStream Channel
AlmaLinux 8	almalinux8	almalinux8-uyuni-client	almalinux8-appstream

명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 root 권한으로 **spacewalk-common-channels** 명령을 사용해 적절한 채널을 추가합니다. 다음과 같이 올바른 아키텍처를 지정했는지 확인합니다.

```
spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

- 채널을 다음과 같이 동기화합니다.

```
spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

- 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.



spacewalk-common-channels 가 제공하는 클라이언트 도구 채널은 SUSE가 아닌 Uyuni가 공급합니다.



AlmaLinux 8 클라이언트의 경우 기본 채널과 AppStream 채널을 모두 추가하십시오. 사용자에게는 두 채널의 패키지가 모두 필요합니다. 두 채널을 모두 추가하지 않으면 패키지가 누락되어 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 없습니다.

모듈형 채널을 사용하는 경우 클라이언트에서 Python 3.6 모듈 스트림을 활성화해야 합니다. Python 3.6이 제공되지 않으면 **spacecmd** 패키지의 설치가 실패합니다.



AppStream 채널에서 사용할 수 있는 패키지의 수가 업스트림과 Uyuni 채널 간에 서로 약간 불일치함을 알 수 있습니다. 또한 다른 시점에 추가한 동일 채널을 비교하면 그 수가 다른 것을 알 수 있습니다. 이는 AlmaLinux가 리포지토리를 관리하는 방식으로 인한 것입니다. AlmaLinux는 새 버전이 릴리스되면 이전 버전의 패키지를 제거하지만 Uyuni는 사용 기간과 관계없이 모두 그대로 유지합니다.

AppStream 리포지토리는 모듈형 패키지를 제공합니다. 이로 인해 Uyuni Web UI에 부정확한 패키지 정보가 표시됩니다. Web UI 또는 API를 사용해 모듈형 리포지토리에서 직접 설치하거나 업그레이드하는 등의 패키지 작업을 수행할 수 없습니다.



AppStream 필터를 컨텐트 라이프사이클 관리(CLM)와 함께 사용해 모듈형 리포지토리를 정규 리포지토리로 변환할 수 있습니다. 클라이언트에서 **spacecmd**를 사용하려면 AppStream 필터를 사용하여 **python:3.6**을 포함해야 합니다.

또는 Salt 상태를 사용해 Salt 클라이언트에서 모듈형 패키지를 관리하거나 클라이언트에서 **dnf** 명령을 사용할 수 있습니다. CLM에 대한 자세한 내용은 **Administration > Content-lifecycle**을 참조하십시오.

4.5.1.2. 동기화 상태 확인

Procedure: Checking Synchronization Progress from the Web UI

- Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 > 관리 > 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
- 리포지토리** 탭으로 이동한 다음, **동기화**를 클릭하고 **동기화 상태**를 확인합니다.

프로시저: 명령 프롬프트에서 동기화 진행 상태 확인

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 **tail** 명령을 사용해 동기화 로그 파일을 확인합니다.

```
tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

- 각 하위 채널은 동기화가 진행되는 동안 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 알아보려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

4.5.1.3. 활성화 키 생성

AlmaLinux 채널에 연결된 활성화 키를 생성해야 합니다.

활성화 키에 대한 자세한 내용은 **Client-configuration > Activation-keys**를 참조하십시오.

4.5.1.4. 클라이언트의 GPG 키 신뢰

기본적으로 운영 체제는 설치될 때 자체 GPG 키만 신뢰하고 타사 패키지가 제공하는 키는 신뢰하지 않습니다. 클라이언트는 신뢰할 수 있는 GPG 키가 없어도 성공적으로 부트스트래핑할 수 있습니다. 하지만 키를 신뢰할 수 있을 때까지는 새 클라이언트 도구 패키지를 설치하거나 업데이트할 수 없습니다.

Salt 클라이언트는 부트스트래핑될 때 SUSE 도구 채널 GPG 키를 신뢰하도록 설정되어 있습니다. 기타 모든 클라이언트 및 채널의 경우 타사 GPG 키를 수동으로 신뢰해야 합니다.



- If you are bootstrapping Salt clients from the Uyuni Web UI, you can use a Salt state to trust the key. For more information on custom Salt states, see [Specialized-guides > Salt](#).

Procedure: Trusting GPG Keys on Clients Using a Bootstrap Script

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 `/srv/www/htdocs/pub/` 디렉토리의 내용을 확인합니다. 이 디렉토리에는 사용 가능한 모든 공용 키가 포함되어 있습니다. 등록하려는 클라이언트에 할당된 채널에 적용되는 키를 적어 두십시오.
2. 관련 부트스트랩 스크립트를 열어 `ORG_GPG_KEY=` 파라미터를 찾고 필요한 키를 추가합니다. 예:

```
uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key
```

이전에 저장한 키는 삭제하지 않아도 됩니다.



- Trusting a GPG key is important for security on clients. It is the task of the admin to decide which keys are needed and can be trusted. Trusting the key is done manually, either by writing a Salt state or adding the keys to the bootstrap script.

4.5.1.5. 클라이언트 등록

AlmaLinux 클라이언트는 기타 모든 클라이언트와 동일한 방식으로 등록됩니다. 자세한 설명은 [Client-configuration > Registration-overview](#)를 참조하십시오.

4.5.1.6. 정오표 관리

AlmaLinux 클라이언트를 업데이트할 때 패키지에는 업데이트에 대한 메타데이터가 포함됩니다.

4.6. Amazon Linux 클라이언트 등록

Amazon Linux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 다릅니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

또한 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.

4.6.1. Amazon Linux 클라이언트 등록

이 섹션에는 Amazon Linux 운영 체제를 실행하는 기존 및 Salt 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.



기존 클라이언트는 Amazon Linux 2에서 사용할 수 없습니다. Amazon Linux 2 클라이언트는 Salt 클라이언트로만 지원됩니다.



When created at AWS, Amazon Linux instances always have the same `machine-id` id at `/etc/machine-id`. Make sure you regenerate the `machine-id` after the instance is created. For more information, see [Administration > Tshoot-registerclones](#).

4.6.1.1. 소프트웨어 채널 추가

Amazon Linux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

현재 지원되는 아키텍처는 `x86_64` 및 `aarch64`입니다. 지원되는 제품 및 아키텍처의 전체 목록은 [Client-configuration > Supported-features](#)에서 참조하십시오.

이 프로시저에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 26. Amazon Linux 채널 - CLI

OS 버전	코어 채널	클라이언트 채널
Amazon Linux 2	<code>amazonlinux2-core</code>	<code>amazonlinux2-uyuni-client</code>



Amazon Linux 인스턴스에서 Docker를 사용하려면 `amazonlinux2-extra-docker` 채널도 추가하고 동기화해야 합니다.

명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 root로 `spacewalk-common-channels` 명령을 사용하여 적절한 채널을 추가합니다.

```
spacewalk-common-channels \
<base_channel_label>
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

- 채널을 다음과 같이 동기화합니다.

```
spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.



spacewalk-common-channels 가 제공하는 클라이언트 도구 채널은 SUSE가 아닌 Uyuni가 공급합니다.

4.6.1.2. 동기화 상태 확인

Procedure: Checking Synchronization Progress from the Web UI

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어** > **관리** > **채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. **리포지토리** 탭으로 이동한 다음, **동기화**를 클릭하고 **동기화 상태**를 확인합니다.

프로시저: 명령 프롬프트에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 **tail** 명령을 사용해 동기화 로그 파일을 확인합니다.

```
tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

2. 각 하위 채널은 동기화가 진행되는 동안 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 알아보려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

4.6.1.3. 활성화 키 생성

Amazon Linux 채널에 연결된 활성화 키를 생성해야 합니다.

활성화 키에 대한 자세한 내용은 **Client-configuration** > **Activation-keys**를 참조하십시오.

4.6.1.4. 클라이언트의 GPG 키 신뢰

기본적으로 운영 체제는 설치될 때 자체 GPG 키만 신뢰하고 타사 패키지가 제공하는 키는 신뢰하지 않습니다. 클라이언트는 신뢰할 수 있는 GPG 키가 없어도 성공적으로 부트스트래핑할 수 있습니다. 하지만 키를 신뢰할 수 있을 때까지는 새 클라이언트 도구 패키지를 설치하거나 업데이트할 수 없습니다.

Salt 클라이언트는 부트스트래핑될 때 SUSE 도구 채널 GPG 키를 신뢰하도록 설정되어 있습니다. 기타 모든 클라이언트 및 채널의 경우 타사 GPG 키를 수동으로 신뢰해야 합니다.



If you are bootstrapping Salt clients from the Uyuni Web UI, you can use a Salt state to trust the key. For more information on custom Salt states, see **Specialized-guides** > **Salt**.

Procedure: Trusting GPG Keys on Clients Using a Bootstrap Script

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 **/srv/www/htdocs/pub/** 디렉토리의 내용을 확인합니다. 이 디렉토리에는 사용 가능한 모든 공용 키가 포함되어 있습니다. 등록하려는 클라이언트에 할당된 채널에 적용되는 키를 적어 두십시오.
2. 관련 부트스트랩 스크립트를 열어 **ORG_GPG_KEY=** 파라미터를 찾고 필요한 키를 추가합니다. 예:

uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key

이전에 저장한 키는 삭제하지 않아도 됩니다.



Trusting a GPG key is important for security on clients. It is the task of the admin to decide which keys are needed and can be trusted. Trusting the key is done manually, either by writing a Salt state or adding the keys to the bootstrap script.

4.6.1.5. 클라이언트 등록

Amazon Linux 클라이언트는 기타 모든 클라이언트와 동일한 방식으로 등록됩니다. 자세한 설명은 [Client-configuration > Registration-overview](#)를 참조하십시오.

4.7. CentOS 클라이언트 등록

CentOS 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 달라집니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

또한 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.

4.7.1. CentOS 클라이언트 등록

이 섹션에는 CentOS 운영 체제를 실행하는 기존 및 Salt 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.



CentOS 클라이언트는 CentOS에 기반을 두고 있으며 SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support, RES, Red Hat 또는 Expanded Support와는 무관합니다. 사용자는 CentOS 기본 미디어 리포지토리 및 CentOS 설치 미디어에 대한 액세스를 정렬할 뿐 아니라 Uyuni 서버를 CentOS 컨텐트 제공 네트워크에 연결할 책임이 있습니다.



기존 클라이언트는 CentOS 8에서 사용할 수 없습니다. CentOS 8 클라이언트는 Salt 클라이언트로만 지원됩니다.



CentOS 클라이언트를 Uyuni에 등록하는 기능은 **목표** 정책으로 **강제** 하는 기본 SELinux 구성으로 테스트됩니다. SELinux를 비활성화해야 CentOS 클라이언트를 Uyuni에 등록할 수 있는 것은 아닙니다.

4.7.1.1. 소프트웨어 채널 추가

CentOS 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하려면 먼저 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

현재 지원되는 아키텍처는 **x86_64** 및 **aarch64**입니다. 지원되는 제품 및 아키텍처의 전체 목록은 **Client-configuration > Supported-features**에서 참조하십시오.

이 프로시저에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 27. CentOS 채널 - CLI

OS 버전	기본 채널	클라이언트 채널	업데이트/Appstream 채널
CentOS 6	centos6	centos6-uyuni-client	centos6-updates
CentOS 7	centos7	centos7-uyuni-client	centos7-updates
CentOS 8	centos8	centos8-uyuni-client	centos8-appstream



현재 CentOS 6는 수명이 종료되었으며 리포지토리에서 제공되는 ISO 이미지는 최신이 아닙니다. 이러한 패키지를 사용하여 새 CentOS 6 클라이언트를 부트스트래핑하면 실패하게 됩니다. 새 CentOS 6 클라이언트를 부트스트랩하려면 **Client-configuration > Tshoot-clients**의 문제 해결 프로시저를 따르십시오.

명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 root 권한으로 **spacewalk-common-channels** 명령을 사용해 적절한 채널을 추가합니다. 다음과 같이 올바른 아키텍처를 지정했는지 확인합니다.

```
spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. 채널을 다음과 같이 동기화합니다.

```
spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.



spacewalk-common-channels 가 제공하는 클라이언트 도구 채널은 SUSE가 아닌 Uyuni가 공급합니다.



CentOS 8 클라이언트의 경우 기본 채널과 AppStream 채널을 모두 추가하십시오. 사용자에게는 두 채널의 패키지가 모두 필요합니다. 두 채널을 모두 추가하지 않으면 패키지가 누락되어 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 없습니다.

모듈형 채널을 사용하는 경우 클라이언트에서 Python 3.6 모듈 스트림을 활성화해야 합니다. Python 3.6이 제공되지 않으면 **spacecmd** 패키지의 설치가 실패합니다.



AppStream 채널에서 사용할 수 있는 패키지의 수가 업스트림과 Uyuni 채널 간에 서로 약간 불일치함을 알 수 있습니다. 또한 다른 시점에 추가한 동일 채널을 비교하면 그 수가 다른 것을 알 수 있습니다. 이는 CentOS가 리포지토리를 관리하는 방식에 원인이 있습니다. CentOS는 새 버전이 릴리스되면 이전 버전의 패키지를 제거하지만 Uyuni는 사용 기간과 관계없이 모두 그대로 유지합니다.



AppStream 리포지토리는 모듈형 패키지를 제공합니다. 이로 인해 Uyuni Web UI에 부정확한 패키지 정보가 표시됩니다. Web UI 또는 API를 사용해 모듈형 리포지토리에서 직접 설치하거나 업그레이드하는 등의 패키지 작업을 수행할 수 없습니다.

AppStream 필터를 컨텐트 라이프사이클 관리(CLM)와 함께 사용해 모듈형 리포지토리를 정규 리포지토리로 변환할 수 있습니다. 클라이언트에서 `spacecmd`를 사용하려면 AppStream 필터를 사용하여 `python:3.6`을 포함해야 합니다.

또는 Salt 상태를 사용해 Salt 클라이언트에서 모듈형 패키지를 관리하거나 클라이언트에서 `dnf` 명령을 사용할 수 있습니다. CLM에 대한 자세한 내용은 **Administration > Content-lifecycle**을 참조하십시오.

4.7.1.2. 동기화 상태 확인

Procedure: Checking Synchronization Progress from the Web UI

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 > 관리 > 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. **리포지토리** 탭으로 이동한 다음, **동기화**를 클릭하고 **동기화 상태**를 확인합니다.

프로시저: 명령 프롬프트에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 `tail` 명령을 사용해 동기화 로그 파일을 확인합니다.

```
tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

2. 각 하위 채널은 동기화가 진행되는 동안 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 알아보려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

4.7.1.3. 활성화 키 생성

CentOS 채널에 연결된 활성화 키를 생성해야 합니다.

활성화 키에 대한 자세한 내용은 **Client-configuration > Activation-keys**를 참조하십시오.

4.7.1.4. 클라이언트의 GPG 키 신뢰

기본적으로 운영 체제는 설치될 때 자체 GPG 키만 신뢰하고 타사 패키지가 제공하는 키는 신뢰하지 않습니다. 클라이언트는 신뢰할 수 있는 GPG 키가 없어도 성공적으로 부트스트래핑할 수 있습니다. 하지만 키를 신뢰할 수 있을 때까지는 새 클라이언트 도구 패키지를 설치하거나 업데이트할 수 없습니다.

Salt 클라이언트는 부트스트래핑될 때 SUSE 도구 채널 GPG 키를 신뢰하도록 설정되어 있습니다. 기타 모든 클라이언트 및 채널의 경우 타사 GPG 키를 수동으로 신뢰해야 합니다.



If you are bootstrapping Salt clients from the Uyuni Web UI, you can use a Salt state to trust the key. For more information on custom Salt states, see [Specialized-guides > Salt](#).

Procedure: Trusting GPG Keys on Clients Using a Bootstrap Script

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 `/srv/www/htdocs/pub/` 디렉토리의 내용을 확인합니다. 이 디렉토리에는 사용 가능한 모든 공용 키가 포함되어 있습니다. 등록하려는 클라이언트에 할당된 채널에 적용되는 키를 적어 두십시오.
2. 관련 부트스트랩 스크립트를 열어 `ORG_GPG_KEY=` 파라미터를 찾고 필요한 키를 추가합니다. 예:

```
uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key
```

이전에 저장한 키는 삭제하지 않아도 됩니다.



Trusting a GPG key is important for security on clients. It is the task of the admin to decide which keys are needed and can be trusted. Trusting the key is done manually, either by writing a Salt state or adding the keys to the bootstrap script.

4.7.1.5. 클라이언트 등록

CentOS 클라이언트는 기타 모든 클라이언트와 동일한 방식으로 등록됩니다. 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-overview](#)를 참조하십시오.



CentOS 6 클라이언트를 등록하고 사용하려면 Uyuni 서버가 이전 형식의 SSL 암호화를 지원하도록 구성해야 합니다. 이 오류를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Tshoot-clients](#)에서 `이전 클라이언트 등록`을 참조하십시오.

4.7.1.6. 정오표 관리

CentOS 클라이언트를 업데이트할 때 패키지에는 업데이트에 대한 메타데이터가 포함되지 않습니다. 타사 정오표 서비스를 사용해 이 정보를 얻을 수 있습니다.

CEFS의 원저자는 도움이 됐으면 하는 마음으로 최선을 다해 패치나 정오표를 제공하지만 정확성이나 최신 상태를 보장하지는 않습니다. 따라서 패치 날짜가 부정확할 수 있습니다. 한번은 게시 날짜가 한 달 이상 늦은 날짜로 표시된 적도 있습니다. 이러한 경우에 대한 자세한 내용은

[link:https://github.com/stevemeier/cefs/issues/28#issuecomment-656579382](https://github.com/stevemeier/cefs/issues/28#issuecomment-656579382)
및 <https://github.com/stevemeier/cefs/issues/28#issuecomment-656573607>을 참조하십시오.



패치 데이터 관련 문제나 지연으로 인해 Uyuni 서버로 신뢰할 수 없는 패치 정보가 임포트될 수 있습니다. 이로 인해 보고서, 감사, CVE 업데이트 또는 기타 패치 관련 정보가 부정확해질 수도 있습니다. 패치 데이터를 독립적으로 확인하거나 보안 관련 요구사항 및 인증 기준에 따라 다른 운영 체제를 선택하는 등 이 서비스 사용을 대체할 수 있는 수단을 고려해 보시기 바랍니다.

프로시저: 정오표 서비스 설치

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 **sle-module-development-tools** 모듈을 추가합니다.

```
SUSEConnect --product sle-module-development-tools/15.2/x86_64
```

- 다음과 같이 정오표 서비스 종속성을 설치합니다.

```
zypper in perl-Text-Unidecode
```

- /etc/rhn/rhn.conf에서 다음과 같은 줄을 추가하거나 편집합니다.

```
java.allow_adding_patches_via_api = centos7-updates-x86_64,centos7-x86_64,centos7-extras-x86_64
```

- Tomcat을 다시 시작합니다.

```
systemctl restart tomcat
```

- 다음과 같이 정오표 스크립트에 대해 파일을 생성합니다.

```
touch /usr/local/bin/cent-errata.sh
```

- 이 스크립트를 포함할 새 파일을 편집하고, 필요에 따라 리포지토리 상세 정보를 편집합니다. 이 스크립트는 외부 정오표 서비스에서 정오표 상세 정보를 가져와 압축을 풀고 상세 정보를 게시합니다.

```

#!/bin/bash
mkdir -p /usr/local/centos
cd /usr/local/centos
rm *.xml
wget -c http://cefs.steve-meier.de/errata.latest.xml
#wget -c https://www.redhat.com/security/data/oval/com.redhat.rhsa-all.xml
wget -c https://www.redhat.com/security/data/oval/com.redhat.rhsa-RHEL7.xml.bz2
bzip2 -d com.redhat.rhsa-RHEL7.xml.bz2
wget -c http://cefs.steve-meier.de/errata-import.tar
tar xvf errata-import.tar
chmod +x /usr/local/centos/errata-import.pl
export SPACEWALK_USER='<adminname>' ; export SPACEWALK_PASS='<password>'
/usr/local/centos/errata-import.pl --server '<servername>' \
--errata /usr/local/centos/errata.latest.xml \
--include-channels=centos7-updates-x86_64,centos7-x86_64,centos7-extras-x86_64 \
--publish --rhsa-oval /usr/local/centos/com.redhat.rhsa-RHEL7.xml

```

7. 다음과 같이 cron 작업을 설정하여 매일 스크립트를 실행합니다.

```
ln -s /usr/local/bin/cent-errata.sh /etc/cron.daily
```

이 도구에 대한 자세한 내용은 <https://cefs.steve-meier.de/>를 참조하십시오.

4.8. Debian 클라이언트 등록

Debian 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 달라집니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

또한 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.



Uyuni 서버를 서버 자체에 등록하지 마십시오. Uyuni 서버는 개별적으로 관리해야 합니다.

4.8.1. Debian 클라이언트 등록

이 섹션에는 Debian 운영 체제를 실행하는 Salt 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.



SUSE는 Debian 운영 체제에 대한 지원을 제공하지 않습니다. Uyuni를 통해 Debian 클라이언트를 관리할 수 있지만 지원은 제공되지 않습니다. Uyuni를 사용해 Debian 클라이언트를 관리하는 것은 현재 시험 중입니다. 이 지침은 Debian 9 Stretch 및 Debian 10 Buster에서 테스트를 완료하였습니다. 프로덕션 환경에서는 Debian 클라이언트에 의존하지 마십시오.



Salt 클라이언트에 대해서만 Debian을 지원합니다. 기존 클라이언트는 지원하지 않습니다.

Debian 클라이언트에서는 부트스트래핑을 사용해 초기 상태 실행을 수행하고 프로파일을 업데이트할 수 있습니다.

4.8.1.1. 등록 준비

Debian 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하려면 다음과 같은 약간의 준비가 필요합니다.

- Debian 9을 사용 중인 경우 필수 패키지를 클라이언트에 설치한 후 등록을 시도하십시오. 클라이언트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 실행합니다.

```
apt install apt-transport-https python-apt python3-apt
```

- DNS가 올바르게 구성되어 있는지 확인하고 클라이언트에 항목을 제공합니다. 또는 Uyuni 서버와 클라이언트에서 적절한 항목으로 `/etc/hosts` 파일을 구성할 수 있습니다.
- 클라이언트의 날짜 및 시간을 Uyuni 서버와 동기화한 후 등록해야 합니다.

4.8.1.2. 소프트웨어 채널 추가

Debian 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하려면 먼저 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

이 프로시저에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 28. Debian 채널 - CLI

OS Version	Base Channel	Client Channel	Updates Channel	Security Channel
Debian 9	debian-9-pool-amd64-uyuni	debian-9-amd64-uyuni-client	debian-9-amd64-main-updates-uyuni	debian-9-amd64-main-security-uyuni
Debian 10	debian-10-pool-amd64-uyuni	debian-10-amd64-uyuni-client	debian-10-amd64-main-updates-uyuni	debian-10-amd64-main-security-uyuni
Debian 11	debian-11-pool-amd64-uyuni	debian-11-amd64-uyuni-client	debian-11-amd64-main-updates-uyuni	debian-11-amd64-main-security-uyuni

명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 root로 `spacewalk-common-channels` 명령을 사용하여 적절한 채널을 추가합니다.

```
spacewalk-common-channels \
<base_channel_label>
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

- 채널을 다음과 같이 동기화합니다.

```
spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

- 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

4.8.1.3. 동기화 상태 확인

Procedure: Checking Synchronization Progress from the Web UI

- Uyuni Web UI에서 **소프트웨어** > **관리** > **채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
- 리포지토리** 탭으로 이동한 다음, **동기화**를 클릭하고 **동기화 상태**를 확인합니다.

프로시저: 명령 프롬프트에서 동기화 진행 상태 확인

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 **tail** 명령을 사용해 동기화 로그 파일을 확인합니다.

```
tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

- 각 하위 채널은 동기화가 진행되는 동안 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 알아보려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.



Debian 채널은 규모가 매우 클 수 있습니다. 때로 동기화에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

4.8.1.4. 클라이언트의 GPG 키 신뢰

기본적으로 운영 체제는 설치될 때 자체 GPG 키만 신뢰하고 타사 패키지가 제공하는 키는 신뢰하지 않습니다. 클라이언트는 신뢰할 수 있는 GPG 키가 없어도 성공적으로 부트스트래핑할 수 있습니다. 하지만 키를 신뢰할 수 있을 때까지는 새 클라이언트 도구 패키지를 설치하거나 업데이트할 수 없습니다.

Salt 클라이언트는 부트스트래핑될 때 SUSE 도구 채널 GPG 키를 신뢰하도록 설정되어 있습니다. 기타 모든 클라이언트 및 채널의 경우 타사 GPG 키를 수동으로 신뢰해야 합니다.



If you are bootstrapping Salt clients from the Uyuni Web UI, you can use a Salt state to trust the key. For more information on custom Salt states, see [Specialized-guides > Salt](#).

Procedure: Trusting GPG Keys on Clients Using a Bootstrap Script

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 **/srv/www/htdocs/pub/** 디렉토리의 내용을 확인합니다. 이 디렉토리에는 사용 가능한 모든 공용 키가 포함되어 있습니다. 등록하려는 클라이언트에 할당된 채널에 적용되는 키를 적어 두십시오.
- 관련 부트스트랩 스크립트를 열어 **ORG_GPG_KEY=** 파라미터를 찾고 필요한 키를 추가합니다. 예:

```
uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key
```

이전에 저장한 키는 삭제하지 않아도 됩니다.



Trusting a GPG key is important for security on clients. It is the task of the admin to decide which keys are needed and can be trusted. Trusting the key is done manually, either by writing a Salt state or adding the keys to the bootstrap script.



Debian 클라이언트를 설치하려면 여러 개의 GPG 키가 필요할 수 있습니다.

4.8.1.5. 클라이언트 등록

Debian 클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 매일 재생성됩니다. 명령 프롬프트에서 다음 명령을 사용해 부트스트랩 리포지토리를 수동으로 생성할 수 있습니다.

```
mgr-create-bootstrap-repo
```

Debian 10의 경우 프롬프트가 표시되면 **debian10-amd64-uyuni**를 선택합니다.

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-overview](#)에서 참조하십시오.

4.9. Oracle 클라이언트 등록

Oracle Linux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 달라집니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

또한 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.

4.9.1. Oracle Linux 클라이언트 등록

이 섹션에는 Oracle Linux 운영 체제를 실행하는 기존 및 Salt 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.



기존 클라이언트는 Oracle Linux 8에서 사용할 수 없습니다. Oracle Linux 8 클라이언트는 Salt 클라이언트로만 지원됩니다.

4.9.1.1. 소프트웨어 채널 추가

Oracle Linux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

현재 지원되는 아키텍처는 **x86_64** 및 **aarch64**입니다. 지원되는 제품 및 아키텍처의 전체 목록은 [Client-configuration > Supported-features](#)에서 참조하십시오.

이 프로시저에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 29. Oracle 채널 - CLI

OS 버전	기본 채널	클라이언트 채널	업데이트 채널
Oracle Linux 6	oraclelinux6	oraclelinux6-uyuni-client	-
Oracle Linux 7	oraclelinux7	oraclelinux7-uyuni-client	-
Oracle Linux 8	oraclelinux8	oraclelinux8-uyuni-client	oraclelinux8-appstream



현재 Oracle Linux 6는 수명이 종료되었으며 리포지토리에서 제공되는 ISO 이미지는 최신이 아닙니다. 이러한 패키지를 사용하여 새 Oracle Linux 6 클라이언트를 부트스트래핑하면 실패하게 됩니다. 새 Oracle Linux 6 클라이언트를 부트스트랩하려면 [Client-configuration > Tshoot-clients](#)의 문제 해결 프로시저를 따르십시오.

명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 root로 **spacewalk-common-channels** 명령을 사용하여 적절한 채널을 추가합니다.

```
spacewalk-common-channels \
<base_channel_label>
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

- 채널을 다음과 같이 동기화합니다.

```
spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

- 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.



spacewalk-common-channels 가 제공하는 클라이언트 도구 채널은 SUSE가 아닌 Uyuni가 공급합니다.



Oracle Linux 8 클라이언트의 경우 기본 채널과 AppStream 채널을 모두 추가하십시오. 사용자에게는 두 채널의 패키지가 모두 필요합니다. 두 채널을 모두 추가하지 않으면 패키지가 누락되어 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 없습니다.

모듈형 채널을 사용하는 경우 클라이언트에서 Python 3.6 모듈 스트림을 활성화해야 합니다. Python 3.6이 제공되지 않으면 **spacecmd** 패키지의 설치가 실패합니다.



AppStream 리포지토리는 모듈형 패키지를 제공합니다. 이로 인해 Uyuni Web UI에 부정확한 패키지 정보가 표시됩니다. Web UI 또는 API를 사용해 모듈형 리포지토리에서 직접 설치하거나 업그레이드하는 등의 패키지 작업을 수행할 수 없습니다.

AppStream 필터를 컨텐트 라이프사이클 관리(CLM)와 함께 사용해 모듈형 리포지토리를 정규 리포지토리로 변환할 수 있습니다. 클라이언트에서 **spacecmd**를 사용하려면 AppStream 필터를 사용하여 **python:3.6**을 포함해야 합니다.

또는 Salt 상태를 사용해 Salt 클라이언트에서 모듈형 패키지를 관리하거나 클라이언트에서 **dnf** 명령을 사용할 수 있습니다. CLM에 대한 자세한 내용은 **Administration > Content-lifecycle**을 참조하십시오.

4.9.1.2. 동기화 상태 확인

Procedure: Checking Synchronization Progress from the Web UI

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 > 관리 > 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. **리포지토리** 탭으로 이동한 다음, **동기화**를 클릭하고 **동기화 상태**를 확인합니다.

프로시저: 명령 프롬프트에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 **tail** 명령을 사용해 동기화 로그 파일을 확인합니다.

```
tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

2. 각 하위 채널은 동기화가 진행되는 동안 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 알아보려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

4.9.1.3. 활성화 키 생성

Oracle Linux 채널에 연결된 활성화 키를 생성해야 합니다.

활성화 키에 대한 자세한 내용은 **Client-configuration > Activation-keys**를 참조하십시오.

4.9.1.4. 클라이언트의 GPG 키 신뢰

기본적으로 운영 체제는 설치될 때 자체 GPG 키만 신뢰하고 타사 패키지가 제공하는 키는 신뢰하지 않습니다. 클라이언트는 신뢰할 수 있는 GPG 키가 없어도 성공적으로 부트스트래핑할 수 있습니다. 하지만 키를 신뢰할 수 있을 때까지는 새 클라이언트 도구 패키지를 설치하거나 업데이트할 수 없습니다.

Salt 클라이언트는 부트스트래핑될 때 SUSE 도구 채널 GPG 키를 신뢰하도록 설정되어 있습니다. 기타 모든 클라이언트

및 채널의 경우 타사 GPG 키를 수동으로 신뢰해야 합니다.



If you are bootstrapping Salt clients from the Uyuni Web UI, you can use a Salt state to trust the key. For more information on custom Salt states, see [Specialized-guides > Salt](#).

Procedure: Trusting GPG Keys on Clients Using a Bootstrap Script

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 `/srv/www/htdocs/pub/` 디렉토리의 내용을 확인합니다. 이 디렉토리에는 사용 가능한 모든 공용 키가 포함되어 있습니다. 등록하려는 클라이언트에 할당된 채널에 적용되는 키를 적어 두십시오.
2. 관련 부트스트랩 스크립트를 열어 `ORG_GPG_KEY=` 파라미터를 찾고 필요한 키를 추가합니다. 예:

```
uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key
```

이전에 저장한 키는 삭제하지 않아도 됩니다.



Trusting a GPG key is important for security on clients. It is the task of the admin to decide which keys are needed and can be trusted. Trusting the key is done manually, either by writing a Salt state or adding the keys to the bootstrap script.



For Oracle 8 clients use

```
o18-gpg-pubkey-82562EA9AD986DA3.key
```

For Oracle 6 or 7 clients use

```
o167-gpg-pubkey-72F97B74EC551F0A3.key
```

4.9.1.5. 클라이언트 등록

Oracle Linux 클라이언트는 기타 모든 클라이언트와 동일한 방식으로 등록됩니다. 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-overview](#)를 참조하십시오.



Oracle Linux 6 클라이언트를 등록하고 사용하려면 Uyuni 서버가 이전 형식의 SSL 암호화를 지원하도록 구성해야 합니다. 이 오류를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Tshoot-clients](#)에서 `이전 클라이언트 등록`을 참조하십시오.

4.10. Red Hat 클라이언트 등록

Red Hat 컨텐트 제공 네트워크(CDN) 또는 Red Hat 업데이트 인프라(RHUI)를 사용해 Uyuni 서버에 Red Hat Enterprise Linux 클라이언트를 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 달라집니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

또한 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.

4.10.1. Red Hat Enterprise Linux 클라이언트를 CDN으로 등록

SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support가 아닌 Red Hat Enterprise Linux 클라이언트를 직접 실행 중이라면 Red Hat 소스를 사용해 패키지를 검색하고 업데이트해야 합니다. 이 섹션에는 Red Hat Enterprise Linux 운영 체제를 실행하는 기존 및 Salt 클라이언트를 Red Hat 컨텐트 제공 네트워크(CDN)를 사용해 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

대신에 Red Hat 업데이트 인프라(RHUI) 사용법에 대한 정보는 [Client-configuration > Clients-rh-rhui](#)를 참조하십시오.



Red Hat Enterprise Linux 클라이언트는 Red Hat에 기반을 두고 있으며 SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support, RES 또는 SUSE Linux Enterprise Server와는 무관합니다. 사용자는 Red Hat 기본 미디어 리포지토리 및 RHEL 설치 미디어에 대한 액세스를 정렬할 뿐 아니라 Uyuni 서버를 Red Hat 컨텐트 제공 네트워크에 연결할 책임이 있습니다. 사용자는 모든 RHEL 시스템에 대해 Red Hat의 지원을 받아야 합니다. 그러지 않을 경우 Red Hat과 합의한 규정을 위반하는 것일 수 있습니다.



기존 클라이언트는 Red Hat Enterprise Linux 6 및 7에서만 사용할 수 있습니다. Red Hat Enterprise Linux 8 클라이언트는 Salt 클라이언트로 지원됩니다.

4.10.1.1. 자격 및 인증서 임포트

Red Hat 클라이언트는 Red Hat 인증 주체(CA)와 자격 인증서 및 자격 키가 있어야 합니다.

자격 인증서에는 지원 구독 기간과 일치하는 만료일이 포함되어 있습니다. 중단을 방지하려면 지원 구독 기간이 종료되는 시점이 될 때마다 이 프로세스를 반복해야 합니다.

Red Hat은 구독 할당을 관리할 수 있도록 구독 관리자 도구를 제공합니다. 이 도구는 로컬로 실행되어 설치된 제품 및 구독을 추적합니다. 클라이언트는 구독 관리자로 등록되어 있어야 인증서를 취득할 수 있습니다.

Red Hat 클라이언트는 URL을 사용해 리포지토리를 복제합니다. URL은 Red Hat 클라이언트가 어디에 등록되었는지에 따라 달라집니다.

Red Hat 클라이언트는 다음 세 가지 방식으로 등록할 수 있습니다.

- redhat.com의 Red Hat 컨텐트 제공 네트워크(CDN)
- Red Hat Satellite 서버
- 클라우드의 Red Hat 업데이트 인프라(RHUI)

이 안내서에서는 Red Hat CDN에 등록된 클라이언트에 대해 설명합니다. CDN에 등록된 시스템이 최소 한 개 있어야 하고, 이와 함께 리포지토리 컨텐트에 대한 인증 구독이 있어야 합니다.

대신에 Red Hat 업데이트 인프라(RHUI) 사용법에 대한 정보는 [Client-configuration > Clients-rh-rhui](#)를

참조하십시오.



클라이언트 시스템에 대한 Satellite 서버는 Satellite 서버 및 구독이 있어야 합니다. Satellite 인증서를 사용하는 클라이언트는 Uyuni 서버에서 지원하지 않습니다.



자격 인증서에는 지원 구독 기간과 일치하는 만료일이 포함되어 있습니다. 중단을 방지하려면 지원 구독 기간이 종료되는 시점이 될 때마다 이 프로세스를 반복해야 합니다.

Red Hat은 구독 할당을 관리할 수 있도록 구독 관리자 도구를 제공합니다. 이 도구는 클라이언트 시스템에서 로컬로 실행되어 설치된 제품 및 구독을 추적합니다. 구독 관리자로 redhat.com에 등록한 후, 이 프로시저에 따라 인증서를 취득하십시오.

프로시저: 클라이언트를 구독 관리자에 등록

1. 클라이언트 시스템의 명령 프롬프트에서 다음과 같이 구독 관리자 도구로 등록합니다.

```
subscription-manager register
```

프롬프트가 표시되면 Red Hat 포털 사용자 이름 및 비밀번호를 입력합니다.

2. 명령 실행:

```
subscription-manager activate
```

3. 다음과 같이 클라이언트 시스템에서 Uyuni 서버가 액세스할 수 있는 위치로 자격 인증서 및 키를 복사합니다.

```
cp /etc/pki/entitlement/ <example>/entitlement/
```



자격 인증서 및 키에는 **.pem**이라는 파일 확장자가 있습니다. 또한 키는 파일 이름에 **key**가 포함되어 있습니다.

4. 다음과 같이 클라이언트 시스템에서 자격 인증서 및 키와 동일한 웹 위치로 Red Hat CA 인증서 파일을 복사합니다.

```
cp /etc/rhsm/ca/redhat-uep.pem <example>/entitlement
```

Red Hat 클라이언트에서 리포지토리를 관리하려면 CA 및 자격 인증서를 Uyuni 서버로 임포트해야 합니다. 이렇게 하려면 임포트 프로시저를 세 차례 수행하여 자격 인증서, 자격 키, Red Hat 인증서 각각에 대해 하나씩 세 항목을 생성해야 합니다.

프로시저: 인증서를 서버에 임포트

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **시스템 > 자동 설치 > GPG 및 SSL 키**로 이동합니다.

2. [저장된 키/인증서 생성]을 클릭하고 자격 인증서에 대해 다음 파라미터를 설정합니다.
 - 설명 필드에 **Entitlement-Cert-date**를 입력합니다.
 - 유형 필드에서 **SSL**을 선택합니다.
 - 업로드할 파일을 선택해주십시오 필드에서 자격 인증서를 저장한 위치로 이동하여 **.pem** 인증서 파일을 선택합니다.
3. [키 생성]을 클릭합니다.
4. [저장된 키/인증서 생성]을 클릭하고 자격 키에 대해 다음 파라미터를 설정합니다.
 - 설명 필드에 **Entitlement-key-date**를 입력합니다.
 - 유형 필드에서 **SSL**을 선택합니다.
 - 업로드할 파일을 선택해주십시오 필드에서 자격 키를 저장한 위치로 이동하여 **.pem** 키 파일을 선택합니다.
5. [키 생성]을 클릭합니다.
6. [저장된 키/인증서 생성]을 클릭하고 Red Hat 인증서에 대해 다음 파라미터를 설정합니다.
 - 설명 필드에 **redhat-uep**를 입력합니다.
 - 유형 필드에서 **SSL**을 선택합니다.
 - 업로드할 파일을 선택해주십시오 필드에서 Red Hat 인증서를 저장한 위치로 이동하여 인증서 파일을 선택합니다.
7. [키 생성]을 클릭합니다.

4.10.1.2. 사용자 정의 리포지토리 및 채널 준비

Red Hat CDN에서 소프트웨어를 미러링하려면 URL로 CDN에 링크된 사용자 정의 채널 및 리포지토리를 Uyuni에 생성해야 합니다. 이 작업이 제대로 수행되려면 Red Hat 포털에 이러한 제품에 대한 자격이 있어야 합니다. 미러링하려는 리포지토리의 URL을 다음과 같이 구독 관리자 도구를 사용해 가져올 수 있습니다.

```
subscription-manager repos
```

이 리포지토리 URL을 사용해 사용자 정의 리포지토리를 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 클라이언트를 관리하는 데 필요한 컨텐트만 미러링할 수 있습니다.



Red Hat 포털에 올바른 자격이 있는 경우 Red Hat 리포지토리의 사용자 정의 버전만 생성할 수 있습니다.

이 프로시저에 필요한 상세 정보는 다음과 같습니다.

표 30. Red Hat 사용자 정의 리포지토리 설정

옵션	설정
리포지토리 URL	Red Hat CDN이 제공하는 컨텐트 URL
서명 메타데이터가 있습니까?	모든 Red Hat Enterprise 리포지토리를 선택 취소

옵션	설정
SSL CA 인증서	redhat-up
SSL 클라이언트 인증서	Entitlement-Cert-data
SSL 클라이언트 키	Entitlement-Key-data

프로시저: 사용자 정의 리포지토리 생성

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **소프트웨어 > 관리 > 리포지토리**로 이동합니다.
2. [리포지토리 생성]을 클릭하여 리포지토리에 적절한 파라미터를 설정합니다.
3. [리포지토리 생성]을 클릭합니다.
4. 생성해야 하는 모든 리포지토리에 대해 이를 반복합니다.

이 프로시저에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 31. Red Hat 사용자 정의 채널

OS 버전	기본 제품	기본 채널
Red Hat 6	RHEL6 Base x86_64	rhel6-pool-x86_64
Red Hat 7	RHEL7 Base x86_64	rhel7-pool-x86_64
Red Hat 8	RHEL or SLES ES or CentOS 8 Base	rhel8-pool-x86_64



현재 Red Hat 6는 수명이 종료되었으며 리포지토리에서 제공되는 ISO 이미지는 최신이 아닙니다. 이러한 패키지를 사용하여 새 Red Hat 6 클라이언트를 부트스트래핑하면 실패하게 됩니다. 새 Red Hat 6 클라이언트를 부트스트랩하려면 **Client-configuration > Tshoot-clients**의 문제 해결 프로시저를 따르십시오.

프로시저: 사용자 정의 채널 생성

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **소프트웨어 > 관리 > 채널**로 이동합니다.
2. [채널 생성]을 클릭하여 채널에 적절한 파라미터를 설정합니다.
3. **상위 채널** 필드에서 적절한 기본 채널을 선택합니다.
4. [채널 생성]을 클릭합니다.
5. 생성해야 하는 모든 채널에 대해 이를 반복합니다. 각 사용자 정의 리포지토리에는 하나의 사용자 정의 채널이 있어야 합니다.

소프트웨어 > 채널 목록 > 전체로 이동하여 적절한 채널 및 리포지토리를 모두 생성했는지 확인할 수 있습니다.



Red Hat 8 클라이언트의 경우 기본 채널과 AppStream 채널을 모두 추가하십시오. 사용자에게는 두 채널의 패키지가 모두 필요합니다. 두 채널을 모두 추가하지 않으면 패키지가 누락되어 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 없습니다.

모듈형 채널을 사용하는 경우 클라이언트에서 Python 3.6 모듈 스트림을 활성화해야 합니다. Python 3.6이 제공되지

않으면 **spacecmd** 패키지의 설치가 실패합니다.

모든 채널을 생성했으면 생성한 리포지토리를 다음과 같이 채널과 연결할 수 있습니다.

프로시저: 채널을 리포지토리와 연결

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **소프트웨어 > 관리 > 채널**로 이동한 다음, 연결할 채널을 클릭합니다.
2. **리포지토리** 탭으로 이동하여 이 채널에 연결할 리포지토리의 확인란을 선택합니다.
3. **[리포지토리 업데이트]**를 클릭하여 채널과 리포지토리를 연결합니다.
4. 연결하려는 모든 채널과 리포지토리에 대해 이를 반복합니다.
5. 옵션: **동기화** 탭으로 이동하여 이 리포지토리의 동기화에 대해 정기적 일정을 설정합니다.
6. **[지금 동기화]**를 클릭하여 즉시 동기화를 시작합니다.

4.10.1.3. 소프트웨어 채널 추가

Red Hat 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

이 프로시저에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 32. Red Hat 채널- CLI

OS 버전	기본 채널	클라이언트 채널	도구 채널
Red Hat 6	rhel-x86_64-server-6	-	res6-suse-manager-tools-x86_64
Red Hat 7	rhel-x86_64-server-7	-	res7-suse-manager-tools-x86_64
Red Hat 8	rhel8-pool-x86_64	-	res8-suse-manager-tools-x86_64



현재 Red Hat 6는 수명이 종료되었으며 리포지토리에서 제공되는 ISO 이미지는 최신이 아닙니다. 이러한 패키지를 사용하여 새 Red Hat 6 클라이언트를 부트스트래핑하면 실패하게 됩니다. 새 Red Hat 6 클라이언트를 부트스트랩하려면 **Client-configuration > Tshoot-clients**의 문제 해결 프로시저를 따르십시오.

명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 root로 **spacewalk-common-channels** 명령을 사용하여 적절한 채널을 추가합니다.

```
spacewalk-common-channels \
<base_channel_label>
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

- 채널을 다음과 같이 동기화합니다.

```
spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

- 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.



spacewalk-common-channels 가 제공하는 클라이언트 도구 채널은 SUSE가 아닌 Uyuni가 공급합니다.



AppStream 리포지토리는 모듈형 패키지를 제공합니다. 이로 인해 Uyuni Web UI에 부정확한 패키지 정보가 표시됩니다. Web UI 또는 API를 사용해 모듈형 리포지토리에서 직접 설치하거나 업그레이드하는 등의 패키지 작업을 수행할 수 없습니다.

AppStream 필터를 컨텐트 라이프사이클 관리(CLM)와 함께 사용해 모듈형 리포지토리를 정규 리포지토리로 변환할 수 있습니다. 클라이언트에서 **spacecmd** 를 사용하려면 AppStream 필터를 사용하여 **python:3.6** 을 포함해야 합니다.

또는 Salt 상태를 사용해 Salt 클라이언트에서 모듈형 패키지를 관리하거나 클라이언트에서 **dnf** 명령을 사용할 수 있습니다. CLM에 대한 자세한 내용은 **Administration > Content-lifecycle**을 참조하십시오.

4.10.1.4. 동기화 상태 확인

Procedure: Checking Synchronization Progress from the Web UI

- Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 > 관리 > 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
- 리포지토리** 탭으로 이동한 다음, **동기화** 를 클릭하고 **동기화 상태** 를 확인합니다.

프로시저: 명령 프롬프트에서 동기화 진행 상태 확인

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 **tail** 명령을 사용해 동기화 로그 파일을 확인합니다.

```
tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

- 각 하위 채널은 동기화가 진행되는 동안 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 알아보려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.



Red Hat Enterprise Linux 채널은 규모가 매우 클 수 있습니다. 때로 동기화에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

프로시저: 옵션: Salt 상태를 생성하여 구성 파일 배포

- Uyuni 서버 Web UI에서 **구성 > 채널**로 이동합니다.
- [상태 채널 생성]** 을 클릭합니다.

- 이름 필드에 **subscription-manager: disable yum plugins**를 입력합니다.
- 레이블 필드에 **subscription-manager-disable-yum-plugins**를 입력합니다.
- 설명 필드에 **subscription-manager: disable yum plugins**를 입력합니다.
- SLS 컨텐트 필드를 빈 상태로 둡니다.

3. [구성 채널 생성]을 클릭합니다.

4. [구성 파일 생성]을 클릭합니다.

- 파일 이름/경로 필드에 **/etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf**를 입력합니다.
- 파일 내용 필드에 다음과 같이 입력합니다.

```
[main]
enabled=0
```

5. [구성 파일 생성]을 클릭합니다.

6. Salt 파일 시스템 경로 필드의 값을 적어 둡니다.

7. 구성 채널의 이름을 클릭합니다.

8. 'init.sls' 파일 보기/편집을 클릭합니다.

- 파일 내용 필드에 다음과 같이 입력합니다.

```
configure_subscription-manager-disable-yum-plugins:
cmd.run:
  - name: subscription-manager config
  --rhsm.auto_enable_yum_plugins=0
  - watch:
    - file: /etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf
file.managed:
  - name: /etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf
  - source: salt://etc/yum/pluginconf.d/subscription-
manager.conf
```

9. [구성 파일 업데이트]를 클릭합니다.



Salt 상태를 생성하여 구성 파일 배포 프로시저는 옵션입니다.

프로시저: Red Hat Enterprise Linux 클라이언트에 대해 시스템 그룹 생성

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **시스템 > 시스템 그룹**으로 이동합니다.

2. [그룹 생성]을 클릭합니다.

- 이름 필드에 **rhel-systems**라고 입력합니다.

- 설명 필드에 모든 RHEL 시스템 이라고 입력합니다.
3. [그룹 생성]을 클릭합니다.
 4. 상태 탭을 클릭합니다.
 5. 구성 채널 탭을 클릭합니다.
 6. 검색 상자에 subscription-manager: disable yum plugins 라고 입력합니다.
 7. [검색]을 클릭하여 상태를 확인합니다.
 8. 할당 열에서 상태의 확인란을 클릭합니다.
 9. [변경 사항 저장]을 클릭합니다.
 10. [확인]을 클릭합니다.

RHEL 시스템을 Uyuni에 이미 추가했다면 이 시스템을 새로운 시스템 그룹에 할당한 후 highstate를 적용합니다.

프로시저: 시스템 그룹을 활성화 키에 추가

위에서 생성한 시스템 그룹을 포함하려면 RHEL 시스템에 사용한 활성화 키를 수정해야 합니다.

1. Uyuni 서버 Web UI에서 시스템 > 활성화 키로 이동합니다.
2. RHEL 시스템에 사용한 각 활성화 키를 클릭하고 다음과 같이 합니다.
3. 그룹 탭의 조인 하위 탭으로 이동합니다.
4. rhel-systems 선택의 확인란을 선택합니다.
5. [선택한 그룹 조인]을 클릭합니다.

4.10.1.5. 클라이언트의 GPG 키 신뢰

기본적으로 운영 체제는 설치될 때 자체 GPG 키만 신뢰하고 타사 패키지가 제공하는 키는 신뢰하지 않습니다. 클라이언트는 신뢰할 수 있는 GPG 키가 없어도 성공적으로 부트스트래핑할 수 있습니다. 하지만 키를 신뢰할 수 있을 때까지는 새 클라이언트 도구 패키지를 설치하거나 업데이트할 수 없습니다.

Salt 클라이언트는 부트스트래핑될 때 SUSE 도구 채널 GPG 키를 신뢰하도록 설정되어 있습니다. 기타 모든 클라이언트 및 채널의 경우 타사 GPG 키를 수동으로 신뢰해야 합니다.



If you are bootstrapping Salt clients from the Uyuni Web UI, you can use a Salt state to trust the key. For more information on custom Salt states, see [Specialized-guides > Salt](#).

Procedure: Trusting GPG Keys on Clients Using a Bootstrap Script

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 /srv/www/htdocs/pub/ 디렉토리의 내용을 확인합니다. 이 디렉토리에는 사용 가능한 모든 공용 키가 포함되어 있습니다. 등록하려는 클라이언트에 할당된 채널에 적용되는 키를 적어 두십시오.
2. 관련 부트스트랩 스크립트를 열어 ORG_GPG_KEY= 파라미터를 찾고 필요한 키를 추가합니다. 예:

```
uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key
```

이전에 저장한 키는 삭제하지 않아도 됩니다.



Trusting a GPG key is important for security on clients. It is the task of the admin to decide which keys are needed and can be trusted. Trusting the key is done manually, either by writing a Salt state or adding the keys to the bootstrap script.

4.10.1.6. 클라이언트 등록

Red Hat 클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 명령 프롬프트에서 다음 명령을 사용해 부트스트랩 리포지토리를 수동으로 생성할 수 있습니다.

```
mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-overview](#)에서 참조하십시오.



Red Hat Enterprise Linux 6 클라이언트를 등록하고 사용하려면 Uyuni 서버가 이전 형식의 SSL 암호화를 지원하도록 구성해야 합니다. 이 오류를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Tshoot-clients](#)에서 [이전 클라이언트 등록](#)을 참조하십시오.

4.10.2. Red Hat Enterprise Linux 클라이언트를 RHUI로 등록

SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support가 아닌 Red Hat Enterprise Linux 클라이언트를 직접 실행 중이라면 Red Hat 소스를 사용해 패키지를 검색하고 업데이트해야 합니다. 이 섹션에는 Red Hat Enterprise Linux 운영 체제를 실행하는 기존 및 Salt 클라이언트를 등록하기 위해 Red Hat 업데이트 인프라(RHUI)를 사용하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다. Amazon EC2와 같은 공용 클라우드에서 클라이언트를 실행하는 경우 이 방법을 사용하십시오.

RHUI를 Red Hat 컨텐트 제공 네트워크(CDN)와 함께 사용하여 Red Hat Enterprise Linux 구독을 관리할 수 있습니다. Red Hat CDN 사용에 대한 정보는 [Client-configuration > Clients-rh-cdn](#)을 참조하십시오.



Red Hat Enterprise Linux 클라이언트는 Red Hat에 기반을 두고 있으며 SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support, RES 또는 SUSE Linux Enterprise Server와는 무관합니다. 사용자는 Uyuni 서버를 Red Hat 업데이트 인프라에 연결할 책임이 있습니다. 이 RHUI 인증서를 사용해 업데이트를 가져오는 모든 클라이언트는 올바른 라이선스를 보유해야 합니다. 자세한 내용은 해당 클라우드 공급자에게 문의하거나 Red Hat 서비스 약관을 확인하시기 바랍니다.



RHUI로 등록한 Red Hat Enterprise Linux 클라이언트가 켜져 있지 않은 경우 Red Hat은 인증서가 잘못되었다고 선언할 수 있습니다. 이 경우 클라이언트를 다시 켜거나 새 RHUI 인증서를 가져와야 합니다.



기존 클라이언트는 Red Hat Enterprise Linux 6 및 7에서만 사용할 수 있습니다. Red Hat Enterprise Linux 8 클라이언트는 Salt 클라이언트로 지원됩니다.

4.10.2.1. 자격 및 인증서 임포트

Red Hat 클라이언트는 Red Hat 인증 주체(CA)와 자격 인증서 및 자격 키가 있어야 합니다.

Red Hat 클라이언트는 URL을 사용해 리포지토리를 복제합니다. URL은 Red Hat 클라이언트가 어디에 등록되었는지에 따라 달라집니다.

Red Hat 클라이언트는 다음 세 가지 방식으로 등록할 수 있습니다.

- redhat.com의 Red Hat 컨텐트 제공 네트워크(CDN)
- Red Hat Satellite 서버
- 클라우드의 Red Hat 업데이트 인프라(RHUI)

이 안내서에서는 Red Hat 업데이트 인프라(RHUI)에 등록된 클라이언트에 대해 설명합니다. RHUI에 등록된 시스템이 최소 한 개 있어야 하고, 이와 함께 리포지토리 컨텐트에 대한 인증 구독이 있어야 합니다.

Red Hat 컨텐트 제공 네트워크(CDN)를 사용하는 방법에 대한 정보 대신에 [Client-configuration > Clients-rh-cdn](#)을 참조하십시오.



클라이언트 시스템에 대한 Satellite 서버는 Satellite 서버 및 구독이 있어야 합니다. Satellite 인증서를 사용하는 클라이언트는 Uyuni 서버에서 지원하지 않습니다.

클라이언트 시스템에서 Uyuni 서버가 액세스할 수 있는 위치로 자격 인증서 및 키를 복사해야 합니다.

키 및 인증서의 이름은 여기에 표시되는 이름과 약간 다를 수 있습니다. 자격 인증서 및 Red Hat CA 인증서 파일의 파일 확장자는 **.crt**입니다. 키의 파일 확장자는 **.key**입니다.

프로시저: 인증서를 서버에 복사

1. 클라이언트 시스템에서 Uyuni 서버가 액세스할 수 있는 위치로 자격 인증서 및 키를 복사합니다. Amazon EC2:

```
cp /etc/pki/rhui/product/content-<version>.crt /<example>/entitlement/
cp /etc/pki/rhui/content-<version>.key /<example>/entitlement/
```

Google Cloud Platform:

```
cp /etc/pki/rhui/product/content.crt /<example>/entitlement/
cp /etc/pki/rhui/key.pem /<example>/entitlement/
```

2. 다음과 같이 클라이언트 시스템에서 자격 인증서 및 키와 동일한 위치로 Red Hat CA 인증서 파일을 복사합니다.

Amazon EC2:

```
cp /etc/pki/rhui/cdn.redhat.com-chain.crt /<example>/entitlement
```

Google Cloud Platform:

```
cp /etc/pki/rhui/ca.crt /<example>/entitlement
```

Red Hat 클라이언트에서 리포지토리를 관리하려면 CA 및 자격 인증서를 Uyuni 서버로 임포트해야 합니다. 이렇게 하려면 임포트 프로시저를 세 차례 수행하여 자격 인증서, 자격 키, Red Hat 인증서 각각에 대해 하나씩 세 항목을 생성해야 합니다.

프로시저: 인증서를 서버에 임포트

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **시스템 > 자동 설치 > GPG 및 SSL 키**로 이동합니다.
2. **[저장된 키/인증서 생성]**을 클릭하고 자격 인증서에 대해 다음 파라미터를 설정합니다.
 - **설명** 필드에 **Entitlement-Cert-Date**를 입력합니다.
 - **유형** 필드에서 **SSL**을 선택합니다.
 - **업로드할 파일을 선택해주십시오** 필드에서 자격 인증서를 저장한 위치로 이동하여 **.crt** 인증서 파일을 선택합니다.
3. **[키 생성]**을 클릭합니다.
4. **[저장된 키/인증서 생성]**을 클릭하고 자격 키에 대해 다음 파라미터를 설정합니다.
 - **설명** 필드에 **Entitlement-Key-Date**를 입력합니다.
 - **유형** 필드에서 **SSL**을 선택합니다.
 - **업로드할 파일을 선택해주십시오** 필드에서 자격 키를 저장한 위치로 이동하여 **.key** 키 파일을 선택합니다.
5. **[키 생성]**을 클릭합니다.
6. **[저장된 키/인증서 생성]**을 클릭하고 Red Hat 인증서에 대해 다음 파라미터를 설정합니다.
 - **설명** 필드에 **redhat-cert**를 입력합니다.
 - **유형** 필드에서 **SSL**을 선택합니다.
 - **업로드할 파일을 선택해주십시오** 필드에서 Red Hat 인증서를 저장한 위치로 이동하여 인증서 파일을 선택합니다.
7. **[키 생성]**을 클릭합니다.

4.10.2.2. 사용자 정의 리포지토리 및 채널 준비

RHUI에서 소프트웨어를 미러링하려면 URL로 RHUI에 링크된 사용자 정의 채널 및 리포지토리를 Uyuni에 생성해야 합니다. 이 작업이 제대로 수행되려면 Red Hat 포털에 이러한 제품에 대한 자격이 있어야 합니다. 미러링하려는 리포지토리의 URL을 다음과 같이 yum 유ти리티를 사용해 가져올 수 있습니다.

```
yum repolist -v | grep baseurl
```

이 리포지토리 URL을 사용해 사용자 정의 리포지토리를 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 클라이언트를 관리하는 데 필요한 컨텐트만 미러링할 수 있습니다.



Red Hat 포털에 올바른 자격이 있는 경우 Red Hat 리포지토리의 사용자 정의 버전만 생성할 수 있습니다.

이 프로시저에 필요한 상세 정보는 다음과 같습니다.

표 33. Red Hat 사용자 정의 리포지토리 설정

옵션	설정
리포지토리 URL	RHUI가 제공하는 컨텐트 URL
서명 메타데이터가 있습니까?	모든 Red Hat Enterprise 리포지토리를 선택 취소
SSL CA 인증서	redhat-cert
SSL 클라이언트 인증서	Entitlement-Cert-Data
SSL 클라이언트 키	Entitlement-Key-Data

프로시저: 사용자 정의 리포지토리 생성

- Uyuni 서버 Web UI에서 **소프트웨어 > 관리 > 리포지토리**로 이동합니다.
- [리포지토리 생성]**을 클릭하여 리포지토리에 적절한 파라미터를 설정합니다.
- [리포지토리 생성]**을 클릭합니다.
- 생성해야 하는 모든 리포지토리에 대해 이를 반복합니다.

이 프로시저에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 34. Red Hat 사용자 정의 채널

OS 버전	기본 제품	기본 채널
Red Hat 6	RHEL6 Base x86_64	rhel6-pool-x86_64
Red Hat 7	RHEL7 Base x86_64	rhel7-pool-x86_64
Red Hat 8	RHEL or SLES ES or CentOS 8 Base	rhel8-pool-x86_64



현재 Red Hat 6는 수명이 종료되었으며 리포지토리에서 제공되는 ISO 이미지는 최신이 아닙니다. 이러한 패키지를 사용하여 새 Red Hat 6 클라이언트를 부트스트래핑하면 실패하게 됩니다. 새 Red Hat 6 클라이언트를 부트스트랩하려면 **Client-configuration > Tshoot-clients**의 문제 해결 프로시저를 따르십시오.

프로시저: 사용자 정의 채널 생성

- Uyuni 서버 Web UI에서 **소프트웨어 > 관리 > 채널**로 이동합니다.

2. [채널 생성]을 클릭하여 채널에 적절한 파라미터를 설정합니다.
3. 상위 채널 필드에서 적절한 기본 채널을 선택합니다.
4. [채널 생성]을 클릭합니다.
5. 생성해야 하는 모든 채널에 대해 이를 반복합니다. 각 사용자 정의 리포지토리에는 하나의 사용자 정의 채널이 있어야 합니다.

[소프트웨어](#) > [채널 목록](#) > 전체로 이동하여 적절한 채널 및 리포지토리를 모두 생성했는지 확인할 수 있습니다.



Red Hat 8 클라이언트의 경우 기본 채널과 AppStream 채널을 모두 추가하십시오. 사용자에게는 두 채널의 패키지가 모두 필요합니다. 두 채널을 모두 추가하지 않으면 패키지가 누락되어 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 없습니다.

모든 채널을 생성했으면 생성한 리포지토리를 다음과 같이 채널과 연결할 수 있습니다.

프로시저: 채널을 리포지토리와 연결

1. Uyuni 서버 Web UI에서 [소프트웨어](#) > [관리](#) > [채널](#)로 이동한 다음, 연결할 채널을 클릭합니다.
2. [리포지토리](#) 탭으로 이동하여 이 채널에 연결할 리포지토리의 확인란을 선택합니다.
3. [리포지토리 업데이트]를 클릭하여 채널과 리포지토리를 연결합니다.
4. 연결하려는 모든 채널과 리포지토리에 대해 이를 반복합니다.
5. 옵션: [동기화](#) 탭으로 이동하여 이 리포지토리의 동기화에 대해 정기적 일정을 설정합니다.
6. [지금 동기화]를 클릭하여 즉시 동기화를 시작합니다.

4.10.2.3. 소프트웨어 채널 추가

Red Hat 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

이 프로시저에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 35. Red Hat 채널- CLI

OS 버전	기본 채널	클라이언트 채널	도구 채널
Red Hat 6	rhel-x86_64-server-6	-	res6-suse-manager-tools-x86_64
Red Hat 7	rhel-x86_64-server-7	-	res7-suse-manager-tools-x86_64
Red Hat 8	rhel8-pool-x86_64	-	res8-suse-manager-tools-x86_64



현재 Red Hat 6는 수명이 종료되었으며 리포지토리에서 제공되는 ISO 이미지는 최신이 아닙니다. 이러한 패키지를 사용하여 새 Red Hat 6 클라이언트를 부트스트래핑하면 실패하게 됩니다. 새 Red Hat 6 클라이언트를 부트스트랩하려면 [Client-configuration](#) > [Tshoot-clients](#)의 문제 해결 프로시저를 따르십시오.

명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 root로 **spacewalk-common-channels** 명령을 사용하여 적절한 채널을 추가합니다.

```
spacewalk-common-channels \
<base_channel_label>
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

- 채널을 다음과 같이 동기화합니다.

```
spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

- 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.



spacewalk-common-channels 가 제공하는 클라이언트 도구 채널은 SUSE가 아닌 Uyuni가 공급합니다.



AppStream 리포지토리는 모듈형 패키지를 제공합니다. 이로 인해 Uyuni Web UI에 부정확한 패키지 정보가 표시됩니다. Web UI 또는 API를 사용해 모듈형 리포지토리에서 직접 설치하거나 업그레이드하는 등의 패키지 작업을 수행할 수 없습니다.

AppStream 필터를 컨텐트 라이프사이클 관리(CLM)와 함께 사용해 모듈형 리포지토리를 정규 리포지토리로 변환할 수 있습니다. 클라이언트에서 **spacecmd** 를 사용하려면 AppStream 필터를 사용하여 **python:3.6** 을 포함해야 합니다.

또는 Salt 상태를 사용해 Salt 클라이언트에서 모듈형 패키지를 관리하거나 클라이언트에서 **dnf** 명령을 사용할 수 있습니다. CLM에 대한 자세한 내용은 **Administration > Content-lifecycle**을 참조하십시오.

RHUI를 사용하려면 필요한 HTTP 헤더를 구성 파일에 수동으로 추가해야 합니다. 이 헤더가 없으면 클라이언트 동기화를 성공적으로 수행할 수 없습니다.

프로시저: HTTP 헤더를 구성 파일에 추가

- RHUI 인스턴스에서 **X-RHUI-ID** 및 **X-RHUI-SIGNATURE** HTTP 헤더를 찾습니다. Red Hat 클라이언트에서 다음 명령을 사용해 **169.254.169.254** 의 클라우드 인스턴스 메타데이터 API에서 값을 가져올 수 있습니다.

```
echo "X-RHUI-ID=$(curl -s
http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-
identity/document|base64|tr -d '\n')"
echo "X-RHUI-SIGNATURE=$(curl -s
http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-
identity/signature|base64|tr -d '\n')"
```

2. **/etc/rhn/spacewalk-repo-sync/extr\$headers.conf** 구성 파일을 열고, 다음과 같은 줄을 추가하거나 정확한 정보로 편집합니다.

```
[<channel_label_1>]
X-RHUI-ID=<value>
X-RHUI-SIGNATURE=<value>

[<channel_label_2>]
X-RHUI-ID=<value>
X-RHUI-SIGNATURE=<value>
```

Replace [literal]` `<channel_label_X>` ` above with channel names such as [literal]` `rhel8-baseos-repo` `:

```
[rhel8-baseos-repo]
X-RHUI-ID=...
X-RHUI-SIGNATURE=...
```

4.10.2.4. 동기화 상태 확인

Procedure: Checking Synchronization Progress from the Web UI

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 > 관리 > 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. **리포지토리** 탭으로 이동한 다음, **동기화**를 클릭하고 **동기화 상태**를 확인합니다.

프로시저: 명령 프롬프트에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 **tail** 명령을 사용해 동기화 로그 파일을 확인합니다.

```
tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

2. 각 하위 채널은 동기화가 진행되는 동안 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 알아보려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.



Red Hat Enterprise Linux 채널은 규모가 매우 클 수 있습니다. 때로 동기화에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

4.10.2.5. 클라이언트의 GPG 키 신뢰

기본적으로 운영 체제는 설치될 때 자체 GPG 키만 신뢰하고 타사 패키지가 제공하는 키는 신뢰하지 않습니다. 클라이언트는 신뢰할 수 있는 GPG 키가 없어도 성공적으로 부트스트래핑할 수 있습니다. 하지만 키를 신뢰할 수 있을 때까지는 새 클라이언트 도구 패키지를 설치하거나 업데이트할 수 없습니다.

Salt 클라이언트는 부트스트래핑될 때 SUSE 도구 채널 GPG 키를 신뢰하도록 설정되어 있습니다. 기타 모든 클라이언트 및 채널의 경우 타사 GPG 키를 수동으로 신뢰해야 합니다.



If you are bootstrapping Salt clients from the Uyuni Web UI, you can use a Salt state to trust the key. For more information on custom Salt states, see [Specialized-guides > Salt](#).

Procedure: Trusting GPG Keys on Clients Using a Bootstrap Script

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 `/srv/www/htdocs/pub/` 디렉토리의 내용을 확인합니다. 이 디렉토리에는 사용 가능한 모든 공용 키가 포함되어 있습니다. 등록하려는 클라이언트에 할당된 채널에 적용되는 키를 적어 두십시오.
- 관련 부트스트랩 스크립트를 열어 `ORG_GPG_KEY=` 파라미터를 찾고 필요한 키를 추가합니다. 예:

```
uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key
```

이전에 저장한 키는 삭제하지 않아도 됩니다.



Trusting a GPG key is important for security on clients. It is the task of the admin to decide which keys are needed and can be trusted. Trusting the key is done manually, either by writing a Salt state or adding the keys to the bootstrap script.

4.10.2.6. 클라이언트 등록

Red Hat 클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 명령 프롬프트에서 다음 명령을 사용해 부트스트랩 리포지토리를 수동으로 생성할 수 있습니다.

```
mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-overview](#)에서 참조하십시오.



Red Hat Enterprise Linux 6 클라이언트를 등록하고 사용하려면 Uyuni 서버가 이전 형식의 SSL 암호화를 지원하도록 구성해야 합니다. 자세한 내용은 [Client-configuration > Tshoot-clients](#)에서 [이전 클라이언트 등록](#)을 참조하십시오.

4.11. Rocky Linux 클라이언트 등록

Rocky Linux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 다릅니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

또한 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.

4.11.1. Rocky Linux 클라이언트 등록

이 섹션에는 Rocky Linux 운영 체제를 실행하는 Salt 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.



기존 클라이언트는 Rocky Linux 8에서 사용할 수 없습니다. Rocky Linux 8 클라이언트는 Salt 클라이언트로만 지원됩니다.



Rocky Linux 클라이언트를 Uyuni에 등록하는 기능은 **목표** 정책으로 **강제** 하는 기본 SELinux 구성으로 테스트됩니다. SELinux를 비활성화해야 Rocky Linux 클라이언트를 Uyuni에 등록할 수 있는 것은 아닙니다.

4.11.1.1. 소프트웨어 채널 추가

Rocky Linux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하려면 먼저 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

현재 지원되는 아키텍처는 **x86_64** 및 **aarch64**입니다. 지원되는 제품 및 아키텍처의 전체 목록은 [Client-configuration > Supported-features](#)에서 참조하십시오.

이 프로시저에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 36. Rocky Linux 채널 - CLI

OS 버전	기본 채널	클라이언트 채널	AppStream 채널
Rocky Linux 8	rockylinux8	rockylinux8-uyuni-client	rockylinux8-appstream

명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 root 권한으로 **spacewalk-common-channels** 명령을 사용해 적절한 채널을 추가합니다. 다음과 같이 올바른 아키텍처를 지정했는지 확인합니다.

```
spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. 채널을 다음과 같이 동기화합니다.

```
spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.



spacewalk-common-channels 가 제공하는 클라이언트 도구 채널은 SUSE가 아닌 Uyuni가 공급합니다.



Rocky Linux 8 클라이언트의 경우 기본 채널과 AppStream 채널을 모두 추가하십시오. 사용자에게는 두 채널의 패키지가 모두 필요합니다. 두 채널을 모두 추가하지 않으면 패키지가 누락되어 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 없습니다.



AppStream 채널에서 사용할 수 있는 패키지의 수가 업스트림과 Uyuni 채널 간에 서로 약간 불일치함을 알 수 있습니다. 또한 다른 시점에 추가한 동일 채널을 비교하면 그 수가 다른 것을 알 수 있습니다. 이는 Rocky Linux가 리포지토리를 관리하는 방식에 원인이 있습니다. Rocky Linux는 새 버전이 릴리스되면 이전 버전의 패키지를 제거하지만 Uyuni는 사용 기간과 관계없이 모두 그대로 유지합니다.

모듈형 채널을 사용하는 경우 클라이언트에서 Python 3.6 모듈 스트림을 활성화해야 합니다. Python 3.6이 제공되지 않으면 **spacecmd** 패키지의 설치가 실패합니다.



AppStream 리포지토리는 모듈형 패키지를 제공합니다. 이로 인해 Uyuni Web UI에 부정확한 패키지 정보가 표시됩니다. Web UI 또는 API를 사용해 모듈형 리포지토리에서 직접 설치하거나 업그레이드하는 등의 패키지 작업을 수행할 수 없습니다.

AppStream 필터를 컨텐트 라이프사이클 관리(CLM)와 함께 사용해 모듈형 리포지토리를 정규 리포지토리로 변환할 수 있습니다. 클라이언트에서 **spacecmd** 를 사용하려면 AppStream 필터를 사용하여 **python:3.6** 을 포함해야 합니다.

또는 Salt 상태를 사용해 Salt 클라이언트에서 모듈형 패키지를 관리하거나 클라이언트에서 **dnf** 명령을 사용할 수 있습니다. CLM에 대한 자세한 내용은 **Administration > Content-lifecycle**을 참조하십시오.

4.11.1.2. 동기화 상태 확인

Procedure: Checking Synchronization Progress from the Web UI

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 > 관리 > 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. **리포지토리** 탭으로 이동한 다음, **동기화** 를 클릭하고 **동기화 상태** 를 확인합니다.

프로시저: 명령 프롬프트에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 **tail** 명령을 사용해 동기화 로그 파일을 확인합니다.

```
tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

- 각 하위 채널은 동기화가 진행되는 동안 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 알아보려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

4.11.1.3. 활성화 키 생성

Rocky Linux 채널에 연결된 활성화 키를 생성해야 합니다.

활성화 키에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.

4.11.1.4. 클라이언트의 GPG 키 신뢰

기본적으로 운영 체제는 설치될 때 자체 GPG 키만 신뢰하고 타사 패키지가 제공하는 키는 신뢰하지 않습니다. 클라이언트는 신뢰할 수 있는 GPG 키가 없어도 성공적으로 부트스트래핑할 수 있습니다. 하지만 키를 신뢰할 수 있을 때까지는 새 클라이언트 도구 패키지를 설치하거나 업데이트할 수 없습니다.

Salt 클라이언트는 부트스트래핑될 때 SUSE 도구 채널 GPG 키를 신뢰하도록 설정되어 있습니다. 기타 모든 클라이언트 및 채널의 경우 타사 GPG 키를 수동으로 신뢰해야 합니다.



If you are bootstrapping Salt clients from the Uyuni Web UI, you can use a Salt state to trust the key. For more information on custom Salt states, see [Specialized-guides > Salt](#).

Procedure: Trusting GPG Keys on Clients Using a Bootstrap Script

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 `/srv/www/htdocs/pub/` 디렉토리의 내용을 확인합니다. 이 디렉토리에는 사용 가능한 모든 공용 키가 포함되어 있습니다. 등록하려는 클라이언트에 할당된 채널에 적용되는 키를 적어 두십시오.
- 관련 부트스트랩 스크립트를 열어 `ORG_GPG_KEY=` 파라미터를 찾고 필요한 키를 추가합니다. 예:

```
uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key
```

이전에 저장한 키는 삭제하지 않아도 됩니다.



Trusting a GPG key is important for security on clients. It is the task of the admin to decide which keys are needed and can be trusted. Trusting the key is done manually, either by writing a Salt state or adding the keys to the bootstrap script.

4.11.1.5. 클라이언트 등록

Rocky Linux 클라이언트는 기타 모든 클라이언트와 동일한 방식으로 등록됩니다. 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-overview](#)를 참조하십시오.

4.11.1.6. 정오표 관리

Rocky Linux 클라이언트를 업데이트할 때 패키지에는 업데이트에 대한 메타데이터가 포함됩니다.

4.12. Ubuntu 클라이언트 등록

Ubuntu 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 달라집니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

또한 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.

4.12.1. Ubuntu 20.04 클라이언트 등록

이 섹션에는 Ubuntu 20.04 LTS 운영 체제를 실행하는 Salt 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.



Canonical은 Uyuni를 지지하거나 지원하지 않습니다.



Salt 클라이언트에 대해서만 Ubuntu를 지원합니다. 기존 클라이언트는 지원하지 않습니다.

부트스트래핑은 Ubuntu 클라이언트 시작과 초기 상태 실행 수행(예: 리포지토리 설정, 프로파일 업데이트 수행)에 대해 지원됩니다. 하지만 Ubuntu의 루트 사용자는 기본적으로 비활성화되므로 부트스트래핑을 사용하려면 Python에 대한 **sudo** 권한이 있는 기존 사용자가 필요합니다.

4.12.1.1. 소프트웨어 채널 추가

Ubuntu 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

이 프로시저에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 37. Ubuntu 채널 - CLI

OS Version	Base Channel	Main Channel	Updates Channel	Security Channel	Client Channel
Ubuntu 20.04	ubuntu-2004-amd64-main for amd64	ubuntu-2004-amd64-main-uyuni	ubuntu-2004-amd64-main-updates-uyuni	ubuntu-2004-amd64-main-security-uyuni	ubuntu-2004-amd64-uyuni-client

명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 root로 `spacewalk-common-channels` 명령을 사용하여 적절한 채널을 추가합니다.

```
spacewalk-common-channels \
<base_channel_label>
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

- 채널을 다음과 같이 동기화합니다.

```
spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

- 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.



새 채널을 완전히 동기화한 후에 Ubuntu 클라이언트를 부트스트랩해야 합니다.

4.12.1.2. 동기화 상태 확인

Procedure: Checking Synchronization Progress from the Web UI

- Uyuni Web UI에서 **소프트웨어** > **관리** > **채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
- 리포지토리** 탭으로 이동한 다음, **동기화**를 클릭하고 **동기화 상태**를 확인합니다.

프로시저: 명령 프롬프트에서 동기화 진행 상태 확인

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 **tail** 명령을 사용해 동기화 로그 파일을 확인합니다.

```
tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

- 각 하위 채널은 동기화가 진행되는 동안 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 알아보려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.



Ubuntu 채널은 규모가 매우 클 수 있습니다. 때로 동기화에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

4.12.1.3. 클라이언트의 GPG 키 신뢰

기본적으로 운영 체제는 설치될 때 자체 GPG 키만 신뢰하고 타사 패키지가 제공하는 키는 신뢰하지 않습니다. 클라이언트는 신뢰할 수 있는 GPG 키가 없어도 성공적으로 부트스트래핑할 수 있습니다. 하지만 키를 신뢰할 수 있을 때까지는 새 클라이언트 도구 패키지를 설치하거나 업데이트할 수 없습니다.

Salt 클라이언트는 부트스트래핑될 때 SUSE 도구 채널 GPG 키를 신뢰하도록 설정되어 있습니다. 기타 모든 클라이언트 및 채널의 경우 타사 GPG 키를 수동으로 신뢰해야 합니다.



If you are bootstrapping Salt clients from the Uyuni Web UI, you can use a Salt state to trust the key. For more information on custom Salt states, see [Specialized-guides > Salt](#).

Procedure: Trusting GPG Keys on Clients Using a Bootstrap Script

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 `/srv/www/htdocs/pub/` 디렉토리의 내용을 확인합니다. 이 디렉토리에는 사용 가능한 모든 공용 키가 포함되어 있습니다. 등록하려는 클라이언트에 할당된 채널에 적용되는 키를 적어 두십시오.
2. 관련 부트스트랩 스크립트를 열어 `ORG_GPG_KEY=` 파라미터를 찾고 필요한 키를 추가합니다. 예:

```
uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key
```

이전에 저장한 키는 삭제하지 않아도 됩니다.



Trusting a GPG key is important for security on clients. It is the task of the admin to decide which keys are needed and can be trusted. Trusting the key is done manually, either by writing a Salt state or adding the keys to the bootstrap script.

4.12.1.4. 루트 액세스

Ubuntu의 루트 사용자는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. `sudoers` 파일을 편집하여 활성화할 수 있습니다.

프로시저: 루트 사용자에게 액세스 권한 부여

1. 클라이언트에서 다음과 같이 `sudoers` 파일을 편집합니다.

```
sudo visudo
```

이 줄을 `sudoers` 파일 끝에 추가하여 사용자에게 `sudo` 액세스 권한을 부여합니다. 다음과 같이 `<user>`를 Web UI에서 클라이언트를 부트스트래핑하고 있는 사용자의 이름으로 교체합니다.

```
<user> ALL=NOPASSWD: /usr/bin/python, /usr/bin/python2,
/usr/bin/python3
```



이 프로시저는 클라이언트 등록에 필요한 비밀번호가 없어도 루트에 액세스 권한을 부여합니다. 클라이언트는 성공적으로 설치된 후 루트 권한으로 실행되므로 액세스 권한이 더 이상 필요 없습니다. 클라이언트가 성공적으로 설치된 후 `sudoers` 파일에서 이 줄을 제거하는 것이 좋습니다.

4.12.1.5. 클라이언트 등록

Ubuntu 클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는

자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 명령 프롬프트에서 다음 명령을 사용해 부트스트랩 리포지토리를 수동으로 생성할 수 있습니다.

```
mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-overview](#)에서 참조하십시오.

4.12.2. Ubuntu 16.04 및 18.04 클라이언트 등록

이 섹션에는 Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS 운영 체제를 실행하는 Salt 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

Uyuni는 Salt를 사용하는 Ubuntu 16.04 LTS 및 18.04 LTS 클라이언트를 지원합니다.



Canonical은 Uyuni를 지지하거나 지원하지 않습니다.



Salt 클라이언트에 대해서만 Ubuntu를 지원합니다. 기존 클라이언트는 지원하지 않습니다.

부트스트래핑은 Ubuntu 클라이언트 시작과 초기 상태 실행 수행(예: 리포지토리 설정, 프로파일 업데이트 수행)에 대해 지원됩니다. 하지만 Ubuntu의 루트 사용자는 기본적으로 비활성화되므로 부트스트래핑을 사용하려면 Python에 대한 **sudo** 권한이 있는 기존 사용자가 필요합니다.

4.12.2.1. 소프트웨어 채널 추가

Ubuntu 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

이 프로시저에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 38. Ubuntu 채널 - CLI

OS Version	Base Channel	Main Channel	Updates Channel	Security Channel	Universe Channel	Universe Updates Channel	Universe Security Updates Channel	Client Channel
Ubuntu 16.04	ubuntu-1604-pool-amd64-uyuni	ubuntu-1604-amd64-main-uyuni	ubuntu-1604-amd64-updates-uyuni	ubuntu-1604-amd64-security-uyuni	ubuntu-1604-amd64-universe-uyuni	ubuntu-1604-amd64-universe-updates-uyuni	ubuntu-1604-amd64-universe-security-uyuni	ubuntu-1604-amd64-uyuni-client
Ubuntu 18.04	ubuntu-1804-pool-amd64-uyuni	ubuntu-1804-amd64-main-uyuni	ubuntu-1804-amd64-main-updates-uyuni	ubuntu-1804-amd64-main-security-uyuni	ubuntu-1804-amd64-universe-uyuni	ubuntu-1804-amd64-universe-updates-uyuni	ubuntu-1804-amd64-universe-security-uyuni	ubuntu-1804-amd64-uyuni-client



현재 Ubuntu 16.04는 수명이 종료되었으며 리포지토리에서 제공되는 ISO 이미지는 최신이 아닙니다. 이러한 패키지를 사용하여 새 Ubuntu 16.04 클라이언트를 부트스트래핑하면 실패하게 됩니다. 새 Ubuntu 16.04 클라이언트를 부트스트랩하려면 **Client-configuration > Tshoot-clients**의 문제 해결 프로시저를 따르십시오.

명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 root로 **spacewalk-common-channels** 명령을 사용하여 적절한 채널을 추가합니다.

```
spacewalk-common-channels \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

- 채널을 다음과 같이 동기화합니다.

```
mgr-sync refresh --refresh-channels
```



Ubuntu 클라이언트를 부트스트래핑하기 전에 Universe(Universe에는 Salt에 대한 중요 종속성이 포함되어 있음)를 비롯한 모든 새 채널을 완전히 동기화해야 합니다.

4.12.2.2. 동기화 상태 확인

Procedure: Checking Synchronization Progress from the Web UI

- Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 > 관리 > 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
- 리포지토리** 탭으로 이동한 다음, **동기화**를 클릭하고 **동기화 상태**를 확인합니다.

프로시저: 명령 프롬프트에서 동기화 진행 상태 확인

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 **tail** 명령을 사용해 동기화 로그 파일을 확인합니다.

```
tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

- 각 하위 채널은 동기화가 진행되는 동안 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 알아보려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.



Ubuntu 채널은 규모가 매우 클 수 있습니다. 때로 동기화에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

4.12.2.3. 클라이언트의 GPG 키 신뢰

기본적으로 운영 체제는 설치될 때 자체 GPG 키만 신뢰하고 타사 패키지가 제공하는 키는 신뢰하지 않습니다. 클라이언트는 신뢰할 수 있는 GPG 키가 없어도 성공적으로 부트스트래핑할 수 있습니다. 하지만 키를 신뢰할 수 있을 때까지는 새 클라이언트 도구 패키지를 설치하거나 업데이트할 수 없습니다.

Salt 클라이언트는 부트스트래핑될 때 SUSE 도구 채널 GPG 키를 신뢰하도록 설정되어 있습니다. 기타 모든 클라이언트 및 채널의 경우 타사 GPG 키를 수동으로 신뢰해야 합니다.



If you are bootstrapping Salt clients from the Uyuni Web UI, you can use a Salt state to trust the key. For more information on custom Salt states, see [Specialized-guides > Salt](#).

Procedure: Trusting GPG Keys on Clients Using a Bootstrap Script

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 `/srv/www/htdocs/pub/` 디렉토리의 내용을 확인합니다. 이 디렉토리에는 사용 가능한 모든 공용 키가 포함되어 있습니다. 등록하려는 클라이언트에 할당된 채널에 적용되는 키를 적어 두십시오.
- 관련 부트스트랩 스크립트를 열어 `ORG_GPG_KEY=` 파라미터를 찾고 필요한 키를 추가합니다. 예:

```
uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key
```

이전에 저장한 키는 삭제하지 않아도 됩니다.



Trusting a GPG key is important for security on clients. It is the task of the admin to decide which keys are needed and can be trusted. Trusting the key is done manually, either by writing a Salt state or adding the keys to the bootstrap script.

4.12.2.4. 루트 액세스

Ubuntu의 루트 사용자는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. `sudoers` 파일을 편집하여 활성화할 수 있습니다.

프로시저: 루트 사용자에게 액세스 권한 부여

- 클라이언트에서 다음과 같이 `sudoers` 파일을 편집합니다.

```
sudo visudo
```

이 줄을 `sudoers` 파일 끝에 추가하여 사용자에게 `sudo` 액세스 권한을 부여합니다. 다음과 같이 `<user>`를 Web UI에서 클라이언트를 부트스트래핑하고 있는 사용자의 이름으로 교체합니다.

```
<user> ALL=NOPASSWD: /usr/bin/python, /usr/bin/python2,  
/usr/bin/python3
```



이 프로시저는 클라이언트 등록에 필요한 비밀번호가 없어도 루트에 액세스 권한을 부여합니다. 클라이언트는 성공적으로 설치된 후 루트 권한으로 실행되므로 액세스 권한이 더 이상 필요 없습니다. 클라이언트가 성공적으로 설치된 후 `sudoers` 파일에서 이 줄을 제거하는 것이 좋습니다.

4.12.2.5. 클라이언트 등록

Ubuntu 클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 명령 프롬프트에서 다음 명령을 사용해 부트스트랩 리포지토리를 수동으로 생성할 수 있습니다.

```
mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-overview](#)에서 참조하십시오.

4.13. 클라이언트를 프록시에 등록

프록시 서버는 Salt 및 기존 클라이언트를 위한 브로커 및 패키지 캐시의 역할을 할 수 있습니다. 프록시에 클라이언트를 등록하는 작업은 몇 가지 주요 차이점 외에는 Uyuni 서버에 직접 등록하는 것과 유사합니다.

이 섹션에는 Web UI, 명령줄의 명령 또는 부트스트랩 스크립트를 사용해 프록시에 Salt 클라이언트를 등록하는 내용이 포함되어 있습니다. 부트스트랩 스크립트를 사용해 기존 클라이언트를 등록하는 내용도 있습니다. 또한 Uyuni 프록시에서 다른 프록시 또는 Uyuni 서버로 클라이언트를 이동하는 프로시저도 있습니다.

Web UI 내에서 프록시 페이지에는 Salt 클라이언트와 기존 클라이언트에 관한 정보가 표시됩니다. 프록시에 연결된 클라이언트 목록은 [시스템 > 시스템 목록](#) > 프록시에서 프록시 이름을 클릭한 다음, [상세 정보](#) 탭의 [프록시](#) 하위 탭을 선택하면 볼 수 있습니다.

Salt 클라이언트의 체인화된 프록시 목록은 [시스템 > 전체](#)에서 클라이언트 이름을 클릭한 다음 [상세 정보](#) 탭의 [연결](#) 하위 탭을 선택하면 볼 수 있습니다.

4.13.1. 프록시 간 클라이언트 이동

등록 프로세스를 반복할 필요 없이 프록시 간에 Salt 및 Salt SSH 푸시 클라이언트를 이동할 수 있습니다.



프록시 간에 기존 클라이언트를 이동하려면 처음부터 등록 프로세스를 반복해야 합니다.

- 프로시저: 프록시 간 Salt 또는 Salt SSH 푸시 클라이언트 이동
- Uyuni Web UI에서 프록시 간에 이동하려는 클라이언트의 [시스템 정보](#) 페이지로 이동합니다.
 - [연결](#) 탭으로 이동합니다. 그런 다음 [프록시 변경](#) 링크를 따라 드롭다운 메뉴를 확인합니다.
 - [새 프록시](#) 드롭다운 메뉴에서 클라이언트가 이동할 프록시를 선택하고 [\[프록시 변경\]](#)을 클릭합니다.

프로시저: SSM으로 여러 프록시 간 Salt 또는 Salt SSH 푸시 클라이언트를 이동

- Uyuni Web UI에서 [시스템 > 시스템 목록](#)으로 이동하여 이동할 각 클라이언트의 확인란을 선택하면 클라이언트가 시스템 세트 관리자에 추가됩니다.

2. 시스템 > 시스템 세트 관리자로 이동한 후 기타 > 프록시 탭으로 이동합니다.
3. 새 프록시 드롭다운 메뉴에서 클라이언트를 이동할 프록시를 선택한 후 [프록시 변경]을 클릭합니다.

system.changeProxy API 호출을 통해서도 동일한 기능을 이용할 수 있습니다.

4.13.1.1. 배경 정보

이 함수의 효과는 일반 Salt 클라이언트와 Salt SSH 푸시 클라이언트 간에 다릅니다.

4.13.1.1.1. 일반 Salt 클라이언트

함수는 Salt 상태 동작을 예약하며, 이를 통해 **susemanager.conf** Salt 클라이언트 구성 파일의 **master:** 설정을 수정하여 새 프록시를 가리키도록 합니다. 이후에 함수는 Salt 클라이언트를 다시 시작합니다.



susemanager.conf 파일을 수동으로 편집하여 **master:** 를 변경해도 효과가 같으며 이러한 기능도 지원됩니다.

미니언이 다시 시작되고 새 프록시를 통해 다시 연결되면 서버는 데이터베이스의 프록시 경로를 업데이트하고 채널 URL을 새로 고치기 위한 다른 작업을 예약합니다.

4.13.1.1.2. Salt SSH 푸시 클라이언트

이 함수는 데이터베이스에서 즉시 프록시 경로를 업데이트하며 채널 URL을 새로 고치는 새로운 작업이 예약됩니다.

4.13.2. 프록시에서 서버로 클라이언트 이동

Salt 클라이언트를 프록시에서 서버로 이동하려면 프록시 목록에서 **없음**을 선택하십시오.

기존 클라이언트를 서버로 이동하려면 처음부터 등록 프로세스를 반복해야 합니다.

4.13.3. Web UI로 클라이언트를 프록시에 등록

Web UI를 사용하여 Salt 클라이언트를 Uyuni 프록시에 등록할 수 있습니다.



부트스트랩 리포지토리는 비 SLE 클라이언트의 경우 일반적으로 필요하고, SLE 클라이언트의 경우 버전 15 이전 버전에 대해 필요합니다. 부트스트랩 리포지토리는 클라이언트에 Salt를 설치하고 Salt 또는 기존 클라이언트를 등록하기 위해 패키지를 제공합니다. 부트스트랩 리포지토리 생성에 대한 내용은 **Client-configuration > Bootstrap-repository**를 참조하십시오.

프로시저: Web UI로 클라이언트를 프록시에 등록

1. Uyuni Web UI에서 시스템 > 부트스트랩으로 이동합니다.
2. **호스트** 필드에 부트스트랩할 클라이언트의 정규화된 도메인 이름(FQDN)을 입력합니다.
3. **SSH 포트** 필드에서 클라이언트를 연결하고 부트스트랩하는 데 사용할 SSH 포트 번호를 입력합니다. 기본적으로 SSH 포트는 **22**입니다.

4. **사용자** 필드에서 클라이언트에 로그인할 사용자 이름을 입력합니다. 기본적으로 사용자 이름은 **root**입니다.
5. **인증 방법** 필드에서 클라이언트를 부트스트랩하는 데 사용할 인증 방법을 선택합니다.
 - 비밀번호 인증의 경우 **비밀번호** 필드에서 클라이언트에 로그인할 때 사용할 비밀번호를 입력합니다.
 - SSH 개인 키 인증의 경우 개인 키와 개인 키에 연결된 비밀번호를 입력합니다. 이 키는 부트스트랩 프로세스를 완료하는 데 필요한 기간 동안만 보관됩니다.
6. **활성화 키** 필드에서 클라이언트를 부트스트랩하는 데 사용할 소프트웨어 채널과 연결된 활성화 키를 선택합니다.
7. **프록시** 필드에서 등록하려는 프록시 서버를 선택합니다.
8. 기본적으로 **SSH Strict 키 호스트 점검 비활성화** 확인란이 선택되어 있습니다. 따라서 사용자가 수동으로 인증할 필요 없이 부트스트랩 프로세스가 자동으로 SSH 호스트 키를 수락할 수 있습니다.
9. 옵션: **SSH를 통해 시스템을 완전히 관리** 확인란을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 서버에 연결하기 위해 SSH를 사용하도록 클라이언트가 구성되고 다른 연결 방법은 구성되지 않습니다.
10. **[부트스트랩]**을 클릭하여 등록을 시작합니다.

부트스트랩 프로세스가 완료되면 클라이언트가 **시스템 > 시스템 목록**에 나열됩니다.

4.13.3.1. 명령줄에서 등록(Salt)

Web UI 대신 명령줄을 사용해 Salt 클라이언트를 프록시에 등록할 수 있습니다. 이 프로시저를 진행하려면 등록하기 전에 먼저 Salt 클라이언트에 Salt 패키지를 설치해야 합니다. SLE 12 기반 클라이언트의 경우 **Advanced Systems Management** 모듈도 활성화를 완료한 상태여야 합니다.



명령줄에서 기존 클라이언트를 등록할 수도 있지만 이 작업을 하려면 더 많은 단계를 거쳐야 합니다. 여기서는 이에 관해 다루지 않겠습니다. 부트스트랩 스크립트 프로시저를 사용해 기존 클라이언트를 등록하십시오. 자세한 내용은 [client-proxy-script.pdf](#)를 참조하십시오.

프로시저: 명령줄을 사용해 클라이언트를 프록시에 등록

1. 다음 위치에 있는 클라이언트 구성 파일을 선택합니다.

```
/etc/salt/minion
```

또는

```
/etc/salt/minion.d/NAME.conf
```

이 파일을 종종 minion 파일이라고도 합니다.

2. 다음과 같이 프록시 FQDN을 클라이언트 구성 파일에 **master**로 추가합니다.

```
master: PROXY123.EXAMPLE.COM
```

3. 다음과 같이 **salt-minion** 서비스를 재시작합니다.

```
systemctl restart salt-minion
```

4. 서버에서 새로운 클라이언트 키를 수락하고, **<client>**를 클라이언트 이름으로 대체합니다.

```
salt-key -a '<client>'
```

4.13.4. 부트스트랩 스크립트로 등록(Salt 및 기존)

부트스트랩 스크립트를 사용하여 Uyuni 프록시를 통해 Salt 또는 기존 클라이언트를 등록할 수 있습니다. 이 작업은 Uyuni 서버를 사용하여 직접 클라이언트를 등록하는 방법과 거의 동일합니다. 차이점은 명령줄 도구를 통해 Uyuni 프록시에 부트스트랩 스크립트를 생성한다는 것입니다. 그런 다음, 부트스트랩 스크립트는 모든 필요한 정보를 클라이언트에 배포합니다. 부트스트랩 스크립트에는 활성화 키 또는 GPG 키와 같은 몇 가지 파라미터가 필요합니다. 이 파라미터는 특정 설정에 따라 달라집니다.

프로시저: 부트스트랩 스크립트로 클라이언트를 프록시에 등록

1. Web UI를 사용해 Uyuni 서버에서 클라이언트 활성화 키를 생성합니다. 자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.
2. 프록시에서 **mgr-bootstrap** 명령줄 도구를 root로 실행합니다. 필요한 경우 추가 명령줄 스위치를 사용해 부트스트랩 스크립트를 조정합니다. Salt 클라이언트 대신 기존 클라이언트를 설치하려면 **--traditional** 스위치를 사용해야 합니다.

사용 가능한 옵션을 보려면 명령줄에서 다음과 같이 **mgr-bootstrap --help**를 입력하십시오.

```
mgr-bootstrap --activation-keys=key-string
```

3. 옵션: 출력된 부트스트랩 스크립트를 편집합니다.

4. 클라이언트에서 직접 또는 프록시에서 **ssh**로 부트스트랩 스크립트를 실행합니다. 다음과 같이 **<bootstrap>**을 부트스트랩 스크립트 이름으로, **<client.example.com>**을 클라이언트의 호스트 이름으로 대체합니다.

```
cat <bootstrap> | ssh root@<client.example.com> /bin/bash
```

4.14. 공용 클라우드에서 클라우드 등록

Uyuni 서버를 설정한 후에는 클라이언트 등록을 시작할 수 있습니다.

4.14.1. 온디맨드 이미지 준비

SUSE가 제공한 온디맨드 이미지에서 시작된 인스턴스는 자동으로 등록되고 업데이트 인프라 및 SUSE Linux Enterprise 모듈이 활성화됩니다. 온디맨드 이미지를 Uyuni 클라이언트로 사용하려면 이 자동화를 비활성화한 후에

시작해야 합니다.

프로시저: 온디맨드 이미지 준비

1. 온디맨드 인스턴스에 로그인합니다.
2. 명령 프롬프트에서 root로 등록 데이터 및 리포지토리를 제거합니다.

```
registercloudguest --clean
```

3. **cloud-regionsrv-client** 패키지를 제거합니다.

```
zypper rm cloud-regionsrv-client
```

4. 클라우드 공급자 관련 추가 패키지를 제거합니다.

- Amazon EC2:

```
zypper rm regionServiceClientConfigEC2 regionServiceCertsEC2
```

- Google Compute Engine:

```
zypper rm cloud-regionsrv-client-plugin-gce
regionServiceClientConfigGCE regionServiceCertsGCE
```

- Microsoft Azure:

```
zypper rm regionServiceClientConfigAzure regionServiceCertsAzure
```

For instructions on registering Uyuni to SUSE Customer Center, see [Installation-and-upgrade > Server-setup](#).

4.14.2. 클라이언트 등록

Uyuni Web UI에서 **시스템 > 부트스트래핑**으로 이동하여 **호스트**, **SSH 포트**, **사용자** 및 **암호** 필드를 입력합니다. **호스트** 필드에서 안정적인 FQDN을 사용할 수 있는지 확인합니다. 그렇지 않으면 Uyuni가 공용 클라우드에서 다른 일시적인 FQDNs를 제공하는 경우 호스트를 찾을 수 없습니다.



기존 클라이언트를 부트스트랩하려면 클라이언트에 로그인한 상태에서 서버의 호스트 이름을 확인할 수 있는지 확인하십시오. 서버의 FQDN을 클라이언트의 **/etc/hosts** 로컬 확인 파일에 추가해야 할 수도 있습니다. 서버의 로컬 IP 주소가 포함된 **hostname -f** 명령을 사용하여 확인할 수 있습니다.

일반적으로 공용 클라우드 이미지는 사용자 이름 및 암호를 사용한 SSH 로그인을 허용하지 않고 인증서가 있는 SSH만 허용합니다. Web UI에서 부트스트랩하려면 사용자 이름 및 SSH 키를 사용하여 SSH 로그인을 활성화해야 합니다. 이 작업은 [시스템 > 부트스트랩](#)으로 이동한 후 권한 부여 방법을 변경하여 수행할 수 있습니다.

클라우드 공급자가 Microsoft Azure인 경우 사용자 이름 및 암호를 사용하여 로그인할 수 있습니다. 이렇게 하려면 AzureUser가 암호를 사용하지 않고 루트 권한으로 명령을 실행할 수 있도록 허용해야 합니다. 이 작업을 수행하려면 `/etc/sudoers.d/waagent` 파일을 열고 다음 줄을 추가하거나 편집합니다.

```
AzureUser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```



AzureUser가 암호를 사용하지 않고 루트 권한으로 명령을 실행할 수 있도록 허용하면 보안 위험이 발생합니다. 테스트 목적으로만 이 방법을 사용하십시오. 프로덕션 시스템에서는 이 기능을 사용하지 마십시오.

부트스트랩 프로세스가 완료된 후에는 클라이언트가 [시스템 > 시스템 목록](#)에 나열됩니다.

- 프로세스에 대한 더 많은 제어 권한을 원하거나 여러 클라이언트를 등록해야 하거나 기존 클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 스크립트를 생성합니다. 자세한 설명은 [Client-configuration > Registration-bootstrap](#)를 참조하십시오.
- Salt 클라이언트와 프로세스에 대한 더 많은 제어 권한을 위해서는 명령줄에서 단일 명령을 실행하면 도움이 될 수 있습니다. 자세한 설명은 [Client-configuration > Registration-cli](#)를 참조하십시오.
- 공용 클라우드 이미지(예: AWS AMI)에서 실행된 클라이언트를 등록하는 경우에는 몇 가지 추가 구성이 필요합니다. 복제 클라이언트 등록에 대한 자세한 정보는 [Administration > Tshoot-registerclones](#)를 참조하십시오.

4.14.3. 활성화 키

활성화 키는 기존 및 Salt 클라이언트에서 클라이언트가 올바른 소프트웨어 자격이 있는지, 적절한 채널에 연결하고 있는지, 관련 그룹에 가입되어 있는지 확인하는데 사용됩니다. 각 활성화 키는 조직에 구속되며 키를 생성할 때 설정할 수 있습니다.

활성화 키에 대한 자세한 설명은 [Client-configuration > Activation-keys](#)에서 참조하십시오.

4.14.4. Automatic Registration of Clients Created by Terraform

New clients created by Terraform can be automatically registered to Uyuni. Registration can be achieved in two ways:

- cloud-init based registration
- remote execution provisioner based registration

4.14.4.1. cloud-init based client registration

Registering by leveraging cloud-init is the preferred way of automatic registering of the newly created virtual machines. This solution avoids configuring an SSH connection to the host. It can also be used regardless of the tool used for client creation.

User can pass the set of user data when deploying the image with Terraform, in order to automatically register the machine to Uyuni. `user_data` is run only once at bootstrap, and only the first time the machine is started.

Before using cloud-init to register clients, the user must configure:

- Bootstrap script. See [Client-configuration > Registration-bootstrap](#)
- Activation keys. See [Client-configuration > Activation-keys](#)

This command will download the bootstrap script and register the new machine when it is created. It should be added to the cloud-init configuration:

```
curl -s http://hub-server.tf.local/pub/bootstrap/bootstrap-default.sh |  
bash -s
```



Anytime `user_data` is updated to change the provisioning, Terraform will destroy and then recreate the machines with a new IP, etc.

For more information about cloud-init on AWS, see: . https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/template/latest/docs/data-sources/cloudinit_config

For a cloud-init example, see: . https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/cloudinit/latest/docs/data-sources/cloudinit_config#example-usage

4.14.4.2. remote-exec provisioner based registration

The second solution for automatic registering of the newly created virtual machines uses Terraform's remote-exec provisioner.

remote-exec provisioner interacts with the newly created machines. It opens an SSH connection and can run commands on that machine.



When using remote-exec provisioner to register clients, the user must ensure that the machine running Terraform will have access to the new virtual machine after its creation.

The remaining requirements are the same as when using [cloud-init based client registration](#)

- Bootstrap script. See [Client-configuration > Registration-bootstrap](#)
- Activation keys. See [Client-configuration > Activation-keys](#)

This command will download the bootstrap script and register the new machine when it is created. It should be defined as the remote command to run:

```
curl -s http://hub-server.tf.local/pub/bootstrap/bootstrap-default.sh |  
bash -s
```

For more information about remote-exec provisioner, see: <https://www.terraform.io/docs/provisioners/remote-exec.html>

Chapter 5. 클라이언트 업그레이드

클라이언트는 자체 기본 운영 체제의 버전 관리 시스템을 사용하며 정기적인 업그레이드가 필요합니다.

SUSE 운영 체제를 사용하는 SCC 등록 클라이언트의 경우 Uyuni Web UI 내에서 업그레이드를 수행할 수 있습니다. 지원되는 SUSE Linux Enterprise 15 업그레이드 경로는 <https://documentation.suse.com/sles/15-SP3/html/SLES-all/cha-upgrade-paths.html>에서 참조하십시오.

SLE 12를 실행하는 클라이언트를 SLE 15로 업그레이드하는 경우 업그레이드가 자동화되지만 시작하기 전에 몇 가지 준비 단계를 수행해야 합니다. 자세한 내용은 **Client-configuration > Client-upgrades-major**를 참조하십시오.

컨텐트 라이프싸이클 관리자를 사용하여 클라이언트 업그레이드를 자동화할 수도 있습니다. 자세한 내용은 **Client-configuration > Client-upgrades-lifecycle**을 참조하십시오.

서비스 팩 업그레이드(제품 마이그레이션)에 대한 자세한 설명은 **Client-configuration > Client-upgrades-product-migration**을 참조하십시오.

등록되지 않은 openSUSE Leap 클라이언트를 업그레이드하는 방법에 대한 자세한 내용은 **Client-configuration > Client-upgrades-uyuni**를 참조하십시오.

5.1. 클라이언트 - 주 버전 업그레이드

클라이언트에는 최신 업데이트가 모두 적용되고, 설치된 운영 체제용으로 사용 가능한 최신 서비스 팩(SP)이 있어야 합니다. 시작하기 전에 시스템이 최신 상태이고 모든 업데이트가 설치되었는지 확인하십시오.

업그레이드는 YaST 및 AutoYaST에서 제어하며 Zypper는 사용하지 않습니다.

5.1.1. 마이그레이션 준비

클라이언트를 SLE 12에서 SLE 15로 마이그레이션하려면 먼저 다음 작업을 수행해야 합니다.

1. 설치 미디어 준비
2. 자동 설치 가능한 배포판 생성
3. 활성화 키 생성
4. AutoYaST 프로파일 업로드

프로시저: 설치 미디어 준비

1. 다음과 같이 Uyuni 서버에서 SLE 15 SP2 설치 미디어에 대해 로컬 디렉토리를 생성합니다.

```
mkdir -p /srv/images/sle15sp2
```

2. 설치 원본이 포함된 ISO 이미지를 다운로드하고 이 ISO 이미지를 서버에 마운트합니다.

```
mount -o loop DVD1.iso /mnt/
```

- 마운트한 ISO의 모든 내용을 로컬 파일 시스템에 복사합니다.

```
cp -r /mnt/* /srv/images/sle15sp2
```

- 복사가 완료되면 ISO 이미지를 마운트 해제합니다.

```
umount /mnt
```



이 이미지는 통합 설치 프로그램으로, 여러 개의 자동 설치 가능한 배포판에 사용할 수 있습니다.

프로시저: 자동 설치 가능한 배포 생성

- Uyuni Web UI에서 **시스템 > 자동 설치 > 배포판**으로 이동한 후 **[배포 생성]**을 클릭합니다.
- 자동 설치 가능한 배포판 생성** 섹션에서 다음 파라미터를 사용합니다.
 - 배포판 레이블** 섹션에 배포판의 고유 이름을 입력합니다. 글자, 숫자, 하이픈, 마침표, 밑줄만 사용하고, 이름을 구성하는 문자는 다섯 개 이상이어야 합니다. 예: **sles15sp2-x86_64**.
 - 트리 경로** 필드에 설치 원본의 절대 경로를 입력합니다. 예: **/srv/images/sle15sp2**.
 - 기본 채널** 필드에서 **x86_64용 SLE-Product-SLES15-SP2-Pool**을 선택합니다.
 - 설치 프로그램 생성** 필드에서 **SUSE Linux Enterprise 15**를 선택합니다.
 - 커널 옵션** 필드에는, 설치를 위해 부팅할 때 커널로 전달될 옵션을 입력합니다. **install=** 파라미터와 **self_update=0 pt.options=self_update** 파라미터가 기본적으로 추가됩니다.
 - 커널 후 옵션** 섹션에는, 설치된 시스템을 처음 부팅할 때 커널로 전달될 옵션을 입력합니다.
- [자동 설치 가능한 배포판 생성]**을 클릭하여 저장합니다.

기존 SLE 12 기본 채널에서 새로운 SLE 15 채널로 전환하려면 활성화 키가 필요합니다.

프로시저: 활성화 키 생성

- Uyuni 서버 Web UI에서 **시스템 > 활성화 키**로 이동하여 **키 생성**을 클릭합니다.
- 키에 대한 설명을 입력합니다.
- 키를 입력하거나 공백으로 두어 자동 키를 생성합니다.
- 옵션: 사용을 제한하려면 **사용** 텍스트 필드에 값을 입력합니다.
- SLE-Product-SLES15-SP2-Pool for x86_64** 기본 채널을 선택합니다.
- 옵션: **추가 시스템 유형**을 선택합니다. 자세한 내용은 <https://documentation.suse.com/sles/15-SP3/html/SLES-all/article-modules.html>을 참조하십시오.
- [활성화 키 생성]**을 클릭합니다.
- 하위 채널** 탭을 클릭하고 필요한 채널을 선택합니다.

9. [키 업데이트]를 클릭합니다.

5.1.2. 자동 설치 프로파일 생성

자동 설치 프로파일에는 시스템을 설치하는 데 필요한 모든 설치 및 구성 데이터가 포함되어 있습니다. 설치 완료 후 실행될 스크립트도 포함할 수 있습니다. 시작 지점으로 사용할 수 있는 예제 스크립트는 <https://github.com/SUSE/manager-build-profiles/tree/master/AutoYaST>를 참조하십시오.

올바른 AutoYaST 업그레이드 설정은 다음을 참조하십시오.

<https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#CreateProfile-upgrade>.

프로시저: 자동 설치 프로파일 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 자동 설치 > 프로파일**로 이동하여 자동 설치 프로파일 스크립트를 업로드합니다.

시작 지점으로 사용할 수 있는 예제 스크립트는 다음을 참조하십시오.

<https://github.com/SUSE/manager-build-profiles/tree/master/AutoYaST>.

2. **커널 옵션** 필드에 **autoupgrade=1**을 입력합니다.

선택 사항으로 **Y2DEBUG=1** 옵션을 포함해도 됩니다. 디버그 설정은 필수까지는 아니지만, 향후 발생 가능한 문제를 조사하는데 유용하게 사용될 수 있습니다.



Azure 클라우드에서 실행 중인 클라이언트는 **커널 옵션**에 **textmode=1 console=ttyS0**을 추가해야 합니다.

3. 자동 설치 프로파일을 붙여넣거나 파일 업로드 필드를 사용합니다.

4. [생성]을 클릭하여 저장합니다.

5. 업로드한 프로파일에 변수를 설정해야 하는 경우 **시스템 > 자동 설치 > 프로파일**로 이동하여 편집할 프로파일을 선택하고 **변수** 탭으로 이동합니다.

다음 형식을 사용하여 필수 변수를 지정합니다.

```
<key>=<value>
```

5.1.3. 마이그레이션

시작하기 전, 자동 설치 프로파일에서 참조된 모든 채널을 사용할 수 있고 완전히 동기화되었는지 확인합니다.

`/var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log`에서 미러링 프로세스를 모니터링할 수 있습니다.

프로시저: 마이그레이션

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **시스템**으로 이동하여 업그레이드할 클라이언트를 선택합니다.

2. 조달 탭으로 이동하여 업로드한 자동 설치 프로파일을 선택합니다.
3. [자동 설치 일정 잡기 후 완료]를 클릭합니다. 시스템이 필요한 파일을 다운로드하고, 부트로더 항목을 변경하고, 재부팅한 후 업그레이드를 시작합니다.

클라이언트는 다음번에 Uyuni 서버와 동기화될 때 재설치 작업을 수신합니다. 재설치 작업은 새로운 커널 및 initrd 패키지를 가져옵니다. 또한 새 커널 및 initrd 패키지에 대한 포인터가 포함된 새로운 `/boot/grub/menu.lst` (GRUB Legacy) or `[path]/boot/grub2/grub.cfg`` (GRUB 2)를 작성합니다.

클라이언트는 다음번 부팅 시 grub을 사용해 initrd로 새 커널을 부팅합니다. 이 프로세스 중에는 PXE 부팅이 사용되지 않습니다.

작업을 가져온 후 약 3분이 지나면 클라이언트는 재부팅을 시작합니다.



Salt 클라이언트의 경우 마이그레이션이 완료되면 `spacewalk/minion_script` 코드 조각을 사용해 클라이언트를 다시 등록합니다.

5.2. 컨텐트 라이프싸이클 관리자를 사용하여 업그레이드

관리할 SUSE Linux Enterprise Server 클라이언트가 많은 경우 컨텐트 라이프싸이클 관리자를 사용하여 현재 위치에 업그레이드를 자동화할 수 있습니다.

5.2.1. 업그레이드 준비

클라이언트를 업그레이드하려면 먼저 다음과 같은 준비 작업을 마쳐야 합니다.

- 새 컨텐트 라이프싸이클 프로젝트 만들기
- 활성화 키 생성
- 자동 설치 가능한 배포판 생성
- 자동 설치 프로파일 생성

프로시저: 컨텐트 라이프싸이클 프로젝트 생성

1. 배포를 위한 컨텐트 라이프싸이클 프로젝트를 생성합니다.
2. 프로젝트에 대해 설명하는 짧은 이름을 선택해야 합니다.
3. 배포에 필요한 모든 소스 채널 모듈을 포함합니다.
4. 필요에 따라 필터를 추가하고 하나 이상의 환경을 설정합니다.

프로시저: 활성화 키 생성

1. 배포를 위한 활성화 키를 생성합니다.

자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.

2. 활성화 키에 필터링된 프로젝트 채널이 모두 포함되어 있어야 합니다.

프로시저: 자동 설치 가능한 배포 생성

1. 마이그레이션하려는 모든 기본 채널에 대해 자동 설치 가능한 배포판을 생성합니다.

자세한 설명은 **Client-configuration > Autoinst-distributions**를 참조하십시오.

2. 컨텐트 라이프싸이클 프로젝트의 이름을 참조하는 레이블을 배포에 지정합니다.

3. **설치 프로그램 생성** 필드에서 사용 중인 SLES 버전을 선택합니다.

프로시저: 자동 설치 프로파일 생성

1. 업그레이드하여 도달하려는 모든 대상 배포 및 서비스 팩에 대해 자동 설치 프로파일을 생성합니다.

자세한 설명은 **Client-configuration > Autoinst-profiles**를 참조하십시오.

2. Salt 및 기존 클라이언트에 대해 다른 프로파일을 생성해야 합니다.

3. 프로파일의 변수를 사용해 다양한 라이프싸이클 환경을 구별할 수 있습니다.

자동 설치 프로파일의 예는 <https://github.com/SUSE/manager-build-profiles/tree/master/AutoYaST>를 참조하십시오.

현재 위치에 업그레이드를 자동화하기 위해 자동 설치 프로파일에서 다음 변수를 사용하십시오.

목록 1. 예: 자동 설치 프로파일에서 사용할 변수

```
registration_key=1-15sp1-demo-test
org=1
channel_prefix=15sp1-demo-test
distro_label=15sp1-demo-test
```

목록 2. 예: 자동 설치 프로파일에서 사용할 항목

```
<listentry>
  <ask_on_error config:type="boolean">true</ask_on_error>

  <media_url>https://$redhat_management_server/ks/dist/child/$channel_prefix-sle-module-web-scripting15-sp1-pool-x86_64/$distro_label</media_url>
    <name>$channel_prefix SLE-Module-Web-Scripting15-SP1 Pool for x86_64
  </name>
    <product>Web Scripting Module 15 SP1 x86_64 Pool</product>
</listentry>
```

5.2.2. 업그레이드

업그레이드를 위해 서버 준비를 완료했으면 이제 클라이언트를 조달할 수 있습니다.

프로시저: 클라이언트 조달

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 시스템 목록**으로 이동하여 조달할 클라이언트를 선택하고 선택한 클라이언트에 시스템 세트 관리자를 추가합니다.
2. **시스템 > 시스템 세트 관리자 > 개요**로 이동하여 **조달** 탭을 클릭합니다.
3. 사용할 자동 설치 프로파일을 선택합니다.

PXE를 사용할 수 있는 클라이언트의 경우 마이그레이션은 클라이언트를 조달하자마자 자동화됩니다. 기타 모든 클라이언트의 경우에는 Cobbler를 사용해 업그레이드를 수행할 수 있습니다.

프로시저: Cobbler를 사용한 클라이언트 업그레이드

1. 다음과 같이 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 사용 가능한 Cobbler 프로파일을 확인합니다.

cobbler 프로파일 목록

2. 다음과 같이 선택한 프로파일로 ISO 파일을 빌드합니다.

```
cobbler buildiso --iso=/tmp/SLE_15-sp1.iso --profiles=SLE_15
-sp1:1:Example
```

CD-ROM을 사용하여 클라이언트를 프로비저닝하는 방법은 **Client-configuration > Autoinst-cdrom**을 참조하십시오.

5.3. 제품 마이그레이션

제품 마이그레이션을 통해 SLE 기반 클라이언트 시스템을 서비스 팩(SP) 수준에서 이후 수준으로 업그레이드할 수 있습니다. 예를 들어, SUSE Linux Enterprise 15 SP1을 SUSE Linux Enterprise 15 SP2로 마이그레이션할 수 있습니다.

또한 openSUSE Leap을 이후 부 버전으로 또는 해당 SLE SP 수준으로 마이그레이션할 수 있습니다. 예는 다음과 같습니다.

- openSUSE Leap 15.1에서 15.2로 또는
- openSUSE Leap 15.1에서 SUSE Linux Enterprise 15 SP1으로 또는
- openSUSE Leap 15.2에서 SUSE Linux Enterprise 15 SP2로



마이그레이션 과정에서 Uyuni는 설치 전에 필요한 모든 라이선스(EULA)를 자동으로 수락합니다.

SUSE Customer Center가 제공하는 경우 SUSE는 SUSE Linux Enterprise 12 이상 버전에서 서비스 팩 건너뛰기를

지원합니다. 예를 들어, SP1을 설치하지 않아도 SUSE Linux Enterprise 15에서 SP2로 업그레이드할 수 있습니다. 지원되는 SUSE Linux Enterprise 업그레이드 경로는 <https://documentation.suse.com/sles/15-SP3/html/SLES-all/cha-upgrade-paths.html#sec-upgrade-paths-supported>를 참조하십시오.



제품 마이그레이션은 동일한 주 버전 내에서 업그레이드하기 위한 것입니다. 제품 마이그레이션을 사용하여 SUSE Linux Enterprise 12에서 SUSE Linux Enterprise 15으로 마이그레이션할 수는 없습니다. 주 업그레이드에 대한 자세한 설명은 **Client-configuration > Client-upgrades-major**를 참조하십시오.



제품 마이그레이션에는 룰백 기능이 없습니다. 마이그레이션 프로시저가 시작되면 룰백이 불가능합니다. 비상 상황에서 사용할 수 있는 시스템 백업이 있는지 확인하십시오.

제품 마이그레이션을 시작하기 전에 보류 중인 업데이트 또는 패치가 없는지 확인하십시오. 클라이언트 시스템 **상세 > 개요** 페이지에서 **시스템 상태**를 확인하고 제공된 모든 업데이트 또는 패치를 설치합니다. 클라이언트 시스템이 최신이 아닌 경우 제품 마이그레이션이 실패할 수 있습니다.



대상 제품의 모든 채널이 완전히 동기화되었는지 확인한 후 마이그레이션을 시작하십시오. Web UI에서 동기화 상태를 확인하려면 **Admin > 설정 마법사 > 제품** 페이지로 이동하십시오.

프로시저: 마이그레이션 수행

1. **시스템 > 개요** 페이지에서 클라이언트를 선택합니다.
2. 클라이언트의 시스템 정보 페이지에서 **소프트웨어 > 제품 마이그레이션** 탭으로 이동합니다.
3. 대상 마이그레이션 경로를 선택하고 **[채널 선택]**을 클릭합니다.
4. **제품 마이그레이션 - 채널** 페이지에서 **필수 하위 채널**과 추가 **옵션 하위 채널**을 포함하여 올바른 기본 채널을 선택합니다.
5. 선택 사항: **벤더 변경 허용**을 선택하여 벤더가 변경된 패키지를 설치할 수 있도록 허용합니다. 이 경우 마이그레이션이 시작되기 전에 세부 정보와 함께 알림이 표시됩니다.



openSUSE Leap을 SUSE Linux Enterprise로 마이그레이션하려면 **벤더 변경 허용** 옵션을 선택해야 합니다.

6. 채널이 적절히 구성되었으면 **[마이그레이션 예약]**을 클릭합니다.

5.3.1. 제품 대량 마이그레이션

다수의 클라이언트를 다음 SP 버전으로 마이그레이션하고 싶은 경우 Uyuni API 호출을 사용하면 됩니다.

프로시저: 제품 대량 마이그레이션 수행

1. 다음과 같이 사용 가능한 마이그레이션 대상을 나열하고, 마이그레이션하려는 시스템 ID를 적어 둡니다.

```
spacecmd api -- system.listMigrationTargets -A 1000010001
```

2. 각 시스템 ID에 대해 **listMigrationTarget** 을 호출하고 원하는 대상 제품이 사용 가능한지 확인합니다.

- 시스템 ID에 사용 가능한 대상이 있는 경우 **system.scheduleProductMigration** 을 호출합니다.
- 원하는 대상을 사용할 수 없는 경우 시스템을 건너뛰십시오.

다음 템플릿을 환경에 맞게 조정하십시오.

```
target = '[....]'  
basechannel = 'channel-label'  
system_ids = [1, 2, 3]  
  
session = auth.login(user, pass)  
for system in system_ids  
    if system.listMigrationTargets(session, system).ident == target  
        system.scheduleProductMigration(session, system, target, basechannel,  
        [], False, <now>)  
    else  
        print "요청된 대상으로 마이그레이션할 수 없음 -- 시스템 건너뛰기"  
    endif  
endfor
```

Chapter 6. Client Deletion

Uyuni 서버에서 클라이언트를 제거해야 하는 경우 Web UI를 사용해 삭제할 수 있습니다. 이 프로시저는 기존 클라이언트와 Salt 클라이언트 모두에 사용할 수 있습니다.

프로시저: 클라이언트 삭제

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 시스템 목록**으로 이동하여 삭제하려는 클라이언트를 선택합니다.
2. **[시스템 삭제]**를 클릭합니다.
3. 상세 정보를 확인하고 **[프로파일 삭제]**를 클릭하여 확인합니다.
4. Salt 클라이언트의 경우 Uyuni는 추가 구성을 정리하려 합니다. 클라이언트에 연결할 수 없는 경우 삭제를 취소하거나 구성 파일을 정리하지 않고 클라이언트를 삭제할 수 있는 옵션이 제공됩니다.

시스템 세트 관리자를 사용해 여러 클라이언트를 삭제할 수도 있습니다. 시스템 세트 관리자에 대한 자세한 내용은 **Client-configuration > System-set-manager**를 참조하십시오.



It is not possible to automatically clean up a traditional client after deleting it. You have to take care of this yourself. Furthermore cleaning up a Salt minion does not remove Salt itself.



Normally you migrate a traditional client to a Salt minion without deleting the client. Salt automatically detects that you have a traditional client and does the necessary changes itself. But if you already deleted the traditional client and want to register it as a Salt minion again, see **Installation-and-upgrade > Troubleshooting**.

Chapter 7. Client Operations

In addition to registering, upgrading, or deleting clients other operations can be performed.

Uyuni clients can be managed individually, or organised in groups using System Set Manager, System Groups or Configuration Management.

You can obtain Custom System Information, manage Configuration Snapshots or power on, power off, and reboot clients using the SUSE Manager Web UI.

This section contains detailed description of each of these operation.

7.1. 패키지 관리

클라이언트는 패키지를 사용해 소프트웨어를 설치, 제거 및 업그레이드합니다.

클라이언트에서 패키지를 관리하려면 **시스템**으로 이동하여 관리할 클라이언트를 클릭한 후 **시스템 > 소프트웨어 > 패키지** 하위 탭으로 이동하십시오. 이 섹션에서 사용 가능한 옵션은 선택한 클라이언트의 유형과 현재 채널 구독에 따라 달라집니다.



패키지가 설치되거나 업그레이드되면 라이선스 또는 EULA가 자동으로 수락됩니다.

대부분의 패키지 관리 작업을 작업 체인에 추가할 수 있습니다. 작업 체인에 대한 자세한 내용은 **Reference > Schedule**을 참조하십시오.

7.1.1. 패키지 검증

클라이언트에 설치한 패키지가 설치가 시작된 곳인 데이터베이스의 현재 상태와 일치해야 합니다. 설치한 패키지의 메타데이터는 파일 체크섬, 파일 크기, 권한, 소유자, 그룹, 유형 등 데이터베이스 내 정보와 비교됩니다.

프로시저: 설치한 패키지 검증

1. Uyuni Web UI에서 **시스템**으로 이동하여 패키지가 설치된 클라이언트를 클릭하고 **시스템 > 소프트웨어 > 패키지 > 검증** 하위 탭으로 이동합니다.
2. 검증하려는 패키지를 선택하고 **[선택한 패키지 검증]**을 클릭합니다.
3. 검증이 완료되면 **시스템 > 이벤트 > 이력**으로 이동하여 결과를 확인합니다.

7.1.2. 패키지 비교

클라이언트에 설치한 패키지를 저장한 프로파일 또는 다른 클라이언트에 설치한 패키지와 비교할 수 있습니다. 비교할 때 선택한 클라이언트가 일치하도록 수정하는 쪽을 선택할 수 있습니다.

패키지를 프로파일과 비교하려면 프로파일을 이미 저장했어야 합니다. 프로파일은 현재 설치되어 있는 클라이언트의 패키지에서 생성합니다. 프로파일을 생성했으면 이 프로파일을 사용해 동일한 패키지가 설치된 클라이언트를 추가 설치할 수 있습니다.

프로시저: 저장 프로파일 생성

- Uyuni Web UI에서 **시스템**으로 이동하여 프로파일이 기반을 두고 있는 클라이언트를 클릭하고 **시스템** > **소프트웨어** > **패키지** > **프로파일** 하위 탭으로 이동합니다.
- [시스템 프로파일 생성]**을 클릭합니다.
- 프로파일 이름 및 설명을 입력하고 **[프로파일 생성]**을 클릭합니다.

프로시저: 클라이언트 패키지 비교

- Uyuni Web UI에서 **시스템**으로 이동하여 비교할 클라이언트를 클릭하고 **시스템** > **소프트웨어** > **패키지** > **프로파일** 하위 탭으로 이동합니다. 저장된 프로파일과 비교하려면 프로파일을 선택하고 **[비교]**를 클릭하십시오.
- 다른 클라이언트와 비교하려면 클라이언트 이름을 선택하고 **[비교]**를 클릭하여 두 클라이언트 간의 차이점 목록을 살펴봅니다.
- 선택한 클라이언트에 설치하려는 패키지의 확인란을 선택하고, 제거하려는 패키지를 선택 취소한 다음, **[Sync Packages to]**를 클릭합니다.

7.2. 패치 관리

조직 내 사용자 정의 패치를 사용해 클라이언트를 관리할 수 있습니다. 이를 통해 사용자 정의 채널에 있는 패키지에 대해 패치 경고를 발급하고, 패치 설치 일정을 잡고, 여러 조직에 걸쳐 패치를 관리할 수 있습니다.

7.2.1. 패치 생성

사용자 정의 패치를 사용하려면 패치를 생성하여 패키지를 추가하고 패치를 하나 이상의 채널에 추가하십시오.

프로시저: 사용자 정의 패치 생성

- Uyuni Web UI에서 **패치** > **패치 관리**로 이동하여 **[패치 생성]**을 클릭합니다.
- 패치 생성** 섹션에서 다음과 같은 상세 정보를 사용합니다.
 - 기본 설명** 필드에 패치에 대한 짧은 설명을 입력합니다.
 - 권고** 필드에 패치의 레이블을 입력합니다. 조직이 패치 관리를 더 쉽게 할 수 있도록 명명 규칙을 고안하는 것이 좋습니다.
 - 권고 릴리스** 필드에 패치의 릴리스 번호를 입력합니다. 예를 들어 해당 패치의 첫 버전인 경우 **1**을 사용하십시오.
 - 권고 유형** 필드에서 사용할 패치의 유형을 선택합니다. 예를 들어 오류를 수정하는 패치의 경우 **버그 수정 권고**입니다.
 - 보안 권고**라는 권고 유형을 선택한 경우 **권고 심각도** 필드에서, 사용할 심각도 수준을 선택하십시오.
 - 제품** 필드에서 이 패치가 참조하는 제품의 이름을 입력합니다.
 - 옵션: **원저자** 필드에서 패치 원저자의 이름을 입력합니다.
 - 주제**, **설명**, **솔루션** 필드를 패치에 대한 추가 정보로 완성합니다.
- 옵션: **버그** 섹션에서 다음 상세 정보를 사용해 관련이 있는 모든 버그에 관한 정보를 지정합니다.
 - ID** 필드에 버그 번호를 입력합니다.
 - 요약** 필드에 버그에 대한 짧은 설명을 입력합니다.

- 버그질라 URL 필드에 버그에 대한 짧은 설명을 입력합니다.
- 요약 필드에 버그와 관련이 있는 모든 키워드를 입력합니다. 각 키워드 사이에는 쉼표를 사용하십시오.
- 참조 및 메모 필드를 버그에 대한 추가 정보로 완성합니다.
- 새 패치를 추가할 채널을 한 개 이상 선택합니다.

4. [패치 생성]을 클릭합니다.

기존 패치를 복제하여 패치를 생성할 수도 있습니다. 복제를 통해 패키지 연결이 유지되고 패치 발급이 간소화됩니다.

프로시저: 패치 복제

1. Uyuni Web UI에서 패치 > 패치 복제로 이동합니다.
2. 적용 가능한 패치 보기: 필드에서 복제하려는 패치에 대한 소프트웨어 채널을 선택합니다.
3. 복제하려는 패치를 한 개 또는 여러 개 선택하고 [패치 복제]를 클릭합니다.
4. 복제한 패치를 추가할 채널을 한 개 이상 선택합니다.
5. 상세 정보를 확인하여 복제를 시작합니다.

패치를 생성하였으면 이 패치에 패키지를 할당할 수 있습니다.

프로시저: 패키지를 패치에 할당

1. Uyuni Web UI에서 패치 > 패치 관리로 이동하여 패치 상세 정보를 확인할 패치의 권고 이름을 클릭합니다.
2. 패키지 > 추가 탭으로 이동합니다.
3. 채널 필드에서 패치에 할당하려는 패키지가 포함된 소프트웨어 채널을 선택하고 [패키지 보기]를 클릭합니다.
관리되는 모든 패키지 를 선택하여 모든 채널에서 사용 가능한 패키지를 확인할 수 있습니다.
4. 포함하려는 패키지의 확인란을 선택하고 [패키지 추가]를 클릭합니다.
5. 패키지의 상세 정보를 확인하고, [확인]을 클릭하여 패키지를 패치에 할당합니다.
6. 패키지 > 나열/제거 탭으로 이동하여 패키지가 올바르게 할당되었는지 확인합니다.

패키지가 패치에 할당되면 패치 캐시가 업데이트되어 변경 사항을 반영합니다. 캐시 업데이트에 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

기존 패치의 상세 정보를 변경해야 하는 경우 패치 관리 페이지에서 변경할 수 있습니다.

프로시저: 기존 패치 경고 편집 및 삭제

1. Uyuni Web UI에서 패치 > 패치 관리로 이동합니다.
2. 패치의 권고 이름을 클릭하여 패치 상세 정보를 확인합니다.
3. 필요에 따라 변경하고 [패치 업데이트]를 클릭합니다.
4. 패치를 삭제하려면 패치 관리 페이지에서 패치를 선택하고 [패치 삭제]를 클릭합니다. 패치를 삭제하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다.

7.2.2. 패치를 클라이언트에 적용

패치가 준비되면 이 패치만 클라이언트에 적용하거나 다른 패치와 함께 적용할 수 있습니다.

패치 내 각 패키지는 한 개 이상의 채널에 속해 있습니다. 클라이언트가 해당 채널에 가입되어 있지 않으면 업데이트가 설치되지 않습니다.

이미 설치된 패키지보다 더 최근에 나온 버전이 클라이언트에 있는 경우 업데이트가 설치되지 않습니다. 설치된 패키지 이전에 나온 버전이 클라이언트에 있는 경우 패키지가 업그레이드됩니다.

프로시저: 해당하는 모든 패치 적용

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 개요**로 이동하여 업데이트하려는 클라이언트를 선택합니다.
2. **소프트웨어 > 패치** 탭으로 이동합니다.
3. **[모두 선택]**을 클릭하여 해당하는 모든 패치를 선택합니다.
4. **[패치 적용]**을 클릭하여 클라이언트를 업데이트합니다.

관리자 권한으로 로그인한 경우 클라이언트에 대해 더 큰 규모의 배치 업그레이드를 수행할 수도 있습니다.

프로시저: 하나의 패치를 여러 클라이언트에 적용

1. Uyuni Web UI에서 **패치 > 패치 목록**으로 이동합니다.
2. 적용하려는 패치를 찾은 다음, 이 패치에 대한 **시스템** 열 아래의 숫자를 클릭합니다.
3. 패치를 적용하려는 클라이언트를 선택하고 **[패치 적용]**을 클릭합니다. 업데이트를 수행할 클라이언트의 목록을 확인합니다.

프로시저: 여러 패치를 여러 클라이언트에 적용

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 개요**로 이동하여 업데이트하려는 클라이언트를 확인하고 이 클라이언트를 시스템 세트 관리자에 추가합니다.
2. **시스템 > 시스템 세트 관리자**로 이동한 후 **패치** 탭으로 이동합니다.
3. 클라이언트에 적용하려는 패치를 선택하고 **[패치 적용]**을 클릭합니다.
4. 업데이트 실행 날짜 및 시간을 예약하고 **[확인]**을 클릭합니다.
5. 업데이트의 진도를 확인하려면 **일정 > 보류 중인 작업**으로 이동합니다.



- 예약된 패키지 업데이트는 각 클라이언트에 구성한 연결 방법을 사용해 설치됩니다. 자세한 내용은 **Client-configuration > Contact-methods-intro**를 참조하십시오.

7.3. 시스템 잠금

시스템 잠금은 클라이언트에서 작업이 이루어지지 못하게 하는 데 사용됩니다. 예를 들어 시스템 잠금은 클라이언트가 업데이트되거나 다시 시작되지 못하게 합니다. 이 기능은 프로덕션 소프트웨어를 실행하는 클라이언트나 실수로 인한 변경 방지에 유용합니다. 작업을 수행할 준비가 되었으면 시스템 잠금을 비활성화할 수 있습니다.

시스템 잠금은 기존 클라이언트와 Salt 클라이언트에서 서로 다른 방식으로 구현됩니다.

7.3.1. 기존 클라이언트의 시스템 잠금

기존 클라이언트가 잠겨 있으면 Web UI를 사용해 작업 일정을 잡을 수 없고, **시스템 > 시스템 목록**에서 클라이언트의 이름 옆에 자물쇠 아이콘이 표시됩니다.

프로시저: 기존 클라이언트의 시스템 잠금

1. Uyuni Web UI에서 잠그려는 클라이언트의 **시스템 정보** 페이지로 이동합니다.
2. **잠금 상태**에서 **[이 시스템 잠그기]**를 클릭합니다. **[이 시스템의 잠금 해제]**를 클릭할 때까지 클라이언트는 잠긴 상태를 유지합니다.

원격 명령, 자동 패치 업데이트와 같은 몇 가지 작업은 잠긴 기존 클라이언트에서 여전히 완료할 수 있습니다. 자동 패치 업데이트를 중지하려면 클라이언트의 **시스템 정보** 페이지로 이동하여 **등록 정보** 탭에서 **업데이트 자동 패치**의 확인란을 선택 취소하십시오.

7.3.2. Salt 클라이언트의 시스템 잠금

Salt 클라이언트가 잠겨 있거나 차단 모드 상태인 경우 작업의 일정을 잡을 수 없고, Salt 실행 명령이 비활성화되며, **시스템 정보** 페이지에 노란색 배너가 표시됩니다. 이 모드에서는 Web UI 또는 API를 사용해 잠긴 클라이언트에 대해 작업 일정을 잡을 수는 있지만 작업이 실패합니다.



Salt SSH 클라이언트에 대해서는 잠금 메커니즘을 사용할 수 없습니다.

프로시저: Salt 클라이언트의 시스템 잠금

1. Uyuni Web UI에서 잠그려는 클라이언트의 **시스템 정보** 페이지로 이동합니다.
2. **수식** 탭으로 이동하여 시스템 잠금 수식의 확인란을 선택한 후 **[Save]**를 클릭합니다.
3. **수식 > 시스템 잠금** 탭으로 이동하여 **시스템 잠금**의 확인란을 선택한 후 **[저장]**를 클릭합니다. 이 페이지에서는 클라이언트가 잠겨 있는 동안 특정 Salt 모듈을 활성화할 수도 있습니다.
4. 변경한 후 `highstate`를 적용해야 할 수 있습니다. 이 경우 Web UI의 배너가 이를 알려줍니다. 시스템 잠금 수식을 제거할 때까지 클라이언트는 잠긴 상태를 유지합니다.

Salt의 차단 모드에 대한 자세한 내용은 <https://docs.saltstack.com/en/latest/topics/blackout/index.html>을 참조하십시오.

7.3.3. 패키지 잠금



패키지 잠금은 여러 클라이언트에서 사용할 수 있지만, 다양한 기능 집합을 사용할 수 있습니다. 구분해야 할 사항:

1. SUSE Linux Enterprise 및 openSUSE (zypp-based) vs Red Hat Enterprise Linux 또는 Debian 클라이언트 및
2. 기존 클라이언트와 Salt 클라이언트 비교

7.3.3.1. Zypp 기반 시스템의 패키지 잠금



Zypper 패키지 관리자가 있는 시스템에는 기존 및 Salt 클라이언트에서 사용할 수 있는 패키지 잠금이 있습니다.

패키지 잠금은 무단 설치나 소프트웨어 패키지로 업그레이드하는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 패키지가 잠겨 있으면 자물쇠 아이콘이 표시되어 설치할 수 없음을 나타냅니다. 잠긴 패키지를 설치하려는 모든 시도는 이벤트 로그에 오류로 보고됩니다.

잠긴 패키지는 Uyuni Web UI를 통해 또는 패키지 관리자를 사용하는 클라이언트 시스템에서 직접 설치, 업그레이드 또는 제거할 수 없습니다. 잠긴 패키지는 모든 종속 패키지도 간접적으로 잠깁니다.

프로시저: 패키지 잠금 사용하기

- 관리되는 시스템에서 **소프트웨어 > 패키지 > 잠금** 탭으로 이동하여 사용 가능한 모든 패키지의 목록을 확인합니다.
- 잠글 패키지를 선택하고 **[잠금 요청]**을 클릭합니다. 잠금을 활성화할 날짜와 시간을 선택합니다. 기본적으로 잠금은 가능한 한 빨리 활성화됩니다. 잠금이 즉시 활성화되지 않을 수 있습니다. 잠금이 즉시 활성화되지 않을 수 있다는 점에 유의하십시오.
- 패키지 잠금을 제거하려면 잠금을 해제할 패키지를 선택하고 **[잠금 해제 요청]**을 클릭하십시오. 잠금을 활성화할 때와 같이 날짜와 시간을 선택합니다.

7.3.3.2. Red Hat Enterprise Linux 및 Debian 유사 시스템의 패키지 잠금



일부 Red Hat Enterprise Linux 및 Debian 유사 시스템에는 Salt 클라이언트에서 사용할 수 있는 패키지 잠금이 있습니다.

Red Hat Enterprise Linux 및 Debian과 같은 시스템에서 패키지 잠금은 소프트웨어 패키지에 대한 무단 업그레이드 또는 제거하는 것을 방지하는 데만 사용됩니다. 패키지가 잠겨 있으면 자물쇠 아이콘이 표시되어 변경할 수 없음을 나타냅니다. 잠긴 패키지를 설치하려는 모든 시도는 이벤트 로그에 오류로 보고됩니다.

잠긴 패키지는 Uyuni Web UI를 통해 또는 패키지 관리자를 사용하는 클라이언트 시스템에서 직접 업그레이드 또는 제거할 수 없습니다. 잠긴 패키지는 모든 종속 패키지도 간접적으로 잠깁니다.

프로시저: 패키지 잠금 사용하기

- Red Hat Enterprise Linux 7 시스템에서 **root**로 **yum-plugin-versionlock** 패키지를 설치합니다. Red Hat Enterprise Linux 8 시스템에서 **root**로 **python3-dnf-plugin-versionlock** 패키지를 설치합니다. Debian 시스템에서 **apt** 도구에는 잠금 기능이 포함되어 있습니다.
- 관리되는 시스템에서 **소프트웨어 > 패키지 > 잠금** 탭으로 이동하여 사용 가능한 모든 패키지의 목록을 확인합니다.
- 잠글 패키지를 선택하고 **[잠금 요청]**을 클릭합니다. 잠금을 활성화할 날짜와 시간을 선택합니다. 기본적으로 잠금은 가능한 한 빨리 활성화됩니다. 잠금이 즉시 활성화되지 않을 수 있습니다. 잠금이 즉시 활성화되지 않을 수 있다는 점에 유의하십시오.
- 패키지 잠금을 제거하려면 잠금을 해제할 패키지를 선택하고 **[잠금 해제 요청]**을 클릭하십시오. 잠금을 활성화할 때와 같이 날짜와 시간을 선택합니다.

7.4. 구성 관리

각 클라이언트를 수동으로 구성하는 대신에 구성 파일 및 채널을 사용해 클라이언트에 대한 구성을 관리할 수 있습니다.

구성 파라미터는 스크립트되고 구성 파일에 저장됩니다. Uyuni Web UI를 사용해 직접 구성 파일을 작성할 수 있습니다. 또는 다른 위치에 있는 파일을 업로드하거나 그러한 파일에 링크할 수 있습니다.

구성 파일은 중앙에서 관리하거나 로컬에서 관리할 수 있습니다. 중앙에서 관리하는 구성 파일은 전역 구성 채널이 제공하며 Uyuni 서버에 가입한 모든 클라이언트에 적용할 수 있습니다. 로컬로 관리하는 구성 파일은 중앙에서 관리하는 구성 설정을 무효화하는 데 사용되며 구성 관리 권한이 없지만 자신이 관리하는 클라이언트를 변경해야 하는 Uyuni 사용자에게 특히 유용합니다.

구성 채널은 구성 파일을 체계적으로 정리하는 데 사용됩니다. 클라이언트를 구성 채널에 가입하고 필요에 따라 구성 파일을 배포할 수 있습니다.

구성 파일은 버전이 관리되므로 구성 설정을 추가하고, 이를 클라이언트에서 테스트하고, 필요에 따라 이전 리비전으로 롤백할 수 있습니다. 구성 채널을 생성했다면 다양한 구성 파일 간에, 그리고 동일한 구성 파일의 리비전 간에 비교를 수행할 수도 있습니다.

구성 파일은 중앙에서 관리하거나 로컬에서 관리할 수 있습니다. 중앙에서 관리하는 구성 파일은 전역 구성 채널이 제공합니다. 로컬에서 관리하는 구성 파일은 생성되거나 Uyuni로 직접 업로드됩니다.

Salt 클라이언트와 기존 클라이언트에 사용할 수 있는 구성 관리 기능은 서로 다릅니다. 아래 표에는 서로 다른 클라이언트 유형에서 지원되는 기능이 표시되어 있습니다.

표 39. 지원되는 구성 관리 기능

기능	Salt	기존
전역 구성 채널	✓	✓
파일 배포	✓	✓
파일 비교	?	✓
로컬에서 관리하는 파일	✗	✓
샌드박스 파일	✗	✓
Highstate 적용	✓	✗
클라이언트에서 파일 임포트	✗	✓
구성 매크로	✗	✓

7.4.1. 구성 관리를 위한 기존 클라이언트 준비

구성 관리를 사용하려면 기존 클라이언트에 몇 가지 추가 준비 작업이 필요합니다. AutoYaST 또는 Kickstart로 기존 클라이언트를 설치했다면 아마도 적절한 패키지가 이미 있을 것입니다. 다른 기존 클라이언트의 경우 클라이언트 운영 체제에 대해 관련 도구 하위 채널을 설치했는지 확인하십시오. 소프트웨어 채널에 대한 자세한 내용은 **Client-configuration > Channels**를 참조하십시오.

필요한 패키지는 다음과 같습니다.

- **mgr-cfg**: 모든 **mgr-cfg-*** 패키지에 필요한 기본 라이브러리 및 함수
- **mgr-cfg-actions**: Uyuni를 사용하여 예약된 구성 작업을 실행하기 위해 필요합니다.
- **mgr-cfg-client**: 구성 관리 시스템의 클라이언트 기능에 명령줄 인터페이스 제공

- mgr-cfg-management: Uyuni 구성 관리할 수 있는 명령줄 인터페이스 제공

시스템 > 활성화 키로 이동하여 부트스트랩 중에 사용하려는 활성화 키를 클릭하고 구성 파일 배포 옵션 확인란을 선택하여 부트스트랩 프로세스 중에 이 패키지를 설치할 수 있습니다. 활성화 키에 대한 자세한 내용은 Client-configuration > Activation-keys를 참조하십시오.

7.4.2. 구성 채널 생성

새로운 중앙 구성 채널을 생성하려면 다음과 같이 하십시오.

프로시저: 중앙 구성 채널 생성

- Uyuni Web UI에서 구성 > 채널로 이동하여 [구성 채널 생성]을 클릭합니다.
- 채널의 이름을 입력합니다.
- 채널의 레이블을 입력합니다. 이 필드는 글자, 숫자, 하이픈(-), 밑줄(_)만 포함해야 합니다.
- 다른 채널과 구별할 수 있게 해주는 채널 설명을 입력합니다.
- [구성 채널 생성]을 클릭하여 새 채널을 생성합니다.

구성 채널을 사용해 Salt 클라이언트에서 Salt 상태를 관리할 수도 있습니다.

프로시저: Salt 상태 채널 생성

- Uyuni Web UI에서 구성 > 채널로 이동하여 [상태 채널 생성]을 클릭합니다.
- 채널의 이름을 입력합니다.
- 채널의 레이블을 입력합니다. 이 필드는 글자, 숫자, 하이픈(-), 밑줄(_)만 포함해야 합니다.
- 다른 채널과 구별할 수 있게 해주는 채널 설명을 입력합니다.
- init.sls 파일에 대해 SLS 컨텐트를 입력합니다.
- [구성 채널 생성]을 클릭하여 새 채널을 생성합니다.

7.4.3. 구성 파일, 디렉토리 또는 심볼 링크 추가

구성 채널을 생성했으면 이제 구성 파일, 디렉토리 또는 심볼 링크를 추가할 수 있습니다.

프로시저: 구성 파일, 디렉토리 또는 심볼 링크 추가

- Uyuni Web UI에서 구성 > 채널로 이동하여 구성 파일을 추가하려는 구성 채널의 이름을 클릭한 후, 파일 추가 > 파일 생성 하위 탭으로 이동합니다.
- 파일 형식 필드에서 텍스트 파일, 디렉토리, 심볼 링크 중 생성하려는 것을 선택합니다.
- 파일 이름/경로 필드에 파일을 배포해야 하는 위치의 절대 경로를 입력합니다.
- 심볼 링크를 생성하려면 심볼 링크 대상 파일 이름/경로 필드에 대상 파일 및 경로를 입력하십시오.
- 소유권 필드에서 파일의 사용자 이름 및 그룹 이름을 입력하고 파일 권한 모드를 입력합니다.
- 클라이언트가 SELinux를 활성화한 경우 SELinux 컨텍스트를 구성하여 필수 파일 속성(예: 사용자, 역할, 파일 형식)을 활성화할 수 있습니다.

7. 구성 파일에 매크로가 포함된 경우 매크로의 시작과 끝을 표시하는 기호를 입력하십시오.
8. **파일 내용** 텍스트 상자에 구성 파일 내용을 입력합니다. 이때 스크립트 드롭다운 상자를 사용해 적절한 스크립팅 언어를 선택합니다.
9. **[구성 파일 생성]**을 클릭합니다.

7.4.4. 클라이언트를 구성 채널에 가입

시스템 > 시스템 목록으로 이동하여 가입하려는 클라이언트를 선택하고 **구성** 탭으로 이동하여 개별 클라이언트를 구성 채널에 가입할 수 있습니다. 여러 클라이언트를 구성 채널에 가입하려면 시스템 세트 관리자(SSM)를 사용하면 됩니다.

프로시저: 여러 클라이언트를 구성 채널에 가입

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 시스템 목록**으로 이동하여 작업하려는 클라이언트를 선택합니다.
2. **시스템 > 시스템 세트 관리자**로 이동하여 **구성 > 채널에 가입** 하위 탭에서 사용 가능한 구성 채널의 목록을 확인합니다.
3. 옵션: **현재 가입된 시스템** 열의 숫자를 클릭하여 현재 어떤 클라이언트가 구성 채널에 가입되어 있는지 확인합니다.
4. 가입하려는 구성 채널을 확인하고 **[계속]**을 클릭합니다.
5. 위 및 아래 방향 화살표를 사용해 구성 채널의 순위를 지정합니다. 설정이 구성 채널 간에 서로 충돌하는 경우 목록 상단에 더 가까이 있는 채널이 우선합니다.
6. 선택한 클라이언트에 채널이 적용되는 방식을 결정합니다. **[최하위 우선순위로 가입]**을 클릭하여 새 채널을 현재 가입된 채널보다 낮은 우선순위로 추가합니다. **[최상위 우선순위로 가입]**을 클릭하여 새 채널을 현재 가입된 채널보다 높은 우선순위로 추가합니다. **[기존 구독 대체]**를 클릭하여 기존 채널을 제거하고 새 채널로 교체합니다.
7. **[구독 적용]**을 클릭합니다.



새 구성 채널 우선순위가 기존 채널과 충돌하는 경우 중복 채널이 제거되고 새로운 우선순위에 따라 교체됩니다. 작업에 의해 클라이언트의 구성 우선순위가 변경되는 경우 Web UI는 작업을 진행하기 전에 이러한 변경을 확인하도록 사용자에게 요구합니다.

7.4.5. 구성 파일 비교

또한 시스템 세트 관리자(SSM)를 사용해 클라이언트에 배포된 구성 파일을 Uyuni 서버에 저장된 구성 파일과 비교할 수 있습니다.

프로시저: 구성 파일 비교

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 시스템 목록**으로 이동하여 비교하려는 구성 파일에 가입된 클라이언트를 선택합니다.
2. **시스템 > 시스템 세트 관리자**로 이동하여 **구성 > 파일 비교** 하위 탭에서 사용 가능한 구성 채널의 목록으로 이동합니다.
3. 옵션: **시스템** 열의 숫자를 클릭하여 현재 어떤 클라이언트가 구성 파일에 가입되어 있는지 확인합니다.
4. 비교할 구성 파일을 확인하고 **[파일 비교 작업 일정 잡기]**를 클릭합니다.

7.4.6. 기존 클라이언트의 구성 파일 매크로

1개의 파일을 저장하고 동일한 구성을 공유할 수 있다는 점이 유용하지만, 경우에 따라 동일한 구성 파일의 여러 변형이 필요하거나 호스트 이름 및 MAC 주소와 같은 시스템별 세부 정보만 다른 구성 파일이 필요할 수 있습니다. 이러한 경우에는 구성 파일 내에서 매크로 또는 변수를 사용할 수 있습니다. 이 작업을 통해 변형이 수백 또는 수천 개인 1개의 파일을 업로드 및 배포할 수 있습니다. 사용자 정의 시스템 정보를 위한 변수뿐만 아니라 다음 표준 매크로도 지원됩니다.

```
rhn.system.sid
rhn.system.profile_name
rhn.system.description
rhn.system.hostname
rhn.system.ip_address
rhn.system.custom_info(key_name)
rhn.system.net_interface.ip_address(eth_device)
rhn.system.net_interface.netmask(eth_device)
rhn.system.net_interface.broadcast(eth_device)
rhn.system.net_interface.hardware_address(eth_device)
rhn.system.net_interface.driver_module(eth_device)
```

이 기능을 사용하려면 **구성 채널 정보** 페이지를 통해 구성 파일을 업로드하거나 생성합니다. 그리고 **구성 파일 정보** 페이지를 열고 선택한 지원 매크로를 포함합니다. 변수를 오프셋하기 위해 사용되는 구분 기호가 **매크로 시작 구분 기호** 및 **매크로 끝 구분 기호** 필드에 설정된 구분 기호와 일치하고 파일의 다른 문자와 충돌하지 않는지 확인합니다. 구분 기호의 길이는 2자이며 퍼센트(%) 기호를 포함하지 않는 것이 좋습니다.

예를 들어, IP 주소와 호스트 이름만 다른 모든 서버에 적용할 수 있는 파일이 있을 수 있습니다. 각 서버에 대해 별도의 구성 파일을 관리하는 대신 IP 주소 및 호스트 이름 매크로가 포함된 1개의 파일(예: **server.conf**)을 생성할 수 있습니다.

```
hostname={| rhn.system.hostname |}
ip_address={| rhn.system.net_interface.ip_address(eth0) |}
```

파일이 Uyuni Web UI 또는 Uyuni 구성 클라이언트(**mgrcfg-client**)의 명령줄에서 예약된 작업을 통해 개별 시스템에 전달되는 경우 변수는 Uyuni의 시스템 프로파일에 기록된 시스템의 호스트 이름 및 IP 주소로 대체됩니다. 이 예에서 배포된 버전은 다음과 같습니다.

```
hostname=test.example.domain.com
ip_address=177.18.54.7
```

사용자 정의 시스템 정보를 수집하려면 사용자 정의 정보 매크로(**rhn.system.custom_info**)에 키 레이블을 삽입합니다. 예를 들어, "asset"이라는 레이블의 키를 개발한 경우 구성 파일의 사용자 정의 정보 매크로에 추가하여 이 키를 포함한 모든 시스템에서 값을 대체할 수 있습니다. 매크로는 다음과 같습니다.

```
asset=@ rhn.system.custom_info(asset) @
```

해당 키에 대한 값을 포함한 시스템으로 파일이 배포되면 매크로가 번역되어 다음과 유사한 문자열이 제공됩니다.

```
asset=Example#456
```

예를 들어, 오류를 방지하기 위해 기본값이 필요한 경우 기본값을 포함하려면 다음과 같이 사용자 정의 정보 매크로에 추가할 수 있습니다.

```
asset={@ rhn.system.custom_info(asset) = 'Asset #' @}
```

이 기본값은 해당 값을 포함한 모든 시스템의 값으로 덮어쓰기됩니다.

Uyuni 구성 관리자(**mgcfg-manager**)는 Uyuni 클라이언트 시스템에서 시스템 관리를 지원하기 위해 사용할 수 있습니다. 이 도구는 시스템 기반이 아니므로 파일을 변환하거나 수정하지 않습니다. **mgcfg-manager** 명령은 시스템 설정과 관계가 없습니다. 바이너리 파일은 보간할 수 없습니다.

7.5. 전원 관리

Uyuni Web UI를 사용해 클라이언트를 켜고, 끄고, 다시 부팅할 수 있습니다.

이 기능은 IPMI 또는 Redfish 프로토콜을 사용하며 Cobbler 프로파일을 사용해 관리됩니다. 선택한 클라이언트에는 이러한 프로토콜 중 하나를 지원하는 전원 관리 컨트롤러가 있어야 합니다.

Redfish의 경우 클라이언트와 Uyuni 서버 간의 타당한 SSL 연결을 설정할 수 있는지 확인하십시오. 사용자는 Redfish 관리 컨트롤러의 SSL 서버 인증서에 서명하는 데 사용되는 인증 주체를 신뢰해야 합니다. CA 인증서는 **.pem** 형식이어야 하며 Uyuni 서버의 **/etc/pki/trust/anchors/**에 저장됩니다. 인증서 저장을 완료했으면 **update-ca-certificate**를 실행하십시오.

프로시저: 전원 관리 활성화

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 시스템 목록**으로 이동하여 관리하려는 클라이언트를 선택하고 **조달 > 전원 관리** 탭으로 이동합니다.
2. **유형** 필드에서 사용할 전원 관리 프로토콜을 선택합니다.
3. 전원 관리 서버의 상세 정보를 모두 입력하고, 취할 조치에 해당하는 적절한 버튼을 클릭하거나 **[저장만]**을 클릭하여 아무 조치도 취하지 않고 상세 정보를 저장합니다.

여러 클라이언트를 시스템 세트 관리자에 추가함으로써 전원 관리 조치를 여러 클라이언트에 동시에 적용할 수 있습니다. 시스템 세트 관리자에 대한 자세한 내용은 **Client-configuration > System-set-manager**를 참조하십시오.

7.5.1. 전원 관리 및 Cobbler

전원 관리 기능을 처음 사용할 때 Cobbler 시스템 레코드가 자동으로 생성됩니다(클라이언트에 아직 없는 경우). 이렇게 자동으로 생성된 시스템 레코드는 네트워크에서 부팅할 수 없고 더미 시스템 이미지에 대한 참조를 포함합니다. 이 참조가 필요한 이유는 현재 Cobbler가 프로파일 또는 이미지 없는 시스템 레코드를 지원하지 않기 때문입니다.

Cobbler 전원 관리는 펜스 에이전트 도구를 사용해 IPMI가 아닌 프로토콜을 지원합니다. Uyuni는 IPMI 및 Redfish 프로토콜만 지원합니다. **rhn.conf** 구성 파일의 **java.power_management.types** 구성 파라미터에 펜스 에이전트 이름을 쉼표로 구분된 목록으로 추가하여 클라이언트가 다른 프로토콜을 사용하도록 구성할 수 있습니다.

7.6. 구성 스냅샷

스냅샷은 설정된 시점에 클라이언트에 대한 패키지 프로파일, 구성 파일 및 Uyuni 설정을 기록합니다. 이전 스냅샷으로 롤백하여 이전 구성 설정을 복원할 수 있습니다.



스냅샷은 기존 클라이언트에서만 지원합니다. Salt 클라이언트는 이 기능을 지원하지 않습니다.

스냅샷은 일부 작업이 수행된 후 자동으로 캡처됩니다. 언제든 수동으로 스냅샷을 촬영할 수도 있습니다. 클라이언트에서 잠재적으로 파괴적인 작업을 수행하기 전에 현재 스냅샷을 확보하는 것이 좋습니다.

스냅샷은 기본적으로 활성화되어 있습니다. `rhn.conf` 구성 파일에서 `enable_snapshots=0`으로 설정하여 자동 스냅샷을 비활성화할 수 있습니다.

시스템 > 시스템 목록으로 이동해 관리하려는 클라이언트를 선택하여 스냅샷을 관리합니다. **조달 > 스냅샷** 탭으로 이동하여 선택한 클라이언트의 모든 현재 스냅샷 목록을 확인합니다. 스냅샷의 이름을 클릭하여 스냅샷에 기록된 변경 사항을 더 자세히 알아봅니다. 선택한 스냅샷에 대한 롤백으로 인해 다음 항목에 발생하는 변경 사항을 **조달 > 스냅샷** 탭의 하위 탭을 사용해 확인할 수 있습니다.

- 그룹 멤버쉽
- 채널 서브스크립션
- 패키지 설치됨
- 구성 채널 구독
- 구성 파일
- 스냅샷 태그



스냅샷을 사용해 변경 사항 전체가 아닌 대부분을 클라이언트에 롤백할 수 있습니다. 예를 들어 여러 업데이트를 롤백할 수 없고, 제품 마이그레이션을 롤백할 수 없습니다. 클라이언트에서 업그레이드를 수행하기 전에 백업을 완료했는지 항상 확인하십시오.

7.6.1. 스냅샷 태그

스냅샷 태그를 통해 스냅샷에 의미 있는 설명을 추가할 수 있습니다. 태그를 사용해 마지막으로 알려진 작업 구성 또는 성공한 업그레이드 등 스냅샷에 대한 추가 정보를 기록할 수 있습니다.

시스템 > 시스템 목록으로 이동해 관리하려는 클라이언트를 선택하여 스냅샷 태그를 관리합니다. **조달 > 스냅샷 태그** 탭으로 이동하여 선택한 클라이언트의 모든 현재 스냅샷 태그 목록을 확인합니다. **시스템 태그 생성**을 클릭하고, 설명을 입력한 후 **[현재 스냅샷에 태그 지정]** 버튼을 클릭합니다.

7.6.2. 대규모 설치 시 스냅샷

Uyuni가 유지할 수 있는 스냅샷의 최대 수는 없습니다. 따라서 스냅샷을 저장하는 데이터베이스는 클라이언트, 패키지, 채널 및 구성 변경 사항을 추가함에 따라 규모가 커집니다.

클라이언트가 수천 개인 대규모 설치의 경우 Uyuni API를 사용해 정기적 일정에 정기적인 정리 스크립트를 생성하여 이전 스냅샷이 정기적으로 삭제되게 할 수 있습니다. 또는 `rhn.conf` 구성 파일에서 `enable_snapshots=0`으로

설정하여 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.

7.7. 사용자 정의 시스템 정보

클라이언트에 대한 사용자 정의 시스템 정보를 포함할 수 있습니다. 시스템 정보는 클라이언트에 할당할 수 있는 키:값 페어로 정의됩니다. 예를 들어 특정 프로세서에 대한 키:값 페어를 정의한 다음, 이 키를 프로세서가 설치된 모든 클라이언트에 할당할 수 있습니다. 사용자 정의 시스템 정보는 분류되며 Uyuni Web UI를 사용해 검색할 수 있습니다.

시작하기 전에 사용자 정의를 저장할 수 있게 허용하는 키를 생성해야 합니다.

프로시저: 사용자 정의 시스템 정보 키 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 사용자 정의 시스템 정보**로 이동하여 **[키 생성]**을 클릭합니다.
2. **키 레이블** 필드에 키의 이름을 추가합니다. 공백을 사용하면 안 됩니다. 예를 들어, **intel-x86_64-quadcore**를 추가합니다.
3. **설명** 필드에 필요한 추가 정보를 입력합니다.
4. 필요한 각 키에 이 작업을 반복합니다.

기존 클라이언트의 경우, 이 정보는 Uyuni 데이터베이스에 저장됩니다. Salt 클라이언트의 경우, 이 정보는 Salt 열에 저장됩니다. 이 정보는 다음과 같은 명령을 사용하여 Salt 클라이언트에서 검색할 수 있습니다.

```
salt $minionid pillar.get custom_info:key1
```

이 명령을 실행한 후의 출력은 다음과 같습니다.

```
$minionid:  
val1
```

사용자 정의 시스템 정보 키를 몇 개 생성했으면 이 키를 클라이언트에 적용할 수 있습니다.

프로시저: 사용자 정의 정보 키를 클라이언트에 적용

1. Uyuni Web UI에서 **시스템**으로 이동하여 사용자 정의 정보를 적용할 클라이언트를 클릭하고, **상세 정보 > 사용자 정의 정보** 탭으로 이동합니다.
2. **[값 생성]**을 클릭합니다.
3. 적용하려는 값을 찾아 키 레이블을 클릭합니다.
4. **값** 필드에 추가 정보를 입력합니다.
5. **[키 업데이트]**를 클릭하여 사용자 정의 정보를 클라이언트에 적용합니다.

구성 관리에 대한 자세한 설명은 **Client-configuration > Configuration-management**에서 참조하십시오.

7.8. 시스템 세트 관리자

시스템 세트 관리자(SSM)는 한 번에 두 개 이상의 클라이언트에서 작업을 수행하는 데 사용됩니다. SSM은 수명이 짧은 클라이언트 세트를 생성하므로 다수의 클라이언트에 적용해야 하는 켜기-끄기 작업에 유용합니다. 더 오래 지속되는 세트를 원하는 대신에 시스템 그룹을 사용하는 것을 고려하십시오. 시스템 그룹에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > System-groups](#)를 참조하십시오.

SSM에 사용할 수 있는 작업이 아래 표에 나열되어 있습니다. 이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✓ 이 작업은 이 클라이언트 유형의 SSM에서 사용할 수 있습니다.
- ✗ 이 작업은 이 클라이언트 유형의 SSM에서 사용할 수 없습니다.
- ? 이 작업은 이 클라이언트 유형에 대해 고려 중이며, 이후에 지원될 수도 있고 지원되지 않을 수도 있습니다.

표 40. 사용할 수 있는 SSM 작업

작업	기존	Salt
시스템 나열	✓	✓
패치 설치	✓	✓
패치 업데이트 일정 잡기	✓	✓
패키지 업그레이드	✓	✓
패키지 설치	✓	✓
패키지 제거	✓	✓
패키지 검증	✓	✗
그룹 생성	✓	✓
그룹 관리	✓	✓
채널 멤버쉽	✓	✓
채널 가입	✓	✗
배포/여러 채널	✓	✗
클라이언트 자동 설치	✓	✗
스냅샷에 대한 태그	✓	✗
원격 명령	✓	✗
전원 관리	✓	✗
시스템 기본 설정 업데이트	✓	✓
하드웨어 프로파일 업데이트	✓	✓
패키지 프로파일 업데이트	✓	✓
사용자 정의 값 설정/제거	✓	✓
클라이언트 재부팅	✓	✓
클라이언트를 다른 조직으로 마이그레이션	✓	✓

작업	기존	Salt
클라이언트 삭제	✓	✓

SSM에 대한 클라이언트를 다음 몇 가지 방식으로 선택할 수 있습니다.

- 시스템 > 시스템 목록으로 이동하여 작업하려는 클라이언트의 확인란을 선택합니다.
- 시스템 > 시스템 그룹으로 이동하여 작업하려는 시스템 그룹에 대해 [SSM에서 사용]을 클릭합니다.
- 시스템 > 시스템 그룹으로 이동하여 작업하려는 그룹의 확인란을 선택하고, [그룹 작업]을 클릭합니다.

작업하려는 클라이언트를 선택했으면 시스템 > 시스템 세트 관리자로 이동하거나 상단 메뉴 모음에서 선택한 시스템 아이콘을 클릭합니다.



SSM의 상세 정보는 Uyuni Web UI의 다른 부분에 있는 상세 정보와 약간 다를 수 있습니다. SSM에 사용할 수 있는 모든 업데이트가 표시됩니다. 따라서 최신 버전이 아닐 수 있는 패키지로 업그레이드할 수 있습니다.

7.8.1. SSM에서 기본 채널 변경하기

SSM을 사용해 동시에 클라이언트 두 개 이상의 기본 채널을 변경할 수 있습니다.



기본 채널을 상당 부분 변경하면 영향을 받는 클라이언트에서 사용할 수 있는 패키지 및 패치가 달라집니다. 주의해서 사용하십시오.

프로시저: SSM을 사용해 여러 클라이언트의 기본 채널 변경

- Uyuni Web UI에서 시스템 > 시스템 목록으로 이동하여 작업하려는 클라이언트의 확인란을 선택하고 시스템 > 시스템 세트 관리자로 이동합니다.
- 채널 하위 탭으로 이동합니다.
- 목록에서 현재 기본 채널을 찾고, 시스템 열에 표시된 숫자가 정확한지 확인합니다. 이 열의 숫자를 클릭하면 변경하려는 클라이언트에 관한 더 자세한 정보를 볼 수 있습니다.
- 원하는 기본 채널 필드에서 새 기본 채널을 선택하고, [다음]을 클릭합니다.
- 각 하위 채널에 대해 변경 사항 없음, 가입 또는 가입 취소를 선택하고, [다음]을 클릭합니다.
- 변경하려는 사항을 확인하고, 작업이 수행되는 시점을 선택합니다.
- [확인]을 클릭하여 변경 사항을 예약합니다.

7.9. 시스템 그룹

시스템 그룹을 사용해 다수의 클라이언트를 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 그룹을 사용해 업데이트, 구성 채널, salt 상태 또는 수식의 적용과 같은 대량 작업을 클라이언트에서 수행할 수 있습니다.

환경에 적합한 방식으로 클라이언트를 그룹으로 편성할 수 있습니다. 예를 들어 클라이언트를 설치되는 운영 체제, 있어야 할 물리적 위치 또는 처리하는 워크로드 유형에 따라 체계적으로 편성할 수 있습니다. 클라이언트가 속할 수 있는 그룹의 수에는 제한이 없으므로 그룹을 다양한 방식으로 정의할 수 있습니다.

클라이언트를 그룹에 편성했으면 이제 하나 이상의 그룹에 속한 모든 클라이언트 또는 그룹 간 교집합에서 업데이트를 수행할 수 있습니다. 예를 들어 모든 Salt 클라이언트에 대한 그룹과 모든 SLES 클라이언트에 대한 그룹을 정의할 수 있습니다. 그런 다음, 모든 Salt 클라이언트에서 업데이트를 수행하거나 그룹 간 교집합을 사용해 모든 Salt SLES 클라이언트를 업데이트할 수 있습니다.

7.9.1. 그룹 생성

몇 개의 그룹을 먼저 생성해야 이 그룹을 사용해 클라이언트를 편성할 수 있습니다.

프로시저: 새 시스템 그룹 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 시스템 그룹**으로 이동합니다.
2. **[그룹 생성]**을 클릭합니다.
3. 새 그룹에 이름 및 설명을 부여합니다.
4. **[그룹 생성]**을 클릭하여 그룹을 저장합니다.
5. 필요한 각 그룹에 이 작업을 반복합니다.

7.9.2. 클라이언트를 그룹에 추가

개별 클라이언트를 그룹에 추가하거나 여러 클라이언트를 동시에 추가할 수 있습니다.

프로시저: 단일 클라이언트를 그룹에 추가

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 시스템 목록**으로 이동하여 추가할 클라이언트의 이름을 클릭합니다.
2. **그룹 > 조인** 탭으로 이동합니다.
3. 조인할 그룹의 확인란을 선택하고 **[선택한 그룹 조인]**을 클릭합니다.

프로시저: 여러 클라이언트를 그룹에 추가

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 시스템 그룹**으로 이동하여 클라이언트를 추가할 그룹의 이름을 클릭합니다.
2. **대상 시스템** 탭으로 이동합니다.
3. 추가할 클라이언트의 확인란을 선택하고 **[시스템 추가]**를 클릭합니다.

프로시저: SSM으로 여러 클라이언트를 그룹에 추가

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 시스템 목록**으로 이동하여 추가할 각 클라이언트의 확인란을 선택하면 클라이언트가 시스템 세트 관리자에 추가됩니다.
2. **시스템 > 시스템 세트 관리자**로 이동한 후 **그룹** 탭으로 이동합니다.
3. 조인할 그룹을 찾아 **추가**의 확인란을 선택합니다.
4. **[멤버쉽 변경]**을 클릭합니다.
5. **[확인]**을 클릭하여 선택한 그룹에 클라이언트를 조인합니다.

시스템 세트 관리자에 대한 자세한 내용은 **Client-configuration > System-set-manager**에서 참조하십시오.

시스템 > 시스템 그룹으로 이동하여 그룹의 이름을 클릭한 후 **시스템** 탭으로 이동하여 어떤 클라이언트가 그룹에 있는지

확인할 수 있습니다. 또는 **시스템 > 시각화 > 시스템 그룹화**로 이동하여 시스템 그룹을 시각적으로 표현한 것을 볼 수 있습니다.

7.9.3. 그룹 작업

클라이언트를 그룹에 배치하고 나면 그룹을 사용해 업데이트를 관리할 수 있습니다. Salt 클라이언트의 경우 그룹 내 모든 클라이언트에 상태와 수식을 적용할 수도 있습니다.

Uyuni Web UI에서 **시스템 > 시스템 그룹**으로 이동합니다. 그룹 내 클라이언트 중 어느 하나에 대해서라도 사용할 수 있는 업데이트가 있는 경우 목록에 아이콘이 표시됩니다. 사용 가능한 업데이트에 대한 자세한 정보를 확인하고 업데이트를 클라이언트에 적용하려면 아이콘을 클릭합니다.

한 번에 두 개 이상의 그룹으로 작업할 수도 있습니다. 작업할 그룹을 선택하고 **[합집합 작업]**을 클릭하여 선택한 각 그룹에서 각 클라이언트를 선택합니다.

또는 그룹의 교집합에서 작업할 수 있습니다. 두 개 이상의 그룹을 선택하고, **[교집합 작업]**을 클릭하여 선택한 모든 그룹에 있는 클라이언트만 선택하십시오. 예를 들어 모든 Salt 클라이언트에 대한 그룹, 모든 SLES 클라이언트에 대한 그룹이 하나씩 있을 수 있습니다. 이 그룹의 교집합은 모든 Salt SLES 클라이언트가 됩니다.

7.10. 시스템 유형

클라이언트는 시스템 유형을 기준으로 분류됩니다. 각 클라이언트에는 기본 시스템 유형과 할당된 추가 시스템 유형이 있을 수 있습니다.

기본 시스템 유형은 기존 클라이언트의 경우 **관리**, Salt 클라이언트의 경우 **Salt**를 포함합니다.

Add-on system types include **Virtualization Host**, for clients that operate as virtual hosts, and **Container Build Host** for clients that operate as a build host.

시스템 > 시스템 목록 > 시스템 유형으로 이동하여 추가 시스템 유형을 조정할 수 있습니다. 추가 시스템 유형을 변경하려는 클라이언트의 확인란을 선택하고, **추가 시스템 유형**을 선택하고, **[시스템 유형 추가]** 또는 **[시스템 유형 제거]**를 클릭합니다.

클라이언트를 다시 등록하여 기본 시스템 유형을 **관리**에서 **Salt**로 변경할 수도 있습니다.

7.10.1. Web UI를 사용해 기존 클라이언트에서 Salt로 변경

기존 클라이언트를 Salt 클라이언트로 변경하는 가장 간단한 방법은 Web UI로 다시 등록하는 것입니다.



기본 시스템 유형을 변경하려면 클라이언트를 다시 등록해야 합니다. 다시 등록할 경우 클라이언트에서 모든 사용자 정의나 구성이 삭제되지만 이벤트 이력은 보존됩니다. 클라이언트 작동 중지 시간도 필요합니다.

프로시저: Web UI를 사용해 기존 클라이언트에서 Salt로 변경

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 시스템 목록**으로 이동하여 변경하려는 클라이언트를 식별하고, 호스트 이름을 적어둡니다.
2. **시스템 > 부트스트랩**으로 이동합니다.

3. **호스트** 필드에 다시 등록할 클라이언트의 호스트 이름을 입력합니다.
4. 필요에 따라 다른 필드를 완성합니다.
5. **[부트스트랩]**을 클릭하여 부트스트랩 프로세스의 일정을 잡습니다.

클라이언트는 등록을 완료한 후 **시스템 목록**에 **Salt**라는 시스템 유형과 함께 표시됩니다.

7.10.2. 명령 프롬프트에서 기존 클라이언트를 Salt로 변경

명령 프롬프트를 사용해 기존 클라이언트를 Salt 클라이언트로 다시 등록할 수 있습니다. 이렇게 하려면 기존 클라이언트가 사용하는 패키지를 삭제해야 합니다. 그런 다음, Salt 클라이언트에 대해 선호하는 등록 방법을 사용해 클라이언트를 다시 등록하면 됩니다.



기본 시스템 유형을 변경하려면 클라이언트를 다시 등록해야 합니다. 다시 등록할 경우 클라이언트에서 모든 사용자 정의나 구성이 삭제됩니다. 클라이언트 작동 중지 시간도 필요합니다.

프로시저: 명령 프롬프트에서 기존 클라이언트를 Salt로 변경

1. 변경할 클라이언트의 명령 프롬프트에서 패키지 관리자를 사용해 다음 패키지를 제거합니다.

```
spacewalk-check
spacewalk-client-setup
osad
osa-common
mgr-osad
spacewalksd
mgr-daemon
rhnlib
rhnmd
```

2. 선호하는 등록 방법을 사용해 클라이언트를 Salt 클라이언트로 다시 등록합니다.

클라이언트는 등록을 완료한 후 **시스템 목록**에 **Salt**라는 시스템 유형과 함께 표시됩니다.

7.11. Uyuni 클라이언트 업그레이드

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 **spacewalk-common-channels** 명령을 사용해 적절한 채널을 추가합니다.

```
spacewalk-common-channels \
opensuse_leap15_2 \
opensuse_leap15_2-non-oss \
opensuse_leap15_2-non-oss-updates \
opensuse_leap15_2-updates \
opensuse_leap15_2-uyuni-client
```

2. Fully synchronize all channels with **spacewalk-repo-sync**. In case of already defined repository URLs, continue with [installation-and-upgrade:proxy-uyuni.pdf](#).
3. Uyuni 서버 Web UI에서 **소프트웨어 > 관리 > 채널**로 이동하여 이름이 **Uyuni Client Tools for openSUSE Leap 15.2(x86_64)** 인 채널을 클릭합니다.
4. 오른쪽 상단에서 **[채널 관리]**를 클릭합니다.
5. **리포지토리** 탭을 클릭하고 **외부 - openSUSE Leap 15.1(x86_64)용 Uyuni 클라이언트 도구**를 선택합니다.
6. **[리포지토리 업데이트]**를 클릭합니다.
7. **리포지토리 > 동기화** 하위 탭으로 이동하여 **[지금 동기화]**를 클릭합니다.
8. **openSUSE Leap 15.2(x86_64)** 및 **외부 - openSUSE Leap 15.1(x86_64)**에 대해서도 동일한 작업을 합니다.

openSUSE Leap 15.2(x86_64)를 펼쳐 패키지로 채워져 있는 모든 하위 채널을 표시합니다.

7.11.1. 클라이언트 업그레이드

클라이언트를 업그레이드하려면 소프트웨어 리포지토리를 교체하고 소프트웨어를 업데이트한 후 끝으로 클라이언트를 재부팅하십시오.

프로시저: 클라이언트 업데이트

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **시스템**으로 이동하여 클라이언트의 이름을 클릭합니다.
2. **소프트웨어 > 소프트웨어 채널**을 클릭하고 **Customs Channels** 목록에 나열된 openSUSE Leap 15.3 채널을 기본 채널로 선택합니다.
3. **하위 채널** 창에서 15.3 하위 채널을 선택합니다.
4. **[다음]**을 클릭한 후 **소프트웨어 채널 변경 확인**을 클릭하여 **[확인]**합니다.
5. **소프트웨어 > 패키지 > 업그레이드**를 클릭하고 클라이언트에서 업데이트할 패키지를 모두 선택한 다음, 선택을 적용합니다. **[패키지 업그레이드]**를 클릭하고, 상세 정보를 확인한 후 **[확인]**을 클릭하여 업데이트를 완료합니다.
6. 클라이언트를 재부팅합니다.

여러 클라이언트를 업데이트해야 하는 경우 Uyuni 서버에서 이 명령 시퀀스의 작업 체인을 생성하면 됩니다. 이 작업 체인을 사용해 여러 클라이언트에서 업데이트를 동시에 수행할 수 있습니다.

Chapter 8. 운영 체제 설치

일반적으로 이미 실행 중인 클라이언트를 등록합니다. 이러한 시스템을 수동으로 설치한 직후 Uyuni를 등록하거나 이미 설치된 기존 시스템의 환경에 Uyuni를 추가할 수 있습니다.

또는 Uyuni를 사용하여 운영 체제를 설치한 후 한 번에 Uyuni에 등록할 수 있습니다. 이 방법은 부분적으로 또는 전체적으로 자동화되어 있으므로, 설치 프로그램 질문에 답하는 시간을 절약할 수 있으며 설치 및 등록하려는 클라이언트가 많은 경우 특히 유용합니다.

Uyuni에서는 다음과 같이 여러 방법으로 운영 체제를 설치할 수 있습니다.

- 클라이언트가 이미 등록된 현재 위치에서 설치
- PXE 부팅을 사용하여 네트워크에서 설치
- 설치 CD-ROM 또는 USB 키를 준비한 후 시스템으로 이동하여 해당 미디어를 부팅하여 설치
- Uyuni for Retail 솔루션의 일부로 설치

현재 위치 재설치 방법에서는 이전 운영 체제가 클라이언트에 이미 설치되어 있고 클라이언트가 이미 Uyuni에 등록된 경우를 가정합니다.

현재 위치 설치 방법은 **Client-configuration > Autoinst-reinstall**을 참조하십시오.

네트워크 부팅 설치 방법은 포맷되지 않은 시스템에서 작동합니다. 그러나 다음과 같은 특정 네트워크 구성에서만 수행될 수 있습니다.

- Uyuni 서버 또는 프록시 중 하나가 설치하는 시스템과 동일한 로컬 네트워크에 있거나 그 사이의 모든 라우터를 통과하는 DHCP 릴레이가 있는 경우
- 새 DHCP 서버를 설정할 수 있거나 기존 DHCP 서버를 구성할 수 있는 경우
- 설치할 클라이언트가 PXE를 사용하여 부팅할 수 있거나 그렇게 구성할 수 있는 경우.

네트워크 부팅 방법은 **Client-configuration > Autoinst-pxeboot**을 참조하십시오.

이동식 미디어 방법을 사용하면 이러한 네트워크 제약을 우회할 수 있습니다. 그러나 이 경우에는 시스템이 CD-ROM 또는 USB 키를 읽어 부팅할 수 있는 것으로 가정합니다. 또한 클라이언트 시스템에 물리적으로도 액세스할 수 있어야 합니다.

이동식 미디어 방법은 **Client-configuration > Autoinst-cdrom**을 참조하십시오.

Uyuni for Retail 방법은 **Retail > Retail-overview**을 참조하십시오.



Ubuntu 및 Debian 클라이언트의 자동 설치는 지원되지 않습니다. 이러한 운영 체제는 수동으로 설치해야 합니다.



The autoinstallation features of SUSE Manager are based on a software named Cobbler. For more information, see <https://cobbler.readthedocs.io>.

8.1. 등록된 시스템 재설치


현재 위치 다시 설치는 로컬 클라이언트 시스템에서 시작됩니다. 따라서 PXE를 사용하여 네트워크에서 클라이언트를 부팅할 필요가 없습니다.

등록된 클라이언트를 현재 위치에 다시 설치하려면 자동 설치 가능한 배포판 및 자동 설치 프로파일을 정의해야 합니다. 관련 정보는 **Client-configuration > Autoinst-distributions** 및 **Client-configuration > Autoinst-profiles**을 참조하십시오.

자동 설치 프로파일 및 배포판을 정의한 후 다시 설치를 실행할 수 있습니다.

프로시저: 이미 등록된 클라이언트 다시 설치

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 시스템 목록**으로 이동하여 다시 설치할 클라이언트를 선택한 후 **프로비저닝 > 자동 설치 > 일정** 하위 탭으로 이동합니다.
2. 준비한 자동 설치 프로파일을 선택하고 필요한 경우 프록시를 선택한 후 **[자동 설치 스케줄링 후 완료]**를 클릭합니다.
3. 클라이언트가 기존 클라이언트이고 osad를 구성하지 않은 경우에는 작업을 가져올 때까지 기다려야 합니다.
4. **프로비저닝 > 자동 설치 > 세션 상태**로 이동하거나 클라이언트에서 직접 설치 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 클라이언트가 다시 부팅되고 부팅 메뉴에서 이름이 **reinstall-system**인 새 항목을 선택합니다.




그리면 HTTP 프로토콜을 통해 설치가 진행됩니다.

8.2. Install via the Network (PXE Boot)

네트워크 부팅 설치 중:

1. 클라이언트는 PXE 모드로 부팅됩니다.
2. DHCP 서버는 해당 서버의 IP 주소 및 마스크, 설치 서버의 주소 및 부트로더 파일의 이름을 클라이언트에 제공합니다.
3. 클라이언트는 설치 서버에서 TFTP 프로토콜을 통해 부트로더 파일을 다운로드한 후 실행합니다.

4. 클라이언트에는 메뉴에서 설치할 수 있는 프로파일을 선택하거나 프로파일 중 하나의 자동 설치를 시작할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
5. 클라이언트는 해당 프로파일과 일치하는 배포판의 커널 및 초기 RAM 디스크를 TFTP 프로토콜을 통해 다운로드합니다.
6. 설치 커널은 Kickstart 또는 AutoYaST 설치 프로그램을 시작합니다. 이제부터 HTTP 프로토콜을 통해 서버에 제공되는 리소스가 사용됩니다.
7. Kickstart 또는 AutoYaST 프로파일에 따라 배포판이 자동으로 설치됩니다.
8. 프로파일은 클라이언트를 Uyuni 서버에 기존 또는 Salt 클라이언트로 등록하는 코드 조각을 호출합니다.



설치 서버는 Uyuni 서버 또는 프록시 중 하나일 수 있습니다. 프록시에서 설치하려면 서버와 프록시 간에 TFTP 트리를 동기화한 후 시작해야 합니다.

DHCP 서버는 호스트 이름, 라우터의 주소 및 도메인 이름 서버의 주소와 같은 기타 구성 정보를 클라이언트에 제공할 수도 있습니다. 이러한 정보 중 일부는 예를 들어 도메인 이름으로 설치 서버를 지정하는 경우 자동 설치에 필요할 수 있습니다.

PXE 부팅 메뉴에서 먼저 **로컬 부팅**을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 로컬 디스크 드라이브에서 부팅 프로세스가 진행됩니다. 일정 시간이 지난 후 프로파일을 선택하지 않으면 이 옵션이 자동으로 선택됩니다. 이는 프로파일 중 하나를 선택하는 사용자 작업이 없는 경우 자동 설치가 시작되지 않도록 하는 보안 조치입니다.

Alternatively, the installation can start automatically from one of the profiles without manual intervention. This is called "unattended provisioning."

"베어메탈" 기능은 PXE 부팅 기반의 무인 프로비저닝 중 하나입니다. 이 경우에는 부트로더 파일이 Uyuni 서버에서 클라이언트 등록만을 수행하며 설치가 시작되지 않습니다. 그러면 현재 위치에서 나중에 다시 설치할 수 있습니다.

프로시저: PXE 부팅으로 설치

1. DHCP 서버를 준비합니다. 관련 내용은 [DHCP 서버 준비](#)를 참조하십시오.

2. 자동 설치 가능한 배포판을 준비합니다. 관련 내용은 [Client-configuration > Autoinst-distributions](#)을 참조하십시오.
3. 자동 설치 프로파일을 준비합니다. 관련 내용은 [Client-configuration > Autoinst-profiles](#)을 참조하십시오.
4. 클라이언트를 다시 부팅하고 설치할 프로파일을 선택합니다.

일부 다른 단계는 선택 사항입니다. 프록시를 설치 서버로 사용하려면 [프록시와 TFTP 트리 동기화](#)를 참조하십시오. 무인 설치에 대한 설명은 [Client-configuration > Autoinst-unattended](#)을 참조하십시오.

8.2.1. DHCP 서버 준비

PXE 부팅 프로세스는 DHCP를 사용하여 TFTP 서버를 찾습니다. Uyuni 서버 또는 프록시가 TFTP 서버와 같은 역할을 할 수 있습니다.

네트워크의 DHCP 서버에 대한 관리자 액세스 권한이 있어야 합니다. 설치 서버를 TFTP 부팅 서버로 가리키도록 DHCP 구성 파일을 편집합니다.

예: ISC DHCP 서버 구성

1. DHCP 서버에서 루트 권한으로 `/etc/dhcpd.conf` 파일을 엽니다.
2. 클라이언트의 선언을 수정합니다.

```
host myclient { (...)  
    next-server 192.168.2.1;  
    파일 이름 "pxelinux.0"; }
```

1. 파일을 저장하고 `dhcpd` 서비스를 다시 시작합니다.

이 예에서는 PXE 클라이언트인 `myclient`를 `192.168.2.1`의 설치 서버로 지정하고 `pxelinux.0` 부트로더 파일을 검색하도록 지시합니다.

또는 DHCP 서버가 Uyuni에 등록된 경우 DHCPd 수식을 대신 사용하여 구성할 수 있습니다.

예: DHCPd 수식을 사용한 ISC DHCP 서버 구성

1. **시스템 > 시스템 목록**으로 이동하여 변경할 클라이언트를 선택한 후 **수식** 탭으로 이동하여 DHCPd 수식을 활성화합니다.
2. 수식의 **Dhcpd** 탭으로 이동하여 **다음 서버** 필드에 설치 서버의 호스트 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.
3. **파일 이름 EFI** 필드에 `grub/grub.efs`를 입력하여 EFI PXE 지원을 활성화합니다.
4. **파일 이름** 필드에 `pxelinux.0`을 입력하여 레거시 BIOS 지원을 활성화합니다.
5. **[수식 저장]**을 클릭하여 구성의 저장합니다.
6. `highstate`를 적용합니다.

This sets up a global PXE server for all the hosts, you can also have per-host settings. For more information about the DHCPd formula, see [Specialized-guides > Salt](#).

8.2.2. TFTP 트리와 프록시 동기화

Uyuni 서버의 TFTP 트리와 Uyuni 프록시를 동기화할 수 있습니다. 동기화하려면 HTTPS 포트 443을 열어야 합니다.



- 추가된 모든 프록시는 트리 동기화의 속도를 느리게 합니다.

프로시저: 서버와 프록시 간에 TFTP 동기화

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 **susemanager-tftpsync** 패키지를 설치합니다.

```
zypper install susemanager-tftpsync
```

- Uyuni 프록시의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 **susemanager-tftpsync-recv** 패키지를 설치합니다.

```
zypper install susemanager-tftpsync-recv
```

- 프록시에서 루트 권한으로 **configure-tftpsync.sh** 스크립트를 실행합니다. 스크립트는 대화식으로 Uyuni 서버 및 프록시의 호스트 이름 및 IP 주소에 대한 세부 정보와 함께 프록시의 **tftpboot** 디렉토리 위치를 묻습니다. 자세한 내용을 확인하려면 **configure-tftpsync.sh --help** 명령을 사용하십시오.

- 서버에서 루트 권한으로 **configure-tftpsync.sh** 스크립트를 실행합니다.

```
configure-tftpsync.sh proxy1.example.com proxy2.example.com
```

- 서버에서 **cobbler sync** 명령을 실행하여 파일을 프록시로 푸시합니다. 프록시를 올바르게 구성하지 않으면 이 작업이 실패합니다.

나중에 프록시 목록을 변경하려면 **configure-tftpsync.sh** 스크립트를 사용해 편집할 수 있습니다.



- 이미 구성된 프록시를 다시 설치하고 모든 파일을 다시 푸시하려면 **cobbler sync**를 호출하기 전에 **/var/lib/cobbler/pxe_cache.json**에서 캐시 파일을 제거해야 합니다.

8.3. CD-ROM 또는 USB 키를 통한 설치

Uyuni에 등록되지 않고 PXE를 통한 네트워크 부팅을 사용할 수 없는 클라이언트의 경우 부팅 가능한 CD-ROM 또는 USB 키를 사용하여 시스템을 설치할 수 있습니다.

해당 이동식 매체를 준비하기 위한 한 가지 옵션은 Cobbler를 사용하는 것입니다. Cobbler를 사용한 ISO 이미지 준비에 대한 설명은 [Cobbler를 사용한 ISO 이미지 빌드](#)를 참조하십시오.

다른 옵션은 배포판에 따른 방식을 사용하는 것입니다.

- SUSE 시스템의 경우 KIWI를 사용하여 ISO 이미지를 준비합니다. 관련 정보는 [KIWI를 사용한 SUSE ISO 이미지 빌드](#)를 참조하십시오.

- Red Hat 시스템의 경우 **mkisofs**를 사용합니다. 관련 정보는 [mkisofs를 사용한 RedHat ISO 이미지 빌드](#)를 참조하십시오.

모든 경우에 결과 이미지를 CD-ROM으로 굽거나 USB 키를 준비해야 합니다.

8.3.1. Cobbler를 사용한 ISO 이미지 빌드

Cobbler는 PXE 설치와 유사한 방식으로 작동하는 배포 세트, 커널 및 메뉴가 포함된 ISO 부팅 이미지를 생성할 수 있습니다.



IBM Z에서는 Cobbler를 이용한 ISO 빌드를 지원하지 않습니다.

Cobbler를 사용하여 ISO 이미지를 준비하려면 PXE를 통한 네트워크 부팅을 사용하는 것과 유사하게 배포 및 프로파일을 준비해야 합니다. 배포판 생성에 대한 설명은 [Client-configuration > Autoinst-distributions](#)을 참조하십시오. 프로파일 생성에 대한 설명은 [Client-configuration > Autoinst-profiles](#)을 참조하십시오.

Cobbler **buildiso** 명령은 파라미터를 받아들여 부팅 ISO의 이름 및 출력 위치를 정의합니다. 예:

```
cobbler buildiso --iso=/path/to/boot.iso
```

부팅 ISO에는 모든 프로파일 및 시스템이 기본적으로 포함되어 있습니다. **--profiles** 및 **--systems** 옵션을 사용하면 사용되는 프로파일 및 시스템을 제한할 수 있습니다. 예:

```
cobbler buildiso --systems="system1 system2 system3" \
--profiles="profile1 profile2 profile3"
```



ISO 이미지를 공용 **tmp** 디렉토리에 쓸 수 없는 경우 **/usr/lib/systemd/system/cobblerd.service**에서 systemd 설정을 확인하십시오.

8.3.2. KIWI를 사용한 SUSE ISO 이미지 빌드

KIWI는 이미지 생성 시스템입니다. KIWI를 사용하여 SUSE 시스템을 설치하기 위한 대상 시스템에서 사용되는 부팅 가능한 ISO 이미지를 생성할 수 있습니다. 시스템은 재부팅되거나 켜질 때 이 이미지로 부팅되고, Uyuni에서 AutoYaST 구성을 로드하며, AutoYaST 프로파일에 따라 SUSE Linux Enterprise Server를 설치합니다.

ISO 이미지를 사용하려면 시스템을 부팅하고 프롬프트에 ‘autoyast’ 를 입력하십시오(AutoYaST 부팅을 위한 레이블을 **autoyast** 상태로 두었다고 가정함). **Enter** 키를 눌러 AutoYaST 설치를 시작합니다.

KIWI에 대한 자세한 정보는 <http://doc.opensuse.org/projects/kiwi/doc/>에서 참조하십시오.

8.3.3. mkisofs를 사용한 RedHat ISO 이미지 빌드

mkisofs를 사용하여 Red Hat 시스템을 설치하기 위한 대상 시스템에서 사용되는 부팅 가능한 ISO 이미지를 생성할 수 있습니다. 시스템은 재부팅되거나 켜질 때 이 이미지로 부팅되고, Uyuni에서 Kickstart 구성을 로드하며, Kickstart 프로파일에 따라 Red Hat Enterprise Linux를 설치합니다.

프로시저: mkisofs를 사용한 부팅 가능한 ISO 빌드

1. 대상 배포의 첫 CD-ROM에서 **/isolinux**의 내용을 복사합니다.
2. **isolinux.cfg** 파일을 편집하여 기본값을 ‘ks’로 설정합니다. ‘ks’ 섹션을 다음과 같이 변경합니다.

```
label ks
kernel vmlinuz
append text ks=`url` initrd=initrd.img lang= devfs=nomount \
ramdisk_size=16438 `ksdevice`
```

IP 주소 기반 Kickstart URL은 다음과 같습니다.

```
http://`my.manager.server`/kickstart/ks/mode/ip_range
```

IP 범위를 통해 정의되는 Kickstart 배포는 오류 발생을 방지하기 위해 현재 빌드 중인 것에서 배포하는 것과 일치해야 합니다.

3. 옵션: **ksdevice**를 사용하려면 다음과 같아야 합니다.

```
ksdevice=eth0
```

새로운 배포 레이블을 지정하여 패밀리 내에서 Kickstart 프로파일에 대한 배포를 변경할 수 있습니다(예: Red Hat Enterprise Linux AS 4에서 Red Hat Enterprise Linux ES 4로 변경). 버전 간(4에서 5로) 또는 업데이트 간(U1에서 U2로) 변경은 불가능하다는 점에 유의하십시오.

4. 필요에 따라 **isolinux.cfg**를 보다 세부적으로 사용자 정의합니다. 예를 들어, 여러 옵션, 다양한 부팅 메시지 또는 더 짧은 시간 제한 기간을 추가할 수 있습니다.
5. 다음 명령으로 ISO를 생성합니다.

```
mkisofs -o file.iso -b isolinux.bin -c boot.cat -no-emul-boot \
-boot-load-size 4 -boot-info-table -R -J -v -T isolinux/
```

isolinux/는 배포 CD에서 복사되는 수정된 isolinux 파일을 포함하는 디렉토리의 상대 경로이고, **file.iso**는 현재 디렉토리에 배치되는 출력 ISO 파일입니다.

6. ISO를 CD-ROM에 굽고 디스크를 삽입합니다. 또는 USB 키를 준비하여 삽입합니다.
7. 시스템을 부팅하고 프롬프트에서 **ks**를 입력합니다(Kickstart 부팅에 대한 레이블을 ‘ks’로 둔 경우).
8. **Enter** 키를 눌러 Kickstart를 시작합니다.

8.4. 자동 설치 가능한 배포판

자동 설치 프로세스에서는 여러 파일을 사용하여 설치를 시작합니다. 이러한 파일에는 Linux 커널, 초기 RAM 디스크 및 설치 모드에서 운영 체제를 부팅하기 위해 필요한 기타 파일이 포함됩니다.

필요한 파일을 DVD 이미지에서 추출할 수 있습니다. 관련 정보는 [ISO 이미지 기반 배포](#)를 참조하십시오.

또는 **tftpboot-installation** 패키지를 설치할 수 있습니다. 관련 정보는 [RPM 패키지 기반 배포](#)를 참조하십시오.

또한 해당 파일과 운영 체제 버전이 동일한 Uyuni 서버에서 동기화된 기본 채널이 있어야 합니다.

파일이 준비되고 기본 채널이 동기화되면 배포를 선언해야 합니다. 이 작업은 기본 채널에 설치 파일을 연결합니다. 배포는 1개 이상의 설치 프로파일에 의해 참조될 수 있습니다. 관련 정보는 [자동 설치 가능 배포판 선언](#)을 참조하십시오.

8.4.1. ISO 이미지 기반 배포

이 방법에서는 클라이언트에 설치하려는 운영 체제의 설치 미디어가 있는 경우를 가정합니다. 일반적으로 Linux 커널, **initrd** 파일 및 설치 모드에서 운영 체제를 부팅하는 데 필요한 기타 파일을 포함하는 DVD **.iso** 이미지입니다.

프로시저: 설치 미디어에서 파일 임포트

- Uyuni 서버에 설치 미디어를 복사합니다. SUSE 운영 체제의 경우 <https://www.suse.com/download/>에서 설치 미디어를 다운로드할 수 있습니다.
- ISO 이미지를 루프 마운트하고 컨텐트를 원하는 위치에 복사합니다.

```
# mount -o loop,ro <image_name>.iso /mnt
# mkdir -p /srv/www/distributions
# cp -a /mnt /srv/www/distributions/<image_name>
# umount /mnt
```

파일 경로를 메모해 둡니다.
 {productname}에 대한 배포를 선언할 때 필요합니다.

8.4.2. RPM 패키지 기반 배포

이 방법은 SUSE 시스템에 적용됩니다. 설치 시스템에서 미리 패키지화된 파일을 사용하므로 설치 미디어에서 컨텐트를 임포트하는 것보다 단순합니다.

프로시저: 설치 패키지에서 파일 추출

- Uyuni 서버에서 이름이 **tftpboot-installation**으로 시작하는 패키지를 설치합니다. 정확한 이름은 **zypper se tftpboot-installation** 명령으로 확인할 수 있습니다.
- ls - d /usr/share/tftpboot-installation/*** 명령으로 설치 파일의 위치를 확인합니다. 파일 경로를 메모해 둡니다. Uyuni에 대한 배포를 선언할 때 필요합니다.

이 프로시저를 통해 Uyuni 서버와 버전이 동일한 운영 체제를 설치하도록 준비할 수 있습니다. 클라이언트에 다른 운영

체제 또는 버전을 설치하려면 해당 배포에서 **tftpboot-installation-*** 패키지를 수동으로 가져와야 합니다. Uyuni의 **패키지 검색** 입력 상자에서 이름이 **tftpboot-installation**으로 시작하는 패키지를 검색한 후 패키지의 세부 정보를 확인합니다. 해당 정보는 **/var/spacewalk/** 아래의 로컬 경로에 표시됩니다.

8.4.3. 자동 설치 가능한 배포판 선언

자동 설치 파일을 추출한 후의 단계는 자동 설치 가능한 배포판을 선언하는 것입니다.

프로시저: 자동 설치 가능한 배포판 선언

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 자동 설치 > 배포**로 이동합니다.
2. **배포 생성**을 클릭하고, 다음 필드를 채웁니다.
 - **배포 레이블** 필드에서 자동 설치 가능한 배포를 식별할 수 있는 이름을 입력합니다.
 - **트리 경로** 필드에서 Uyuni 서버에 저장된 설치 미디어의 경로를 입력합니다.
 - 일치하는 **기본 채널**을 선택합니다. 설치 미디어와 일치해야 합니다.
 - **설치 프로그램 생성**을 선택합니다. 설치 미디어와 일치해야 합니다.
 - 옵션: 이 배포를 부팅할 때 사용할 커널 옵션을 지정합니다. 여러 가지 방식으로 커널 옵션을 제공할 수 있습니다. 배포에 일반적으로 사용되는 옵션만 여기에 추가하십시오.
3. **[자동 설치 가능한 배포 생성]**을 클릭합니다.

준비한 설치 파일에는 설치에 필요한 패키지가 포함되지 않을 수 있습니다. 포함되지 않은 경우, **useonlinerepo=1**을 **커널 옵션** 필드에 추가합니다.

패키지 리포지토리에는 서명되지 않을 수 있는 메타데이터가 포함되어 있습니다. 메타데이터가 서명되지 않은 경우 **insecure=1**을 **커널 옵션** 필드에 추가하거나 **Client- configuration > Autoinstall-ownpgpkey**에서의 설명과 같이 자체 GPG 키를 사용합니다.

이러한 커널 옵션은 예를 들어 전체 DVD가 아닌 "online installer" ISO 이미지를 사용하거나 **tpboot-installation** 패키지를 사용할 때 필요합니다.

시스템 > 자동 설치 > 배포판으로 이동하여 자동 설치 가능한 배포판을 관리합니다.



SUSE Linux Enterprise 클라이언트와 동일한 방식으로 Uyuni 프록시를 자동으로 설치할 수 있습니다. SUSE Linux Enterprise 설치 미디어를 사용하고 **x86_64용 SLE-Product-SUSE-Manager-Proxy-4.2-Pool** 기본 채널을 선택해야 합니다.

8.5. 자동 설치 프로파일

운영 체제가 설치되는 방법은 자동 설치 프로파일에 따라 다릅니다. 예를 들어, 설치 프로그램에 전달한 추가 커널 파라미터를 지정할 수 있습니다.

The most important part of the profile is the "autoinstallation file." When you perform an installation manually, you must provide information to the installer, such as partitioning and networking information and user details. The autoinstallation file is a method of providing this information in a scripted form. This type of file is sometimes also referred to as an "answers file."

Uyuni에서 설치하려는 클라이언트의 운영 체제에 따라 두 가지 유형의 프로파일을 사용할 수 있습니다.

- SUSE Linux Enterprise 클라이언트에 대해서는 AutoYaST를 사용하십시오.
- Red Hat Enterprise Linux 클라이언트에 대해서는 Kickstart를 사용하십시오.

운영 체제가 다양한 클라이언트를 설치하려는 경우 AutoYaST 및 Kickstart 프로파일을 모두 사용할 수 있습니다.

프로파일을 선언하는 방법은 [프로파일 선언](#)을 참조하십시오.

AutoYaST 프로파일에 대한 설명은 [AutoYaST 프로파일](#)을 참조하십시오.

Kickstart 프로파일에 대한 설명은 [Kickstart 프로파일](#)을 참조하십시오.

프로파일에 포함된 자동 설치 파일에는 변수 및 코드 조각이 포함될 수 있습니다. 변수 및 코드 조각에 대한 설명은 [템플릿 구문](#)을 참조하십시오.

8.5.1. 프로파일 선언

자동 설치 파일 및 배포를 준비했으면 프로파일을 생성하여 Uyuni 서버에서 자동 설치를 관리할 수 있습니다. 지정된 배포판의 경우 프로파일에 따라 설치 방법이 결정됩니다.

프로파일을 생성하는 한 가지 방법은 AutoYaST 또는 Kickstart 파일을 업로드하는 것입니다. 또는 Kickstart의 경우에만 Web UI 마법사를 사용할 수 있습니다.

프로시저: 업로드하여 자동 설치 프로파일 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 자동 설치 > 프로파일**로 이동합니다.
2. **[Kickstart/Autoyast 파일 업로드]**를 클릭합니다.

레이블 필드에 프로파일의 이름을 입력합니다. 공백을 사용하면 안 됩니다.

1. **자동 설치 트리** 필드에서 이 프로파일에 사용할 자동 설치 가능한 배포판을 선택합니다.
2. **가상화 유형** 필드에서 이 프로파일에 사용할 가상화 유형을 선택하거나, 이 프로파일을 사용하여 새로운 가상 시스템을 생성하지 않으려면 **없음**을 선택합니다.
3. Copy the contents of your autoinstallation file into the **File Contents** field, or upload the file directly using the **File to Upload** field.

여기에 포함되는 세부 정보에 대한 자세한 설명은 [AutoYast 프로파일](#) 또는 [Kickstart 프로파일](#)을 참조하십시오.

4. **[생성]**을 클릭하여 프로파일을 생성합니다.

프로시저: 마법사로 Kickstart 프로파일 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 자동 설치 > 프로파일**로 이동합니다.
2. **[Kickstart 프로파일 생성]**을 클릭합니다.

레이블 필드에 프로파일의 이름을 입력합니다. 공백을 사용하면 안 됩니다.

기본 채널 필드에서 이 프로파일에 사용할 기본 채널을 선택합니다. 이 필드는 사용 가능한 배포에서 채워집니다. 필요한

기본 채널을 사용할 수 없는 경우 배포를 올바르게 생성하였는지 확인하십시오.

1. **가상화 유형** 필드에서 이 프로파일에 사용할 가상화의 유형을 선택합니다. 가상화가 없는 경우 **없음**을 선택합니다.
2. **[다음]**을 클릭합니다.
3. **배포 파일 위치**에서 Uyuni 서버에 설치된 설치 미디어의 경로를 입력합니다.
4. **[다음]**을 클릭합니다.
5. 클라이언트에서 루트 사용자에게 비밀번호를 제공합니다.
6. **[완료]**를 클릭합니다.
7. 새 프로파일의 상세 정보를 검토하고 필요에 따라 사용자 정의합니다.

자동 설치 프로파일을 생성할 때 **이 기본 채널에 항상 최신 트리를 사용합니다.**의 확인란을 선택할 수 있습니다. 이 설정은 Uyuni가 특정 기본 채널과 연결된 최신 배포를 자동으로 선택하도록 허용합니다. 나중에 새 배포를 추가하는 경우 Uyuni는 최근에 생성되거나 수정된 것을 사용합니다.

가상화 유형을 변경하려면 일반적으로 프로파일 부트로더 및 파티션 옵션을 변경해야 합니다. 이렇게 하면 사용자 정의가 덮어쓰기될 수 있습니다. 신규 또는 변경된 설정을 저장하기 전에 **파티셔닝** 탭으로 이동하여 확인하십시오.

배포판 및 프로파일의 커널 옵션은 결합되어 있습니다.

시스템 > 자동 설치 > 프로파일로 이동해 편집하려는 프로파일의 이름을 클릭하여 자동 설치 프로파일의 상세 정보 및 설정을 변경할 수 있습니다. 또는 **시스템 > 시스템 목록**으로 이동하여 프로비저닝할 클라이언트를 선택한 후 **프로비저닝 > 자동 설치** 하위 탭으로 이동합니다.

8.5.2. AutoYaST 프로파일

AutoYaST 프로파일은 프로파일을 식별하는 **레이블**, 자동 설치 가능한 배포판을 가리키는 **자동 설치 트리**, 여러 옵션과 가장 중요한 AutoYaST 설치 파일로 구성됩니다.

The AutoYaST installation file is an XML file that give directions to the AutoYaST installer. AutoYaST calls it a "control file." For the full syntax of AutoYaST installation files, see <https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#cha-configuration-installation-options>.

SUSE는 사용자 정의 파일의 시작점으로 사용할 수 있는 AutoYaST 설치 파일의 템플릿을 제공합니다. 이 템플릿은 이름이 **AutoYast**인 디렉토리의 <https://github.com/SUSE/manager-build-profiles>에서 확인할 수 있습니다. 이러한 각 프로파일은 사용하기 전 일부 변수를 설정해야 합니다. 필요한 변수는 스크립트에 포함된 **README** 파일에서 확인합니다. AutoYaST 스크립트에서 변수 사용에 대한 자세한 설명은 **변수**를 참조하십시오.

이 섹션이 SUSE Manager를 사용한 설치를 위한 AutoYaST 설치 파일에서 가장 중요한 부분입니다.

- **<add-on>** 섹션에서는 설치에 하위 채널을 추가할 수 있습니다.
- **<general>\$SNIPPET('spacewalk/sles_no_signature_checks')</general>** 은 서명 확인을 비활성화합니다.
- **<software>**를 사용하면 통합 설치 프로그램에 올바른 제품을 지정할 수 있습니다.
- **<init-scripts config:type="list">\$SNIPPET('spacewalk/minion_script')</init-scripts>**을 사용하면 클라이언트가 Uyuni를 Salt minion으로 등록할 수 있습니다.

AutoYaST에 대한 자세한 내용은 <https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/>를 참조하십시오.

A more recent, Salt-based alternative to AutoYast, is Yomi. For information about Yomi, see [Specialized-guides > Salt](#).

8.5.3. Kickstart 프로파일

Kickstart 프로파일은 매우 다양한 구성 옵션을 제공합니다. 이러한 프로파일을 생성하려면 해당 프로파일을 업로드하거나 전용 마법사를 사용합니다.

Kickstart 프로파일을 사용하면 파일 보관 목록을 사용할 수 있습니다. Kickstart를 사용하여 다시 설치할 클라이언트에 사용자 정의 구성 파일이 여러 개 있는 경우 해당 파일을 목록으로 저장하고 사용할 Kickstart 프로파일과 이 목록을 연결할 수 있습니다.

프로시저: 파일 보관 목록 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 자동 설치 > 파일 보관**으로 이동하여 **[파일 유지 목록 생성]**을 클릭합니다.
2. 적절한 레이블을 입력하고 저장하려는 모든 파일 및 디렉토리의 절대 경로를 나열합니다.
3. **[목록 생성]**을 클릭합니다.
4. Kickstart 프로파일에 파일 보관 목록 포함
5. **시스템 > 자동 설치 > 프로파일**로 이동한 후 편집할 프로파일을 선택하고 **시스템 세부 정보 > 파일 보관** 하위 탭으로 이동하여 포함할 파일 보관 목록을 선택합니다.



파일 유지 목록은 전체 크기가 1 MB로 제한됩니다. `/dev/hda1` 및 `/dev/sda1`과 같은 특수 장치는 보관할 수 없습니다. 파일 및 디렉토리 이름만 사용하십시오. 정규식 와일드카드는 사용할 수 없습니다.

Kickstart에 대한 자세한 설명은 Red Hat 문서를 참조하십시오.

8.5.4. 템플릿 구문

설치 파일의 일부는 설치 중에 대체됩니다. 변수는 단일 값으로 대체되며 코드 조각은 텍스트의 전체 섹션으로 대체됩니다. 이스케이프된 기호 또는 섹션은 대체되지 않습니다.

Cheetah라는 템플릿 엔진을 사용하면 Cobbler가 해당 대체를 수행할 수 있습니다. 이 방식을 통해 각각에 대한 프로파일을 수동으로 생성할 필요 없이 대량의 시스템을 다시 설치할 수 있습니다.

Uyuni Web UI에서 자동 설치 변수 및 코드 조각을 생성할 수 있습니다. 프로파일의 **자동 설치 파일** 탭을 사용하면 대체 결과를 확인할 수 있습니다.

변수에 대한 설명은 [변수](#)를 참조하십시오. 코드 조각에 대한 설명은 [코드 조각](#)을 참조하십시오. 기호 또는 전체 섹션 이스케이핑에 대한 설명은 [이스케이핑](#)을 참조하십시오.

8.5.4.1. 변수

자동 설치 변수를 사용해 값을 Kickstart 및 AutoYaST 프로파일로 대신할 수 있습니다. 변수를 정의하려면 프로파일에서 **변수** 하위 탭으로 이동하여 텍스트 상자에서 **name=value** 쌍을 생성합니다.

예를 들어, 클라이언트의 IP 주소를 가진 변수와 게이트웨이의 주소를 가진 변수를 생성할 수 있습니다. 그러면 이러한 변수를 동일한 프로파일에서 설치된 모든 클라이언트에 대해 정의할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 **변수** 텍스트 상자에 다음 줄을 추가합니다.

```
ipaddr=192.168.0.28
gateway=192.168.0.1
```

변수를 사용하려면 프로파일에서 **\$** 기호를 앞에 추가하여 변수를 대체합니다. 예를 들어, Kickstart 파일의 **네트워크** 부분은 다음과 같습니다.

```
network --bootproto=static --device=eth0 --onboot=on --ip=$ipaddr \
--gateway=$gateway
```

\$ipaddr은 **192.168.0.28**로, **\$gateway**는 **192.168.0.1**로 확인됩니다.

설치 파일에서 변수는 계층 구조를 사용합니다. 시스템 변수는 프로파일 변수에 우선하고, 프로파일 변수는 배포 변수에 우선합니다.

8.5.4.2. 코드 조각

Uyuni는 미리 정의된 다양한 코드 조각과 함께 제공됩니다. **시스템 > 자동 설치 > 자동 설치 조각**으로 이동하여 기존 조각의 목록을 확인합니다.

자동 설치 파일에 **\$SNIPPET()** 매크로를 삽입하여 코드 조각을 사용합니다. 예를 들어 Kickstart에서는 다음과 같습니다.

```
$SNIPPET('spacewalk/rhel_register_script')
```

또는 AutoYaST에서는 다음과 같습니다.

```
<init-scripts config:type="list">
  $SNIPPET('spacewalk/sles_register_script')
</init-scripts>
```

매크로는 Cobbler로 구문 분석되고 코드 조각의 컨텐트로 대체됩니다. 또한 나중에 자동 설치 파일에서 사용할 자체 코드 조각을 저장할 수 있습니다. **[조각 생성]**을 클릭하여 새 코드 조각을 생성합니다.

다음 예에서는 일반 하드 드라이브 파티션 구성에 대한 Kickstart 코드 조각을 다음과 같이 설정합니다.

```

clearpart --all
part /boot --fstype ext3 --size=150 --asprimary
part / --fstype ext3 --size=40000 --asprimary
part swap --recommended

part pv.00 --size=1 --grow

volgroup vg00 pv.00
logvol /var --name=var vgname=vg00 --fstype ext3 --size=5000

```

예를 들어 다음과 같이 코드 조각을 사용합니다.

```
$SNIPPET('my_partition')
```

8.5.4.3. 이스케이핑

자동 설치 파일에 `$(example)` 와(과) 같은 셸 스크립트 변수가 포함된 경우 백슬래시를 사용하여 컨텐트를 이스케이프해야 합니다. `\$(example)`. `$` 기호를 이스케이프하면 템플릿 엔진이 기호를 내부 변수로 평가하지 못하게 됩니다.

긴 스크립트 또는 문자열은 `\#raw` 및 `\#end` 지시어로 래핑하여 이스케이프할 수 있습니다. 예:

```

#raw
#!/bin/bash
for i in {0..2}; do
echo "$i - Hello World!"
done
#end raw

```

기호 다음에 공백이 있는 모든 줄은 주석으로 취급되므로 평가되지 않습니다. 예:

```

# 특정 섹션 시작(주석임)
echo "Hello, world"
# 특정 섹션 종료(주석임)

```

8.6. 무인 프로비저닝

"베어메탈" 기능을 사용하면 기본 PXE 부팅 이미지를 사용하여 새 시스템이 로컬 네트워크에 연결되자마자 해당 시스템을 등록할 수 있습니다. Uyuni Web UI로 이동하여 이 시스템에 프로파일을 할당합니다. 다음에 클라이언트가 부팅되면 해당 프로파일에 따라 운영 체제가 설치됩니다. 베어메탈 프로비저닝에 대한 설명은 [베어메탈 프로비저닝](#)을 참조하십시오.

베어메탈 기능을 사용하지 않으려면 Uyuni에서 시스템을 수동으로 선언할 수 있습니다. Uyuni API를 사용하면 베어메탈 기능을 사용하여 수집한 것처럼 시스템에 대한 시스템 레코드를 생성할 수 있습니다. API를 사용한 시스템 선언에 대한 설명은 [수동으로 시스템 레코드 생성](#)을 참조하십시오.

8.6.1. 베어메탈 조달

베어메탈 프로비저닝 옵션을 활성화한 경우 Uyuni 네트워크에 연결된 모든 클라이언트는 전원이 켜지면 바로 조직에 자동으로 추가됩니다. 이 작업이 완료되면 클라이언트가 종료되고 **시스템** 목록에 설치할 준비가 된 상태로 표시됩니다.

프로시저: 베어메탈 기능 활성화

- Uyuni Web UI에서 **관리** > **관리자 구성** > **베어메탈 시스템**으로 이동합니다.
- [이 조직에 추가 활성화]**를 클릭합니다.

전원이 켜진 새로운 베어메탈 클라이언트는 베어메탈 기능을 활성화한 관리자에 속한 조직에 추가됩니다. 이러한 클라이언트는 "부트스트랩" 유형이며 일반 클라이언트로 전환되려면 프로비저닝되어야 합니다.

새 클라이언트가 추가될 조직을 변경하려면 베어메탈 기능을 비활성화하고 새 조직의 관리자로 로그인한 후 기능을 다시 활성화해야 합니다. **マイ그레이션** 탭을 사용하여 이미 등록된 시스템을 다른 조직으로 마이그레이션할 수 있습니다.

이러한 방식으로 등록된 클라이언트를 사용하여 시스템 설정 관리자(SSM)을 사용할 수 있습니다. 그러나 해당 클라이언트에 운영 체제가 아직 설치되지 않았기 때문에 모든 SSM 기능을 베어메탈 클라이언트에 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 또한 이러한 방식으로 등록된 시스템을 포함하는 혼합 세트에서도 마찬가지입니다. 세트의 모든 클라이언트가 프로비저닝되면 세트에 모든 기능을 사용할 수 있게 됩니다. SSM에 대한 자세한 설명은 [Client-configuration > System-set-manager](#)를 참조하십시오.

프로시저: "부트스트랩" 유형 클라이언트 프로비저닝

- Uyuni Web UI에서 **시스템**으로 이동하여 프로비저닝할 클라이언트를 선택한 후 **프로비저닝** > **자동 설치** 탭으로 이동합니다.
- 사용할 AutoYaST 프로파일을 선택하고 **[PXE 설치 구성 생성]**을 클릭합니다. 이 옵션을 선택하면 Cobbler에서 시스템 항목이 생성됩니다.
- 클라이언트의 전원을 컵니다.

서버는 TFTP를 사용하여 새 클라이언트를 프로비저닝하므로, 프로비저닝에 성공하려면 적절한 포트 및 네트워크를 올바르게 구성해야 합니다.

8.6.2. 수동으로 시스템 레코드 생성

API 호출을 사용하여 MAC 주소에 의해 식별되는 클라이언트와 자동 설치 프로파일 사이의 관계를 선언할 수 있습니다. 다음에 시스템이 재부팅되면 지정된 프로파일에 따라 설치가 시작됩니다.

프로시저: 수동으로 선언된 프로파일에서 다시 설치

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 **system.createSystemRecord** API를 호출합니다. 이 예에서 **name**을 클라이언트의 이름으로 바꾸고, **<profile>**을 프로파일 레이블로 바꾸며, **<iface>**를 **eth0**과 같이 클라이언트의 인터페이스 이름으로 바꾸고, **<hw_addr>**을 **00:25:22:71:e7:c6**과 같은 하드웨어 주소로 바꿉니다.

```
$ spacecmd api -- --args '[ "<name>" , "<profile>" , "" , "" , \
[ { "name": "<iface>" , "mac": "<hw_addr>" } ] ]' \
system.createSystemRecord
```

2. 클라이언트의 전원을 컵니다. 네트워크에서 부팅되며 설치에 맞는 올바른 프로파일이 선택됩니다.

이 명령을 통해 Cobbler에서 시스템 레코드가 생성됩니다. 커널 옵션, 클라이언트의 IP 주소, 도메인 이름 등과 같은 추가 파라미터도 지정할 수 있습니다. 자세한 설명은 API 설명서에서 [createSystemRecord 호출](#)을 참조하십시오.

8.7. 자체 GPG 키 사용

자동 설치에서 사용할 리포지토리에 서명되지 않은 메타데이터가 있는 경우 일반적으로 `insecure=1` 커널 파라미터를 자동 설치 가능한 배포판 옵션으로 사용하고 AutoYaST 설치 파일에서 `spacewalk/sles_no_signature_checks` 코드 조각을 사용해야 합니다.

더 안전한 방법은 자체 GPG 키를 제공하는 것입니다.

프로시저: 자체 GPG 키 포함

1. GPG 키를 생성합니다.
2. 이 키를 사용하여 패키지의 메타데이터에 서명합니다.
3. 설치 미디어의 초기 RAM 디스크에 추가합니다.

키를 생성한 후 이 키를 사용하여 메타데이터에 서명하는 방법은 [Administration > Repo-metadata](#)을 참조하십시오.

네트워크 부팅을 위해 사용되는 설치 미디어에 키를 추가하는 방법은 [PXE 부팅을 위한 자체 GPG 키](#)를 참조하십시오.

CD-ROM에서 부팅하기 위해 사용되는 설치 미디어에 키를 추가하는 방법은 [CD-ROM에서 자체 GPG 키](#)를 참조하십시오.



이 방법은 SUSE 클라이언트에만 해당합니다.



새 GPG 키를 사용하여 메타데이터에 서명한 후에는 이미 온보딩된 클라이언트는 새 키에 대해 알 수 없습니다. 이상적으로는 메타데이터에 서명한 후 클라이언트를 등록해야 합니다.

그러한 리포지토리를 사용하는 클라이언트를 이미 온보딩한 경우 가장 편리한 수정 방법은 해당 클라이언트에서 GPG 키 확인을 비활성화하는 것입니다.

8.7.1. PXE 부팅을 위한 자체 GPG 키

PXE 부팅 프로세스에서 사용되는 초기 RAM 디스크(`initrd`)에는 일반적으로 SUSE의 GPG 키만 포함됩니다. 이 파일에 자체 키를 추가해야 하며, 이 키는 패키지를 확인하는 데 사용됩니다.

프로시저: 초기 RAM 디스크에 GPG 키 추가

1. GPG 키를 찾기 위해 부팅 프로세스 중 사용된 동일한 경로로 디렉토리를 생성합니다.

```
$ mkdir -p tftpboot/usr/lib/rpm/gnupg/keys
```

2. 뒤에 **.asc**를 추가하여 이 디렉토리에 GPG 키를 복사합니다.

```
$ cp /srv/www/htdocs/pub/mgr-gpg-pub.key
tftpboot/usr/lib/rpm/gnupg/keys/mgr- gpg-pub.asc
```

3. 최상위 디렉토리 내에서 컨텐트를 패키지화하고 설치 미디어 파일의 일부인 **initrd**에 추가합니다.

```
$ cd tftpboot; find . | cpio -o -H newc | xz --check=crc32 -c >>
/path/to/initrd
```

8.7.2. CD-ROM에서 자체 GPG 키

mksusecd 유ти리티를 사용하여 설치 이미지를 수정할 수 있습니다. 이 명령은 Development Tools 모듈에 포함되어 있습니다.

프로시저: 설치 ISO 이미지에 GPG 키 추가

1. GPG 키를 찾기 위해 부팅 프로세스 중 사용된 동일한 경로로 디렉토리를 생성합니다.

```
$ mkdir -p initrdroot/usr/lib/rpm/gnupg/keys
```

2. 뒤에 **.asc**를 추가하여 이 디렉토리에 GPG 키를 복사합니다.

```
$ cp /srv/www/htdocs/pub/mgr-gpg-pub.key
initrdroot/usr/lib/rpm/gnupg/keys/ mgr-gpg-pub.asc
```

3. **mksusecd**를 사용하여 기존 ISO 이미지를 추가합니다.

```
$ mksusecd --create <new-image>.iso --initrd initrdroot/ <old-
image>.iso
```

Chapter 9. 시각화

Uyuni를 사용해 정규 기준 또는 Salt 클라이언트 외에 가상화 클라이언트도 관리할 수 있습니다. 이 설치 유형에서는 가상 호스트가 Uyuni 서버에 설치되어 가상 게스트가 몇 개이든 모두 관리할 수 있습니다. 원하는 경우 가상 호스트를 몇 개 설치하여 게스트 그룹을 관리할 수 있습니다.

가상화 클라이언트가 보유한 기능의 범위는 사용자가 선택하는 타사 가상화 공급자에 따라 달라집니다.

Xen 및 KVM 호스트 및 게스트는 Uyuni에서 직접 관리할 수 있습니다. 이를 통해 AutoYaST 또는 Kickstart를 사용해 호스트 및 게스트를 자동 설치하고 Web UI에서 게스트를 관리할 수 있습니다.

VMWare vSphere를 포함한 VMWare와 Nutanix AHV의 경우 Uyuni는 가상 호스트 관리자(VHM)를 설정해 VM을 제어할 것을 사용자에게 요구합니다. 이를 통해 사용자는 호스트 및 게스트에 대한 제어권을 얻게 됩니다. 하지만 Xen 및 KVM에서보다는 더 제한적입니다.

다른 타사 가상화 공급자는 Uyuni가 직접 지원하지 않습니다. 하지만 공급자가 VM에 대한 JSON 구성 파일을 엑스포트하도록 허용하는 경우 이 구성 파일을 Uyuni로 업로드하여 VHM으로 관리할 수 있습니다.

VHM을 사용해 가상화를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Vhm](#)을 참조하십시오.

9.1. 가상화 호스트 관리

시작하기 전에 가상화 호스트로 사용하려는 클라이언트에 **가상화 호스트** 시스템 유형이 할당되었는지 확인하십시오. 기존 클라이언트와 Salt 클라이언트 모두 가상 호스트로 사용할 수 있습니다. **시스템 > 시스템 목록**으로 이동하여 가상화 호스트로 사용할 클라이언트의 이름을 클릭합니다. 시스템 유형은 **시스템 등록 정보** 섹션에 나열되어 있습니다. **가상화 호스트** 시스템 유형이 나열되어 있지 않은 경우 **[이 등록 정보 편집]**을 클릭하여 이 유형을 할당하십시오.

클라이언트에 **가상화 호스트** 시스템 유형이 있는 경우 클라이언트의 시스템 정보 페이지에서 **가상화** 탭을 제공합니다. **가상화** 탭을 통해 가상 게스트를 생성 및 관리하고 저장소 풀 및 가상 네트워크를 관리할 수 있습니다.

9.2. 가상 게스트 생성

Uyuni Web UI에서 가상화 호스트에 가상 게스트를 추가할 수 있습니다.

프로시저: 가상 게스트 생성

- Uyuni Web UI에서 **시스템 > 시스템 목록**으로 이동하여 가상화 호스트의 이름을 클릭하고, **가상화** 탭으로 이동합니다.
- 일반** 섹션에서 다음과 같은 상세 정보를 입력합니다.
 - 게스트** 하위 탭에서 **[게스트 생성]**을 클릭합니다.
 - 이름** 필드에서 게스트의 이름을 입력합니다.
 - 하이퍼바이저** 필드에서 사용할 하이퍼바이저를 선택합니다.
 - 가상 머신 유형** 필드에서 완전 가상화 또는 반가상화를 선택합니다.
 - 최대 메모리** 필드에 게스트 디스크 크기의 상한을 MiB 단위로 입력합니다.
 - 가상 CPU 수**에서 게스트를 위한 vCPU의 수를 입력합니다.

- **아키텍처** 필드에서 게스트에서 사용할 에뮬레이트된 CPU 아키텍처를 선택합니다. 선택한 아키텍처는 기본적으로 가상 호스트와 일치합니다.
 - **자동 설치 프로파일** 필드에서 게스트를 설치하는 데 사용할 자동 설치 도구를 선택합니다. 자동 설치를 사용하지 않으려면 이 필드를 공백으로 두십시오.
3. **디스크** 섹션에서 클라이언트와 함께 사용할 가상 디스크의 상세 정보를 입력합니다. **소스 템플릿 이미지 URL** 필드에 운영 체제 이미지의 경로를 반드시 입력해야 합니다. 입력하지 않으면 게스트가 빈 디스크로 생성됩니다.
 4. **네트워크** 섹션에서 클라이언트와 함께 사용할 가상 네트워크 인터페이스의 상세 정보를 입력합니다. MAC 주소를 생성하려면 **MAC 주소** 필드를 공백으로 두십시오.
 5. **그래픽** 섹션에서 클라이언트와 함께 사용할 그래픽 드라이버의 상세 정보를 입력합니다.
 6. 생성할 게스트의 일정을 잡고 **[생성]**을 클릭하여 게스트를 생성합니다.
 7. 새로운 가상 게스트는 생성되자마자 시작합니다.

Uyuni Web UI 내에서 pacemaker 클러스터에도 가상 게스트를 추가할 수 있습니다.

프로시저: 클러스터 관리형 가상 게스트 생성

1. 다음을 추가하여 클러스터 노드 중 하나에서 **가상 게스트 만들기** 프로시저를 따르십시오.
 - **클러스터 리소스로 정의** 필드가 선택되어 있는지 확인합니다.
 - **VM 정의를 위한 클러스터 공유 폴더 경로** 필드에 게스트 구성이 저장될 모든 클러스터 노드가 공유하는 폴더의 경로를 입력합니다.
 - 모든 클러스터 노드에서 공유하는 저장소 폴에 모든 디스크가 있는지 확인합니다.

클러스터에서 관리하는 가상 게스트는 라이브 마이그레이션이 가능합니다.

9.3. Xen 및 KVM을 이용한 가상화

Xen 및 KVM 가상화 클라이언트는 Uyuni에서 직접 관리할 수 있습니다.

먼저 Uyuni 서버에서 가상 호스트를 설정해야 합니다. 그런 다음, 향후 가상 호스트 및 가상 게스트에 대해 AutoYaST 또는 Kickstart를 사용해 자동 설치를 설정할 수 있습니다.

이 섹션에는 가상 게스트 설치 후 이 게스트를 관리하는 방법에 대한 정보도 포함되어 있습니다.

9.3.1. 호스트 설정

VM 호스트에서 Xen 또는 KVM을 설정하는 방법은 연결된 게스트에서 사용하려는 운영 체제에 따라 달라집니다.

SUSE 운영 체제의 경우 <https://documentation.suse.com/sles/15-SP3/html/SLES-all/book-virtualization.html>에서 사용 가능한 SLES 가상화 안내서를 참조하십시오.

Red Hat Enterprise Linux 운영 체제의 경우 해당 버전의 Red Hat 문서를 참조하십시오.

Uyuni는 **libvirt**를 사용해 게스트를 설치하고 관리합니다. 호스트에 **libvirtd** 패키지 설치를 완료한 상태이어야 합니다. 대부분의 경우 대개 기본 설정으로 충분하므로 기본 설정을 조정하지 않아도 됩니다. 하지만 게스트에서 루트가 아닌 사용자로 VNC 콘솔에 액세스하려면 구성을 몇 가지 변경해야 합니다. 이를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 운영 체제의 관련 문서를 참조하십시오.

Uyuni 서버에서 부트스트랩 스크립트가 필요합니다. 부트스트랩 스크립트는 호스트를 위한 활성화 키를 포함해야 합니다. 또한 추가 보안을 위해 GPG 키를 포함하는 것이 좋습니다. 부트스트랩 스크립트 생성에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-bootstrap](#)을 참조하십시오.

부트스트랩 스크립트가 준비되었으면 호스트에서 실행하여 Uyuni 서버로 등록합니다. 클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-overview](#)를 참조하십시오.

Salt 클라이언트의 경우 **가상화 호스트** 자격을 활성화해야 합니다. 이렇게 하면 VM 변경 사항을 즉시 볼 수 있습니다. 이를 위해서는 Uyuni Web UI에서 호스트의 **시스템 정보** 페이지로 이동하여 **등록 정보** 탭을 클릭하십시오. 또는 등록 키 수준에서 **가상화 호스트** 자격을 추가할 수 있습니다. **추가 시스템 유형** 섹션에서 **가상화 호스트**의 확인란을 선택하고 **[등록 정보 업데이트]**를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다. 다음과 같이 Salt Minion 서비스를 다시 시작하여 변경 사항을 활성화합니다.

```
systemctl restart salt-minion
```

기존 클라이언트의 경우 VM 호스트는 기본적으로 **rhnscd** 서비스를 사용해 예약된 작업을 확인합니다. 이러한 확인은 네 시간마다 이루어지며, 이를 통해 다수의 클라이언트가 있는 환경에서 로드를 밸런싱합니다. 이로 인해 작업이 수행될 때까지 최대 네 시간의 지연이 발생할 수 있습니다. VM 게스트를 관리하고 있다면 이처럼 긴 지연 시간이 항상 좋은 것은 아닙니다(특히 게스트 재부팅과 같은 작업일 경우). 이 문제를 해결하려면 **rhnscd** 서비스를 비활성화하고 **osad** 서비스를 활성화하면 됩니다. **osad** 서비스는 jabber 프로토콜을 사용해 명령을 수신하고 명령을 즉시 실행합니다.

rhnscd 서비스를 비활성화하고 **osad** 데몬을 활성화하려면 루트 사용자로 다음 명령을 실행하십시오.

```
service rhnscd stop
service rhnscd disable
```

```
service osad enable
service osad start
```

9.3.2. 자동 설치

AutoYaST 또는 Kickstart를 사용해 Xen 및 KVM 게스트를 자동으로 설치하고 등록할 수 있습니다.

게스트를 등록하려는 VM 호스트와 각 게스트에 활성화 키가 필요합니다. 활성화 키에는 **조달** 및 **가상화 플랫폼** 자격이 있어야 합니다. 활성화 키에는 **mgr-virtualization-host** 및 **mgr-osad** 패키지에 대한 액세스 권한도 있어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Activation-keys](#)를 참조하십시오.

설치 후 Uyuni로 게스트를 자동 등록하려면 부트스트랩 스크립트를 생성해야 합니다. 부트스트랩 스크립트 생성에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-bootstrap](#)을 참조하십시오.



- VM 게스트 자동 설치는 기존 클라이언트로 구성된 경우에만 작동합니다. Salt 클라이언트는 AutoYaST 또는 Kickstart가 아닌 템플릿 디스크 이미지를 사용해 생성할 수 있습니다.

9.3.2.1. 자동 설치 가능한 배포판 생성

Uyuni에서 클라이언트를 자동 설치하려면 VM 호스트에 자동 설치 가능한 배포를 생성해야 합니다. 마운트한 로컬 또는 원격 디렉토리나 루프 마운트 ISO 이미지에서 배포를 사용할 수 있는 상태로 만들 수 있습니다.

자동 설치 가능한 배포의 구성은 게스트에서 SLES 또는 Red Hat Enterprise Linux 운영 체제를 사용하고 있는지 여부에 따라 달라집니다. Red Hat Enterprise Linux 설치를 위한 패키지는 연결된 기본 채널에서 가져옵니다. SUSE 시스템 설치를 위한 패키지는 자동 설치 가능한 배포에서 가져옵니다. 따라서 SLES 시스템의 경우 자동 설치 가능한 배포는 완전한 설치 소스이어야 합니다.

표 41. 자동 설치 가능한 배포를 위한 경로

운영 체제 유형	커널 위치	initrd 위치
Red Hat Enterprise Linux	images/pxeboot/vmlinuz	images/pxeboot/initrd.img
SLES	boot/<arch>/loader/initrd	boot/<arch>/loader/linux

모든 경우 기본 채널이 자동 설치 배포와 일치하는지 확인하십시오.

시작하기 전에 VM 호스트에 사용할 수 있는 설치 미디어가 있는지 확인하십시오. 이러한 설치 미디어는 네트워크 리소스, 로컬 디렉토리 또는 루프 마운트 ISO 이미지에 있을 수 있습니다. 또한 모든 파일 및 디렉토리가 누구나 읽을 수 있는 것인지 확인하십시오.

프로시저: 자동 설치 가능한 배포 생성

- Uyuni Web UI에서 **시스템 > 자동 설치 > 배포판**으로 이동한 후 **[배포 생성]**을 클릭합니다.
- 자동 설치 가능한 배포판 생성** 섹션에서 다음 파라미터를 사용합니다.
 - 배포판 레이블** 섹션에 배포판의 고유 이름을 입력합니다. 글자, 숫자, 하이픈(-), 마침표(.) 및 줄(_)만 사용하고, 이름을 구성하는 문자는 다섯 개 이상이어야 합니다.
 - 트리 경로** 필드에 설치 원본의 절대 경로를 입력합니다.
 - 기본 채널** 필드에서 설치 소스와 일치하는 채널을 선택합니다. 이 채널은 비SUSE 설치에 대해 패키지 소스로 사용됩니다.
 - 설치 프로그램 생성** 필드에서 설치 소스와 일치하는 운영 체제 버전을 선택합니다.
 - 커널 옵션** 필드에는, 설치를 위해 부팅할 때 커널로 전달될 옵션을 입력합니다. `install=` 파라미터와 `self_update=0 pt.options=self_update` 파라미터가 기본적으로 추가됩니다.
 - 커널 후 옵션** 섹션에는, 설치된 시스템을 처음 부팅할 때 커널로 전달될 옵션을 입력합니다.
- [자동 설치 가능한 배포판 생성]**을 클릭하여 저장합니다.

자동 설치 가능한 배포판을 생성했으면 **시스템 > 자동 설치 > 배포판**으로 이동하여 편집할 배포판을 선택하고 편집할 수 있습니다.

9.3.2.2. 자동 설치 프로파일 생성 및 업로드

자동 설치 프로파일에는 시스템을 설치하는 데 필요한 모든 설치 및 구성 데이터가 포함되어 있습니다. 설치 완료 후 실행될 스크립트도 포함할 수 있습니다.

Kickstart 프로파일은 Uyuni Web UI에서 **시스템 > 자동 설치 > 프로파일**로 이동하여 **[새 Kickstart 파일 생성]**을

클릭하고 표시되는 프롬프트에 따라 생성할 수 있습니다.

AutoYaST 또는 Kickstart 자동 설치 프로파일을 수동으로 생성할 수도 있습니다. SUSE는 사용자 정의 파일의 시작점으로 사용할 수 있는 AutoYaST 설치 파일의 템플릿을 제공합니다. 템플릿은 <https://github.com/SUSE/manager-build-profiles>에서 확인할 수 있습니다.

AutoYaST를 사용하여 SLES를 설치하는 경우 다음 코드 조각도 포함해야 합니다.

```
<products config:type=\list>
  <listentry>SLES</listentry>
</products>
```

- AutoYaST에 대한 설명은 [client-configuration:autoinst-profiles.pdf](#)를 참조하십시오.
- Kickstart에 대한 자세한 설명은 [client-configuration:autoinst-profiles.pdf](#)를 참조하거나 해당 설치에 대한 Red Hat 문서를 참조하십시오.

프로시저: 자동 설치 프로파일 업로드

1. Uyuni Web UI에서 **시스템** > **자동 설치** > **프로파일**로 이동하여 **[Kickstart/AutoYaST 파일 업로드]**를 클릭합니다.
2. **자동 설치 프로파일 생성** 섹션에서 다음 파라미터를 사용합니다.
 - **레이블** 필드에 프로파일의 고유 이름을 입력합니다. 글자, 숫자, 하이픈(-), 마침표(.) 및 밑줄(_)만 사용하고, 이름을 구성하는 문자는 일곱 개 이상이어야 합니다.
 - **자동 설치 트리** 필드에서 앞서 생성한 자동 설치 가능한 배포를 선택합니다.
 - **가상화 유형** 필드에서 해당되는 게스트 유형(예: **KVM 가상화 게스트**)을 선택합니다. 여기에서 **Xen 가상화 호스트**를 선택하지 마십시오.
 - 옵션: 자동 설치 프로파일을 수동으로 생성하려면 **파일 내용** 필드에 프로파일을 직접 입력할 수 있습니다. 파일을 이미 생성한 경우 **파일 내용** 필드를 공백으로 두십시오.
 - **업로드할 파일** 필드에서 **[파일 선택]**을 클릭하고 시스템 대화 상자를 사용해 업로드할 파일을 선택합니다. 파일 업로드가 완료되면 파일 이름이 **업로드할 파일** 필드에 표시됩니다.
 - 업로드한 파일의 내용이 **파일 내용** 필드에 표시됩니다. 편집하려면 직접할 수 있습니다.
3. **[생성]**을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 프로파일을 보관합니다.

자동 설치 프로파일을 생성했으면 **시스템** > **자동 설치** > **프로파일**로 이동해 편집하려는 프로파일을 선택하여 편집할 수 있습니다. 원하는 대로 변경한 후 **[생성]**을 클릭하여 설정을 저장합니다.



기존 Kickstart 프로파일의 **가상화 유형**을 변경하면 부트로더 및 파티션 옵션이 수정되어 사용자 정의 설정이 덮어쓰기될 수도 있습니다. **파티셔닝** 탭을 주의 깊게 검토하여 이 설정을 확인한 후에 변경하십시오.

9.3.2.3. 게스트를 자동으로 등록

VM 게스트를 자동으로 설치하는 경우 Uyuni에 등록되지 않습니다. 게스트가 설치되자마자 자동으로 등록되게 하려면 부트스트랩 스크립트를 호출하고 게스트를 등록하는 자동 설치 프로파일에 섹션을 추가할 수 있습니다.

이 섹션에서는 부트스트랩 스크립트를 기존 AutoYaST 프로파일에 추가하는 것에 관한 지침을 제공합니다.

부트스트랩 스크립트 생성에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Registration-bootstrap](#)을 참조하십시오. Kickstart에 대해 이 작업을 하는 방법에 대한 지침은 해당 설치에 대한 Red Hat 문서를 참조하십시오.

프로시저: 부트스트랩 스크립트를 AutoYaST 프로파일에 추가

1. 등록하려는 VM 게스트에 대한 활성화 키를 부트스트랩 스크립트가 포함하는지, 이 키가 `/srv/www/htdocs/pub/bootstrap_vm_guests.sh`의 호스트에 있는지 확인합니다.
2. Uyuni Web UI에서 [시스템 > 자동 설치 > 프로파일](#)로 이동하여 이 스크립트를 연결할 AutoYaST 프로파일을 선택합니다.
3. **파일 내용** 필드에서 이 코드 조각을 파일 끝의 종료 태그 `</profile>` 바로 앞에 추가합니다. 아래 코드 조각의 예시 IP 주소를 Uyuni 서버의 정확한 IP 주소로 교체해야 합니다.

```
<scripts>
<init-scripts config:type="list">
<script>
<interpreter>shell </interpreter>
<location>
http://`192.168.1.1`/pub/bootstrap/bootstrap_vm_guests.sh
</location>
</script>
</init-scripts>
</scripts>
```

4. **업데이트**를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.



AutoYaST 프로파일에 `<scripts>` 섹션이 이미 포함되어 있는 경우 이 섹션을 추가하지 마십시오. 기존 `<scripts>` 섹션 안에 부트스트랩 코드 조각을 배치합니다.

9.3.2.4. VM 게스트 자동 설치

모든 것을 설정했으면 VM 게스트 자동 설치를 시작할 수 있습니다.



각 VM 호스트는 한 번에 한 게스트만 설치할 수 있습니다. 두 건 이상의 자동 설치 일정을 잡는 경우 이전 설치가 완료되기 전에 다음번 설치가 시작되지 않도록 시간을 안배해야 합니다. 다른 게스트 자동 설치가 아직 실행 중일 때 게스트 설치가 시작되면 실행 중인 설치가 취소됩니다.

1. Uyuni Web UI에서 [시스템 > 개요](#)로 이동하여 게스트를 설치하려는 VM 호스트를 선택합니다.
2. **가상화** 탭의 **조달** 하위 탭으로 이동합니다.
3. 사용하려는 자동 설치 프로파일을 선택하고, 게스트에 고유한 이름을 지정합니다.
4. 해당되는 경우 프록시를 선택하고 일정을 입력합니다.

5. 게스트의 하드웨어 프로파일 및 구성 옵션을 변경하려면 **[고급 옵션]**을 클릭합니다.

6. **[자동 설치 일정 잡기 후 완료]**를 클릭하여 완료합니다.

9.3.3. VM 게스트 관리

Uyuni Web UI를 사용해 종료, 재시작, CPU 및 메모리 할당 조정 등의 작업을 포함해 VM 게스트를 관리할 수 있습니다.

이를 위해서는 Uyuni 서버에 등록된 Xen 또는 KVM VM 호스트가 필요하며 호스트에 **libvirtd** 서비스가 실행 중이어야 합니다. 기존 클라이언트의 경우 Uyuni 서버에 설치된 **mgr-cfg-actions** 패키지도 필요합니다.

Uyuni Web UI에서 **시스템 > 시스템 목록**으로 이동하여 관리하려는 게스트의 VM 호스트를 클릭합니다. **가상화** 탭으로 이동하여 이 호스트에 등록된 모든 게스트를 확인하고 관리 기능에 액세스합니다.

Web UI를 사용한 VM 게스트 관리에 대한 자세한 내용은 **Reference > Systems**를 참조하십시오.

Chapter 10. 가상 호스트 관리자

가상 호스트 관리자(VHM)는 다양한 클라이언트 유형에서 정보를 수집하는 데 사용됩니다.

VHM을 사용해 개인 또는 공용 클라우드 인스턴스를 수집하여 가상화 그룹으로 편성할 수 있습니다. 가상화 클라이언트를 이렇게 편성한 상태에서 Taskomatic은 Uyuni Web UI에 표시할 클라이언트의 데이터를 수집합니다. VHM을 통해 가상화 클라이언트에서 일치하는 구독을 사용할 수도 있습니다.

You can create a VHM on your Uyuni Server, and use it to inventory available public cloud instances. You can also use a VHM to manage clusters created with Kubernetes.

- Amazon Web Services에서 VHM을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Vhm-aws](#)를 참조하십시오.
- Microsoft Azure에서 VHM을 사용하는 방법에 관한 자세한 내용은 [Client-configuration > Vhm-azure](#)를 참조하십시오.
- Google Compute Engine에서 VHM을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Vhm-gce](#)를 참조하십시오.
- Kubernetes에서 VHM을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Vhm-kubernetes](#)를 참조하십시오.
- Nutanix에서 VHM을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Vhm-nutanix](#)를 참조하십시오.
- VMWare vSphere에서 VHM을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Vhm-vmware](#)를 참조하십시오.
- 다른 호스트에서 VHM을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Vhm-file](#)을 참조하십시오.

10.1. VHM 및 Amazon Web Services

가상 호스트 관리자(VHM)를 사용하여 Amazon Web Services(AWS)에서 인스턴스를 수집할 수 있습니다.

VHM을 통해 Uyuni는 클러스터에 대한 정보를 획득하고 보고할 수 있습니다. VHM에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Vhm](#)을 참조하십시오.

10.1.1. Amazon EC2 VHM 생성

가상 호스트 관리자(VHM)는 Uyuni 서버에서 실행됩니다.

Uyuni 서버에 **virtual-host-gatherer-libcloud** 패키지를 설치했는지 확인하십시오.

프로시저: Amazon EC2 VHM 생성

1. Uyuni Web UI에서 [시스템 > 가상 호스트 관리자](#)로 이동합니다.
2. **[생성]**을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 **Amazon EC2**를 선택합니다.
3. **Amazon EC2 가상 호스트 관리자 추가** 섹션에서 다음과 같은 파라미터를 사용합니다.

- **레이블** 필드에 VHM의 사용자 정의 이름을 입력합니다.
- **액세스 키 ID** 필드에서 Amazon이 제공하는 액세스 키 ID를 입력합니다.
- **비밀 액세스 키** 필드에 Amazon 인스턴스에 연결된 비밀 액세스 키를 입력합니다.
- **지역** 필드에 사용할 지역을 입력합니다.
- **영역** 필드에 VM이 있는 영역을 입력합니다. 이 영역은 작업과 일치하는 구독에 필요합니다. 지역 및 영역 설정에 대한 자세한 설명은 [client-configuration:virtualization.pdf](#)를 참조하십시오.

4. [생성]을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 VHM을 생성합니다.

5. **가상 호스트 관리자** 페이지에서 새 VHM을 선택합니다.

6. **등록 정보** 페이지에서 [데이터 새로 고침]을 클릭하여 새 VHM을 목록에 포함합니다.

어떤 객체 및 리소스가 목록에 포함되었는지 확인하려면 **시스템** > **시스템 목록** > **가상 시스템**으로 이동하십시오.

Amazon 공용 클라우드에서 실행되는 인스턴스는 **i** 뒤에 17개의 16진 숫자가 나오는 형식으로 Uyuni 서버에 UUID를 보고합니다.

I1234567890abcdef0

10.1.2. 가상 호스트 관리자에 대한 AWS 권한

보안상의 이유로 항상 수행할 작업에 가능한 최소 권한을 부여해야 합니다. 사용자에게 과도한 권한이 있는 액세스 키를 사용하여 AWS에 연결하는 것은 권장되지 않습니다.

SUSE Manager가 AWS에서 필요한 정보를 수집하기 위해서는 VHM에 EC2 인스턴스 및 주소를 설명할 수 있는 권한이 필요합니다. 이러한 권한을 부여할 수 있는 한 가지 방법은 이 작업과 관련된 새 IAM 사용자(ID 및 액세스 관리)를 생성하고 다음과 같이 정책을 생성한 후 사용자에게 연결하는 것입니다.

```
{
    "버전": "2012-10-17",
    "설명": [
        {
            "효과": "허용",
            "동작": [
                "ec2:DescribeAddresses",
                "ec2:DescribeInstances"
            ],
            "리소스": "*"
        }
    ]
}
```

특정 영역에 대한 액세스를 제한하여 권한을 자세하게 제한할 수 있습니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ExamplePolicies_EC2.html#iam-example-

[read-only](#)를 참조하십시오.

10.2. VHM 및 Azure

가상 호스트 관리자(VHM)을 사용하여 Microsoft Azure에서 인스턴스를 수집할 수 있습니다.

VHM을 통해 Uyuni는 가상 머신에 대한 정보를 획득하고 보고할 수 있습니다. VHM에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Vhm](#)을 참조하십시오.

10.2.1. Prerequisites

사용자가 생성하는 VHM은 Azure VM에 액세스하려면 올바른 권한이 할당되어 있어야 합니다.

Azure 계정에 구독 관리자로 로그인하여 Azure 사용자 계정 및 응용 프로그램이 올바른 그룹에 있는지 확인하십시오. 응용 프로그램이 속한 그룹에 따라 응용 프로그램의 역할이 결정되고, 이에 따라 권한도 결정됩니다.

10.2.2. Azure VHM 생성

가상 호스트 관리자(VHM)는 Uyuni 서버에서 실행됩니다.

Uyuni 서버에 **virtual-host-gatherer-libcloud** 패키지를 설치했는지 확인하십시오.

프로시저: Azure VHM 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 가상 호스트 관리자**로 이동합니다.
2. **[생성]**을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 **Azure**를 선택합니다.
3. **Azure 가상 호스트 관리자 추가** 섹션에서 다음과 같은 파라미터를 사용합니다.
 - **레이블** 필드에 VHM의 사용자 정의 이름을 입력합니다.
 - In the **Subscription ID** field, type the subscription ID found in [Azure portal > Services > Subscriptions](#) page.
 - In the **Application ID** field, type the application ID that you collected when you registered the application.
 - In the **Tenant ID** field, type the tenant ID provided by Azure that you collected when you registered the application.
 - **비밀 키** 필드에 Azure 인스턴스에 연결된 비밀 키를 입력합니다.
 - In the **Zone** field, type the zone your VM is located in. For example, for West Europe, enter **westeurope**. 이 키는 작업과 일치하는 등록을 위해 필요합니다.
4. **[생성]**을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 VHM을 생성합니다.
5. **가상 호스트 관리자** 페이지에서 새 VHM을 선택합니다.
6. **등록 정보** 페이지에서 **[데이터 새로 고침]**을 클릭하여 새 VHM을 목록에 포함합니다.

어떤 객체 및 리소스가 목록에 포함되었는지 확인하려면 **시스템 > 시스템 목록 > 가상 시스템**으로 이동하십시오.

10.2.3. Assigning permissions

권한이 올바르게 설정되지 않으면 **virtual-host-gatherer**를 실행할 때 다음과 같은 오류를 수신할 수 있습니다.

일반 오류: [AuthorizationFailed] 객체 ID가 'object_ID'인 'client_name' 클라이언트에 '/subscriptions/not-very-secret-subscription-id' 범위에 걸쳐 'Microsoft.Compute/virtualMachines/read' 작업을 수행할 권한이 없거나 이 범위가 잘못되었습니다. 액세스가 최근에 허용되었다면 인증서를 새로 고침하시기 바랍니다.

인증서가 올바른지 확인하려면 다음과 같이 Uyuni 서버의 프롬프트에서 다음 명령을 실행하십시오.

```
virtual-host-gatherer -i input_azure.json -o out_azure.json -vvv
```

input_azure.json 파일은 다음과 같은 정보를 포함해야 합니다.

```
[  
  {  
    "id": "azure_vhm",  
    "module": "Azure",  
    "subscription_id": "subscription-id",  
    "application_id": "application-id",  
    "tenant_id": "tenant-id",  
    "secret_key": "secret-key",  
    "zone": "zone"  
  }  
]
```

10.2.4. Azure UUID

Azure 공용 클라우드에서 실행되는 인스턴스는 다음과 같이 이 UUID를 Uyuni 서버에 보고합니다.

```
13f56399-bd52-4150-9748-7190aae1ff21
```

10.3. VHM 및 Google Compute Engine

가상 호스트 관리자(VHM)을 사용하여 Google Compute Engine(GCE)에서 인스턴스를 수집할 수 있습니다.

VHM을 통해 Uyuni는 가상 머신에 대한 정보를 획득하고 보고할 수 있습니다. VHM에 대한 자세한 내용은 **Client-configuration > Vhm**을 참조하십시오.

10.3.1. Prerequisites

The VHM you create needs to have the correct permissions assigned to access the GCE VM.

Log in to your Google Cloud Platform account as an administrator, and use the Cloud Identity and Access Management (IAM) tool to ensure that the service account has the appropriate roles.

10.3.2. GCE VHM 생성

가상 호스트 관리자(VHM)는 Uyuni 서버에서 실행됩니다.

VHM을 실행하려면 Uyuni 서버가 포트 443을 열어 클라이언트에 액세스해야 합니다.

Uyuni 서버에 **virtual-host-gatherer-libcloud** 패키지를 설치했는지 확인하십시오.

시작하기 전에 GCE 패널에 로그인하여 인증서 파일을 다운로드합니다. 이 파일을 Uyuni 서버에 로컬로 저장하고 경로를 적어둡니다.

프로시저: GCE VHM 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 가상 호스트 관리자**로 이동합니다.
2. [생성]을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 **Google Compute Engine**을 선택합니다.
3. **Google Compute Engine 가상 호스트 관리자 추가** 섹션에서 다음과 같은 파라미터를 사용합니다.
 - **레이블** 필드에 VHM의 사용자 정의 이름을 입력합니다.
 - In the **Service Account Email** field, type the email address associated with your service account.
 - In the **Cert Path** field, type the local path on the Uyuni Server to the key that you downloaded from the GCE panel.
 - **프로젝트 ID** 필드에 GCE 인스턴스가 사용하는 프로젝트 ID를 입력합니다.
 - **영역** 필드에 VM이 있는 영역을 입력합니다. 이 키는 작업과 일치하는 등록을 위해 필요합니다.
4. [생성]을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 VHM을 생성합니다.
5. **가상 호스트 관리자** 페이지에서 새 VHM을 선택합니다.
6. **등록 정보** 페이지에서 **[데이터 새로 고침]**을 클릭하여 새 VHM을 목록에 포함합니다.

어떤 객체 및 리소스가 목록에 포함되었는지 확인하려면 **시스템 > 시스템 목록 > 가상 시스템**으로 이동하십시오.

10.3.3. 권한 할당

권한이 올바르게 설정되지 않으면 **virtual-host-gatherer**를 실행할 때 다음과 같은 오류를 수신할 수 있습니다.

```
오류: {'domain': 'global', 'reason': 'forbidden', 'message': "Required 'compute.zones.list' permission for 'projects/project-id'"}  
오류: 지정된 인증서를 사용해 Google Compute Engine 공용 클라우드에 연결할 수 없습니다.
```

인증서가 올바른지 확인하려면 다음과 같이 Uyuni 서버의 프롬프트에서 다음 명령을 실행하십시오.

```
virtual-host-gatherer -i input_google.json -o out_google.json -vvv
```

input_google.json 파일은 다음과 같은 정보를 포함해야 합니다.

```
[  
  {  
    "id": "google_vhm",  
    "module": "GoogleCE",  
    "service_account_email": "mail@example.com",  
    "cert_path": "secret-key",  
    "project_id": "project-id",  
    "zone": "zone"  
  }  
]
```

10.3.4. GCE UUID

Google 공용 클라우드에서 실행되는 인스턴스는 다음과 같이 이 UUID를 Uyuni 서버에 보고합니다.

```
152986662232938449
```

10.4. VHM 및 Kubernetes

가상 호스트 관리자(VHM)을 사용하여 Kubernetes 클러스터를 관리할 수 있습니다.

VHM을 통해 Uyuni는 클러스터에 대한 정보를 획득하고 보고할 수 있습니다. VHM에 대한 자세한 내용은 [Client-configuration > Vhm](#)을 참조하십시오.

Uyuni를 Kubernetes와 함께 사용하려면 컨테이너 관리를 위해 Uyuni를 구성해야 합니다. 이와 함께 필요한 채널이 모두 있어야 하고 등록된 컨테이너 빌드 호스트를 사용할 수 있어야 합니다.

또한 다음 항목이 필요합니다.

- At least one Kubernetes cluster available on your network.
- Uyuni 서버에 설치된 **virtual-host-gatherer-Kubernetes** 패키지
- Kubernetes version 1.5.0 or higher.
- 컨테이너 빌드 호스트의 Docker 버전 1.12 이상

10.4.1. Kubernetes VHM 생성

Kubernetes 클러스터는 Uyuni에서 VHM으로 등록됩니다.

Kubernetes 클러스터를 등록하고 인증하려면 **kubeconfig** 파일이 필요합니다. Kubernetes 명령줄 도구인 **kubectl**을 사용해 **kubeconfig** 파일을 얻을 수 있습니다.

프로시저: Kubernetes VHM 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 가상 호스트 관리자**로 이동합니다.
2. **[생성]**을 클릭하고 **Kubernetes 클러스터**를 선택합니다.
3. **Kubernetes 가상 호스트 관리자 추가** 섹션에서 다음과 같은 파라미터를 사용합니다.
 - **레이블** 필드에 VHM의 사용자 정의 이름을 입력합니다.
 - Kubernetes 클러스터에 대한 필수 데이터를 포함하는 **kubeconfig** 파일을 선택합니다.
4. **context** 필드에서 클러스터에 적절한 컨텍스트를 선택합니다. **kubeconfig** 파일에 지정되어 있습니다.
5. **[생성]**을 클릭합니다.

프로시저: 클러스터의 노드 보기

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 가상 호스트 관리자**로 이동합니다.
2. Kubernetes 클러스터를 선택합니다.
3. **[데이터 새로 고침 일정 잡기]**를 클릭하여 노드 데이터를 새로 고침합니다.

노드 데이터가 업데이트되는 데 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다. 업데이트된 정보를 보려면 브라우저 창을 새로 고침해야 할 수 있습니다.

모든 연결 또는 인증 문제는 **gatherer.log**에 로깅됩니다.



등록 중에는 노드 데이터가 새로 고침되지 않습니다. 데이터는 수동으로 새로 고침해야 볼 수 있습니다.

10.4.2. 이미지 런타임 데이터 검색

Uyuni Web UI에서 **이미지 > 이미지 목록**으로 이동하여 Kubernetes 이미지에 대한 런타임 데이터를 볼 수 있습니다.

이미지 목록 표에는 다음 세 가지 열이 포함되어 있습니다.

- **리비전 :**

Uyuni이(가) 빌드한 이미지에 대한 모든 리빌드 또는 외부적으로 빌드되는 이미지에 대한 각 임포트에서 하나씩 증가하는 시퀀스 번호

- **런타임 :**

등록한 클러스터의 각 이미지에 대해 실행 중인 인스턴스의 전반적인 상태

- **인스턴스 :**

Uyuni에 등록된 모든 클러스터에 걸쳐 이 이미지를 실행하는 인스턴스의 수 숫자 옆의 팝업 아이콘을 클릭하면 숫자를 상세히 확인할 수 있습니다.

런타임 열에는 다음 상태 메시지 중 하나가 표시됩니다.

- **모든 인스턴스가 SUSE Manager와 일치 :**

실행 중인 모든 인스턴스는 Uyuni가 추적하는 이미지의 빌드와 동일한 빌드를 실행 중입니다.

- **오래된 인스턴스가 발견됨 :**

일부 인스턴스는 이미지의 이전 빌드를 실행 중입니다. 이미지를 다시 배포해야 할 수 있습니다.

- **정보 없음 :**

인스턴스 이미지의 체크섬은 Uyuni에 포함된 이미지 데이터와 일치하지 않습니다. 이미지를 다시 배포해야 할 수 있습니다.

프로시저: 이미지 빌드

1. Uyuni Web UI에서 **이미지 > 저장소**로 이동합니다.
2. **[생성]**을 클릭하여 이미지 저장소를 생성합니다.
3. **이미지 > 프로파일**로 이동합니다.
4. **[생성]**을 클릭하여 이미지 프로파일을 생성합니다. Kubernetes에 배포하는 데 적합한 Dockerfile을 사용해야 합니다.
5. **이미지 > 빌드**로 이동하여 새 프로파일이 포함된 이미지를 빌드합니다.
6. 등록한 Kubernetes 클러스터 중 하나로 이미지를 배포합니다. 이 작업은 **kubectl** 도구로 할 수 있습니다.

업데이트된 데이터는 이제 **이미지 > 이미지 목록**의 이미지 목록에서 사용할 수 있어야 합니다.

프로시저: 이전에 배포된 이미지 임포트

1. Uyuni Web UI에서 **이미지 > 이미지 저장소**로 이동합니다.
2. 임포트하려는 이미지를 소유한 레지스트리를 추가합니다(아직 없는 경우).
3. **이미지 > 이미지 목록**으로 이동하여 **[임포트]**를 클릭합니다.
4. 필드를 완성하고, 생성한 이미지 저장소를 선택하고, **[임포트]**를 클릭합니다.

임포트한 이미지는 이제 **이미지 > 이미지 목록**의 이미지 목록에서 사용할 수 있어야 합니다.

프로시저: 이전에 배포된 이미지 다시 빌드

1. Uyuni Web UI에서 **이미지 > 이미지 목록**으로 이동하여 다시 빌드하려는 이미지가 포함된 행을 찾아 **[상세 정보]**를 클릭합니다.

2. **빌드 상태** 섹션으로 이동하여 **[다시 빌드]**를 클릭합니다. 다시 빌드하는 작업을 완료하는 데 시간이 다소 걸릴 수 있습니다.

다시 빌드하는 작업이 완료되면 **이미지 > 이미지 목록**의 이미지 목록에서 이미지의 런타임 상태가 업데이트됩니다. 이를 통해 인스턴스가 이미지의 이전 빌드를 실행 중임을 알 수 있습니다.



이미지가 원래 Uyuni로 빌드된 경우에만 이미지를 다시 빌드할 수 있습니다. 임포트한 이미지는 다시 빌드할 수 없습니다.

프로시저: 추가 런타임 데이터 검색

- Uyuni Web UI에서 **이미지 > 이미지 목록**으로 이동하여 실행 중인 인스턴스가 포함된 행을 찾아 **[상세 정보]**를 클릭합니다.
- 개요** 탭으로 이동합니다. **이미지 정보** 섹션의 **런타임** 및 **인스턴스** 필드에 데이터가 있습니다.
- 런타임** 탭으로 이동합니다. 이 섹션에는 등록한 모든 클러스터에서 이 이미지를 실행하는 Kubernetes Pod에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 섹션의 정보는 다음 사항을 포함합니다.
 - Pod 이름
 - Pod가 상주하는 네임스페이스
 - 특정 Pod에 있는 컨테이너의 런타임 상태

10.4.3. 권한 및 인증서



kubeconfig 파일은 모든 내장 인증서 데이터를 포함하는 경우에만 Uyuni에서 사용할 수 있습니다.

Uyuni에서 실행하는 API 호출은 다음과 같습니다.

- GET /api/v1/pods**
- GET /api/v1/nodes**

Uyuni에 대해 권장되는 최소 권한은 다음과 같습니다.

- 모든 노드를 나열할 수 있는 ClusterRole:

```
resources: ["nodes"]
verbs: ["list"]
```

- 모든 네임스페이스에서 Pod를 나열할 수 있는 ClusterRole(역할 바인딩이 네임스페이스를 제한해서는 안 됨):

```
리소스: [\pods\]
verbs: [\list\]
```

/pods 가 403 응답을 반환하면 Uyuni가 전체 클러스터를 무시합니다.

RBAC 인증 작업에 대한 자세한 내용은 <https://kubernetes.io/docs/admin/authorization/rbac/>를 참조하십시오.

10.5. Nutanix를 이용한 가상화

가상 호스트 관리자(VHM)를 설정하여 Uyuni에서 Nutanix AHV 가상 머신을 사용할 수 있습니다. 먼저 Uyuni 서버에서 VHM을 설정하고 사용 가능한 VM 호스트를 목록에 포함해야 합니다.

10.5.1. VHM 설정

가상 호스트 관리자(VHM)는 Uyuni 서버에서 실행됩니다.

Uyuni 서버에 **virtual-host-gatherer-Nutanix** 패키지를 설치했는지 확인하십시오.

VHM을 실행하려면 Uyuni 서버가 포트 9440을 열어 Nutanix Prism Element API에 액세스해야 합니다.

프로시저: Nutanix VHM 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 가상 호스트 관리자**로 이동합니다.
2. **[생성]**을 클릭하고 **Nutanix AHV**를 선택합니다.
3. **Nutanix AHV 가상 호스트 관리자 추가** 섹션에서 다음과 같은 파라미터를 사용합니다.
 - **레이블** 필드에 VHM의 사용자 정의 이름을 입력합니다.
 - **호스트 이름** 필드에 전체 도메인 이름(FQDN) 또는 호스트 IP 주소를 입력합니다.
 - **포트** 필드에 사용할 Prism Element API 포트를 입력합니다(예: **9440**).
 - **사용자 이름** 필드에 VM 호스트와 연결된 사용자 이름을 입력합니다.
 - **사용자 이름** 필드에 VM 호스트 사용자와 연결된 비밀번호를 입력합니다.
4. **[생성]**을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 VHM을 생성합니다.
5. **가상 호스트 관리자** 페이지에서 새 VHM을 선택합니다.
6. **등록 정보** 페이지에서 **[데이터 새로 고침]**을 클릭하여 새 VHM을 목록에 포함합니다.

어떤 객체 및 리소스가 목록에 포함되었는지 확인하려면 **시스템 > 시스템 목록 > 가상 시스템**으로 이동하십시오.



HTTPS를 사용해 브라우저에서 Nutanix Prism API 서버에 연결하면 때로 **잘못된 인증서** 오류가 로깅될 수 있습니다. 이런 오류가 발생하는 경우 가상 호스트 관리자에서 데이터를 새로 고침하는 작업이 실패합니다. 유효한 SSL 인증서(자체 서명되지 않음)가 Nutanix API 서버에 필요합니다. Nutanix SSL 인증서에 대해 사용자 정의 CA(인증 주체)를 사용 중인 경우 사용자 정의 CA 인증서를 Uyuni 서버의 **/etc/pki/trust/anchors**로 복사하십시오. 명령줄에서 **update-ca-certificates** 명령을 실행하여 인증서를 다시 신뢰하고 spacewalk 서비스를 다시 시작합니다.

taskomatic은 VHM을 생성하여 구성한 후 데이터 수집을 자동으로 실행합니다. 데이터 수집을 수동으로 수행하려면 **시스템 > 가상 호스트 관리자**로 이동하여 적절한 VHM을 선택한 후 **[데이터 새로 고침]**을 클릭합니다.

Uyuni는 API를 사용해 VHM에 연결하고 가상 호스트에 대한 정보를 요청할 수 있는 **virtual-host-gatherer**라고 하는 도구와 함께 제공됩니다. **virtual-host-gatherer**는 각 모듈이 특정 VHM을 활성화하는 옵션 모듈의 개념을 유지합니다.. 이 도구는 Taskomat이 야간에 자동으로 호출합니다. **virtual-host-gatherer** 도구의 로그 파일은 **/var/log/rhn/gatherer.log**에 있습니다.

10.6. VMWare를 이용한 가상화

가상 호스트 관리자(VHM)를 설정하여 Uyuni에서 ESXi 및 vCenter를 포함한 VMWare vSphere 가상 머신을 사용할 수 있습니다.

먼저 Uyuni 서버에서 VHM을 설정하고 사용 가능한 VM 호스트를 목록에 포함해야 합니다. 이렇게 하면 Taskomatic이 VM API를 사용해 데이터 수집을 시작할 수 있습니다.

10.6.1. VHM 설정

가상 호스트 관리자(VHM)는 Uyuni 서버에서 실행됩니다.

VHM을 실행하려면 Uyuni 서버가 포트 443을 열어 VMWare API에 액세스해야 합니다.

VMWare 호스트는 액세스 역할 및 권한을 사용해 호스트 및 게스트에 대한 액세스를 제어합니다. VHM에 의해 목록에 포함되었으면 하는 모든 VMWare 객체 또는 리소스에 최소한 **읽기 전용** 권한이 있는지 확인합니다. 객체 또는 리소스를 제외하려면 해당 객체 또는 리소스를 **no-access**로 표시하십시오.

새 호스트를 Uyuni에 추가하려면 사용자 및 객체에 할당된 역할 및 권한을 Uyuni가 목록에 포함해야 할지 여부를 고려해야 합니다.

사용자, 역할 및 권한에 대한 자세한 내용은 VMWare vSphere 문서(<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/index.html>)에서 참조하십시오.

프로시저: VMWare VHM 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 가상 호스트 관리자**로 이동합니다.
2. **[생성]**을 클릭하고 **VMWare 기반**을 선택합니다.
3. **VMWare 기반 가상 호스트 관리자 추가** 섹션에서 다음과 같은 파라미터를 사용합니다.
 - **레이블** 필드에 VHM의 사용자 정의 이름을 입력합니다.
 - **호스트 이름** 필드에 전체 도메인 이름(FQDN) 또는 호스트 IP 주소를 입력합니다.
 - **포트** 필드에 사용할 ESXi API 포트를 입력합니다(예: **443**).
 - **사용자 이름** 필드에 VM 호스트와 연결된 사용자 이름을 입력합니다.
 - **사용자 이름** 필드에 VM 호스트 사용자와 연결된 비밀번호를 입력합니다.
4. **[생성]**을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 VHM을 생성합니다.
5. **가상 호스트 관리자** 페이지에서 새 VHM을 선택합니다.
6. **등록 정보** 페이지에서 **[데이터 새로 고침]**을 클릭하여 새 VHM을 목록에 포함합니다.

어떤 객체 및 리소스가 목록에 포함되었는지 확인하려면 **시스템 > 시스템 목록 > 가상 시스템**으로 이동하십시오.



HTTPS를 사용해 브라우저에서 ESXi 서버에 연결하면 때로 **잘못된 인증서** 오류가 로깅될 수 있습니다. 이런 오류가 발생하는 경우 가상 호스트 서버에서 데이터를 새로 고침하는 작업이 실패합니다. 이 문제를 해결하려면 ESXi 서버에서 인증서를 추출하여 `/etc/pki/trust/anchors`로 복사하십시오. 명령줄에서 `update-ca-certificates` 명령을 실행하여 인증서를 다시 신뢰하고 spacewalk 서비스를 다시 시작합니다.

taskomatic은 VHM을 생성하여 구성한 후 데이터 수집을 자동으로 실행합니다. 데이터 수집을 수동으로 수행하려면 **시스템 > 가상 호스트 관리자**로 이동하여 적절한 VHM을 선택한 후 **[데이터 새로 고침]**을 클릭합니다.

Uyuni는 API를 사용해 VHM에 연결하고 가상 호스트에 대한 정보를 요청할 수 있는 **virtual-host-gatherer**라고 하는 도구와 함께 제공됩니다. **virtual-host-gatherer**는 각 모듈이 특정 VHM을 활성화하는 옵션 모듈의 개념을 유지합니다.. 이 도구는 Taskomat이 야간에 자동으로 호출합니다. **virtual-host-gatherer** 도구의 로그 파일은 `/var/log/rhn/gatherer.log`에 있습니다.

10.6.2. VMWare에서 SSL 오류 문제 해결

VMWare 설치를 구성하는 중에 SSL 오류가 발생한 경우 VMWare에서 CA 인증서 파일을 다운로드하여 Uyuni에서 신뢰해야 합니다.

프로시저: VMWare CA 인증서 신뢰

- VMWare 설치에서 CA 인증서를 다운로드합니다. vCenter Web UI에 로그인해 **[신뢰할 수 있는 루트 CA 인증서 다운로드]**를 클릭하여 다운로드할 수 있습니다.
- 다운로드한 CA 인증서 파일이 **.zip** 형식인 경우 아카이브의 압축을 풉니다. 인증서 파일의 확장자는 숫자입니다. 예를 들면 **certificate.0**과 같습니다.
- 인증서 파일을 Uyuni 서버로 복사하고 `/etc/pki/trust/anchors/` 디렉토리에 저장합니다.
- 복사한 인증서의 파일 이름 접미사를 **.crt** 또는 **.pem**으로 변경합니다.
- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 다음과 같이 CA 인증서 레코드를 업데이트합니다.

```
update-ca-certificates
```

10.7. 다른 타사 공급자를 통한 가상화

Xen, KVM 또는 VMware가 아닌 타사 가상화 공급자를 사용하려면 JSON 구성 파일을 Uyuni로 임포트하면 됩니다.

이와 마찬가지로 API에 대한 직접 액세스를 제공하지 않는 VMWare가 설치된 경우 파일 기반 VHM은 몇 가지 기본 관리 기능을 제공합니다.



이 옵션은 **virtual-host-gatherer** 도구로 생성한 파일을 임포트하기 위한 것입니다. 이 옵션은 수동으로 생성한 파일을 위해 설계된 것은 아닙니다.

프로시저: JSON 파일 익스포트 및 임포트

- VM 네트워크에서 **virtual-host-gatherer**를 실행하여 JSON 구성 파일을 익스포트합니다.

2. 생성한 파일을 Uyuni 서버가 액세스할 수 있는 위치에 저장합니다.
3. Uyuni Web UI에서 **시스템 > 가상 호스트 관리자**로 이동합니다.
4. **[생성]**을 클릭하고 **파일 기반**을 선택합니다.
5. **파일 기반 가상 호스트 관리자 추가** 섹션에서 다음과 같은 파라미터를 사용합니다.
 - **레이블** 필드에 VHM의 사용자 정의 이름을 입력합니다.
 - **Url** 필드에 엑스포트한 JSON 구성 파일의 경로를 입력합니다.
6. **[생성]**을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 VHM을 생성합니다.
7. **가상 호스트 관리자** 페이지에서 새 VHM을 선택합니다.
8. **등록 정보** 페이지에서 **[데이터 새로 고침]**을 클릭하여 새 VHM을 목록에 포함합니다.

목록 3. 예: 엑스포트한 JSON 구성 파일:

```
{
  "examplevhost": {
    "10.11.12.13": {
      "cpuArch": "x86_64",
      "cpuDescription": "AMD Opteron(tm) Processor 4386",
      "cpuMhz": 3092.212727,
      "cpuVendor": "amd",
      "hostIdentifier": "'vim.HostSystem:host-182'",
      "name": "11.11.12.13",
      "os": "VMware ESXi",
      "osVersion": "5.5.0",
      "ramMb": 65512,
      "totalCpuCores": 16,
      "totalCpuSockets": 2,
      "totalCpuThreads": 16,
      "type": "vmware",
      "vms": {
        "vCenter": "564d6d90-459c-2256-8f39-3cb2bd24b7b0"
      }
    },
    "10.11.12.14": {
      "cpuArch": "x86_64",
      "cpuDescription": "AMD Opteron(tm) Processor 4386",
      "cpuMhz": 3092.212639,
      "cpuVendor": "amd",
      "hostIdentifier": "'vim.HostSystem:host-183'",
      "name": "10.11.12.14",
      "os": "VMware ESXi",
      "osVersion": "5.5.0",
      "ramMb": 65512,
    }
  }
}
```

```

    "totalCpuCores": 16,
    "totalCpuSockets": 2,
    "totalCpuThreads": 16,
    "type": "vmware",
    "vms": {
        "49737e0a-c9e6-4ceb-aef8-6a9452f67cb5": "4230c60f-3f98-
2a65-f7c3-600b26b79c22",
        "5a2e4e63-a957-426b-bfa8-4169302e4fdb": "42307b15-1618-
0595-01f2-427ffcd88e",
        "NSX-gateway": "4230d43e-aafe-38ba-5a9e-3cb67c03a16a",
        "NSX-13gateway": "4230b00f-0b21-0e9d-dfde-6c7b06909d5f",
        "NSX-service": "4230e924-b714-198b-348b-25de01482fd9"
    }
}
}
}

```

자세한 내용은 Uyuni 서버의 사용자 지정 페이지에서 **virtual-host-gatherer**를 검색하십시오.

```
man virtual-host-gatherer
```

이 패키지의 **README** 파일은 하이퍼바이너의 ‘유형’ 등에 대한 배경 정보를 제공합니다.

```
/usr/share/doc/packages/virtual-host-gatherer/README.md
```

사용자 지정 페이지 및 ‘README’ 파일에는 예시 구성 파일도 포함되어 있습니다.

Chapter 11. 클라이언트 문제 해결

11.1. 자동 설치

기본 채널에 따라 새 자동 설치 프로파일이 필수 패키지가 누락된 채널에 가입될 수 있습니다.

자동 설치가 작동하려면 다음과 같은 패키지가 필요합니다.

- `pyOpenSSL`
- `rhnlib`
- `libxml2-python`
- `spacewalk-koan`

이 문제를 해결하려면 먼저 다음 사항을 확인하십시오.

- 자동 설치 프로파일의 기본 채널과 관련이 있는 도구 소프트웨어 채널이 조직 및 사용자에게 제공되는지 확인합니다.
- 도구 채널이 Uyuni에 하위 채널로 제공되는지 확인합니다.
- 필수 패키지와 모든 종속성이 연결된 채널에 제공되는지 확인합니다.

11.2. 베어 메탈 시스템

네트워크의 베어메탈 시스템이 **시스템** 목록에 자동으로 추가되지 않는 경우 먼저 다음 사항을 확인하십시오.

- `pxe-default-image` 패키지 설치를 완료한 상태이어야 합니다.
- 파일 경로 및 파라미터를 올바르게 구성해야 합니다. `pxe-default-image`가 제공하는 `vmlinuz0` 및 `initrd0.img` 파일이 `rhn.conf` 구성 파일에 지정된 위치에 있는지 확인합니다.
- 베어메탈 시스템을 Uyuni 서버에 연결하는 네트워킹 장비가 제대로 작동하고 있는지, 서버에서 Uyuni 서버 IP 주소에 도달할 수 있는지 확인합니다.
- 조달할 베어메탈 시스템은 부팅 시퀀스에 PXE 부팅이 활성화되어 있어야 하며, 운영 체제를 부팅하려고 해서는 안 됩니다.
- DHCP 서버는 부팅 중에 DHCP 요청에 반드시 응답해야 합니다. PXE 부팅 메시지에서 다음 사항이 이루어지고 있는지 확인합니다.
 - DHCP 서버가 예상 IP 주소를 할당하고 있습니다.
 - DHCP 서버가 부팅을 위해 Uyuni 서버 IP 주소를 `next-server`로 할당하고 있습니다.
- Cobbler가 실행 중인지, 검색 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다.

부팅 직후 파란색 Cobbler 메뉴가 보이면 검색이 시작된 것입니다. 완료되지 않는 경우 문제 진단에 도움이 되도록 일시적으로 자동 종료를 비활성화하십시오. 자동 종료를 비활성화하려면 다음과 같이 하십시오.

1. Cobbler 메뉴에서 화살표 키로 `pxe-default-profile`을 선택하고, 타이머가 만료되기 전에 <Tab> 키를 누릅니다.
2. 통합된 편집기를 사용해 커널 부팅 파라미터인 `spacewalk-finally=running`을 추가하고 <Enter> 키를 눌러

부팅을 계속합니다.

3. 사용자 이름이 **root**이고 비밀번호가 **linux**인 셸을 입력하여 디버깅을 계속합니다.



중복 프로파일

기술적 한계로 인해 새로운 베어메탈 시스템과 이전에 검색한 시스템을 확실히 구별할 수 없습니다. 따라서 베어메탈 시스템을 여러 차례 켜지 않는 것이 좋습니다. 그렇게 하면 중복 프로파일이 생기기 때문입니다.

11.3. 수명이 종료된 CentOS 6 클라이언트 부트스트랩

이제 CentOS 6는 수명이 종료되었으며 이 운영 체제를 위해 클라이언트 리포지토리에 제공되는 이미지는 최신이 아닙니다. 이러한 패키지를 사용하여 새 CentOS 6 클라이언트를 부트스트래핑하면 실패하게 됩니다. 이미 설치되어 부트스트랩된 CentOS 6 클라이언트에서는 이 부트스트래핑이 실패하지 않습니다.

새 CentOS 6 클라이언트를 부트스트랩해야 하는 경우 올바른 URL을 반영하도록 기존 리포지토리를 편집하십시오.

프로시저: 새 CentOS 6 클라이언트의 부트스트래핑과 관련된 문제 해결

1. CentOS 6 클라이언트의 명령 프롬프트에서 **/etc/yum.repos.d/** 디렉토리에 있는 **CentOS-Base.repo** 파일을 엽니다.
2. **mirrorlist.centos.org**를 가리키는 **mirrorlist** 항목을 찾습니다. 항목이 2개 이상일 수 있습니다. 예:

```
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=6&arch=$basearch&repo
=os
```

3. 패키지 관리자가 URL을 찾지 못하도록 **mirrorlist** 항목을 주석으로 처리하십시오.

4. **vault.centos.org** URL을 가리키도록 **baseurl** 줄을 편집하고 CentOS 6 리포지토리를 지정하십시오. 예:

```
baseurl=https://vault.centos.org/centos/6/os/$basearch/
```

5. 파일에 나열된 각 리포지토리에서 이 작업을 반복합니다.
6. 클라이언트를 부트스트랩합니다. CentOS 클라이언트 부트스트래핑에 대한 자세한 설명은 **Client-configuration > Clients-centos**를 참조하십시오.

CentOS 6 수명 종료에 대한 자세한 설명은 <http://mirror.centos.org/centos/6/readme>를 참조하십시오.

11.4. 수명 종료 제품의 부트스트랩 리포지토리

지원하는 제품이 동기화되면 부트스트랩 리포지토리가 자동으로 생성되고 Uyuni 서버에서 재생성됩니다. 제품이 수명 종료에 도달하여 지원이 중단된 경우 제품을 계속 사용하고 싶으면 부트스트랩 리포지토리를 수동으로 생성해야 합니다.

부트스트랩 리포지토리에 대한 자세한 내용은 **Client-configuration > Bootstrap-repository**를 참조하십시오.

프로시저: 수명 종료 제품의 부트스트랩 리포지토리 생성

- Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 root 권한으로 다음 예와 같이 `--force` 옵션을 이용해 사용 가능한 미지원 부트스트랩 리포지토리를 나열합니다.

```
mgr-create-bootstrap-repo --list --force
1. SLE-11-SP4-x86_64
2. SLE-12-SP2-x86_64
3. SLE-12-SP3-x86_64
```

- 다음과 같이 적절한 리포지토리 이름을 제품 레이블로 사용해 부트스트랩 리포지토리를 생성합니다.

```
mgr-create-bootstrap-repo --create SLE-12-SP2-x86_64 --force
```

부트스트랩 리포지토리를 수동으로 생성하고 싶지 않다면 필요한 제품 및 부트스트랩 리포지토리에 LTSS를 사용할 수 있는지 여부를 확인하시기 바랍니다.

11.5. 복제된 Salt 클라이언트

하이퍼바이저 복제 유ти리티를 사용한 후 복제된 Salt 클라이언트를 등록하려 했다면 다음과 같은 오류가 표시될 수 있습니다.

죄송하지만 시스템을 찾을 수 없습니다.

이러한 오류의 원인은 복제된 새 시스템에 등록된 기존 시스템과 동일한 시스템 ID가 있기 때문입니다. 이 ID를 수동으로 변경하여 오류를 바로잡고 복제된 시스템을 등록할 수 있습니다.

추가 정보 및 지침은 [Administration > Tshoot-registerclones](#)를 참조하십시오.

11.6. FQDNS grain 비활성화

FQDNS grain은 시스템에 있는 모든 전체 DNS 서비스의 목록을 반환합니다. 이 정보를 수집하는 작업은 대개 빠르게 완료되지만 DNS 설정이 잘못 구성된 경우 더 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 어떤 경우 클라이언트는 무응답 상태가 되거나 작동을 중지할 수 있습니다.

이러한 문제를 방지하려면 Salt 플래그로 FQDNS grain을 비활성화하면 됩니다. grain을 비활성화하면 네트워크 모듈을 사용해 클라이언트가 무응답 상태가 될 위험 없이 FQDNS 서비스를 제공할 수 있습니다.



- 이전 Salt 클라이언트에만 적용됩니다. 최근에 Salt 클라이언트를 등록했다면 FQDNS grain이 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 다음 명령을 사용해 FQDNS grain을 비활성화합니다.

```
salt '*' state.sls util.mgr_disable_fqdns_grain
```

이 명령을 실행하면 각 클라이언트가 다시 시작되고 서버가 처리해야 하는 Salt 이벤트를 생성합니다. 클라이언트의 수가 매우 많은 경우 대신에 다음과 같이 배치 모드로 명령을 실행할 수 있습니다.

```
salt --batch-size 50 '*' state.sls util.mgr_disable_fqdns_grain
```

배치 명령이 실행을 완료할 때까지 기다립니다. **Ctrl+C**로 프로세스를 인터럽트하지 마십시오.

11.7. noexec로 /tmp 마운팅

Salt는 클라이언트 파일 시스템의 **/tmp**에서 원격 명령을 실행합니다. 따라서 **noexec** 옵션으로 **/tmp**를 마운트해서는 안 됩니다.

11.8. grain을 시작 이벤트로 전달

Salt 클라이언트는 시작할 때마다 **machine_id** grain을 Uyuni로 전달합니다. Uyuni는 이 grain을 사용해 클라이언트가 등록되었는지 여부를 판별합니다. 이 프로세스를 진행하려면 동기 Salt 호출이 필요합니다. 동기 Salt 호출은 다른 프로세스를 차단하므로 다수의 클라이언트가 동시에 시작하는 경우 프로세스가 상당히 지연될 수 있습니다.

이 문제를 해결하기 위해 별도의 동기 Salt 호출을 방지할 수 있는 새로운 기능이 Salt에 도입되었습니다.

이 기능을 사용하려면 이 기능을 지원하는 클라이언트에서 클라이언트 구성에 구성 파라미터를 추가하면 됩니다.

이 프로세스가 더 원활히 진행되게 하려면 **mgr_start_event_grains.sls** 도우미 Salt 상태를 사용하면 됩니다.



- 이전에 등록한 클라이언트에만 적용됩니다. 최근에 Salt 클라이언트를 등록했다면 이 구성 파라미터가 기본적으로 추가되어 있습니다.

Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 다음 명령을 사용해 **start_event_grains** 구성 도우미를 활성화합니다.

```
salt '*' state.sls util.mgr_start_event_grains
```

이 명령은 필요한 구성을 클라이언트의 구성에 추가하고, 클라이언트가 다시 시작할 때 이 구성을 적용합니다. 클라이언트가 수가 매우 많은 경우 대신에 다음과 같이 배치 모드로 명령을 실행할 수 있습니다.

```
salt --batch-size 50 '*' state.sls mgr_start_event_grains
```

11.9. 프록시 연결 및 FQDN

프록시를 통해 연결된 클라이언트가 Web UI에 표시되지만 프록시를 통해 연결되었음을 표시하지 않는 경우가 있습니다. 연결에 전체 도메인 이름(FQDN)을 사용하지 않고 프록시가 Uyuni에 알려지지 않은 경우 이러한 문제가 발생할 수 있습니다.

이러한 동작을 교정하려면 다음과 같이 프록시의 클라이언트 구성 파일에서 추가 FQDN을 grain으로 지정하십시오.

```

grains:
  susemanager:
    custom_fqdns:
      - name.one
      - name.two

```

11.10. Red Hat CDN 채널 및 여러 인증서

Red Hat 컨텐트 제공 네트워크(CDN) 채널은 경우에 따라 여러 인증서를 제공하지만 Uyuni Web UI는 1개의 인증서만 임포트할 수 있습니다. CDN이 Uyuni Web UI에서 알고 있는 인증서와 다른 인증서를 제공하는 경우, 인증서가 올바르더라도 유효성 검사에 실패하고 리포지토리에 대한 액세스가 거부됩니다. 수신된 오류 메시지는 다음과 같습니다.

[오류]

'<repo_name>' 저장소가 유효하지 않습니다.

<repo.pem> 지정된 URL에서 유효한 메타 데이터를 찾을 수 없습니다.

기록:

- [|] '<repo.pem>'에서 읽는 중 오류 발생
- '<repo.pem>' 접근 권한이 거부되었습니다.

이 저장소에 정의 된 URI가 유효한 저장소를 가리키는지 확인하십시오.

위의 오류로 인해 '<repo_name>' 저장소를 건너뜁니다.

오류로 인해 저장소를 새로 고칠 수 없습니다.

HH:MM:SS RepoMDError: 저장소에 액세스 할 수 없습니다. 저장소 GPG 키를 가져오지 않았을 수 있습니다.

이 문제를 해결하려면 유효한 모든 인증서를 단일 **.pem** 파일로 병합한 후 Uyuni에서 사용하도록 인증서를 다시 빌드하십시오.

프로시저: 여러 Red Hat CDN 인증서 해결

1. Red Hat 클라이언트의 명령 프롬프트에서, 루트 권한으로 단일 **rh-cert.pem** 파일의 **/etc/pki/entitlement/**에서 모든 현재 인증서를 수집합니다.

```
cat 866705146090697087.pem 3539668047766796506.pem redhat-entitlement-authority.pem > rh-cert.pem
```

2. 단일 **rh-key.pem** 파일의 **/etc/pki/entitlement/**에서 모든 현재 키를 수집합니다.

```
cat 866705146090697087-key.pem 3539668047766796506-key.pem > rh-key.pem
```

Client-configuration > Clients-rh-cdn의 지침에 따라 이제 새 인증서를 Uyuni 서버로 임포트할 수 있습니다.

11.11. Web UI에서 등록이 실패했으며, 오류가 표시되지 않습니다.

Web UI에서의 초기 등록을 위해 모든 Salt 클라이언트는 Salt SSH를 사용합니다.

기본적으로 Salt SSH 클라이언트는 서버에 오류를 다시 보고하지 않습니다.

그러나 Salt SSH 클라이언트는 오류를 검사할 수 있는 `/var/log/salt-ssh.log`에 로그를 로컬로 저장합니다.

11.12. 이전 클라이언트 등록

CentOS 6, Oracle Linux 6, Red Hat Enterprise Linux 6, SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support 6 또는 SUSE Linux Enterprise Server 11 클라이언트를 등록하고 사용하려면 Uyuni 서버가 이전 형식의 SSL 암호화를 지원하도록 구성해야 합니다.

명령 프롬프트에서 등록하려 하면 다음과 같은 오류가 표시됩니다.

```
'<Repository_Name>' 리포지토리가 잘못되었습니다.  
[!] 지정된 URL에서 유효한 메타데이터를 찾을 수 없습니다.  
이 리포지토리에 정의된 URI가 유효한 리포지토리를 가리키고 있는지 확인하시기 바랍니다.  
위 오류로 인해 '<Repository_Name>' 리포지토리를 건너뛰는 중입니다.  
'www.example.com'에 대한 다운로드 (curl) 오류:  
오류 코드: 알 수 없는 오류  
오류 메시지: error:1409442E:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:tlsv1 alert  
protocol version
```

Web UI에서 등록하려 하면 다음과 같은 오류가 표시됩니다.

```
SLS 'base:bootstrap' 렌더링에 실패함: Jinja 오류: >>> RHEL6 및 SLES11을 위한  
TLS 1.2 이상 버전이 없습니다. Apache 구성은 확인하시기 바랍니다.
```

...

이 오류는 Apache에 TLS v1.2가 필요하지만 이전 운영 체제가 이 버전의 TLS 프로토콜을 지원하지 않기 때문에 발생합니다. 이 오류를 수정하려면 서버의 Apache가 넓은 범위의 프로토콜 버전을 수락하도록 강제해야 합니다. Uyuni 서버에서 루트 권한으로 `/etc/apache2/ssl-global.conf` 구성 파일을 열고, `SSLProtocol` 줄을 찾아 다음과 같이 업데이트합니다.

```
SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
```

이러한 업데이트는 서버에서 수동으로 완료해야 하며, 해당되는 경우 프록시에서 Salt 상태로 수행해야 합니다. 변경한 후 각 시스템에서 `apache` 서비스를 다시 시작하십시오.

11.13. 작동 중지 및 DNS 설정으로 표시된 Salt 클라이언트

Salt 클라이언트가 실행 중인 경우에도 패키지 새로 고침 또는 적용 상태 등의 작업이 실패로 표시되며 다음 메시지가 표시됩니다.

Minion이 작동 중지되거나 연결할 수 없습니다.

이 경우 작업의 일정을 변경해 보십시오. 성공적으로 일정을 변경할 수 있는 경우 잘못된 DNS 구성이 문제의 원인일 수 있습니다.

Salt 클라이언트가 다시 시작되거나 그레인이 새로 고쳐지는 경우, 클라이언트는 FQDN 그레인을 계산하고 그레인이 진행될 때까지 응답하지 않습니다. Uyuni 서버에서 예약된 작업이 실행될 때 Uyuni 서버는 클라이언트를 대상으로 **test.ping**을 수행한 후 실제 작업을 수행하여 클라이언트가 실제로 실행되고 있고 작업이 트리거될 수 있는지 확인합니다.

기본적으로 Uyuni 서버는 **test.ping** 명령의 응답을 수신하기 위해 5초 동안 대기합니다. 5초 이내에 응답이 수신되지 않으면 클라이언트가 다운되었거나 연결할 수 없다는 메시지를 표시하고 작업이 실패하도록 설정됩니다.

이 문제를 해결하려면 클라이언트에서 DNS 확인을 수정하여 FQDN을 확인하는 동안 클라이언트가 5초 동안 멈추지 않도록 하십시오.

가능하지 않은 경우 Uyuni Server의 **/etc/rhn/rhn.conf** 파일에 있는 **java.salt_presence_ping_timeout** 값을 4보다 큰 값으로 증가하십시오.

For example:

```
java.salt_presence_ping_timeout = 6
```

그리고 다음을 사용하여 **spacewalk-services**를 다시 시작하십시오.

```
spacewalk-services restart
```



이 값을 증가시키면 Uyuni Server가 미니언에 연결할 수 없거나 응답하지 않는지 여부를 확인하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있으므로, Uyuni Server가 전반적으로 느려지거나 응답하지 않습니다.

Chapter 12. GNU Free Documentation License

Copyright © 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in

the Document's license notice.

- H. Include an unaltered copy of this License.
 - I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
 - J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
 - K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
 - L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
 - M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
 - N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
 - O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the

Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

A copy of the license is included in the section entitled{ldquo}GNU Free Documentation License{rdquo}.

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.