

Droites, plans et vecteurs de l'espace

Introduction:

En géométrie plane, nous avons utilisé les vecteurs dès la seconde. Ils permettent de modéliser les translations, d'étudier les figures et différentes configurations du plan : déterminer si deux droites sont parallèles, perpendiculaires, si un point appartient à une droite à l'aide des vecteurs directeurs sont quelques exemples.

Dans ce cours, la notion de vecteur va être prolongée dans l'espace à 3 dimensions ; ce sont des outils efficaces, notamment en sciences physiques ou en sciences de l'ingénieur, pour décrire des forces, la position, ou la vitesse de certains objets dans leurs déplacements dans l'espace.

Dans une première partie, nous définirons le vecteur dans l'espace et étudierons ses propriétés, similaires aux propriétés dans le plan. Les vecteurs vont permettre de définir l'appartenance à une droite ou à un plan.

Le lien entre droite, plan et vecteurs sera détaillé en deuxième partie. Enfin, nous verrons, dans la troisième partie, comment on peut repérer un point en utilisant un système de coordonnées dans l'espace.


Dans tout le chapitre, nous nous placerons dans une configuration spatiale à $3\,\mathrm{dimensions}$, qui est notre espace naturel.

- \rightarrow Nous le notons \mathcal{E} .
- Vecteurs de l'espace

La plupart des notions vues en seconde se généralisent dans ${\mathcal E}.$

a. Vecteurs et translations

Considérons le pavé droit ABCDEFGH:



© SCHOOLMOUV

Observons la translation qui amène A vers B ; c'est un déplacement qui :

- a pour direction la droite (AB);
- ullet sur cette direction, va dans le sens de A vers B ;
- ullet se fait sur la longueur AB.
- \rightarrow On définit avec ces trois caractéristiques le vecteur \overrightarrow{AB} .

Ce même déplacement transforme E en F et H en G. On dit que les vecteurs \overrightarrow{EF} et \overrightarrow{HG} sont égaux à \overrightarrow{AB} .

→ Ils **représentent** le même vecteur et la même translation.



Vecteur:

À tout couple de points $(A,\,B)$ de $\mathcal E$, on peut associer un unique vecteur \overrightarrow{AB} à la translation qui transforme A en B.

Ce vecteur \overrightarrow{AB} a trois caractéristiques :

• sa direction : la droite (AB) ;

ullet son sens : de A vers B ;

• et sa norme : $\|\overrightarrow{AB}'\| = AB$.

Tout vecteur qui vérifie ces trois caractéristiques est égal à \overrightarrow{AB} .

ightarrow C'est un représentant du même vecteur, qu'on peut noter \vec{u} .

Nous avons les cas particuliers suivants.

- Si B et A sont confondus, alors le vecteur \overrightarrow{AB} est égal au vecteur nul : \overrightarrow{AB} = $\vec{0}$.
- \overrightarrow{BA} est le vecteur de direction (AB), de sens de B vers A et de norme AB.
- ightarrow On l'appelle **vecteur opposé à** \overrightarrow{AB} :

$$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$$

Comme dans le plan, nous pouvons définir la somme de vecteurs et le produit de vecteurs par des réels, puis les combinaisons linéaires de vecteurs.






Somme de deux vecteurs :

 $ec{u}$ et $ec{v}$ sont deux vecteurs non nuls de ${\cal E}$.

Si \overrightarrow{AB} représente \overrightarrow{u} et \overrightarrow{AC} représente \overrightarrow{v} , alors la somme $\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}$ est représentée par le vecteur \overrightarrow{AD} tel que ABDC est un parallélogramme.



© SCHOOLMOUV



Relation de Chasles:

A, B et C sont trois points de ${\mathcal E}$. On a alors :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$



Produit d'un vecteur par un nombre réel :

Soit λ un nombre réel et un vecteur \vec{u} . Le produit de \vec{u} par λ est un vecteur noté $\lambda \cdot \vec{u}$, et si $\lambda \in \mathbb{R}^*$ et $\vec{u} \neq 0$, alors $\lambda \cdot \vec{u}$ est un vecteur qui a :

- la direction de \vec{u} ;
- pour norme $\|\lambda \cdot \vec{u}\| = |\lambda| \times \|\vec{u}\|$;
- le sens de \vec{u} si $\lambda>0$, et le sens contraire si $\lambda<0$.

Nous avons, par convention:

SchoolMouv.fr SchoolMouv : Cours en ligne pour le collège et le lycée 4 sur 29

- $0 \cdot \vec{u} = \vec{0}$:
- pour tout nombre réel $\lambda : \lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$.



Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, les vecteurs $\lambda \cdot \vec{u}$ et \vec{u} sont dits **colinéaires**.



Vecteurs colinéaires :

Deux vecteurs \vec{u} et \vec{v} sont colinéaires si et seulement si il existe un réel λ tel que $\vec{v} = \lambda \cdot \vec{u}$.

→ En particulier, le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur de l'espace.

Comme dans le plan, nous avons les propriétés de calcul suivantes.



On considère \vec{u} et \vec{v} , deux vecteurs de \mathcal{E} , et λ et μ , deux nombres réels.

- $\lambda \cdot \vec{u} = \vec{0}$ si et seulement si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\lambda = 0$;
- $egin{align} oldsymbol{\cdot} & \lambda \cdot (ec{u} + ec{v}) = \lambda \cdot ec{u} + \lambda \cdot ec{v} \ ; \ \ oldsymbol{\cdot} & (\lambda + \mu) \cdot ec{u} = \lambda \cdot ec{u} + \mu \cdot ec{u} \ ; \ \ \end{matrix}$
- $\lambda(\mu \cdot \vec{u}) = \lambda \cdot \mu \cdot \vec{u}$.

Nous pouvons maintenant définir une nouvelle notion, à partir des propriétés que nous venons de voir.



Combinaison linéaire:


 \vec{u} et \vec{v} sont deux vecteurs de \mathcal{E} , et λ et μ deux nombres réels. On appelle $\lambda \cdot \vec{u} + \mu \cdot \vec{v}$ une combinaison linéaire des vecteurs \vec{u} et \vec{v} .

Remarquons que l'on peut définir une combinaison linéaire d'un nombre fini de vecteurs.

Nous allons voir avec un exemple comment utiliser les combinaisons linéaires de vecteurs pour placer ou situer un point dans l'espace.



Considérons le pavé droit ABCDHEFG, où O est le centre du rectangle ABCD.



(C) SCHOOLMOUV

Exprimons le vecteur \overrightarrow{BG} comme **combinaison linéaire** des vecteurs \overrightarrow{AB} , \overrightarrow{AH} et \overrightarrow{AD} .

Pour cela, utilisons les propriétés du pavé droit et la décomposition avec la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{BG'} = \overrightarrow{BC'} + \overrightarrow{CD'} + \overrightarrow{DG'}$$

$$= \underbrace{\overrightarrow{AD'}}_{=\overrightarrow{BC'}} - \underbrace{\overrightarrow{AB'}}_{=\overrightarrow{DC'}} + \underbrace{\overrightarrow{AH'}}_{=\overrightarrow{DG'}}$$

 $oxed{2}$ Représentons ensuite le point J tel que :

$$\overrightarrow{AJ} = rac{1}{2} \cdot \overrightarrow{HF} + \overrightarrow{BE}$$

 $\rightarrow \overrightarrow{AJ}$ est une **combinaison linéaire** des vecteurs \overrightarrow{HF} et \overrightarrow{BE} .

Pour trouver le point J, commençons par chercher le représentant de \overrightarrow{HF} d'origine A.

$$\rightarrow$$
 C'est \overrightarrow{AC} .

Puisque O est le milieu de [AC], on a ainsi :

$$\frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{HF}$$

$$= \overrightarrow{AO}$$


Nous avons donc:

$$\overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BE}$$

ightharpoonup Le point J est le translaté de A par la translation de vecteur \overrightarrow{AO} suivie de la translation de vecteur \overrightarrow{BE} .

O étant le centre du rectangle ABCD, l'image de O par \overrightarrow{BE} est le centre du rectangle EFGH.

 \rightarrow Nous pouvons donc placer le point J:



© SCHOOLMOUV

L'écriture sous forme de combinaisons linéaires d'autres vecteurs sera utile quand nous voudrons repérer un point de l'espace.

Commençons d'abord par étudier le lien entre les vecteurs et les droites et plans de l'espace.

- 2 Droites et plans de l'espace
- a. Droites de l'espace

Comme en géométrie plane, une droite de l'espace est déterminée par deux points distincts.

→ Nous pouvons donc, comme dans le plan, définir une droite avec un **vecteur**.




Vecteur directeur d'une droite :

On considère \vec{u} un vecteur non nul, et (d) une droite de \mathcal{E} . On dit que \vec{u} est un vecteur directeur de la droite (d) lorsqu'il existe deux points distincts A et B appartenant à (d) tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.

Prenons l'exemple simple d'un tétraèdre.





© SCHOOLMOUV

Ici, \overrightarrow{AE} et \overrightarrow{EC} sont deux vecteurs directeurs de la droite (AC). Et \overrightarrow{CF} et \overrightarrow{DC} sont deux vecteurs directeurs de (CD).

Nous pouvons en tirer quelques conclusions.



- Si \vec{u} est un vecteur directeur de (d), il indique la direction de (d).
- ullet Tout vecteur non nul colinéaire à $ec{u}$ est aussi un vecteur directeur de (d).
- (d) admet donc une infinité de vecteurs directeurs : tous les vecteurs non nuls et colinéaires à \vec{u} .

Nous allons maintenant nous servir des vecteurs pour caractériser l'alignement de points.

On considère deux points distincts A et B de ${\mathcal E}$. Soit M un point de ${\mathcal E}$.

$$M \in (AB) \Leftrightarrow egin{cases} M ext{ est confondu avec } A \\ ext{ou} \\ M
eq A, ext{ et } (AM) ext{ et } (AB) ext{ ont la même direction} \end{cases}$$

Donc, M appartient à la droite (AB) si et seulement si \overrightarrow{AM} et \overrightarrow{AB} sont colinéaires.

→ Nous en déduisons les propriétés suivantes.



La droite (D) passant par les points A et B est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM}=\lambda\cdot\overrightarrow{AB}$, où $\lambda\in\mathbb{R}$.

Nous pouvons formuler cette propriété d'une autre façon : la droite (D) passant par A et de vecteur directeur \vec{u} est l'ensemble des points M tels que \vec{u} et \overrightarrow{AM} sont **colinéaires**.

- ightharpoonup Une droite est caractérisée par la donnée d'un point A lui appartenant et d'un vecteur directeur \vec{u} .
- ightharpoonup On note : $(D)=(A\ ;\ ec{u}).$



Méthodologie :


En pratique, quand nous voudrons montrer l'alignement de trois points $A,\,M$ et B de l'espace, nous prouverons qu'ils forment deux vecteurs colinéaires.

o Nous vérifierons qu'il existe un réel λ tel que $\overrightarrow{AM} = \lambda \cdot \overrightarrow{AB}$.

Nous allons appliquer cette méthode dans l'exemple ci-dessous.



Soit le pavé droit ABCDEFGH.



© SCHOOLMOUV

On a placé le point A^\prime tel que :

$$\overrightarrow{AA'} = rac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AE'} + rac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AC'}$$

Transformons maintenant l'expression de $\overrightarrow{AA'}$:

$$\overrightarrow{AA'} = \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AE'} + \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{EG'} [\operatorname{car} \overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{EG'}]$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \left(\overrightarrow{AE'} + \overrightarrow{EG'} \right) [\operatorname{par distributivit\'e}]$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AG'} [\operatorname{par la relation de Chasles}]$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AA'}$ et \overrightarrow{AG} sont colinéaires.

- ightharpoonup Cela indique que les points A, A' et G sont alignés, et donc que le point A' appartient à la droite (AG).
- ightarrow Plus précisément, en comparant le sens et la norme de $\overrightarrow{AA'}$ et \overrightarrow{AG} , A' est le milieu de [AG].

Nous venons de voir comment montrer, avec les vecteurs, qu'un point appartient à une droite et que l'alignement de trois points peut être démontré en utilisant les vecteurs directeurs.

Qu'en est-il maintenant de l'appartenance à un plan de l'espace?




Plans de l'espace

Commençons par donner une définition précise d'un plan de l'espace.



Plan:

Un plan de l'espace ${\mathcal E}$ est défini par 3 points non alignés, c'est-à-dire 2 droites sécantes.



© SCHOOLMOUV

On schématise un plan par un parallélogramme pour donner un effet de perspective, mais il n'a pas de bord.

→ Il est semblable à une étendue plane sans limite.




On peut nommer ce plan à l'aide de 3 de ses points non alignés, ou le désigner par une lettre.

ightarrow Ici, le plan peut s'appeler indifféremment (P), ou (ABC), ou (BCA)...



Prenons l'exemple d'un tétraèdre HGKF posé sur une table :



© SCHOOLMOUV

Ici, le plan (GKF) et le plan (P) du plateau de la table sont identiques.

- \rightarrow Le point H n'appartient pas à (P).
- \rightarrow Le point L appartient à la droite (GF), donc appartient aussi au plan (P).

Nous approfondirons ces notions dans le chapitre suivant « Positions relatives de droites et de plans de l'espace ».

Dans l'exemple ci-dessus, (GF) et (GK) sont deux droites sécantes du plan (P).

→ Nous pouvons donc choisir un vecteur directeur de chaque droite pour former une base de ce plan.



Base d'un plan:


(P) est un plan de \mathcal{E} .

On appelle base du plan (P) tout couple (\vec{u}, \vec{v}) de vecteurs non nuls et non colinéaires dont il existe des représentants dans le plan.

Il existe une infinité de bases dans un plan donné.



Étudions le plan (P) suivant et les points représentés qui lui appartiennent :



C SCHOOLMOUV

Nous pouvons relever différentes bases en choisissant des couples de vecteurs non colinéaires :

$$ightarrow \left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AE}
ight)$$
, $\left(\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AH}
ight)$ et $\left(\overrightarrow{EB},\overrightarrow{EA}\right)$ en sont trois.

Dans cet exemple, nous pouvons aussi dire que les vecteurs \overrightarrow{AB} , \overrightarrow{AE} et \overrightarrow{AH} sont **coplanaires**.

Il en va de même pour les vecteurs \overrightarrow{EB} , \overrightarrow{EA} et \overrightarrow{DH} .



Vecteurs coplanaires:

 $ec{u}$, $ec{v}$ et $ec{w}$ sont 3 vecteurs de \mathcal{E} .

Ces 3 vecteurs sont dits coplanaires lorsqu'il existe 4 points A, B, C et D du plan (P) tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ et $\vec{w} = \overrightarrow{AD}$.


Ces vecteurs coplanaires vont nous permettre de mieux définir le **repère d'un plan**, que nous manipulons depuis la seconde.

On considère un plan (P) de $\mathcal E$ dans lequel on a une base $(\vec u, \vec v)$. A est un point de (P); B et C sont 2 points tels que $\vec u = \overrightarrow{AB}$ et $\vec v = \overrightarrow{AC}$. Soit M un point du plan.

- Si M appartient à (AB), alors \overrightarrow{AM} est colinéaire à \overrightarrow{AB} .
- $ightarrow \overrightarrow{AM} = \lambda \cdot \overrightarrow{AB} = \lambda \cdot \overrightarrow{u}$, avec λ réel.
- Si M appartient à (AC), alors \overrightarrow{AM} est colinéaire à \overrightarrow{AC} .
- ightarrow $\overrightarrow{AM}=\mu\cdot\overrightarrow{AC}=\mu\cdot\overrightarrow{v}$, avec μ réel.
- ullet Dans les autres cas, on peut construire un parallélogramme AEMD tel que :

$$\begin{cases} D \in (AB) \text{ et } (MD) \text{ parallèle à } (AC) \\ E \in (AC) \text{ et } (ME) \text{ parallèle à } (AB) \end{cases}$$

Illustrons cette situation:



© SCHOOLMOUV

On peut, d'après la règle du parallélogramme, écrire, avec λ et μ deux réels :

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$$

$$= \lambda \cdot \overrightarrow{AB} + \mu \cdot \overrightarrow{AC}$$

$$[\operatorname{car} D \in (AB) \text{ et } E \in (AC)]$$

$$= \lambda \cdot \overrightarrow{u} + \mu \cdot \overrightarrow{v}$$

- ightarrow Ainsi, dans tous les cas, \overrightarrow{AM} est combinaison linéaire des vecteurs \vec{u} et \vec{v} .
- ightharpoonup Réciproquement, il est possible de montrer que, si $\overrightarrow{AM}=\lambda\cdot\vec{u}+\mu\cdot\vec{v}$, alors on peut construire un seul point M sur le plan.

Nous en déduisons les propriétés suivantes.



On considère un plan (P), contenant le point A et dont $(\vec{u}, \, \vec{v})$ est une base.

• M appartient à (P) si et seulement si il existe deux réels λ et μ tels que :

$$\overrightarrow{AM} = \lambda \cdot \vec{u} + \mu \cdot \vec{v}$$

 \rightarrow C'est-à-dire si et seulement si \overrightarrow{AM} est **combinaison linéaire** de \vec{u} et \vec{v} .

 \rightarrow Ou encore si et seulement si les vecteurs \overrightarrow{AM} , \vec{u} et \vec{v} sont **coplanaires**.

• Un plan est caractérisé par un point A lui appartenant et un couple de vecteurs $(\vec{u},\,\vec{v})$ formant une base.

 \rightarrow On note $(P)=(A\;;\;\vec{u},\;\vec{v}).$



Repère du plan :

On appelle repère du plan (P) tout triplet $(A; \vec{u}, \vec{v})$, où A est un point du plan et (\vec{u}, \vec{v}) est une base de ce plan.

 \rightarrow A est appelée origine du repère.



Dans ce repère, tout point M de (P) est déterminé par des coordonnées uniques, c'est-à-dire le couple de réels $(\lambda \ ; \ \mu)$ tel que $\overrightarrow{AM} = \lambda \cdot \vec{u} + \mu \cdot \vec{v}$.

Nous allons maintenant donner une méthodologie, suivie d'un exemple, pour montrer comment exprimer un vecteur dans une base donnée.




Méthodologie:

M est un point du plan (P) muni d'un repère $(A\;;\;\vec{u},\;\vec{v})$. Pour trouver les coordonnées d'un point M dans le repère $(A\;;\;\vec{u},\;\vec{v})$, on décompose le vecteur \overrightarrow{AM} pour retrouver une combinaison linéaire des vecteurs du repère.

SchoolMouv.fr SchoolMouv: Cours en ligne pour le collège et le lycée 17 sur 29

→ Pour décomposer ce vecteur, nous pouvons utiliser la relation de Chasles, les propriétés de calcul vues dans la partie 1 de ce cours, ainsi que toute propriété induite par la figure ou déjà démontrée.

ABCDHEFG est un pavé droit. O est le centre du rectangle ABCD.



© SCHOOLMOUV

Prenons $\left(O\;;\;\overrightarrow{OB}\;,\overrightarrow{OC}\right)$ comme repère du plan (ABC): c'est possible puisque O,B et C appartiennent au plan (ABC) et que \overrightarrow{OB} et \overrightarrow{OC} sont deux vecteurs non nuls et non colinéaires.

Dans ce repère, le point O a pour coordonnées (0~;~0), car $\overrightarrow{OO}=0$ · $\overrightarrow{OB}+0$ · \overrightarrow{OC} .

Et nous avons:

•
$$\overrightarrow{OB} = 1 \cdot \overrightarrow{OB} + 0 \cdot \overrightarrow{OC}$$
.

 \rightarrow B a pour coordonnées (1;0).

•
$$\overrightarrow{OA} = 0 \cdot \overrightarrow{OB} - 1 \cdot \overrightarrow{OC}$$
.

 \rightarrow A a pour coordonnées (0; -1).

Soit C' le symétrique de C par rapport à D.

$$\overrightarrow{OC'} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CC'}$$
 [par la relation de Chasles]
$$= \overrightarrow{OC} + 2 \cdot \overrightarrow{CD} \text{ [car } D \text{ est le milieu de } [CC'] \text{]}$$


$$= \overrightarrow{OC} + 2 \cdot \left(\overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OD} \right)$$

$$= \overrightarrow{OC} - 2 \cdot \overrightarrow{OC} - 2 \cdot \overrightarrow{OB} \text{ [car } \overrightarrow{OB} = -\overrightarrow{OD} \text{]}$$

$$= -2 \cdot \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}$$

 $\overrightarrow{OC'}$ est une combinaison linéaire de \overrightarrow{OC} et \overrightarrow{OB} , donc les trois vecteurs sont coplanaires.

 \rightarrow Ce qui vérifie que C' appartient bien au plan (ABC).



© SCHOOLMOUV

De plus, la relation $\overrightarrow{OC'}=-2\cdot\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}$ donne les coordonnées de C' dans ce repère du plan (ABC).

 \rightarrow C' a pour coordonnées (-2;-1).


Nous avons redécouvert la notion de repère du plan, cette fois en en donnant une définition rigoureuse.

Nous allons maintenant étudier comment on peut repérer un point dans l'espace en nous aidant des notions de ce paragraphe.

Repérage dans l'espace



Considérons un plan (P) de l'espace muni d'un repère $(A\ ;\ \vec{\imath},\ \vec{\jmath})$. Considérons L, un point de ${\cal E}$ n'appartenant pas à (P).



(C) SCHOOLMOUV

Dans ce cas, les vecteurs \overrightarrow{AL} , \overrightarrow{i} et \overrightarrow{j} ne sont pas coplanaires.

$$ightharpoonup$$
 On note : $\vec{k}=\overrightarrow{AL}$.



Base de l'espace :

On appelle base de l'espace ${\cal E}$ tout triplet de vecteurs $(\vec{\imath},\,\vec{\jmath},\,\vec{k})$ non coplanaires.

 \rightarrow Nous remarquons qu'il existe une infinité de choix pour les vecteurs $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$ et \vec{k} , et donc une infinité de bases possibles.


Par analogie avec le travail vu pour les plans, nous admettons les propriétés suivantes.



A est un point et $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ une base de \mathcal{E} . Quel que soit le point M de $\mathcal{E}, \overrightarrow{AM}$ peut s'écrire de manière unique comme **combinaison linéaire** des vecteurs $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$.

ightharpoonup C'est-à-dire qu'il existe un triplet unique de 3 réels $(x\ ;\ y\ ;\ z)$ tels que :

$$\overrightarrow{AM} = x \cdot \vec{\imath} + y \cdot \vec{\jmath} + z \cdot \vec{k}$$



C SCHOOLMOUV



Repère de l'espace :

On appelle repère de l'espace \mathcal{E} tout quadruplet $(A; \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ où A est un point et $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ une base de \mathcal{E} .

 $\rightarrow A$ est appelée origine du repère.



Dans ce repère, tout point M est déterminé par ses coordonnées uniques telles que :

$$\overrightarrow{AM} = x \cdot \vec{\imath} + y \cdot \vec{\jmath} + z \cdot \vec{k}$$

 \rightarrow On note : M(x; y; z).

 \rightarrow On appelle x l'abscisse de M, y son ordonnée et z sa cote.



En sciences physiques, la coordonnée z est souvent utilisée pour repérer l'altitude d'un objet ou d'un point en mouvement.

Il ne faudra pas oublier que, dans un repère de \mathcal{E} , la position des points est déterminée par 3 nombres. Nous remarquons d'ailleurs le lien avec la dénomination « 3 dimensions » ou « 3D » quand on parle de volumes ou de figures spatiales.

Nous allons maintenant nous servir de ces coordonnées pour résoudre des problèmes de géométrie dans l'espace. Elles vont servir à démontrer certaines propriétés.




Méthodologie:

Pour trouver les coordonnées d'un point M dans le repère $(A;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$, on décompose le vecteur \overrightarrow{AM} pour retrouver une combinaison linéaire des vecteurs du repère.

→ Comme dans le plan, pour décomposer ce vecteur, nous pouvons utiliser la relation de Chasles, les propriétés de calcul vues dans la partie 1 de ce cours, ainsi que toute propriété induite par la figure ou déjà démontrée.

Prenons l'exemple du tétraèdre ABCD :



© SCHOOLMOUV

Les vecteurs \overrightarrow{AB} , \overrightarrow{AC} et \overrightarrow{AD} ne sont pas coplanaires. Donc ces 3 vecteurs forment une base de l'espace.

ightarrow On peut munir l'espace du repère $\left(A \; ; \; \overrightarrow{AB}, \; \overrightarrow{AC}, \; \overrightarrow{AD} \right)$.

Soit E le milieu de [DC].

On cherche les coordonnées de ${\cal E}$ dans ce repère.

On décompose le vecteur :

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CE}$$

$$= \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{CD}$$

$$= \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{CA} + \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AD}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AD}$$

Ainsi, les coordonnées de E dans le repère $\left(A\;;\;\overrightarrow{AB},\;\overrightarrow{AC},\;\overrightarrow{AD}\right)$ sont $\left(0\;;\;\frac{1}{2}\;;\;\frac{1}{2}\right)$.

Nous remarquons ce faisant que C a pour coordonnées $(0\ ;\ 1\ ;\ 0)$ et $D\ (0\ ;\ 0\ ;\ 1).$

ightharpoonup Donc les coordonnées du milieu de [CD] sont égales à la demi-somme des coordonnées de C et de D.

Nous admettons ainsi la propriété suivante.



L'espace ${\cal E}$ est muni d'un repère $(O\;;\; \vec{\imath},\; \vec{\jmath},\; \vec{k})$. Dans ce repère, A a pour coordonnées $(x_A\;;\; y_A\;;\; z_A)$ et $B\;(x_B\;;\; y_B\;;\; z_B)$.

ightarrow Le milieu I de [AB] a pour coordonnées :

$$\left(rac{x_A + x_B}{2} \ ; \ rac{y_A + y_B}{2} \ ; \ rac{z_A + z_B}{2}
ight)$$

Comme dans le plan, les vecteurs de l'espace ont des coordonnées dans un repère donné. Les propriétés dans un plan se généralisent à l'espace.

(b.) Coordonnées d'un vecteur

On considère un repère $(O~;~\vec{\imath},~\vec{\jmath},~\vec{k})$ de ${\cal E}$. Soit \vec{u} un vecteur et le point M tel que $\overrightarrow{OM}=\vec{u}$.

 \rightarrow Nous avons vu que M a des coordonnées uniques dans ce repère.



Coordonnées d'un vecteur :

Soit \vec{u} un vecteur de \mathcal{E} .

On appelle coordonnées de \vec{u} le triplet $(x\,;\,y\,;\,z)$ tel que :

$$\overrightarrow{OM} = x \cdot \vec{\imath} + y \cdot \vec{\jmath} + z \cdot \vec{k}$$

$$\rightarrow$$
 On note : $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

En particulier, le vecteur nul a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.



- Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées dans un même repère de ${\mathcal E}$.
- Ces coordonnées ne dépendent pas du choix du représentant.



Si on change de repère, les coordonnées des points et des vecteurs changent.

Nous pouvons effectuer des opérations sur les coordonnées des vecteurs de l'espace comme celles dans le plan, en n'oubliant pas qu'il y a 3 coordonnées, et non 2.

SchoolMouv.fr SchoolMouv : Cours en ligne pour le collège et le lycée 25 sur 29



Soit
$$\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$
 et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ deux vecteurs de \mathcal{E} , et $\lambda \in \mathbb{R}$.

• $ec{u} + ec{v}$ a pour coordonnées :

$$\begin{pmatrix} x+x' \ y+y' \ z+z' \end{pmatrix}$$

• $\lambda \cdot ec{u}$ a pour coordonnées :

$$\begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \\ \lambda z \end{pmatrix}$$



Soit $A\left(x_{A}\;;\;y_{A}\;;\;z_{A}\right)$ et $B\left(x_{B}\;;\;y_{B}\;;\;z_{B}\right)$ deux points de \mathcal{E} . Le vecteur \overrightarrow{AB} a pour coordonnées :

$$egin{pmatrix} x_B - x_A \ y_B - y_A \ z_B - z_A \end{pmatrix}$$

Prenons un exemple pour illustrer toutes ces propriétés.



On considère un repère $(O~;~\vec{\imath},~\vec{\jmath},~\vec{k})$ de ${\cal E}$ dans lequel les points A,B,C et D ont pour coordonnées :

$$A(-6;1;2), B(3;4;5), C(-9;0;1), D(0;3;4)$$

Nous allons calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}'+3\cdot\overrightarrow{AC}$, puis de $\overrightarrow{OD}'-\frac{1}{3}\cdot\left(\overrightarrow{OA}'+2\cdot\overrightarrow{OB}'\right)$.

Nous en tirerons ensuite des propriétés géométriques.

Oalculons les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB} + 3 \cdot \overrightarrow{AC}$.

Le vecteur \overrightarrow{AB} a pour coordonnées :

$$egin{pmatrix} x_B - x_A \ y_B - y_A \ z_B - z_A \end{pmatrix} = egin{pmatrix} 3 - (-6) \ 4 - 1 \ 5 - 2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow$$
 Donc: \overrightarrow{AB} $\begin{pmatrix} 9\\3\\3 \end{pmatrix}$.

Le vecteur \overrightarrow{AC} a pour coordonnées :

$$egin{pmatrix} x_C-x_A \ y_C-y_A \ z_C-z_A \end{pmatrix} = egin{pmatrix} -9-(-6) \ 0-1 \ 1-2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow$$
 Donc: \overrightarrow{AC} $\begin{pmatrix} -3\\-1\\-1 \end{pmatrix}$.

Le vecteur $\overrightarrow{AB} + 3 \cdot \overrightarrow{AC}$ a pour coordonnées :

$$\begin{pmatrix} 9 + 3 \times (-3) \\ 3 + 3 \times (-1) \\ 3 + 3 \times (-1) \end{pmatrix}$$

$$ightharpoonup$$
 Donc: \overrightarrow{AB} + $3 \cdot \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

C'est le vecteur nul. Cela signifie que $\overrightarrow{AB} = -3 \cdot \overrightarrow{AC}$.

 \Rightarrow Les vecteurs \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} sont colinéaires, donc les points A,B et C sont alignés.

2 Calculons les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OD} - \frac{1}{3} \cdot \left(\overrightarrow{OA} + 2 \cdot \overrightarrow{OB}\right)$.

Nous avons les coordonnées suivantes :

$$\overrightarrow{OD} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{OA} \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{OB} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Le vecteur \overrightarrow{OD} $-\frac{1}{3}\cdot\left(\overrightarrow{OA}+2\cdot\overrightarrow{OB}\right)$ a pour coordonnées :

$$egin{pmatrix} 0-rac{1}{3} imes(-6+2 imes3) \ 3-rac{1}{3} imes(1+2 imes4) \ 4-rac{1}{3} imes(2+2 imes5) \end{pmatrix} = egin{pmatrix} 0 \ 0 \ 0 \ 0 \end{pmatrix}$$

Nous en déduisons :

$$\overrightarrow{OD} = \frac{1}{3} \cdot \overrightarrow{OA} + \frac{2}{3} \cdot \overrightarrow{OB}$$

ightharpoonup Cela implique que les vecteurs \overrightarrow{OD} , \overrightarrow{OA} et \overrightarrow{OB} sont coplanaires : D appartient au plan (OAB).

Conclusion:

Dans ce chapitre, nous avons commencé l'étude de configurations spatiales en utilisant les vecteurs de l'espace. Les vecteurs permettent de caractériser l'appartenance à une droite, à un plan, ou encore de placer un point de l'espace sur une figure.

Ils permettent également de définir des repères de l'espace, où un point sera déterminé par la donnée de ses trois coordonnées.

L'utilisation des vecteurs avec ou sans coordonnées facilitera dans les prochains chapitres certaines démonstrations : comme déterminer l'intersection de plans et de droites entre eux ; ou bien encore calculer des longueurs ou prouver l'existence d'un angle droit.