## Глава 1: Электромагнитные волны.


## 1. Свободное электромагнитное поле. Волновое уравнение.

Определение 1 (Свободное). означает без токов и зарядов  $\Rightarrow \rho = 0, \vec{j} = 0$ 


$$\begin{cases} 
\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, & \operatorname{div} \vec{B} = 0 \\
\operatorname{rot} \vec{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}, & \operatorname{div} \vec{D} = 0 
\end{cases} + \Gamma \text{рани. условия} \begin{cases} (B_n)| = 0 & (E_\tau) = 0 \\ (D_n)| = 0 & (H_\tau) = 0 \end{cases}$$

Два типа векторных полей:

1. Вихревые:  $\operatorname{div} \vec{F} = 0$  (нет источников истоков этого поля  $\Rightarrow$  силовые линии либо замкнуты, либо уходят на бесконечность)



2. Потенциальные:  ${\rm rot}\vec{F}=0$ . Силовые линии выходят или входят в области стоков и истоков (где  ${\rm div}\vec{F}\neq 0$ ) или на бесконечности.



Далее мы будем рассматривать только вихревые поля (т.е.  ${
m div} \vec{B} = 0, {
m div} \vec{D} = 0)$ 

Неизвестные 3 компоненты каждого поля:  $\vec{E}, \vec{D}, \vec{B}, \vec{H}$  - 12 неизвестные функций. Мы можем решить эту систему при помощи уравнений Максвелла + материальные уравнения:  $\vec{B} = \vec{B}(H), \vec{E} = \vec{E}(D)$ .

Простая модель среды:  $\vec{B} = \mu \vec{H}, \vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ , где  $\mu = {\rm const}, \varepsilon = {\rm const}$ , годится для вакуума ( $\mu = 1, \varepsilon = 1$ ) и для многих других сред/материалов при низких значения полей  $\vec{E}, \vec{B}$  и при невысоких частотах  $f < 10^8$  Гц.

Волновое уравнение:

Рассмотрим 
$$\operatorname{rot}(\operatorname{rot}\vec{E}) = -\frac{\mu}{c}\frac{\partial}{\partial t}\operatorname{rot}\vec{H} = -\frac{\mu\varepsilon}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\vec{E}$$

Распишем чему равен  $\operatorname{rot}(\operatorname{rot} \vec{E})$  :

$$\operatorname{rot}(\operatorname{rot}\vec{E}) = \nabla \underbrace{\operatorname{div}\vec{E}}_{\frac{1}{\varepsilon}\operatorname{div}\vec{D}=0} - \Delta \vec{E}$$

Получаем нашу систему:

$$\begin{cases} \Delta \vec{E} - \frac{\mu \varepsilon}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0\\ \operatorname{div} \vec{E} = 0 \end{cases} \tag{1}$$


Так же делаем с  $\operatorname{rot}(\operatorname{rot}\vec{B})$  и получаем:  $\begin{cases} \Delta \vec{B} - \frac{\mu \varepsilon}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \\ \operatorname{div}\vec{B} = 0 \end{cases}$  (2)

Согласование решений (1) и (2):


- 1) Решаем (1) и  $\vec{E}$  подстваляем в уравнение Максвелла  $\rightarrow \vec{B}$ ;
- 2) Решаем (2) и  $\vec{B}$  подстваляем в уравнение Максвелла  $\rightarrow \vec{E};$

Различные простейшие решения волнового уравнения:

1) Плоские волны: все ненулевые компоненты полей  $\vec{E}, \vec{B}$  завися от одной координаты (например от z) и времени t;



- 2) Цилиндрические волны: все ненулевые компоненты полей  $\vec{E}, \vec{B}$  зависят от  $\vec{r}$  расстояния от точки наблюдения до некоторой оси (центра волны) и от времени t;
- 3) Сферическая волна: все ненулевые компоненты полей  $\vec{E}, \vec{B}$  зависят от  $\vec{r}$  расстояния от точки наблюдения до центра волны.



## 2. Плоские волны.

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{E} - \frac{\mu \varepsilon}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \ , \ \text{для примера} \ E_x : \left( \frac{\partial}{\partial z} - \frac{\sqrt{\mu \varepsilon}}{c} \frac{\partial}{\partial t} \right) \left( \frac{\partial}{\partial z} + \frac{\sqrt{\mu \varepsilon}}{c} \frac{\partial}{\partial t} \right) E_x = 0$$

Под f подразумевается  $E_x$  или  $E_y$ 

$$\xi = z - \frac{ct}{\sqrt{\mu\varepsilon}}, \quad \eta = z + \frac{ct}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \quad \text{(замена переменных)}$$
 
$$\frac{\partial}{\partial z} f(\xi(z,t),\eta(z,t)) = \frac{\partial f}{\partial \xi} \underbrace{\frac{\partial \xi}{\partial z}}_{=1} + \frac{\partial f}{\partial \eta} \underbrace{\frac{\partial \eta}{\partial z}}_{=1} = \frac{\partial f}{\partial \xi} + \frac{\partial f}{\partial \eta}$$
 
$$\frac{\sqrt{\mu\varepsilon}}{c} \frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\sqrt{\mu\varepsilon}}{c} \left( \frac{\partial f}{\partial \xi} \left( -\frac{c}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \right) + \frac{\partial f}{\partial \eta} \left( \frac{c}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \right) \right) = -\frac{\partial f}{\partial \xi} + \frac{\partial f}{\partial \eta}$$
 
$$\frac{\partial}{\partial z} \to \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta}, \quad \frac{\sqrt{\mu\varepsilon}}{c} \frac{\partial}{\partial t} \to \frac{\partial}{\partial \eta} - \frac{\partial}{\partial \xi}$$
 
$$\to \left( \frac{\partial t}{\partial \xi} \frac{\partial}{\partial \eta} - \frac{\partial}{\partial \eta} + \frac{\partial}{\partial \xi} \right) \left( \frac{\partial t}{\partial \xi} \frac{\partial}{\partial \eta} + \frac{\partial}{\partial \eta} - \frac{\partial}{\partial \xi} \right) E_x(\varepsilon, \mu) = 0 \quad 4 \frac{\partial}{\partial \mu \partial \varepsilon} E_x(\varepsilon, \mu) = 0$$

Решения являются произвольные функции  $f(\xi), f(\eta)$ 

$$E_x(z,t) = f\left(z - \frac{c}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\right) + g\left(z + \frac{c}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\right)$$
 $E_y(z,t) = p\left(z - \frac{c}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\right) + h\left(z + \frac{c}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\right)$ 
где  $\forall f, g, p, h$ 


Свойства плоских волн:

1) 
$$E_z = 0, B_z = 0$$

$$\operatorname{div} \vec{D} = \varepsilon \operatorname{div} \vec{E} = 0 = \varepsilon \left( \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right)$$
 первые два члена равны нулю.

 $\Rightarrow E_z$  - не зависит от z  $\Rightarrow$  не зависит от t - этот случай не соответствует волновому полю.

Пример:



В максимуме 
$$z - \frac{ct}{\sqrt{\mu \varepsilon}} = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t}$$
аргумент =  $\underbrace{\frac{dz}{dt}}_{V_z} - \frac{c}{\sqrt{\mu \varepsilon}} = 0$ 

2) Связь поперечных полей в плоской волне:

$$\sqrt{\varepsilon}\vec{E} = \sqrt{\mu}[\vec{H} \times \vec{n}], \quad \sqrt{\mu}\vec{H} = \sqrt{\varepsilon}[\vec{n} \times \vec{E}]$$

где  $\vec{n}$  - единичный вектор направления движения волны $(\vec{E}\perp\vec{B}\perp\vec{n}).$ 


3) 
$$\varepsilon E^2 = \mu [\vec{H} \times \vec{n}]^2 = \mu H^2 n^2 = \mu H^2 | : 8\pi \Rightarrow W_E = \frac{\varepsilon E^2}{8\pi} = \frac{\mu B^2}{8\pi} = W_B$$

4)  $\vec{S} = \frac{c}{4\pi} [\vec{E} \times \vec{H}]$  - плотность потока энергии (вектор Умова-Пойтинга).

$$\vec{S} = \frac{c}{4\pi} [\vec{E} \times \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} [\vec{n} \times \vec{E}]] = \frac{c\varepsilon}{4\pi\sqrt{\mu\varepsilon}} \left( \vec{n} (\vec{E}\vec{E}) - \underbrace{\vec{E}(\vec{n}\vec{E})}_{=0} \right) = \frac{c}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \vec{n} \left( \underbrace{\frac{\varepsilon E^2}{8\pi}}_{W_E} + \underbrace{\frac{\mu B^2}{8\pi}}_{W_B} \right)$$

## 3. Плоские монохроматические волные (ПМВ).

 $E_x, E_y, B_x, B_y \sim e^{-i\omega t}$ 



В плоскости  $z=z_0, \vec{E}(z_0,t)=\vec{E_0}e^{-i\omega t}\Rightarrow$ 

$$\Rightarrow \vec{E}(z,t) = \vec{E_0} e^{\frac{i\omega\sqrt{\mu\varepsilon}}{c}\left(z - \frac{c}{\sqrt{\mu\varepsilon}}t - z_0\right)} = \underbrace{\vec{E_0} e^{-\frac{i\omega\sqrt{\mu\varepsilon}}{c}z_0}}_{\vec{E_{00}}} \cdot \underbrace{e^{\frac{i\omega\sqrt{\mu\varepsilon}}{c}\left(z - \frac{c}{\sqrt{\mu\varepsilon}}t\right)}}_{f(z - \frac{c}{\sqrt{\mu\varepsilon}}t)}$$


 $\vec{E_0} \perp \vec{n} = \vec{e_z} \Rightarrow \vec{E_0} = c_1 \vec{e_x} + c_2 \vec{e_y}, c_1$  и  $c_2$  - произвольные комплексные числа.

Определение 2. Волновое число  $k=\frac{\omega\sqrt{\mu\varepsilon}}{c}=\frac{\omega}{V_{\text{волн.}}}$ 

$$\vec{E} = \vec{E_{00}} e^{ikz - i\omega t}$$
 — для волны с  $\vec{n} = \vec{e_z}$ ,

$$ec{E}=ec{E_{00}}e^{ikz-i\omega t}$$
 — для волны с  $ec{n}=ec{e_z},$   $ec{E}=ec{E_{000}}e^{-ikz-i\omega t}$  — для волны с  $ec{n}=ec{-e_z}$ 

Универсальная запись полей ПМВ:



$$\begin{cases} \vec{E}(z',t) = \vec{E}_0 e^{ikz'-i\omega t} \\ z' = (\vec{n},\vec{r}) \end{cases} \Rightarrow \vec{E}(z',t) = \vec{E}_0 e^{ik(\vec{n},\vec{r})-i\omega t} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k},\vec{r})-i\omega t}$$