操作系统设计与实现

Luke Huang

December 18, 2019

目 录

1	虚拟化			4	
	1.1	内存管	理	4	
		1.1.1	寻址 (Addressing)	4	
2	并发	处理		9	
	2.1	锁机制	的实现	9	
	2.2	Peterso	on 算法	9	
	2.3	硬件支	持的锁实现	11	
		2.3.1	Test-And-Set	11	
		2.3.2	Compare-And-Swap, CAS	12	
		2.3.3	Load-Linked and Store-Conditional, LL/SC	13	
		2.3.4	Fetch-and-Add	13	
	2.4	睡眠等	待	16	
	2.5	两阶段	锁	18	
	2.6	同步.		19	
		2.6.1	条件变量	19	
		2.6.2	生产者/消费者问题	22	
		2.6.3	信号量	26	
		2.6.4	读写锁	29	

		2.6.5	哲学家就餐问题	30
		2.6.6	实现信号量	32
3	永久	存储		33
	3.1	虚拟文	【件系统	33
		3.1.1	Superblock	33
		3.1.2	inode	35
	3.2	ext2/3		35
	3.3	ZFS 特	点	35
		3.3.1	Unified Storage	35
		3.3.2	Data Integrity	35
		3.3.3	Copy-On-Write	36
		3.3.4	Snapshot & Clone	38
		3.3.5	Transactional Model	39
		3.3.6	其它	39
		3.3.7	缺点	40
	3.4	ZFS 组	l织结构	40
	3.5	ZFS 代	码模块	40
	3.6	ZFS 磁	盘格式	42
		3.6.1	vdev label	42
		3.6.2	块指针	42
		3.6.3	对象	43
		3.6.4	对象集	45
		3.6.5	DSL	46
	3.7	ZFS 块	上管理—Space Map	49
		3.7.1	位图	49
		3.7.2	B-树	49
		3.7.3	延迟释放	50
		3.7.4	Space Map	50
	3.8	ZFS I/O		51
		3.8.1	zfs_write	51

		3.8.2 事务组	52
		3.8.3 I/O 流水线	52
		3.8.4 ARC 及 L2ARC	55
		3.8.5 Solaris fd space	58
4	Linu	x 实现	51
	4.1	Spin lock	51
	4.2	读-写锁及 seqlock	54
	4.3	原子类型变量 6	57
	4.4	Semaphore	73
	4.5	Per-CPU 变量 7	73
	4.6	RCU	73
		4.6.1 链表遍历、增加及删除 7	75
		4.6.2 更改链表节点数据	30
	4.7	内存屏障	33
	4.8	零拷贝 8	35
	4.9	访问用户空间地址 8	36
	4.10	下划线函数名前缀 8	37
	4.11	常用宏定义 8	37
	4.12	Buddy System	39
	4.13	Slab Allocator	90
5	内核	崩溃诊断	92

1 虚拟化

1.1 内存管理

1.1.1 寻址 (Addressing)

要理解内存寻址,首先要理清三个地址的含义和它们的关系。硬件和软件配合完成地址之间映射的过程。

物理地址

CPU 将物理地址转为电信号,通过地址管脚发往地址总线,藉此获取或存入内存芯片上相应物理位置上的数据。在总线和每一片内存芯片之间有一个称为 *memroy arbiter* 的电路用于串行化所有的内存访问。

逻辑地址

程序指令中使用的地址,不管内核还是用户态,这个地址值都要经过映射才能成为物理地址。

线性地址

由于 Intel 平台需要同时支持段式寻址和页式寻址,逻辑地址并不直接被映射为物理地址,而是先通过段式寻址得到一个中间状态,称为线性地址,之后再通过页式寻址得到最终的物理地址。

实模式的寻址比较简单,只有段式寻址。即逻辑地址值 16 位作为偏移地址,段寄存器 16 位为基地址,将其左移 4 位加上 16 位的偏移地址得到一个 20 位的物理地址,也就是说实模式下只能寻址 1M 的地址空间。另外要注意的是起始的 640K 由 BIOS 占用。

Intel 保护模式的段式寻址稍微复杂。每个段由某个段描述子定义,共有 4 类段描述子: 描述代码段的 Code Segment、描述数据段的 Data Segment、Task State Segment、及 LDT Segment 用于描述 LDT 地址段。段描述子是 64 字节长的结构,所有段描述子都保存于某张描述子表 gdt 或 ldt 中。Gdt 由内核维护并被所有进程共享,用户进程需要操作段时可以通过它自己的 ldt。CPU 寻址过程见图 1




Figure 1: Translating Logical Address

保护模式下逻辑地址值分为两个部分:指令中使用的32位地址用于表示段内偏移。某个16位段寄存器值用作某个段的段标识(Segment Identifier),X86的段寄存器包括代码段寄存器cs、数据段寄存器ds,栈段寄存器ss,es、fs,和gs。段标识的最低两位是试图访问该地址的CPU当前所拥有的权限,总共可以有四个权限级别,但Linux只使用其中的两个,最高权限0和最低权限3。段选择子第2位称为TI(Table Indicator),用于指示这个地址做段式寻址使用的是gdt还是ldt。段标识的高13位称为段选择子(Segment Selector),就是在对应描述子表中的索引,该描述子中的Base位域就是寻址的基地址部分。而描述子中的DPL位域指明访问该地址所需要的权限。所以可想而知,段寄存器是进程上下文的一部分,陷入内核后段寄存器会换成内核的段标识。

为加速寻址,段描述子会被 CPU 缓存在某个不可编程的寄存器中,不用每次都去内存读描述子表。

Intel 引入段式寻址为了鼓励程序员将应用程序分割成不同的地址区域用于不同用途,但 Linux 对段式寻址的支持非常有限,Gdt 中四个普通的段描述子,__USER_CS、__USER_DS、__KERNEL_CS、及__KERNEL_DS。它们的值也几乎相同,基地址全部是 0,换句话说就是段式地址是平的,事实上没有分段。权限位域用户空间为 3,内核空间为 0. 另有几个有特殊用途的段; a) Task State Segment,TSS 是内核数据段中的一个小段,对应init_tss 数组,一个 CPU id 对应数组中对应位元素,每次发生内核陷入时,CPU 从对应 TSS 读取内核栈地址然后完成上下文切换;b) Thread-Local Storage Segment,用于存

储线程私有的数据,线程可以调用 set_thread_area() 和 get_thread_area() 操作 TLS, 一个线程最多可以三个 TLS; c) Advanced Power Management; d) Plug and Play; e) 一个特别的 TSS 用于 double fault, Linux 基本不使用 ldt。

操作系统内核的一大职责就是在启动过程中填充各种数据结构设定好 gdtr,为自己和之后的第一个用户进程配置段式寻址相关的寄存器。

Linux 段式寻址是平的,也就是说逻辑地址的值和线性地址相等。当 CPU 的 *MMU* 完成段式地址映射之后,继续进行页式寻址,最终得到用于读取或写入数据的物理地址。页式寻址思路就是将线性内存空间划分为固定大小的区域,区域内连续的地址被映射到连续的物理地址上,相邻区域在物理地址空间上却不必须相邻。这样的区域就是页,在 RAM 上按页划分的区块就叫页帧 (*Page Frame*)。

MMU 的页式内存管理部分负责页式寻址,线性地址到物理地址的映射规则使用一个表 (页表, Page Table) 来描述,表结构和格式是 CPU 和操作系统之间的一个约定,操作系统内核通过填充页表来指示 CPU 完成页式寻址。

例如在 X86 平台上使用 4K 页帧,最高 20 位指示每个物理页的起始地址。一个平坦无层次结构的映射表总共包含 $2^{20}=1$ M 项,每一项 4 字节,于是一个进程的页映射表总共需要 4M 内存。为节省空间,Intel 规定页表采用分层结构。页式映射首先要通过 cr3 寄存器获得页目录地址,线性地址最高 10 位用作页目录内索引,一个页目录包含 $2^{10}=1$ K 项,每一项保存下一层、即页表某部分的起始地址,一个页帧恰好可以用作页目录作为进程页映射的起始点,也就是说一个页目录项可以定位 $2^{10}=1$ K 个页表,页目录在进程创建的时候分配并初始化,其物理地址存入 cr3 中成为进程上下文的一部分;线性地址中间的 10 位用作页表内索引,于是一个目录项指向的部分页表可以定位 $2^{10}=1$ K 个物理页,页表在进程运行期间动态分配;32 位线性地址的最低 12 位定位 0到 4095 的页内偏移。见图 2。于是在 x86 平台上一个进程可以映射的物理内存尺寸为 1 K × 1 F 1 E

页目录项和页表项的结构完全相同,主要的有 20 位表示对应页表或页的起始地址, 另外的 12 位是页管理标志位。

Present Flag: 如果 MMU 的页式映射单元在做寻址时发现某页目录项或页表项这一位被清除, 它将要寻址的线性地址存入 cr2, 然后触发一个 page fault 中断;




Figure 2: Paging by x86 processor

Accessed Flag: 每一次 MMU 做寻址,访问到对应页目录项和页表项,会将它们的这这一标志置上,但 MMU 从来不清除该位。操作系统利用这一标志位实现按需分配页帧算法;

Dirty Flag: 仅用于页表项,每次对页帧的写入都会置该标志位,内核可以决定根据这个标志 决定是否将一个页刷到磁盘上;

Read/Write Flag: 该页或页表的读写权限

User/Supervisor Flag: 访问该页表或页所需的权限;

PCD and PWD Flag: 决定硬件缓存如何处置页表和页帧;

Page Size Flag: 决定页帧大小;

Global Flag: 设置该标志可以使得该页的映射不从 TLB 中清除。

x86 支持 4M 大小的页帧, cr4 寄存器的 PSE 标志位表示系统将采用 4M 页帧。当采用 4M 页帧时,线性地址只被分为两个部分,10 位的页表索引和 22 位的页内偏移。

PAE 的引入使得在 32 位硬件上可以访问大于 4G 的物理内存。PAE 机制就是增加一层寻址表,Page Directory Pointer Table,PDPT,这张表中有 4 个 64 位的项,cr3 指向的不再是页目录而是 PDPT,但对每个进程而言,cr3 不再是固定的,cr3 的值动态地指向 PDPT 中的某一项,也就相当于切换整个页表空间。

64 位系统线性地址如果划分为三部分,页表仍然太大,所以划分为 4 或 5 个部分, 4K 页大小时, x86 64 平台按 9 + 9 + 9 + 9 + 12 划分线性地址。

硬件缓存(hardware cache),在主存和缓存之间传输的最小单位不是字节,而是缓存线,x86_64 平台上缓存线尺寸位 64 字节。可以有两种将主存映射到处理器缓存的思路,一种称为 direct mapped,某一地址总是映射到同一条缓存线上,或者是称为 fully associative 的方式任意映射。现实中一般采用 N-way set associative 的方式,一个地址被映射到 N 条缓存线中的一条。缓存命中时,CPU 上 cache controller 单元对读和写操作做不同处理。读操作显然就是直接将缓存中内容返回,不涉及主存操作;写操作有两种策略,write through 直接写回主存,也就是说压根就没有写缓存的概念,而 write back 则不立即写回主存,将修改的内容暂留在缓存线中,之后当执行到某个需要刷新缓存线的指令(例如出现了 cache miss)再将内容写回主存。如果有相同主存被缓存在多 CPU 的,所有 CPU 的缓存都将失效。

2 并发处理

2.1 锁机制的实现

多进程为互斥地操作共享数据要引入锁的概念、锁的使用模式如下:

```
lock_t mutex;
...
lock(&mutex);
/* critical section: 操作共享数据 */
unlock(&mutex);
```

除了锁状态,锁变量通常还包括当前拥有锁的进程,所有等待进程的队列等,但这些锁变量的内部状态一般都对外部应用透明。使用锁的基本原则是保护数据而不是代码;并且一个变量用一个锁保护,即锁的粒度越小越好。

从实现的角度,锁有四个基本要素,互斥性,不死锁,公平性,和效率。在单处理器系统上,关中断是最简单的锁实现方式,这一方案的缺陷显而易见,一是关中断需要系统权限,二是无法防止不良程序永远持有锁破坏系统,三是多处理器环境不工作。所以这一技术一般只用于内核中断处理例程的实现中。

2.2 Peterson 算法

考虑一种举小旗的思路:

```
void unlock(lock_t *mutex) {
    mutex->flag = 0;
}
```

这种 *test-and-set* 的思路能工作有个严格的前提条件,读-改-写过程必须是原子的。比如上面的实现,读入flag值,发现为 0,修改为 1,读和写之间有段时隙,另外一个进程尝试上锁,它也读入了 0,于是两个进程都把小旗的值设为 1,同时进入了临界区。

Peterson 算法来源于 *LockOne* 和 *LockTwo* 算法。LockTwo 算法思路很简单,用一个变量turn表示当前轮到谁进入临界区,轮到的进程允许进入临界区,否则自旋等待。

显然 turn 的值不是 1 就是 2,互斥性得到保证。LockOne 没有解锁过程,显然会死锁。 LockTwo 算法的想法略微不同,用两个变量分别表示两个进程进入临界区的意愿,一个 进程能进入临界区的条件是对方没有上锁的意愿。

```
Q1 = true; Q2 = true;
wait until not Q2; wait until not Q1;
/* critical section */ /* critical section */
Q1 = false; Q2 = false;
```

只要一个进程想进入临界区就把对方挡住,互斥性有保证,问题是两个进程同时想进入临界区,就产生死锁。Peterson 算法结合上述两个算法,思路也很清晰,turn 指示当前允许哪个进程进入临界区,如果当前 turn 变量值表明是另一方进程有权,并且对方进程也举旗示意想进入临界区,本进程就自旋等待,任一进程离开临界区时撤销小旗,示意允许对方进程进入临界区。Peterson 算法实现了软件锁,即无需硬件原子操作支持的互斥算法。但是现代的处理器可能宽松的内存一致性可能导致这一算法不工作,需要用内存屏障来适当处理。

```
int flag[2];
int turn;
void init() {
    flag[0] = flag[1] = 0; // 1->thread wants to grab lock
    turn = 0; // whose turn? (thread 0 or 1?)
```

多进程的 Peterson 算法如下:

2.3 硬件支持的锁实现

2.3.1 Test-And-Set

如上所述,原子的 test-and-set 可以用来实现锁机制,用 C 表示的逻辑如下:

```
/* hardware (atomic) */
int test_and_set(int *ptr, int val) {
    int old_val = *ptr;
    *ptr = val;
    return old_val;
```

```
/* software */
typedef struct __lock_t {
        int flag; /* 1 -> locked, 0 -> unlocked */
} lock_t;

void init(lock_t *lock) { lock->flag = 0; }

void lock(lock_t *lock) { while (test_and_set(&lock->flag, 1) == 1) /* spin */; }

void unlock(lock_t *lock) { lock->flag = 0; }
```

SPARC 原子的 test-and-set 指令为ldstub,x86 的则是xchg。实际 test 的部分是在软件中完成的。这种实现在现实中无法保证公平性。

2.3.2 Compare-And-Swap, CAS

CAS 就是将内存中数值和一个期望值(实现锁时期望值显然就是解锁的状态值)做比较,如果相等则将新值(用在这里即上锁状态值)存入内存,返回期望值(用于判定上锁成功与否)。和上节的 test-and-set 略有不同,使用这类指令实现锁的 compare 和 swap 都是在硬件指令中完成的,x86 术语称为 compare-and-exchange。使用 CAS 实现锁机制的逻辑如下:

CAS 是比 test-and-set 更强大的指令,可用于实现更多的同步算法,甚至是 wait-free synchronization (前提是内存足够大)。用 CAS 实现有个弊端就是所谓的 ABA 问题,

2.3.3 Load-Linked and Store-Conditional, LL/SC

MIPS 芯片提供这样一对指令,LL 和 SC, 从外部看 LL 完成的功能和普通的 Load 一样,不同的是它会影响到后续的 SC 指令,如果在 LL 和 SC 之间内存的值没有过变化,SC 成功将值写入内存,否则失败告终。它们是理想的实现锁机制的指令。

2.3.4 Fetch-and-Add

这个指令可以用来实现公平的自旋锁。

```
/* hardware (atomic) */
int fetch_and_add(int *ptr) {
     int old_val = *ptr;
     *ptr = old_val + 1;
     return old;
}
/* software */
typedef struct __lock_t {
     int ticket;
     int turn;
} lock_t;
void lock_init(lock_t *lock) { lock->ticket = 0; lock->turn = 0; }
void lock(lock_t *lock) {
     int turn = fetch_and_add(&lock->ticket);
     while (turn != lock->turn);
```

```
}
void unlock(lock_t *lock) { fetch_and_add(&lock->turn); }
```

这个实现就是取票排队,等待喊号的过程,硬件保证取票和增加票号过程的原子性,否则就会有两个人取到相同票号。Linux 3.2 完整的自旋锁实现如下: x86 的xadd指令 (AT&T 格式) 将第二个参数的值赋给第一个参数 (x),并且将原来第一个参数与第二个参数的和存回第二个参数 (add)。

```
#define LOCK_PREFIX_HERE \
               ".section .smp_locks,\"a\"\n"
               ".balign 4\n"
               ".long 671f - .\n" /* offset */ \
               ".previous\n"
               "671:"
#define LOCK PREFIX
                               LOCK PREFIX HERE "\n\tlock; "
#define UNLOCK LOCK PREFIX
                             LOCK PREFIX
#define __xchg_op(ptr, arg, op, lock)
       ({
               __typeof__ (*(ptr)) __ret = (arg);
               asm volatile (lock #op "l %q0, %1\n"
                        : "+r" (__ret), "+m" (*(ptr))
                        : : "memory", "cc"); })
#define __xadd(ptr, inc, lock) __xchg_op((ptr), (inc), xadd, lock)
#define xadd(ptr, inc)
                               __xadd((ptr), (inc), LOCK_PREFIX)
#define ACCESS_ONCE(x)
                              (*(volatile typeof(x) *)&(x))
#if (CONFIG_NR_CPUS < 256)</pre>
typedef u8 __ticket_t;
typedef u16 __ticketpair_t;
typedef u16 __ticket_t;
typedef u32 __ticketpair_t;
#endif
* x86 little endian:
               head_tail
* |<---
```

```
tail
                           head
                 tickets
                  |1|
          tail
                           head
                                     | inc
 * tail: ticket, head: turn
 * lock: tail <- tail + 1; unlock: head <- head + 1
 * ticket == turn: succeeded, otherwise spinning wait
 */
typedef struct arch_spinlock {
        union {
                __ticketpair_t head_tail;
                struct __raw_tickets {
                       __ticket_t head, tail;
                } tickets;
        };
} arch_spinlock_t;
static __always_inline void arch_spin_lock(arch_spinlock_t *lock)
        register struct __raw_tickets inc = { .tail = 1 };
        inc = xadd(&lock->tickets, inc);
        if (likely(inc.head == inc.tail))
                goto out;
        inc.tail &= ~TICKET_SLOWPATH_FLAG;
        for (;;) {
                if (inc.head == inc.tail)
                        break;
                cpu_relax();
                inc.head = ACCESS_ONCE(lock->tickets.head);
out:
        barrier();
                     /* make sure nothing creeps before the lock is taken */
}
#if (NR_CPUS < 256)
```

```
static __always_inline void __ticket_spin_unlock(arch_spinlock_t *lock)
{
        asm volatile(UNLOCK_LOCK_PREFIX "incb %0"
                     : "+m" (lock->head_tail)
                     : "memory", "cc");
}
#else
static __always_inline void __ticket_spin_unlock(arch_spinlock_t *lock)
        asm volatile(UNLOCK_LOCK_PREFIX "incw %0"
                     : "+m" (lock->head tail)
                     : "memory", "cc");
}
#endif
static __always_inline void arch_spin_unlock(arch_spinlock_t *lock)
        __ticket_spin_unlock(lock);
}
```

Listing 1: Spin lock implementation

2.4 睡眠等待

如果在临界区中,锁的持有者需要睡眠等待其它事件,其它锁的等待者一旦被投入运行就会永久自旋。所以之前的自旋锁实现在这个应用场景下并不适用。如果在每次尝试上锁之后不立刻进入下一轮而是先放弃 CPU,等待再次被调度,这解决永久自旋的问题,但效率还是不高,在 CPU 上自旋空转依然存在。一个自然的想法是让等待锁的进程在一个队列上睡眠,解锁的时候唤醒队列上的一个进程。实现的思路也简单,锁变量包括锁状态域,睡眠队列,和一个保护锁变量的锁。这个方案实际上并没有完全消除自旋等待,但是这个自旋等待是保护锁实现的内部数据,很短暂且可预测,而被锁保护的用户临界区通常长得多,并且不可预知。以下代码使用 Solaris 的 park() 和 unpark() 完成睡眠和唤醒,Linux 下可以用 schedule() 和 wake_up()

```
typedef struct mutex_struct {
   int          lock_flag;
```

```
spinlock_t
                        guard_lock;
       queue_t
                        wait_q;
} mutex_t;
void lock_init(mutex_t *m) {
       m->lock_flag = 0;
       spinlock_init(&m->guard_lock);
       queue_init(&m->wait_q);
}
void lock(mutex_t *m)
{
       spin_lock(&m->guard_lock);
       if (m->flag == 0) {
               m->lock_flag = 1; // lock is acquired
               spin_unlock(&m->guard_lock);
       } else {
               queue_add(&m->q, gettid());
               spin_unlock(&m->guard_lock);
               /* unpark() can signal here */
               park();
       }
}
void unlock(lock_t *m) {
       spin_lock(&m->guard_lock);
       if (queue_empty(m->q))
               m->lock_flag = 0;
       else /* 注意: 不修改 lock_flag, 为即将被唤醒的线程 hold 住 */
               unpark(queue_remove(&m->wait_q));
       spin_unlock(&m->guard_lock);
```

Listing 2: Mutex implementation

实现的部分有个竞争条件,上锁失败的进程先释放保护锁变量的自旋锁,这时锁的持有者可能正好离开临界区,唤醒可能在上锁进程睡眠之前发生,于是上锁进程就此一睡不醒。要解决这个问题,在上锁进程在释放保护锁之前,将自己的状态改为睡眠(Linux下进程状态值为 *interruptible*),之后的睡眠函数一旦发现调用进程的状态已经被改成了

运行态就不睡眠继续运行。

2.5 两阶段锁

两阶段锁的思路就是尝试用自旋锁几次,仍然失败就改为睡眠锁。Linux libc 的 mutex()就按此原则实现,不过只尝试自旋一次就进入睡眠锁状态。Linux futex 是将锁变量存内核中,要同步的进程都将锁变量映射到虚存地址空间的一个地址上,做自旋的时候不需要经过内核,需要进入睡眠锁状态时调用 futex_wait()而后躺在内核空间锁变量的队列上。解锁过程相反,先试着原子地修改锁变量,如果发现等待锁的进程是在内核空间中睡眠,就调用 futex_wake()唤醒之。

```
void mutex lock (int *mutex)
       int v;
        /* Bit 31 was clear, we got the mutex (this is the fastpath) */
        if (atomic_bit_test_set (mutex, 31) == 0)
                return;
        atomic_increment(mutex);
        while (1) {
                if (atomic_bit_test_set (mutex, 31) == 0) {
                        atomic_decrement (mutex);
                        return;
                }
                /* We have to wait now. First make sure the futex value
                 * we are monitoring is truly negative (i.e. locked).
                 */
                v = *mutex;
                if (v >= 0)
                        continue;
                futex_wait (mutex, v);
        }
}
void mutex_unlock (int *mutex)
        /* Adding 0x80000000 to the counter results in 0 if and only if
         * there are not other interested threads
        if (atomic_add_zero (mutex, 0x80000000))
```

```
return;

/* There are other threads waiting for this mutex,
     * wake one of them up.
     */
    futex_wake (mutex);
}
```

Listing 3: Fast Mutex implementation

2.6 同步

2.6.1 条件变量

用锁保护共享变量,即 五斥,只是并发处理的一个方面,另外一个方面是同步,即 某个进程阻塞等待某个条件满足,而等待的条件由其它线程的执行决定。考虑最简单的 情形:

```
void *child(void *arg)
{
    printf("child\n");
    // XXX how to indicate we are done? return NULL;
    return NULL;
}
int main(int argc, char *argv[])
{
    printf("parent: begin\n");
    pthread_t c;
    pthread_create(&c, NULL, child, NULL);
    // XXX how to wait for child?
    printf("parent: end\n");
    return 0;
}
```

父线程希望在子线程完成某些指令之后才继续执行。一个最简单的方案就是用一个全局的状态变量,初始值为 0,子线程在执行完指定语句之后设置该变量为 1,而父线程忙等待该变量值变为 1。

```
volatile int done = 0;
void *child(void *arg)
{
          printf("child\n");
          done = 1
          return NULL;
}
int main(int argc, char *argv[])
{
          printf("parent: begin\n");
          pthread_t c;
          pthread_create(&c, NULL, child, NULL);
          while (done == 0) /* spinning wait */;
          printf("parent: end\n");
          return 0;
}
```

注意那个volatile关键字,它禁止编译器将变量优化为寄存器变量,每次总是从内存中读取它的值,否则父线程可能永远察觉不到该变量被修改。

显然自旋忙等待不是个好方案,真正适用这一场景的方案称为条件变量(condition variable)。简单地看,条件变量是一个条件外加一个队列,当线程期待的条件不满足时就把自己放到队列上睡眠,当其它线程使得该条件满足时就从队列上取下一个线程唤醒之。访问条件本身显然需要一个锁保护,所以当要躺在条件变量队列上睡眠之前必须要释放该锁,而线程被唤醒之后要先获得锁,重新判断条件,如果满足,就带着锁继续执行。

```
int done = 0;
mutex_t m = MUTEX_INITIALIZER;
cv_t c = COND_INITIALIZER;
void pthread_exit() {
         mutex_lock(&m);
         done = 1;
         cv_signal(&c);
         mutex_unlock(&m);
}
void *child(void *arg) {
         printf("child\n");
```

很重要的是 cv_wait() 完成解锁和把线程投入睡眠,这两步必须是原子的,否则该线程在解锁之后可能被挂起,子线程运行,改条件值,唤醒父线程,但此时父线程还未睡眠,这一唤醒信号遗失,等父线程再次投入运行之后就进入睡眠,从此一睡不醒。

要理解以上方案为什么工作,可以考虑为什么其它一些方案是错误的。

```
/* 状态变量没有保护,父先行发现条件不满足准备进入睡眠,此时子被调度运行,
* 改变状态,唤醒在条件变量上睡眠的线程,但此时队列为空,之后父线程被调
* 度,进入永久等待。
```

2.6.2 生产者/消费者问题

一个公共的缓冲区,生产者放入数据,消费者取出数据,当缓冲区满时,生产者需要睡眠等待有消费者取走数据,反过来当缓冲区空时消费者需要等待有数据被放入。

从错误的方案开始(假设缓冲区大小为1):

```
int buffer;
int count = 0; // initially, empty
void put(int value) {
        assert(count == 0);
        count = 1;
        buffer = value;
}
int get() {
        assert(count == 1);
        count = 0;
        return buffer;
}
void *producer(void *arg)
        int i;
        int loops = (int) arg;
        for (i = 0; i < loops; i++)</pre>
                put(i);
}
```

这方案显然不工作,一是共享变量count没锁保护,即使用锁保护共享变量也不对,两个线程其中之一连续循环两次就出错终止。明显需要一个条件变量使得生产者消费者之间可以同步。

```
void *producer(void *arg)
{
        int i;
        int loops = (int) arg;
        for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
                mutex_lock(&mutex);
                if (count == 1) /* 条件不满足, 阻塞等待 */
                        cv_wait(&cv, &mutex);
                put(i);
                cv_signal(&cv);
                mutex_unlock(&mutex);
       }
void *consumer(void *arg)
        int i;
        int loops = (int) arg;
        for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
                mutex_lock(&mutex);
                if (count == 0) /* 条件不满足, 阻塞等待 */
                        cv_wait(&cv, &mutex);
                tmp = get(i);
                cv_signal(&cv);
                mutex_unlock(&mutex);
                /* consume tmp */
       }
```

如果仅有一个生产者和一个消费者,上面的代码可以胜任同步。当多生产者或消费者时

就出问题了。问题出在生产者和消费者使用同一个条件变量。假设有两个消费者 C_1 和 C_2 ,一个生产者 P_1 ,一开始缓冲区为空, C_1 先被调度,它只能挂在条件变量上睡眠;当生产者将一个数据放入缓冲区之后,唤醒一个消费者,而后挂在条件变量上睡眠等待缓冲区变空。 C_1 将被唤醒,但是如果它在真正运行之前, C_2 开始运行,它把生产者放在缓冲区里的数据给消费掉了,之后 C_1 继续运行,结果就是调用 get() 发现没有数据,assert() 终止线程。

一个自然的想法是把if改成while,这样每个线程每次醒来都重新检查条件是否还满足。这是所谓条件变量的 *Mesa semantics*,即条件变量唤醒线程只是告知条件可能满足,但不保证一定满足。

即使使用while重查缓冲区是否有数据这一条件是否满足,上述方案仍然不对。假设两个消费者先于生产者运行,它们只能阻塞等待。当生产者放入一个数据,唤醒 C_1 , C_1 醒来之后消费掉一个数据,试图唤醒生产者然后阻塞,结果唤醒了 C_2 ,它当然发现条件不满足,于是继续睡眠等待,结果就是三个线程都永久睡眠。

自然地,最终解决方案是生产者和消费者使用两个不同的条件变量。下面是一个正确的支持多数据缓冲区的代码。

```
{
        data tmp = bbuf->buffer[to_get];
        bbuf->to_get = (bbuf->to_get + 1) \% MAX;
        bbuf->filled_slots--;
        return data
}
int is_empty(struct bonded_buffer *bbuf)
        return bbuf->filled_slots == 0;
}
int is_full(struct bonded_buffer *bbuf)
        return bbuf->filled_slots == MAX;
}
void *producer(void *arg)
        while (1) {
                mutex_lock(&mutex);
                while (is_full(buffer)) /* 条件不满足, 阻塞等待 */
                        cv_wait(&cv_producer, &mutex);
                put(i);
                cv_signal(&cv_consumer);
                mutex_unlock(&mutex);
        }
void *consumer(void *arg)
        while (1) {
                mutex_lock(&mutex);
                while (is_empty(buffer)) /* 条件不满足, 阻塞等待 */
                        cv_wait(&cv_consumer, &mutex);
                tmp = get(i);
                cv_signal(&cv_producer);
                mutex_unlock(&mutex);
                /* consume tmp */
        }
}
```

上述方案有一个小问题,就是 Lampson 提出的 covering condition。多个生产者消费者线程处理数据的能力不同使得上述方案不工作。以内存分配为例,有一个消费者线程为了分配 100 个页而阻塞,另有一个线程为了分配 10 个页面阻塞,当有线程释放 50 个页面的时候,该唤醒哪一个? Lampson 的解决方法是广播。

2.6.3 信号量

之前提到的并发处理涉及两个概念,锁和条件变量。Dijkstra 提出了用一个原语完成互斥和同步的方案,就是信号量(semaphore)。信号量就是一个有整型值的对象,sem_wait()和 sem_post()分别对应将该值原子地减少和增加 1. 如果减少之后发现值小于 0,则挂在和该信号量对应的一个队列上睡眠;相反地,在增加 1 之后,如果发现有线程在该信号量的睡眠队列上,就取下唤醒之。只允许有两个值 0 和 1 的信号量称为binary semaphore,将初始值设为 1,这种信号量可以当作锁来使用,二值信号量也可以用于简单的同步,

信号量可以是多值的,Hoare 证明了使用信号量等价于互斥加条件变量。以下是一个用信号量解决生产者/消费者问题的尝试:

```
int buffer[MAX];
int fill = 0;
int use = 0;
```

```
void put(int value)
{
        buffer[fill] = value;
       fill = (fill + 1) % MAX;
}
int get(void)
{
       int tmp = buffer[use];
       use = (use + 1) % MAX;
       return tmp;
}
sem_t empty;
sem_t full;
void *producer(void *arg)
       int i;
        for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
                sem_wait(&empty); /* wait if no empty slot */
                put(i);
                sem_post(&full); /* increase number of full slots */
       }
}
void *consumer(void *arg)
        int i, tmp;
        for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
               sem_wait(&full); /* wait if no filled slot */
                tmp = get(i);
                sem_post(&empty);
                                      /* increase number of empty slots */
                /* consume tmp */
       }
int main(int argc, char **argv)
        /* ... */
        sem_init(&empty, MAX);
        sem_init(&full, 0);
       /* ... */
}
```

如果 MAX 为 1, 即使是多生产者多消费者,上面的代码仍然可以工作,因为 empty 和

full 最大值只能为 1, 所以同一时间只有一个生产者线程能调用生产过程 put(), 消费者亦然。这个实现只考虑了同步没考虑互斥, 如果 MAX 大于 1, 允许出现两个或以上的生产者同时生产, 但是共享变量 fill 不受保护, 很可能出现多个生产者一起往同一个缓冲区槽放入数据的情况。所以需要再加一个二值信号量来做互斥。

```
sem_t empty;
sem_t full;
sem_t mutex;
void *producer(void *arg)
        int i;
        for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
                sem_wait(&mutex);
                sem_wait(&empty);
                                       /* wait if no empty slot */
                put(i);
                sem post(&full);
                                        /* increase number of full slots */
                sem_post(&mutex);
        }
void *consumer(void *arg)
        int i, tmp;
        for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
                sem_wait(&mutex);
                                        /* wait if no filled slot */
                sem_wait(&full);
                tmp = get(i);
                sem_post(&empty);
                                        /* increase number of empty slots */
                sem_post(&mutex);
                /* consume tmp */
        }
int main(int argc, char **argv)
        /* ... */
        sem_init(&empty, MAX);
        sem_init(&full, 0);
        sem_init(&mutex, 1);
        /* ... */
}
```

上面的方案将产生死锁、考虑消费者先行、它获得互斥锁、持有该锁并等待生产者放入

数据,结果是生产者无法获得互斥锁进入临界区。正确的方案应该是将保护共享变量的 互斥锁放在用于同步的多值信号量里层。

```
sem_t empty;
sem_t full;
sem t mutex;
void *producer(void)
        int i;
        for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
                sem_wait(&empty);
                                         /* wait if no empty slot */
                sem wait(&mutex);
                put(i);
                sem_post(&mutex);
                sem_post(&full);
                                       /* increase number of full slots */
        }
void *consumer(void)
        int i, tmp;
        for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
                sem wait(&full);
                                         /* wait if no filled slot */
                sem_wait(&mutex);
                tmp = get(i);
                sem_post(&mutex);
                sem_post(&empty);
                                       /* increase number of empty slots */
                /* consume tmp */
        }
}
```

2.6.4 读写锁

用信号量可以实现读写锁。思路是锁变量包含三个元素,读者数,保护这个读者数的二值信号量,以及一个写者信号量。写者上锁解锁很简单,就是wait()和 post()写者信号量,读者部分稍微复杂,读者需要先获得读者锁,这保证增加和减少读者数的原子数。之后如果发现自己是第一个读者,就尝试获得写者锁,一旦它获得了写者锁,从此就可以将写者排斥在外。而后解读者离开,更多的读者可以通过这个办法进入临界区。解锁的时候类似,读者原子地将读者数量减 1,判断自己是否是最后一个读者,如

果是就释放写者锁。

```
typedef struct _rwlock_t {
                               // binary semaphore (basic lock)
        sem_t lock;
        sem_t writelock;
                              // used to allow ONE writer or MANY readers
        int readers;
                               // count of readers reading in critical section
void rwlock init(rwlock t *rw) {
        rw->readers = 0;
        sem_init(&rw->lock, 0, 1);
        sem_init(&rw->writelock, 0, 1);
void rwlock_read_lock(rwlock_t *rw) {
        sem_wait(&rw->lock);
        rw->readers++;
        if (rw->readers == 1)
                sem_wait(&rw->writelock); // first reader acquires writelock
        sem post(&rw->lock);
void rwlock_read_unlock(rwlock_t *rw) {
        sem wait(&rw->lock);
        rw->readers--;
        if (rw->readers == 0)
                sem_post(&rw->writelock); // last reader releases writelock
        sem_post(&rw->lock);
void rwlock_write_lock(rwlock_t *rw) {
        sem_wait(&rw->writelock);
}
void rwlock_write_unlock(rwlock_t *rw) {
        sem_post(&rw->writelock);
}
```

这样的读写锁实现最大的问题是读者通常会饿死写者。现实中提倡先采用简单的自旋锁,不是必须不要使用复杂的锁结构。

2.6.5 哲学家就餐问题

下面是每个哲学家的状态,

```
while (1) {
        think();
        getforks();
        eat();
        putforks();
}
```

问题的关键是如何设计 getforks() 和 putforks() 使得对叉子的访问互斥并且无死锁。观察下面的实现:

```
int left(int p) { return p; }
int right(int p) { return (p + 1) % 5; }

void getforks() {
        sem_wait(forks[left(p)]);
        sem_wait(forks[right(p)]);
}

void putforks() {
        sem_post(forks[left(p)]);
        sem_post(forks[right(p)]);
}
```

互斥性毋庸置疑,问题出在当所有的哲学家同时开始吃饭将导致死锁,所有的人无法得到右手的叉子。一个解决方案是设计 sem_try_wait() 这样的接口,当尝试进入临界区失败后就放弃,释放之前已经获得的资源(left),睡眠等待一段随机的时间后重新尝试整个过程。Dijkstra 提出这个问题的同时给出一个解决方案,即使得其中一个哲学家(假设是第 5 个)以相反的顺序尝试获得叉子,释放的顺序则没有影响。

2.6.6 实现信号量

信号量的核心是可增减的整型值,实现信号量要保证原子性,此外还要实现等待/唤醒机制,所以可以使用一把锁外加一个条件变量来实现信号量,实现的思路很直接。

```
/* 数据结构 */
typedef struct __sem_t {
        int value;
        cv_t cond;
        mutex_t lock;
} sem_t;
// only one thread can call void sem_init
void sem_init(sem_t *sem, int value)
        sem->value = value;
        cond init(&sem->cond);
        mutex_init(&sem->lock);
}
void sem_wait(Zem_t *sem) {
        mutex_lock(&sem->lock);
        while (sem->value <= 0)</pre>
                cv_wait(&sem->cond, &sem->lock)
        sem->value--;
        mutex_unlock(&sem->lock);
void sem_post(sem_t *sem) {
        mutex_lock(&sem->lock);
        sem->value++;
        cv_signal(&sem->cond);
        mutex_unlock(&sem->lock);
}
```

3 永久存储

3.1 虚拟文件系统

Linux 虚拟文件系统隐藏底层物理文件系统的实现,把支持的所有文件系统通过一个通用文件模型(common file model)严格地按传统 UNIX 方式呈现给应用层。其实现的最主要思想是将文件系统的各个部分封装为对象,对文件系统各部分的操作则通过函数指针的方式声明为该对象的抽象方法,方法的具体实现由物理文件系统完成。通用文件系统模型主要的对象有:

super block : 这类对象用于描述已挂载的文件系统,如果是磁盘文件系统,一般对应于存储在磁盘某个固定位置的用于描述整个文件系统的控制块(filesystem control block)

inode: 一个 inode 类型对象描述唯一的一个文件,如果是磁盘文件系统,它对应存储在磁盘上的文件的元数据,即文件控制块(*file control block*),每一个 inode 有一个唯一的标识号

dentry: 这类对象在一条目录项(文件名)和一个文件之间建立关联,这种关联在磁盘文件系统中持久存储在磁盘中.

file: 这类对象描述某个进程打开的文件,用于完成进程和打开文件之间的交互,只存在于内核内存中。每一个打开的文件都有一个进程内唯一号,称为文件描述子(file descriptor, fd),这个唯一号用于索引文件对象数组。

这些对象的联接关系图 3:

3.1.1 Superblock

Superblock 是整个文件系统的控制数据结构,内存中结构的某些域在磁盘上有永久存储的映像。Linux 超级块由 super_block 表示,其中几个重要的域包括 s_blocksize (文件系统块大小)、 s_type (文件系统类型描述子)、 s_maxbytes (最大文件尺寸)、 s_dirty (改动过的 inode 链表)、 s_op (超级块方法)、 s_fs_info (对应物理文件系统




Figure 3: 虚拟文件系统各对象关系

超级块信息)等等。出于效率考虑,物理文件系统超级块 s_fs_info 通常会在内存中缓存,一旦出现对超级块的改动,域 s_dirt 被置,超级块在未来某个时候会被更新到磁盘上。

超级块的方法除了对超级块本身的操作(put_super()、write_super())之外, 最重要的就是对 inode 的分配、释放、和修改(alloc_inode()、destroy_inode()、dirty_inode()、write_inode())等等。有趣的是超级块方法中没有从磁盘读入超级块的 get_sb(),这其实是合逻辑的,因为超级块的读入显然要先于超级块对象存在,即需要一层逻辑处于超级块之外的软件完成将超级块从磁盘读入,这一功能由 filesystem类型的 get_sb() 方法完成。

3.1.2 inode

inode 对象是文件的控制块,和文件——对应,磁盘文件系统的 inode 显然需要永久存储映像。重要的域如下表所示:

类型	域	描述
unsigned long	i_ino	inode number
struct timespec	i_atime	最后访问时间
struct timespec	i_mtime	最后写入时间
struct timespec	i_ctime	最后修改时间
unsigned long	i_blksize	文件块尺寸
unsigned long	i_blocks	文件块数
unsigned long	i_bytes	最后一个块的文件有效字节数

3.2 ext2/3

3.3 ZFS 特点

3.3.1 Unified Storage

从 IT 管理角度,ZFS 重大特色在于其提供统一的存储系统,既提供文件系统服务,也提供块设备接口,即兼具了 NAS 和 SAN 的功能,统一存储系统使得部署和管理存储系统得到简化。

3.3.2 Data Integrity

ZFS 的设计最重要关注点是保护数据的完整性,为实现这个目标,ZFS 对所有的数据块都计算较验和,并把较验和存储于用于寻址该数据快的快指针内,即每个子节点的较验和存于其父节点处。

3.3.3 Copy-On-Write

ZFS 的另一大特色在于其数据写入方式。和常见文件系统采用的块内直接修改不同, ZFS 采用 COW(*Copy-On-Write*)¹ 机制写入永久存储介质。COW 的效果就是直至修改文件系统组织树的根(即,Uberblock)之前,所做的改动不可见并且源树不会遭到任何修改,这期间掉电或崩溃不影响源树。图 4 展示了写入某些块的 COW 过程。




Figure 4: COW

传统文件系统当掉电或系统崩溃后极容易出现文件系统不一致。导致不一致问题

¹不做块内修改的思路来自 Log Structured Filesystem

的本质原因是文件系统的数据更新涉及一系列文件系统内部结构的改动。譬如对某个文件尾部追加一个数据块,至少以下的几个步骤要完成: *a*) 分配一个数据块并写入该数据块; *b*) 修改维护块分配状况的数据结构,位图或 B-树等; *c*) 文件的 *inode* 也需要更新,文件长度、修改时间等属性,数据块寻址数据结构。这一系列改动可能部分成功部分失败,并且不保证各部分更新的顺序。可能有以下几种情况:

- 只有数据块分配和写入成功,这不是问题,仅仅是刚写入的数据丢失,文件系统 压根就不知道有这么个数据块存在过;
- 只有对 inode 的更新成功,这个后果就严重了,*a*) 数据块的指针已写入,而数据未完成,于是从该指针处读出的是垃圾数据 *b*) 文件系统的块管理部分未更新,而 inode 指出某个地址上的块有数据,出现文件系统不一致问题;
- 只有块管理部分得到更新,块管理声明某个块已分配,不能挪作它用,但文件系 统其它部分又没有使用到它,这称为空间泄漏;
- 块管理和 inode 成功更新而数据未写入,文件系统一致,但用户将得到垃圾数据;
- inode 和数据写入而块管理未更新,文件系统不一致:
- 块管理和数据写入而 inode 未更新, 空间泄漏。

传统文件系统通过 fsck 工具来解决不一致问题。

- fsck 从超级块开始,检查其正确性,如果需要从已知健全的备份超级块恢复:
- 而后 fsck 扫描所有的 inode,数据块指针,间接快指针,根据它们判断那些块已分配,如果和块管理不一致,以 inode 为准修改块管理数据结构;
- fsck 试图修正 inode 的状态,譬如文件类型等属性,如果发现 inode 无法被修正,该 inode 被丢弃,并相应修改块管理数据结构与之匹配;
- 修复 inode 和目录之间链接,这通过从根目录开始扫描所有的目录,计算哪些目录项链接到某个 inode,如果数目不一致,通常修正 inode 中的链接数;

- 一旦发现有多个块指针指向同一块地址,如果其中有明显错误,fsck 丢弃该块指针,否则fsck 创建数据块的拷贝,使每个块指针指向自己独享的块;
- fsck 检查块指针是否合法,譬如其是否指向硬盘分区之外的地址,如果块指针被 发现不合法,fsck 能做的最好处理就是从 inode 或间接指针中删除它;
- fsck 也修正目录的内容,譬如目录 ""和 "." 必须是一个目录的头两个目录项

可想而知, fsck 的全文件系统扫描机制非常低效。现代的文件系统引入日志(*journal*)的概念,即对文件系统改动之前,将对更新全过程精确描述先写入存储介质,当更新过程被意外中断重启系统或重新挂载文件系统时,可以通过该日志知晓出了什么问题以及如何修复。一个立刻浮现的问题是,日志的内容可能很大,如何保证日志本身的完整性?答案是只能靠硬件保证。² 现代硬盘通常保证一次 512 字节写入的原子性,于是日志写入分为两阶段.

- 1. 日志写入,即先将日志开始标志和日志内容先写入,这一阶段的原子性无法保证, 内容写入成功之后,文件系统:
- 2. 将日志结束标志原子地写入磁盘

这样一来,日志的完整与否可以由日志结束标志判定。Linux 的 Ext4 文件系统通过使用较验和实现对日志的一次性写入而不失完整性,提高了日志写入的效率。日志文件系统的缺点是任何数据写都要对磁盘操作两次。

回到 ZFS, 正因为数据的 COW 语义,没有就地修改的数据块,意外断电或系统崩溃的恶果仅仅是丢失部分未写入数据,文件系统的一致性得到保障而无需做 fsck 或日志回放。

3.3.4 Snapshot & Clone

得益于 Copy-On-Write 机制,ZFS 提供高效的快照(*Snapshot*)和克隆(*Clone*)功能。对文件系统创建快照之后,当写入原始文件系统发生 COW,旧数据不会被回收使 ²题外话,现代硬盘不保证多个写入请求按收到的顺序完成,即便使用写屏障(*Write Barrier*)也有可能被硬件忽略。

用,旧的数据块树将一直存在,部分新数据和旧数据组成一棵新树,呈现一个新文件系统。克隆即可写快照,所有内容没有被修改过的数据块被共享,写入克隆文件系统只是导致树产生分杈而不是全部复制。

ZFS 文件系统可以被移入另外一个存储池中,更进一步,可以被发送到远程。send 命令创建一个流呈现文件系统的状态,这个流可以呈现某个快照的所有内容,也可以是 两个快照之间的增量,这提供了一个高效的策略,用于譬如在 HA 中同步存储池或者将存储备份至其它主机。

3.3.5 Transactional Model

写入请求被归入某个终将写入存储池的事务组中,事务的含义就是写入以组为原子单位,ZFS 的 DMU 层不允许部分成功部分失败的情形。每一个事务组对应文件系统一个一致的状态(*checkpoint*),事务组完全写入磁盘后,即一个 checkpoint 产生之后,对 uberblock 进行一次原子写,更新事务组号,于是文件系统跃迁至一个新的、一致的状态上。

3.3.6 其它

ZFS 还提供数据压缩,加密等用户需要的功能。

ZFS 另外有几个先进的实现,

ARC, Adaptive Replacement Cache

ARC 是一个物理页管理算法,效率高于传统的 LRU。本质上说 ARC 除了考虑页的使用时间点之外还考虑页的使用频率,当需要回收页时,ARC 算法有效决定从 LRU 还是 LFU 链表中选取,并动态、自适应地决定两条链的长度。除了位于内存中的缓存,ZFS 引入了二级缓存(*L2ARC*)的概念,将一大部分页缓存放在 SSD 上免去某些页被换出后需要再次读取而操作磁盘;

ZIO pipeline

将 I/O 分为 20 道工序,按流水线方式处理,使得 I/O 不同阶段的工序可以在不同的 CPU 核上完成,充分利用多核 CPU 并行运算能力从而提高吞吐量;

Space Map

实现高效分配、释放存储设备上的块。

3.3.7 缺点

COW 的优点是集中了分散的写,如写不同文件的数据,又如文件的数据写伴随 metadata 的写³,使它们成为线性写,大大提高写效率。但是这产生一个副作用,文件 相邻的块物理上可能非常分散,造成读效率较低,这个只能通过大内存做 cache 和好的 缓存算法来适当抵消。

COW 另外一个缺点是会导致碎片,在磁盘使用率超过 70%,所有的 metaslab 都已创建,其中都或多或少被填充,文件写入将出现性能瓶颈,IOPS 下降较严重。

3.4 ZFS 组织结构

一个存储池 zpool 是由虚拟设备 vdev 节点构成的一棵树。位于叶端的是负责实际数据存取的物理介质,故称为 phsical vdev;其余的节点统称为 logical vdev,用于表示 ZFS 的逻辑。ZFS 藉由抽象的虚拟设备树即可实现不同的 Raid 级别。

图 5 所表示的存储池结构由如下命令创建,第二个 mirror 关键字表示将指定新的顶层虚拟设备。数据通过这两个镜像以动态方式进行条带化,并会相应地在每个磁盘之间创建冗余数据。

zpool create tank mirror D1 D2 mirror D3 D4

3.5 ZFS 代码模块

从设计实现的角度看, ZFS 分为 7 个相对独立模块, 模块的简称贯穿整个 ZFS 文件系统的代码及文档之中。

SPL, Storage Pool Allocator: 负责存储池一级的操作,如创建,销毁,修改属性等;

³数据和元数据往往距离较远




Figure 5: ZFS 架构

- DMU, Data Management Layer: 完成将数据块组织为对象,如文件、目录等,并且将对象组织为对象集,如文件系统、文件系统快照等;
- DSL, Dataset and Snapshot Layer: 管理对象集属性以及各对象集之间逻辑关系
- ZAP, ZFS Attribute Processor: 位于 DMU 层之上,操作称为 ZAP 的对象,ZAP 对象用于描述如文件系统、存储池等对象集的属性;
- ZPL, ZFS Posix Layer: 将 ZFS 的对象、对象集以 Posix 标准的方式呈现,提供 POSIX 标准方式的文件操作,如 open、read、write;
- ZIL, ZFS Intent Log: ZIL 保存来自系统调用的写操作的纪录,描述写操作本身的数据 量比为维护文件系统一致性而引发的一连串写要小多了。ZIL 用于当系统崩溃或

意外掉电时回放该事务,可找回部分数据。启动一个 DMU 事务同时会启动一个 ZIL 事务,并在 fsync⁴ 时被写入永久存储设备。但此时文件系统的 checkpoint 还未真正完成,如果此时掉电或系统崩溃,文件系统仍处于之前一个一致的 checkpoint,这种情况就可以通过对 ZIL 的 reclaim 来追回数据。当该 DMU 事务成功完成之后,因为一个一致的 checkpoint 已经产生,之前写操作的 ZIL 可以丢弃;通常采用一个快速 SSD 专门用于 ZIL 存储设备提高效率;

ZVOL, ZFS Volumes: 提供一种创建、使用逻辑卷的机制,将 ZFS 卷以块设备的形式,通过诸如 iSCSI 接口呈现给用户。

3.6 ZFS 磁盘格式

3.6.1 vdev label

访问文件总是从物理介质的某个已知的固定位置读取文件系统的元数据开始,传统文件系统的元数据称为超级块,ZFS 的术语就是 vdev label 和 Uberblock。ZFS 在磁盘的起始和结尾存储了四份 vdev label。对 vdev label 的更新是唯一不遵循 COW 原则的点。ZFS 采用两阶段提交的方法保证完整性,具体说就是先更新偶数号的 label 再到奇数号的,这样万一在更新某个 label 时发生掉电仍然有健全的 label 可用。vdev label 的结构及其在磁盘上的分布如图 6 所示。

3.6.2 块指针

除位于固定位置的元数据 vdev label 外,所有其它数据位置都是动态分配的,访问它们都必须通过块指针。确切地说,块指针是一个数据块的描述子,除了记载块在磁盘上的逻辑地址以外,还有较验和,块类型等域,块指针结构如 7 所示。

值得一提的是一个数据块在磁盘上最多可以有三个备份,ZFS 术语称为 ditto blocks。 Uberblock 结构有一个ub_rootbp域,游历文件系统数据块就从那里开始。

⁴fsync 的语义就要求写入被从内存中刷到永久存储介质上




Figure 6: Vdev Label

3.6.3 对象

若干数据块以一定方式组织成为对象(*Object*),如面向用户的 POSIX 文件对象 (DMU_OT_PLA-IN_FILE_CONTENTS) 和 POSIX 目录对象 (DMU_OT_DIRECTORY_CONTENTS),还有维护 ZFS 内部逻辑用的DMU_OT_SPACE_MAP、DMU_OT_DNODE等对象。

对象的描述子称为 *dnode*, 磁盘上结构为dnode_phys_t。粗略地, 可以把 dnode_phys_t 看作一个模版,各种类型的对象是这个模版的不同实例,一个 dnode 描述相关的数据块如何被组织成该类型的对象。譬如文件对象描述其所有数据块在磁盘中的分布;又如目录对象描述如何在该目录下根据文件名检索到对应的文件对象。dnode 类型定义如代码段 4 所示。

```
typedef struct dnode_phys {
       uint8_t dn_type;
                                        /* dmu_object_type_t */
       uint8_t dn_indblkshift;
                                        /* ln2(indirect block size) */
       uint8_t dn_nlevels;
                                        /* 1=dn_blkptr->data blocks */
       uint8_t dn_nblkptr;
                                        /* length of dn_blkptr */
       uint8_t dn_bonustype;
                                        /* type of data in bonus buffer */
       uint8_t dn_checksum;
                                        /* ZIO_CHECKSUM type */
       uint8_t dn_compress;
                                        /* ZIO_COMPRESS type */
       uint8_t dn_flags;
                                        /* DNODE_FLAG_* */
       uint16_t dn_datablkszsec;
                                        /* data block size in 512b sectors */
       uint16_t dn_bonuslen;
                                        /* length of dn_bonus */
       uint8_t dn_pad2[4];
```




Figure 7: Vdev Label

Listing 4: ZFS 对象

一个 dnode 只包含一个块指针,ZFS 数据块最大尺寸 128K,文件数据超过这一尺寸就需要引入间接块,ZFS 支持最多 6 级间接寻址,除第一级间接块尺寸为 16K 可容纳 2^7 个块指针,其余均可达到块最大限制 128K 可容纳 2^{10} 个块指针,可计算出一个对象的最大尺寸为 $2^{7+7+10\times5}=2^{64}$ 字节。图 8 演示了一个三级间接寻址。




Figure 8: 三级间接寻址

3.6.4 对象集

除了负责将数据块组织成对象,DMU 这一层也管理由多个对象组成的对象集(Object Set。) 换句话说是对象集的数据就是一个个 dnode。对象集有三种,分别是 DMU_0ST_META 、 DMU_0ST_ZFS 及 DMU_0ST_ZVOL 。磁盘上描述对象集的数据结构 $objse_phys_t$ 定义如代码段 5。

Listing 5: ZFS 对象集

图 9 示例一个由文件系统对象集定位到指定对象的过程。从中可以看到,对象集作为检索对象的起始点,其结构包含一个 dnode 类型的域,其类型为DMU_OT_DNODE,换句话说,该 dnode 域描述的数据类型为 dnode。另外值得注意的是它的dn_nlevel域为 1,说明其描述的 dnode 寻址树有一级间接寻址。

一个 dnode 尺寸为 512 字节,由上面的计算可知,一个对象集最多可以容纳 $2^{64}/2^9=2^{55}$ 个对象。对象集的数据—dnode 以数组形式存储索引,每个对象在 dnode array 中有一个唯一索引号。索引号为 1 的 dnode 有特殊用途,视对象集的类型而定。对文件系统类型来说,该特殊 dnode 所描述的对象为DMU_OT_MASTER_NODE类型,即一种 ZAP 对象,其数据块中存储的信息包括了根目录对象在数组中的索引号,图中那个 "R00T=3" 项。从这里开始就可以遍历访问整个文件系统。注意到目录类型的对象存储的 都是 name-value 对,value 部分就是对应该名字的 dnode 在数组中的索引图中接地的那部分就进入上一节描述的游历一个对象的所有数据块过程。

3.6.5 DSL

如何检索到到一个指定的对象集由 DSL 层负责。DSL 层在磁盘上也呈现为一个对象集,也就是说它所存储处理的数据也是对象描述子 -dnode,这一层对象集的类型为DMU_OST_META,即所谓 MOS(*Meta Object Set*),MOS 也是一个 dnode 数组。作为目录项,MOS 中很多项的块指针指向的 ZAP 对象中存储的是另外某些项在数组中索引的位置,如图 10 中的 *Object Directory* 项描述的数据对象中的 "root dataset=2",又如 *Child*




Figure 9: 对象集内部组织结构

Directory 项数据中的 "myfs=18"。

在刚引入 dnode 概念的时候有一个细节没有提及,就是dn_bonus域,该域有时被用来存储比较小的数据避免分配一个大块。5 例如图 10 中,文件系统 dnode 为

⁵dmu_bonus_hold 函数是个好例子。




Figure 10: MOS dnode 数组结构

存储管理活跃的数据集的 dnode 在 MOS 的索引没有动用块指针那套机制,而是在dn_bonus中存储dsl_dir_phys_t的结构,这个结构的dd_head_dataset_obj域就是当前活跃数据集的 dnode 在 MOS 中的索引值;又如描述活跃对象集的 dnode 的dn_bonus域中存储的是dsl_dataset_phys_t结构,通过这个结构的ds_dp域指向的数据块即可进入由对象集向对象的检索阶段。无法将下一层的objset_phys_t也嵌入到dn_bonus中因为objset_phys_t本身含有一个 dnode 结构,不得已只好开一个块来存储它。

MOS 如何寻址得到呢?答案就是 Uberblock。图 11 示意如何完成在磁盘上寻址 MOS。如前所述,vdev label 和 uberblock 作为整个检索树的根,必须位于磁盘的固定位置为软件层预先知晓。

3.7 ZFS 块管理—Space Map

3.7.1 位图

传统的块管理一般使用位图,思路简单,一个位表示一个块,一个字节可以表示 8 个块,如果采用 4K 块大小,在 1T 的磁盘上,需要 32M 字节的位图,1PB 就需要 32G 字节,空间使用和扫描位图的时间开销开始不可接受。为优化扫描效率,一个看似可行的方案是将位图分区,每一个区维护一个整数纪录该区的空闲块数量,这避免了每一次都扫描整个大位图而只需扫描一个小分区,譬如 1PB 的大位图可以分成 1M 个区。但这方案仍然有个大问题,不但分配块需要读写位图,释放块一样需要。譬如在 1PB 的文件系统中删除一个 4GB 的文件,需要释放 1M 个块,也就是说修改 1M 个位,如果运气不好,上述的 1M 个位图分区都要被访问到,这开销太大。另外当内存容纳不下整个位图,随机地分配和释放块伴随的位图更新操作将导致大量的磁盘写入。

3.7.2 B-树

B-树方案就是在磁盘上存储一棵以 *extent*(即一个起始地址和从那开始的长度)为 key 的 B-树,这解决一个问题,就是一次分配或释放一个大连续块组,只做少数的几个磁盘写入即可更新块管理数据结构,比位图的一一对应效率高了很多。大量随机分配




Figure 11: 由 Uberblock 到 MOS

释放小块使得在树的各个节点都要更新,也没有大的 extent,都是描述小 extent 的节点,巨额开销仍无法避免。

3.7.3 延迟释放

对上述两种数据结构可以做一个优化就是延迟释放,以期未来某个时候需要分配一个新块的时候直接交付,直到释放块的数量达到一个阈值对要释放的块地址进行排序,按顺序更新磁盘上的位图或树,大大降低了开销。

3.7.4 Space Map

ZFS 则创新地采用类似 log 结构的方式存储磁盘块使用信息,称为 *Space Map*。Jeff Bonwick 在他的博客中提到:

Recall that log-structured filesystems long ago posed this question: what if, instead of periodically folding a transaction log back into the filesystem, we made the transaction log be the filesystem?

Well, the same question could be asked of our deferred free list: what if, instead of folding it into a bitmap or B-tree, we made the deferred free list be the free space representation?

ZFS 的确就是这么做的。ZFS 把物理设备划分为一百多个 slab,每个 slab 有一个块管理数据结构 space map,当分配或释放某个 extent 时,就往 space map 中追加一条 log 记录下这一事件,因为它总是以追加方式记录,并且由于采用了延迟释放,随机释放和连续释放效率一样。

另外一个美妙的地方在于当加载一个存储池时, space map 会在内存中表现为一棵按磁盘上地址排序的 AVL 树, 其节点就是所有空闲块的 extent。这样常常可以将多条 log 抵消,或合并为一个节点,使得树并不很大,在分配和释放过程中 AVL 也时不时合并和拆分节点,再将 space map 写回磁盘去也不会太大。极端的例子就是加载一个全满和全空的在内存中 AVL 树结构一样,就一个节点。

3.8 ZFS I/O 流水线

3.8.1 zfs write




Figure 12: ZFS 写请求处理流程

系统调用和 ZFS 在写操作方面的交界点在zfs_write函数,此函数从用户空间获取数据并传给 DMU 层完成写入。如果用户数据量大就需要将数据分成多个块,为每一个块开启一个事务,将事务加入事务组,写数据块将触发一系列上游节点数据的更新,将

所有的更新都加入同一事务组。大致调用链如图 12 所示。最后一步提交事务,负责处理事务组的线程被唤醒,将事务取下,完成对物理设备的写入工作。

3.8.2 事务组

- 一个事务组经历三个状态,
- open: 新创建事务组即处于 open 状态,对内存中数据结构的更新在这状态中完成
- quiescing: 一个缓冲状态,这个状态的目的是等待所有组内的事务被提交,即过了 此阶段,不会再有新的事务进入这个事务组,一般处于这个状态的事件都很短暂
- syncing: 在这个状态,将内存中更新写入永久存储介质

当创建或加载一个存储池时,两个事务组线程被创建,一个负责 quiesce,另一个负责 sync。

负责 sync 的线程被唤醒之后调用spa_sync函数,从这个点到最后触发 zio 的调用链如图 13 所示。dsl_pool_sync 中 dsl_dataset_sync 被调用了两次,每一次都阻塞等带 I/O 返回,在这一步 I/O 失败被认为是很严重事件,kernel panic。

dbuf_sync_leaf将数据异步地写出。为了支持 COW,数据块更新几次,间接块必须相应更新几次。dbuf_sync_indirect函数对间接块进行读、修改其内容,创建 ZIO 而后执行写出。

3.8.3 I/O 流水线

执行 ZIO 的线程不是将整个 I/O 过程从头至尾执行,为了提高吞吐率,充分利用多核特性,I/O 被分为多道工序,以优化方式分配给流水线上的工作线程。

I/O 操作分为五类, 1) Read 2) Write 3) Free 4) Claim 5) Ioctl 这五类操作由不同的工序按指定顺序组合而成。

ZIO 流水线的核心函数是zio_execute。和工厂流水线上工人一人只负责某几道确定工序不同, ZIO 的线程可以负责任意工序, 一个线程完成某道工序之后有两种可能, 如果




Figure 13: sync 到 zio 的流程

工序例程调用zio_taskq_dispatch将将半成品挂到某个队列上返回ZIO_PIPELINE_STOP, zio_execute停止执行,返回,之后工序交给谁处理由上一层逻辑按优化方式决定(当然可能还是同一个线程);⁶否则例程会返回ZIO_PIPELINE_CONTINUE,当前线程在zio_execute中继续调用下一道工序例程。

Write: 举例来说, 写操作的流水线定义如下:

```
#define ZIO_WRITE_COMMON_STAGES \
    (ZIO_INTERLOCK_STAGES | \
     ZIO_VDEV_IO_STAGES | \
     ZIO_STAGE_ISSUE_ASYNC | \
     ZIO_STAGE_CHECKSUM_GENERATE)
```

⁶这里可能有优化余地,即让线程自己根据优化逻辑决定是挂出半成品还是自己继续处理

根据定义:

```
ZIO_STAGE_READY
                              = 1 << 16,
                                             /* RWFCI */
ZIO_STAGE_DONE
                              = 1 << 21,
                                             /* RWFCI */
ZIO_STAGE_VDEV_IO_START
                              = 1 << 17,
                                            /* RWF-I */
ZIO_STAGE_VDEV_IO_DONE
                             = 1 << 18,
                                             /* RWF-- */
ZIO_STAGE_VDEV_IO_ASSESS
                             = 1 << 19,
                                             /* RWF-I */
ZIO_STAGE_ISSUE_ASYNC
                             = 1 << 3,
                                             /* RWF-- */
ZIO_STAGE_CHECKSUM_GENERATE
                             = 1 << 5,
                                             /* -W--- */
```

各道工序的例程在zio_pipeline中定义:

```
static zio_pipe_stage_t *zio_pipeline[] = {
        NULL,
        zio_read_bp_init,
        zio_free_bp_init,
        zio_issue_async,
        zio write bp init,
        zio_checksum_generate,
        zio_nop_write,
        zio_ddt_read_start,
        zio_ddt_read_done,
        zio_ddt_write,
        zio_ddt_free,
        zio_gang_assemble,
        zio_gang_issue,
        zio_dva_allocate,
        zio dva free,
        zio_dva_claim,
        zio_ready,
        zio_vdev_io_start,
        zio_vdev_io_done,
        zio_vdev_io_assess,
        zio_checksum_verify,
        zio_done
};
```

也就是说要完成zio_write,以下流水线上函数将被依次调用:

```
zio_issue_async,
zio_checksum_generate,
zio_ready,
zio_vdev_io_start,
```

zio_vdev_io_done,
zio_vdev_io_assess,
zio_done

zio_issue_async函数将 zio 挂如一个 taskq 线程的队列,告知zio_execute立即返回,taskq 线程完成余下工作。

zio_checksum_generate函数生成较验和之后返回 ZIO_PIPELINE_CONTINUE,于是该 taskq 线程继续下一道工序,即zio_ready。

zio_ready一开始调用zio_wait_for_children,如果 zio 有 gang 或者 ddt 类型的子 zio, zio_wait_for_children将工序移至下一道,但状态设为 *stall* 并返回 stop,使得zio_execute直接返回,zio 的工序暂停,直至所有子 zio 都到达READY阶段以后才能继续执行。zio_ready将调用zio_notify_parent,zio_notify_parent又调用zio_execute继续父 zio 刚才暂停的工序,当然并非一定是该线程完成,依然可能是将 zio 挂到某个taskq 的队列中就返回。

下一道工序是zio_vdev_io_start,它负责为物理 I/O 做准备。如果该 zio 的 vdev 是物理设备,调用vdev_queue_io将 zio 挂入 vdev 的队列,返回STOP;否则直接调用该设备的vdev_op_io_start(可能是 mirro,或者 Raid 等等)方法将 zio 逐层下传至物理设备。这一道工序总是返回STOP。


zio_vdev_op_io_done主要就是错误处理,之后就是收尾的两道工序。

3.8.4 ARC 及 L2ARC

LRU:考虑如下场景,当程序一次性地读入大量数据(常见的例如: grep -nr),那些数据块轻易填满 cache,挤出大量的页,但它们仅仅被使用一次,滞留在 cache 中毫无益处。那些被频繁使用的页却被无谓地换出。另外一方面,单单考虑页面访问频度的策略也有其缺陷,ARC 的思路是同时采纳两种策略,并且自适应地在二者间做权衡。

ARC: ARC 维护两个先进先出的页面队列,分别存放按 MRU 和 MFU 策略处理的 页描述子。MRU 和 MFU 还各自有一个 ghost 队列。页面第一次被读入并缓存时,插入 MRU 队列头部,当它第二次被访问就移入 MFU 队列,在 MFU 队列中再次被访问则会

移到队列头。当 cache 够用时,两个 ghost 队列都为空,MFU 和 MRU 各自扩张到最大 限度。如图14所示。



MFU Ghost (empty)

MRU Ghost (empty)

Figure 14: MSU 和 MRU




Figure 15: Evicted to Ghost Lists

内存紧张以后,再从磁盘读入新页将触发 cache 中某些页面被清除 (evict), 这时将 该页面的描述子插入其所属页缓存类的 ghost 队列头,即虽然磁盘数据块已经不在内存 中,其引用依然保留。当然 ghost 队列越来越长到达最大限度以后,页面的描述子将被 依次序删除,对应磁盘数据块的引用彻底消失。图 15 演示了页面被 evict 的场景。

当已换出数据块再次被从磁盘读取,如果发现其引用仍位于某个的 ghost 队列中,

这透露的一个信息是该类页缓存的 miss 率较高,需要增加该类页缓存的额度,当然同时减少另外一方的额度,图 16 演示了这一过程。




Figure 16: Expand MFU and Shrink MRU

两类页缓存策略采用相同的逻辑,两种策略自适应地趋向符合 work load 的页使用需求。仍然考虑之前的场景,一次性读入大量数据导致 MRU 的 ghost 队列很长,但它们再没有被命中过,如果有其它的应用⁷使得 MFU 的 ghost 队列总是命中,于是 MFU 的页缓存队列越来越长而 MRU 的页缓存队列越来越短,逐渐达到平衡,页面的换出策略得到优化。

ZFS 对 ARC 的实现与源算法有些小区别。

- ZFS 的缓存容量根据当前可用内存动态可变;
- ZFS 支持多种不同块尺寸:

⁷譬如数据库在某些时候会反复执行相同的查询

• ZFS 支持把一个页锁在内存中,在清除页时需要扫一下队列找最老的可清除的页。

L2ARC: 可以让 ZFS 使用 SSD 作为二级页缓存设备,即所谓 L2ARC,它使用了一个12arc_only队列维护只在 SSD 上的页缓存。其主要算法和 ARC 完全一致。一个自然的想法使当 ARC 需要清除页面时,自动地清到 SSD 上。但这样将导致一些严重问题,其一是当有一个大数据读将一次刷出大量页面到 SSD 上,其二是当应用程序开辟大量内存是,ARC 需要被缩减,这时又可能导致一次性大量页面刷出。ZFS 解决方法是用一个线程12arc_feed_thread扫描两个缓存队列,将最近可能要清除出去的页组到一个 8M 的缓冲区,之后由另一个write_hand线程一次性写出,这适当降低了突发大量写的危害。

3.8.5 Solaris fd space

随着进程打开关闭文件,内核时不时分配释放 fd, fd 空间就会出现很多空洞。由于历史原因,打开文件分配 fd 时总是从当前可用的 fd 中找最小的那一个,要快速地从中找出第一个可用的 fd 是一个挑战。显然进程的 fd 空间 [0...max_fd] 可看作一棵完全二叉检索树的中序遍历,找最小 fd 的过程可看作遍历二叉树在其中找一个最小的空闲节点。方法是每个节点维护以该节点包括它子集的右子树中已分配的 fd 数,通过判断当前树是否完全和右子树已分配节点数可以决定搜寻方向。巧妙地利用二进制数的性质可以快速计算父子以及当树完全时某子树的节点数。这样由 [0...max_fd] 数组表示完全二叉检索树有以下一系列属性:

- 1. 树中节点的最低被置位的位置指示该节点位于树中的第几层,譬如 x1 位于最底层, x10 节点位于树的第一层,并且同一层的节点值从左向右递增;
- 2. 节点的右子树的节点包括它本身的个数(csize)等于将该节点值仅保留最低被置位所得的值,譬如 x10 右子树的所有节点数 csize(x10) 为 2;
- 3. 节点 n 的最近左祖先(即 n 位于它的右子树中)lparent 等于清除该节点的最低被置位,因为 lparent(n) 是清除最低被置位,而 csize(n) 是清除除最低被置位外的所有位,所以 lparent(n) = n csize(n);
- 4. 最近的右祖先 rparent(n) = n + csize(n)

5. 任意内部节点,子和父值之差为 csize(parent)/2。

根据:

$$n = xxxx10...0 (1)$$

$$n-1 = xxxx01...1 (2)$$

$$n & (n-1) = xxxx00...0$$
 (3)

$$n \mid (n-1) = xxxx11...1 \tag{4}$$

$$n \wedge (n-1) = 000011\dots 1 \tag{5}$$

可以快速地计算出:

$$csize(n) = (n-1) \land (n \mid (n-1)) \tag{6}$$

$$lparent(n) = n \& (n-1) \tag{7}$$

$$rparent(n) = (n \mid (n-1)) + 1 \tag{8}$$

考虑到 fd 从 0 开始,公式中变量值由 n 变为 n'=n-1,并且计算出的 fd 值要减去 1,于是真正实现中使用的公式为:

$$csize(n) = n \wedge (n \mid (n+1)) \tag{9}$$

$$lparent(n) = n & (n+1) - 1$$
(10)

$$rparent(n) = (n \mid (n+1)) \tag{11}$$

具体到代码实现,proc_t.p_user.u_finfo.fi_list 就是进程的 fd 空间数组,数组元素类型为 uf_entry,数组元素逻辑上看作二叉树中的一个节点,数组索引 n 就是节点值,域 uf_alloc 被用于存储节点 n 当前右子树(包括它自己)的总节点数,如果 uf_alloc 不等于 csize(n),说明在它的右子树里至少有一个 fd 可用。

函数 $fd_find()$ 接受一个 minfd 参数,完成搜寻 $\geq minfd$ 的 fd 中最小的那一个。打开文件时通常传入 0 作为 minfd 参数。搜寻的过程如下:

- 1. 从以 minfd 为根的树找起,计算 csize(minfd),和 fi_list[minfd].uf_alloc 比较,如果不等,说明在 minfd 的右子树下可以找到一个空闲的 fd,这一步结束;否则上溯到 minfd 的右祖先,继续这一步直至找到某个节点 fd 满足 csize(fd) 不等于fi_list[fd].uf_alloc;
- 2. 从上一步得到的节点为根, 开始搜寻树中最小的空闲 fd. 查左子树而后右子树。

```
static int
fd_find(uf_info_t *fip, int minfd)
       int size, ralloc, fd;
       for (fd = minfd; (uint_t)fd < fip->fi_nfiles; fd |= fd + 1 /* 右祖先 */) {
              /* 完全二叉树右子树(包括根)的节点数 */
              size = fd ^(fd | (fd + 1));
              /* 此树已满, 沿右祖先上溯 */
              if (fip->fi_list[fd].uf_alloc == size)
                     continue;
              for (ralloc = 0, size >>= 1; size != 0; size >>= 1 /* csize(child) */ ) {
                     /* 右子树 fd 分配数目 */
                     ralloc += fip->fi_list[fd + size].uf_alloc;
                     /* 根分配数减去右子树分配数恰好是csize(child),
                      * 说明左子树已满, 转而尝试到右子树找空闲fd。
                      */
                     if (fip->fi_list[fd].uf_alloc == ralloc + size) {
                            /* 右子成为新一轮搜索的 root */
                            fd += size;
                            ralloc = 0;
                     }
              return (fd);
       }
       return (-1);
}
```

Listing 6: fd space management

fd_find() 只负责找到一个可用 fd 值, fd_reserve() 真正进行 fd 的分配或释放工作,完成之后函数要从节点一直上溯到最左祖先,更新它们的右子树已分配节点数。

4 Linux 实现

4.1 Spin lock

自旋锁是一种特别的锁机制,使用自旋锁的进程无法获得锁时进入忙等待、重试直至成功,而不是象 *semaphore* 机制那样睡眠等待唤醒。Linux 自旋锁隐含着禁用内核抢占,所以有进程在获得自旋锁之后睡眠几乎一定导致死锁。

自旋锁由于需要对位于内存中的锁变量进行"读-改-写"操作,所以必须有硬件指令保证完成这一操作的原子性,亦即自旋锁的最终实现是硬件相关的。以下仅以 Intel 平台为例,传统的自旋锁实现如下:

```
/* include/asm-x86_64/spinlock.h (2.6.11) */
#define LOCK_SECTION_START(extra)
        ".subsection 1\n\t"
                                                \
        extra
        ".ifndef " LOCK_SECTION_NAME "\n\t"
        LOCK_SECTION_NAME ":\n\t"
       ".endif\n"
#define LOCK_SECTION_END
        ".previous\n\t"
#define spin_lock_string
       "\n1:\t"
        "lock ; decb %0\n\t"
        "js 2f\n"
        LOCK SECTION START("")
        "2:\t"
        "rep;nop\n\t"
        "cmpb $0,%0\n\t"
        "jle 2b\n\t"
        "jmp 1b\n"
        LOCK_SECTION_END
#define spin_unlock_string
       "movb $1,%0"
        :"=m" (lock->lock) : : "memory"
static inline void _raw_spin_lock(spinlock_t *lock)
```

```
__asm__ __volatile__(
                spin_lock_string
                :"=m" (lock->lock) : : "memory");
}
static inline void _raw_spin_unlock(spinlock_t *lock)
        __asm__ __volatile__(
                spin_unlock_string
        );
}
/* kernel/spinlock.c (2.6.11) */
void __lockfunc _spin_lock(spinlock_t *lock)
        preempt_disable();
        _raw_spin_lock(lock);
void __lockfunc _spin_unlock(spinlock_t *lock)
        _raw_spin_unlock(lock);
        preempt_enable();
}
/* include/linux/spinlock.h (2.6.11) */
#define spin_lock(lock)
                               _spin_lock(lock)
                              _spin_unlock(lock)
#define spin_unlock(lock)
```

Listing 7: traditional implementation of spin lock

注意 dec 是一条 "读-改-写" 指令,Intel 提供了 lock 指令锁住内存总线,由 lock 修饰的指令执行结束之前其它 CPU 和 DMA 设备无法访问内存,这正是 spin lock 在 Intel 平台得以实现的基础。上锁算法思路是

- 1. 将锁变量值(原子地)减1。
- 2. 测试状态寄存器 (EFLAGS) 的符号位 (SF), 如果为 0, 说明之前的锁变量值为正, 线程成功获得锁进入临界区代码。js 2f的下一条指令位于调用者指令序列处, 而LOCK_SUBSECTION_START是内核专门定义一个 subsection 存放自旋部分代码,

ld会将自旋部分代码移至它处(即所谓 relocation)。8

3. 如果上锁失败,程序跳转进入自旋部分代码,自旋部分不断测试锁变量直至发现 其值大于 0, 此时必须重复步骤 1, 下一个成功将锁变量减为 0 的线程获得锁。

解锁操作仅需将锁变量值重置为1即可,写操作自然是原子的。

传统自旋锁的实现最大问题是可能导致不公平, 自内核 2.6.25 始, 新的队列自旋锁被引入, 实现如下:

```
/* include/asm-x86/spinlock.h (linux 2.6.25) */
static inline void __raw_spin_lock(raw_spinlock_t *lock)
{
        int tmp, inc = 0 \times 00010000;
        __asm__ __volatile__ (
                "lock ; xaddl %0, %1\n"
                "movzwl %w0, %2\n\t"
                "shrl $16, %0\n\t"
                "1:\t"
                "cmpl %0, %2\n\t"
                "je 2f\n\t"
                "rep ; nop\n\t"
                "movzwl %1, %2\n\t"
                /* don't need lfence here, because loads are in-order */
                "jmp 1b\n"
                "2:"
                :"+Q" (inc), "+m" (lock->slock), "=r" (tmp)
                :"memory", "cc");
static inline void __raw_spin_unlock(raw_spinlock_t *lock)
        __asm__ __volatile__(
                UNLOCK_LOCK_PREFIX "incw %0"
                :"+m" (lock->slock)::"memory", "cc");
}
```

Listing 8: ticket spin lock

⁸因为上锁操作大部分情况下成功,自旋代码不和其它指令混合可以防止指令缓存污染,由于自旋锁大量使用,微小的效率损失不容忽视。

算法思路是将锁变量分成两部分操作,高 16 位为抢占位段(可理解为为该线程分配的票号),即指示需要上锁的线程在队列中的位置;低 16 位为准入位段(当前准许进入临界区的票号)。更具体地说,需要上锁的线程读入准入位,将抢占位段加 1,之后开始忙等待直至察觉它的抢占位(代码中的inc变量的高 16 位)和内存中锁变量的准入位段(不停地通过 movb 从内存中读入tmp)一致时获得锁进入临界区。代码中关键指令是xadd1,该指令完成将源/目标操作数交换并且将源/目的操作数的和写入目的操作数,这一操作同样使用lock前缀保证原子性。解锁操作原子地将准入位段加 1 即可。

4.2 读-写锁及 seqlock

spinlock 并不区分对共享内存的访问类型,一概地串行化,但对共享内存区域的读访问之间并不需要同步,于是读-写自旋锁被引入。简而言之其思路为,读-读访问不互斥,但写-写和读-写访问仍然按自旋锁方式同步。具体到代码,实现思路为将 32 位锁变量分为两部分,低 24 位 (0-23) 作为读者计数,第 24 位为锁标志位 (置 1 表示解锁,反之为上锁)。锁变量初始化为 0x01000000,即 0 读者解锁状态;读者上锁通过对锁变量原子地减 1(亦即读者计数加一)如果发现符号位 SF 未置,说明之前是解锁状态,可以获得读锁进入临界区,否则就 spin 直至成功。解读锁仅需要对锁变量加一;而写者上锁需要将锁变量减去 0x01000000 而后观察 ZF 标志,即判断差是否为 0,是则获得写锁进入临界区,否则忙等待直至成功。解写锁即将锁变量加上 0x01000000。代码如下:

```
#define __build_read_lock_ptr(rw, helper)
        asm volatile(LOCK "subl $1,(%0)\n\t"
                     "js 2f\n"
                     "1:\n"
                    LOCK SECTION START("")
                     "2:\tcall " helper "\n\t"
                     "jmp 1b\n"
                     LOCK SECTION END
                     ::"a" (rw) : "memory")
#define RW LOCK BIAS
                                0x01000000
#define RW_LOCK_BIAS_STR
                              "0x01000000"
#define __build_write_lock_ptr(rw, helper)
        asm volatile(LOCK "subl $" RW_LOCK_BIAS_STR ",(%0)\n\t" \
                     "jnz 2f\n"
```

```
"1:\n"

LOCK_SECTION_START("")

"2:\tcall " helper "\n\t"

"jmp 1b\n"

LOCK_SECTION_END

::"a" (rw) : "memory")

#define _raw_read_unlock(rw)

asm volatile("lock ; incl %0" :"=m" ((rw)->lock) : "memory")

#define _raw_write_unlock(rw)

asm volatile("lock ; addl $"

RW_LOCK_BIAS_STR ",%0":"=m"

((rw)->lock) : "memory")
```

Listing 9: read-write spin lock

其中上锁失败后调用的 helper 就是 spin 部分, x86 汇编代码如下:

```
#ifdef CONFIG_SMP
/* Support for read/write spinlocks. */
        .text
/* rax: pointer to rwlock_t */
ENTRY(__write_lock_failed)
        addl $RW_LOCK_BIAS,(%rax) /* undo the subl in the caller */
1:
                                   /* pause */
        rep
        nop
        cmpl $RW_LOCK_BIAS,(%rax)
        jne 1b
                                  /* spin if failed */
        lock
        subl $RW_LOCK_BIAS,(%rax)
        jnz __write_lock_failed
/* rax: pointer to rwlock_t */
ENTRY(__read_lock_failed)
        lock
        incl (%rax)
                                /* undo the subl in the caller */
1:
        rep
        nop
        cmpl $1,(%rax)
        js 1b
        lock
        decl (%rax)
```

```
js __read_lock_failed
    ret
#endif
```

Listing 10: read-write spin lock helpers

读-写锁的一个问题是读和写操作没有优先级差别,当需要尽快满足写操作时,可以使用内核提供的 seqlock。在这种情况下,写者获得锁的优先级高于读者,当然写者仍然需要等待另一位写者结束解锁后才能进入临界区。具体实现思路如下:锁变量类型 seqlock_t 有两个域,其中一个为自旋锁用于写者间同步,另外一个为初始值为 0 的整数用作写序列号,写者获得自旋锁之后将序列号加一,解锁时再加一,于是当写者位于临界区内是,写序列号为奇数,否则为偶数。读者在读共享数据之前之后都读取写序列号,如果写序列号没有变化并且为偶数,说明在读过程中数据没有被改动,继续执行,否则需要重新读取数据直至成功。seqlock 主要实现如下:

```
typedef struct {
        unsigned sequence;
        spinlock_t lock;
} seqlock t;
/* Lock out other writers and update the count.
* Acts like a normal spin_lock/unlock.
* Don't need preempt_disable() because that is in the spin_lock already.
static inline void write seglock(seglock t *sl)
        spin_lock(&sl->lock);
        ++sl->sequence;
        smp_wmb();
}
static inline void write_sequnlock(seqlock_t *sl)
        smp_wmb();
        sl->sequence++;
        spin_unlock(&sl->lock);
}
/* Test if reader processed invalid data.
* If initial values is odd,
```

```
* then writer had already started when section was entered
* If sequence value changed
* then writer changed data while in section
*
* Using xor saves one conditional branch.
*/
static inline int read_seqretry(const seqlock_t *sl, unsigned iv)
{
    smp_rmb();
    return (iv & 1) | (sl->sequence ^ iv);
}
```

Listing 11: seqlock

读过程通常如下所示:

```
unsigned int seq;
do {
     seq = read_seqbegin(&seqlock);
     /* ... CRITICAL REGION ... */
} while (read_seqretry(&seqlock, seq));
```

Listing 12: read with seqlock mechanism

显而易见 seqlock 的一个缺点就是读者可能不得不反复读取无效的数据很多遍。

4.3 原子类型变量

在 X86 平台下,以下场景的原子性值得留意:

- 单次访问地址对齐 (aligned) 的内存对象是原子的
- 诸如 inc、dec 这类的读-改-写操作如果在读之后,写之前没有其它 CPU 访问内存,该操作是原子的,也就是说读-改-写操作在单 CPU 系统中是原子的
- 带 lock 前缀的读-改-写操作是原子的
- 带 rep 前缀指令的多次迭代不是原子的

程序员可以依据上述原则在汇编程序中控制对变量原子性,但是编写 C 程序时不能对编译器生成代码做任何假设,诸如 i++ 这样的语句无法保证原子性,于是原子类型变量 (atomic_t) 被引入为了保护单个共享的整形变量。原子类型定义及基本操作代码如下:

```
* Make sure gcc doesn't try to be clever and move things around
* on us. We need to use _exactly_ the address the user gave us,
* not some alias that contains the same information.
typedef struct { volatile int counter; } atomic_t;
#define ATOMIC_INIT(i) { (i) }
/**
* atomic_read - read atomic variable
* @v: pointer of type atomic_t
* Atomically reads the value of @v.
#define atomic_read(v)
                              ((v)->counter)
/**
* atomic_set - set atomic variable
* @v: pointer of type atomic_t
* @i: required value
* Atomically sets the value of @v to @i.
#define atomic_set(v,i)
                              (((v)->counter) = (i))
* atomic_add - add integer to atomic variable
* @i: integer value to add
* @v: pointer of type atomic_t
* Atomically adds @i to @v.
static inline void atomic add(int i, atomic t *v)
        __asm__ __volatile__(
                LOCK "addl %1,%0"
                :"=m" (v->counter)
```

```
:"ir" (i), "m" (v->counter));
}
/**
* atomic_sub - subtract the atomic variable
* @i: integer value to subtract
* @v: pointer of type atomic_t
* Atomically subtracts @i from @v.
static __inline__ void atomic_sub(int i, atomic_t *v)
{
        __asm__ __volatile__(
                LOCK "subl %1,%0"
                :"=m" (v->counter)
                :"ir" (i), "m" (v->counter));
}
/**
 * atomic_sub_and_test - subtract value from variable and test result
* @i: integer value to subtract
* @v: pointer of type atomic_t
* Atomically subtracts @i from @v and returns
 * true if the result is zero, or false for all
* other cases.
 */
static __inline__ int atomic_sub_and_test(int i, atomic_t *v)
        unsigned char c;
        __asm__ __volatile__(
                LOCK "subl %2,%0; sete %1"
                :"=m" (v->counter), "=qm" (c)
                :"ir" (i), "m" (v->counter) : "memory");
        return c;
}
```

Listing 13: atomic type and operations

可以看出,单单读写不需要特别的处理,C 的赋值语句就保证了原子性,加减之类涉及读一改一写操作才需要汇编指令保证原子性。值得一提的是 atomic_sub_and_test 的实

现, sete 指令结果依赖于 ZF 标志位, 而该标志位的设置和 subl 是一个原子操作, 有效性可以保证。

内核中大量使用一种技术——引用计数 reference counting,即资源使用者在使用前将计数加一 (get),使用结束后减一 (put),计数表明当前使用者数量,当发现该计数为零的时候,可以安全地将共享资源释放。该计数使用方式大体有两类,区别在于 put 的处理:

- 1. atomic_dec_and_test: 这种方式见于内部逻辑使用一个计数进行同步, 例如 MCOpt 的 proc 层通过 threads 计数来记录当前线程数, 主线程创建时计数初始值设为 1, 之后每创建一个新线程, 父线程调用 get_proc_info, 即 atomic_inc 来增加 threads 计数, 每个线程结束时调用 put_proc_info, 即 atomic_dec_and_test 来减少计数同时(原子地)检查计数是否降到 0, 发现计数为零的那个线程就认为它是唯一存活的线程, 可以安全地释放 proc 结构。不可能在计数降为 0 之后还有其它线程调用 get, 因为 get 只在 fork 的时候调用, 而 fork 肯定发生在 exit 之前, 此时调用 fork 的线程本身还占用一个计数于是不可能有线程在那之前就观察到计数降为 0 的情况。所以使用此机制要保证一条原则: get/put 配对, 先后顺序必须保证。
- 2. atomic_dec_and_lock: 这种方式见于内部逻辑和外部逻辑都使用该计数,但是外部逻辑另外需要一个锁来同步。一个例子是内核 vfs 的 iput 函数,它调用 atomic_dec_and_lock 函数减少 inode 计数,如果计数为零,将计数降为零的线程原子地把全局 inode_lock 也一同锁上,而后调用 iput_final 把 inode 对象释放掉,释放过程包括把 inode 从一个链表上删除的操作。之所以要保证 dec 和 lock 两个操作的原子性是因为:可能有其它函数(外部逻辑)以"相反"的顺序进行上锁和增加计数,如 ifind_fast 函数,它对 inode_lock 上锁成功后遍历链表,当找到目标 inode 后,对其实行 get 操作,如果 iput 函数中的 dec 和 lock 不原子,调用 iput 的线程在将 inode 的计数减到 0 之后却没能抢到锁,而此时正持有该锁的线程执行 lookup 成功将该值加 1 以为从此可以放心使用,当执行 iput 的线程得到锁以后不重新检查计数就释放该 inode,问题出现了。

atomic dec and lock 的实现比较有趣,C内嵌汇编的代码如下:

```
#include <asm/atomic.h>
/* NOTE NOTE NOTE! This is _not_ equivalent to
       if (atomic_dec_and_test(&atomic)) {
               spin_lock(&lock);
               return 1;
       }
       return 0;
st because the spin-lock and the decrement must be "atomic".
int _atomic_dec_and_lock(atomic_t *atomic, spinlock_t *lock)
{
       int counter;
       int newcount;
repeat:
       counter = atomic_read(atomic);
       newcount = counter-1;
       /* 大部分线程因为 dec 不到 0, 走快速通道, 不执行无谓的锁操作 */
       if (!newcount)
               goto slow_path;
       asm volatile("lock; cmpxchgl %1,%2"
                    :"=a" (newcount) /* cmpxchg 指令输出 */
                                             dst
                     /*
                            Τ
                     *
                            V
                                              V */
                    :"r" (newcount), "m" (atomic->counter), "0" (counter));
       /* 如果上面的 cmpxchg 指令失败, 它会修改 rax, 即 newcout 和 couter 不再相等 */
       if (newcount != counter)
               goto repeat;
       return 0;
       /* 有"可能" dec 到 0 的线程竞争锁 */
slow_path:
       spin_lock(lock);
       if (atomic_dec_and_test(atomic))
               return 1;
       spin_unlock(lock);
       return 0;
}
```

Listing 14: Atomic Dec And Lock C code

其实现是硬件相关的,高效的版本利用了 Intel 处理器提供的 cmpxchg 指令。从反汇编出来的代码可以将代码思路看得更清楚:

```
ffffffff801f6c58 <_atomic_dec_and_lock>:
ffffffff801f6c58:
                       55
                                         push
                                                %rbp
ffffffff801f6c59:
                       48 89 f5
                                         mov
                                                %rsi,%rbp
ffffffff801f6c5c:
                       53
                                         push
                                                %rbx
                                                %rdi,%rbx
ffffffff801f6c5d:
                       48 89 fb
                                         mov
ffffffff801f6c60:
                       48 83 ec 08
                                                $0x8,%rsp
                                         sub
ffffffff801f6c64:
                       8b 37
                                                (%rdi),%esi
                                         mov
ffffffff801f6c66:
                       83 fe 01
                                         cmp
                                                $0x1,%esi
ffffffff801f6c69:
                       74 18
                                         jе
                                                ffffffff801f6c83 < atomic dec and lock+0x2b>
                       8d 46 ff
ffffffff801f6c6b:
                                                -0x1(%rsi),%eax
                                         lea
ffffffff801f6c6e:
                       48 63 ce
                                         movslq %esi,%rcx
ffffffff801f6c71:
                       48 63 f8
                                         movslq %eax,%rdi
ffffffff801f6c74:
                       48 89 c8
                                         mov
                                                %rcx,%rax
ffffffff801f6c77:
                       f0 0f b1 3b
                                         lock cmpxchg %edi,(%rbx)
ffffffff801f6c7b:
                       39 c6
                                         cmp
                                                %eax,%esi
ffffffff801f6c7d:
                       74 22
                                         jе
                                                ffffffff801f6ca1 <_atomic_dec_and_lock+0x49>
ffffffff801f6c7f:
                       89 c6
                                                %eax,%esi
                                         mov
ffffffff801f6c81:
                       eb e3
                                         jmp
                                                fffffff801f6c66 <_atomic_dec_and_lock+0xe>
ffffffff801f6c83:
                       48 89 ef
                                                %rbp,%rdi
                                         mov
ffffffff801f6c86:
                       e8 30 4f 0f 00
                                         callq ffffffff802ebbbb <_spin_lock>
```

Listing 15: Atomic Dec And Lock assembly code

地址 fffffff801f6c64 的指令将 atomic 变量值从内存读入 esi 寄存器,地址 fffffff801f6c6b 的指令将变量值减去一的结果存入 eax 寄存器(注意 lea 指令并不改变 esi),之后又被转移到 rdi 中。关键指令是那条 cmpxchg 语句,它比较 rax 和目的操作数(这里是 rbx 间接寻址的内存)的值,如果相等,将源操作数(这里是 edi)中的值存入目的操作数中,否则将目的操作数中的值读入 rax,重要的是整个过程原子地完成。具体到这段代码就是:如果 atomic 变量值从开始读入 esi 一直到执行 cmpxchg 期间没有被其它线程改动过,edi 中的值就会被写入 atomic 变量中,orax 也不会被改变,即 dec 成功,之后就跳转到调用 spin_lock;如果 fffffff801f6c7b 地址处的比较发现 cmpxchg 改变了 rax 的值,意味

着 atomic 变量在中途被改动了,不能对 atomic 变量做任何修改,只能将被其它线程改动后的新值读入 esi, 跳回 ffffffff801f6c66 重新开始尝试 dec 操作。

4.4 Semaphore

(从略)

4.5 Per-CPU 变量

所有的锁算法都会引入大的开销,所以最好的同步方案是在设计过程中想办法避免同步。在某些场合下使用 Per-CPU 变量可以起到免同步的效果。简而言之,Per-CPU 变量是一个数组,数组元素和 CPU ——对应,在某个 CPU 上运行的线程只能访问该 CPU 对应的数组元素,于是无须在运行于不同 CPU 的线程间同步对该变量的访问。唯一需要防止的一种情况是内核抢占,所以在访问 Per-CPU 变量时必须禁用内核抢占。Per-CPU 变量机制常用的几个接口是: DEFINE_PER_CPU(type, name),get_cpu_var(name),和put_cpu_var(name),其中 put_cpu_var(name) 仅仅是启用内核抢占,并不使用其参数。

4.6 RCU

RCU(Read-copy update) 被发明用于保护通过指针访问的共享数据。尽管其某些接口使用了类似 lock、unlock 这样的名称,当只有一个写者的时候 RCU 事实上是一种免锁方案,亦即无全局共享的锁或计数存在,多个写者之间仍然需要用自旋锁同步。正确使用 RCU 的两个限制条件:

- 1. RCU 只用于通过指针访问的共享内存区域
- 2. 位于 RCU "临界区" 内的代码不允许阻塞

RCU 机制也分为读者和写者,读者"上锁"和"解锁"仅需要禁用和启用内核抢占即可;写者则相对复杂一些,它需要完成拷贝共享的数据结构到一个新分配的地址,写入数据结束之后将共享数据的指针改为新地址,由于指针赋值是原子的,于是读者读取的

数据来源不是旧指针指向的区域就是新指针指向的区域,但一定是有效的。保证数据有效性需要注意的是 RCU 必须使用内存屏障以保证对新内存区域的写和修改指针的先后顺序。一般而言,RCU 在大量读操作极少数写操作的情况下是读-写锁的一个高效替代品。在 RCU 引入之后,如路由表维护、dcache 以及 System V IPC 的部分的代码迅速采用此机制。

```
/**
* rcu_dereference - fetch an RCU-protected pointer in an
* RCU read-side critical section. This pointer may later
* be safely dereferenced.
* Inserts memory barriers on architectures that require them
* (currently only the Alpha), and, more importantly, documents
* exactly which pointers are protected by RCU.
#define rcu_dereference(p) ({
                                        _{p1} = p;
                       typeof(p) ___
                       smp_read_barrier_depends();
                        (____p1);
               })
/**
* rcu_assign_pointer - assign (publicize) a pointer to a newly
* initialized structure that will be dereferenced by RCU read-side
* critical sections. Returns the value assigned.
* Inserts memory barriers on architectures that require them
* (pretty much all of them other than x86), and also prevents
* the compiler from reordering the code that initializes the
* structure after the pointer assignment. More importantly, this
* call documents which pointers will be dereferenced by RCU read-side
* code.
*/
#define rcu_assign_pointer(p, v)
                       smp_wmb();
                       (p) = (v);
               })
```

Listing 16: RCU's dereference and assign pointer

RCU 实现中需要解决一个重要问题是修改指针之后,旧指针指向的内存区域应该在适当的时候被释放。先说写者,写者需要在修改指针之后注册一个回调函数以期在未来某个时候被调用释放内存,事实上对指针的修改操作也可以放在回调函数中,但这可能导致修改的可见性出现一定的延迟。再说读者,当 CPU 经过如下 *quiescent state*(即该 CPU 处于可抢占状态)之前读者必须已经调用过 rcu_read_unlock,

- 进程切换(参看使用 RCU 的第二个限制条件)
- 开始进入用户空间运行
- 内核调度 idle 线程

当所有的 CPU 都进入 quiescent state 之后,我们称一个 grace period 结束,即所有的 CPU 都处于可抢占状态,可以推断所有的读者已经 "解锁",此后再有一个时钟中断来临,RCU 的垃圾回收器将调用写者注册的回调函数安全地释放掉旧指针指向的内存。以下是几种 RCU 的使用案例:

4.6.1 链表遍历、增加及删除

在增加删除操作不常发生的情况下,RCU 可以高效地同步链表操作。内核 2.6 增加了使用 RCU 的链表操作接口,如 list_add_rcu、list_del_rcu 等,定义如下:

```
struct list_head *head)
{
        __list_add_rcu(new, head->prev, head);
static inline void __list_del(struct list_head * prev, struct list_head * next)
{
        next->prev = prev;
        prev->next = next;
}
static inline void list_del_rcu(struct list_head *entry)
{
        __list_del(entry->prev, entry->next);
        entry->prev = LIST_P0IS0N2;
}
static inline void list_replace_rcu(struct list_head *old,
                                    struct list head *new)
{
        new->next = old->next;
        new->prev = old->prev;
        smp_wmb();
        new->next->prev = new;
        new->prev->next = new;
}
/**
* list_for_each_entry_rcu
                                       iterate over rcu list of given type
                              _
              the type * to use as a loop counter.
* @pos:
* @head:
               the head for your list.
              the name of the list_struct within the struct.
* @member:
* This list-traversal primitive may safely run concurrently with
* the _rcu list-mutation primitives such as list_add_rcu()
* as long as the traversal is guarded by rcu_read_lock().
*/
#define list_for_each_entry_rcu(pos, head, member)
        for (pos = list_entry((head)->next, typeof(*pos), member);
             prefetch(pos->member.next), &pos->member != (head);
             pos = rcu_dereference(list_entry(pos->member.next,
                                              typeof(*pos), member)))
```

Listing 17: list protected by RCU

几个值得注意的要点:

- list_del_rcu 在删除完某个节点之后并不是把该节点的前后向指针都置为 poison, 因为该节点可能正在被某个读者用于遍历链表。
- __list_add_rcu 函数中使用了写内存屏障,在 rcu_dereference 宏中使用了与之配对 的数据依赖内存屏障,这一对内存屏障保证了如果读者通过访问某个节点的 next 或 prev 看见了新节点,那么在数据依赖屏障之后看见新节点的 prev/next 值必然是 写屏障之前的值。在内核 2.4 中对协议链表的保护采用读-写锁。

一个较早开始使用 RCU 保护链表的例子是内核网络 L3 协议注册、注销、分派 (dispatch) 等部分的代码。先看协议分派部分(读者)的代码:

```
rcu_read_lock();
/* SOME code */
list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_base[ntohs(type)&15], list) {
        if (ptype->type == type &&
            (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)) {
                if (pt_prev)
                        ret = deliver_skb(skb, pt_prev);
                pt_prev = ptype;
        }
}
if (pt_prev) {
        ret = pt prev->func(skb, skb->dev, pt prev);
} else {
        kfree_skb(skb);
        /* ... SOME CODE */
}
out:
        rcu_read_unlock();
```

Listing 18: Ingress frame dispatch

协议注册及注销(写者)代码如下:

```
/**
        dev_add_pack - add packet handler
*
*
        @pt: packet type declaration
        Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
        is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
        removed from the kernel lists.
        This call does not sleep therefore it can not
        guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
        will see the new packet type (until the next received packet).
void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
        int hash;
        spin_lock_bh(&ptype_lock);
        if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
                netdev_nit++;
                list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
        } else {
                hash = ntohs(pt->type) & 15;
                list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
        spin_unlock_bh(&ptype_lock);
}
/**
        __dev_remove_pack
                                 - remove packet handler
*
        @pt: packet type declaration
*
        Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
        protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
*
        from the kernel lists and can be freed or reused once this function
*
        returns.
        The packet type might still be in use by receivers
        and must not be freed until after all the CPU's have gone
*
*
        through a quiescent state.
*/
```

```
void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
        struct list_head *head;
        struct packet_type *pt1;
        spin_lock_bh(&ptype_lock);
        if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
                netdev_nit--;
                head = &ptype_all;
        } else
                head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & 15];
        list_for_each_entry(pt1, head, list) {
                if (pt == pt1) {
                        list_del_rcu(&pt->list);
                        goto out;
                }
        }
        printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
out:
        spin_unlock_bh(&ptype_lock);
}
/**
        dev_remove_pack - remove packet handler
 *
 *
        @pt: packet type declaration
        Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
        protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
        from the kernel lists and can be freed or reused once this function
        returns.
        This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
        type after return.
 */
void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
        __dev_remove_pack(pt);
        synchronize_net();
}
```

Listing 19: Protocol register and destroy

值得一提的是注销部分的代码调用 synchronize_net, 实际上就是 synchronize_kernel 函数阻塞地等待一个 grace period 结束,之后才能安全地卸载模块,亦即设备驱动程序注册的 packet_type 类型变量可以安全地被释放。synchronize_kernel 会调用 call_rcu 注册一个通用回调函数 wakeme_after_rcu,该函数当一个 grace period 过去之后唤醒调用者,其代码如下:

```
void synchronize_kernel(void)
{
    struct rcu_synchronize rcu;

    init_completion(&rcu.completion);
    /* Will wake me after RCU finished */
    call_rcu(&rcu.head, wakeme_after_rcu);

    /* Wait for it */
    wait_for_completion(&rcu.completion);
}
```

Listing 20: Wait for a grace period elpases

4.6.2 更改链表节点数据

上面的例子写者逻辑上并未触及更新实际共享数据,如果希望写者修改的是链表节点的容器结构,而后为读者所知,那么需要调用的是 list_replace_rcu 函数。SELinux的 AVC(Access Vector Cache) 部分代码较早采用 RCU 替代自旋锁来保护链表,这部分代码演示了另一个 RCU 的典型应用:

```
static void avc_node_replace(struct avc_node *new, struct avc_node *old)
{
    list_replace_rcu(&old->list, &new->list);

/* register a call that will free the original node after a
    * grace period has elapsed.
    */
    call_rcu(&old->rhead, avc_node_free);
```

```
atomic_dec(&avc_cache.active_nodes);
}
static int avc_update_node(u32 event, u32 perms, u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass)
        /* ... local variables ... */
        /* alloc a new node for replacement */
        node = avc_alloc_node();
        /* ... SOME CODE ... */
        /* copy the orig to new */
        avc_node_populate(node, ssid, tsid, tclass, &orig->ae);
        switch (event) {
                /* fill the new node by cases */
        }
        /* replace */
        avc_node_replace(node, orig);
        /* ... SOME CODE ... */
}
static inline struct avc_node *avc_search_node(u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass)
        struct avc_node *node, *ret = NULL;
        int hvalue;
        hvalue = avc_hash(ssid, tsid, tclass);
        /* the _rcu list-traversal */
        list_for_each_entry_rcu(node, &avc_cache.slots[hvalue], list) {
                if (ssid == node->ae.ssid &&
                    tclass == node->ae.tclass &&
                    tsid == node->ae.tsid) {
                        ret = node;
                        break;
                }
```

```
/* ... SOME CODE ... */
static struct avc_node *avc_lookup(u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass, u32 requested)
        struct avc_node *node;
        /* ... SOME CODE ... */
        node = avc_search_node(ssid, tsid, tclass);
        /* ... SOME CODE ... */
}
int avc_has_perm_noaudit(u32 ssid, u32 tsid,
                         u16 tclass, u32 requested,
                         struct av_decision *avd)
{
        /* ... SOME CODE ... */
        /* preempt_disable */
        rcu_read_lock();
        node = avc_lookup(ssid, tsid, tclass, requested);
        /* ... SOME CODE ... */
        /* preempt_enable */
        rcu_read_unlock();
}
```

Listing 21: RCU in AVC

由于有 rcu_read_lock 保护,在 avc_search_node 中遍历链表时看到的或者是旧指针,或者是新指针,但所读取数据的有效性得到保证。

4.7 内存屏障

内存屏障是同步问题中最微妙的一个。简而言之,内存屏障就是使某个 CPU 上发出的一串访存指令总是部分有序地,按指定的顺序被系统其它部分(CPU,外设等)观察到。形象地说,内存屏障相当于在一串访存指令的某个位置上划一条线,当这一串指令随时间流逝穿过任何边界(CPU-内存系统,CPU-外设接口)的时候,无论从哪里观察,线某一侧的指令都不会穿越该线跑到另外一侧,当然位于同一侧的多条指令被观察到的顺序则完全无法保证。

首先看什么顺序是得到保证的:

- 1. 某个 CPU 一定按代码中出现顺序发出有数据依赖关系的访存指令,譬如代码 0 = P; D = *0 一定会被 CPU 以 0 = LOAD P; D = LOAD *0 方式发出访存请求。
- 2. 地址有重叠的访存指令一定会被 CPU 按其出现顺序发出。

内存屏障分为:

- 写屏障:由某个 CPU 发出的带有写屏障的一串写内存(STORE)指令,写屏障保证了对系统的其它组件而言,屏障之前的写指令总是在在屏障之后的写指令之前被观察到。需要指出的是,写屏障并不影响任何的读内存(LOAD)指令。写屏障总是和与之配对的读屏障或数据依赖不屏障联合使用。
- 数据依赖屏障,数据依赖屏障是读屏障一种较弱的形式,考虑两个读内存指令中的后一条指令访问的地址值依赖于第一条指令的读取结果的情形:如果写端先更新指针而后向新指针指向的内存区域写入数据,并且在两个访存操作之间插入一个写屏障,读端的数据依赖屏障保证:如果它观察到的是写端更新过的指针,那么读取该指针指向的数据也一定是写端更新之后的值。RCU 的实现就用到了配对的写屏障和数据依赖屏障。图 17 是另一个简单的例子。需要指出的是,如果没有那个 data dependency barrier,在某些硬件体系结构(如:Alpha)上,完全可能发生 Q = &B 但是 D = 2 这样的结果。导致这一看似违反因果律的一种可能原因是:P 被读入奇数行的 cache line 而 B 被读入偶数行的 cache line 中,并且偶数行的 cache line 过于繁忙,于是 P 已经被更新但读取的 B 仍然是未被更新的 cache 值。




Figure 17: 写屏障及其配对的数据依赖屏障

- 读屏障: 读屏障保证了对系统的其它组件而言, 屏障之前的读指令(LOAD) 总是在在屏障之后的读指令之前被观察到。读屏障隐含了数据依赖屏障。同样地读屏障并不影响任何的写内存指令。通常写屏障之前的写入与读屏障或数据依赖屏障之后的读取相对应。
- 通用屏障: 就是读写屏障, 所有的读和写被屏障部分地有序化。
- 半透屏障: LOCK 保证其后的访存操作不会出现在锁之前,同时 UNLOCK 保证之前的访存操作不会漏到其后,硬件必须保证这一半透屏障特性,否则同步就无从谈起了。

引起访存乱序还可能源自于编译器,很多时候编译器会将它认为无依赖关系的指令重排实现优化,如果希望某部分代码编译后指令一定要出现在另外一部分之前,可以使用 barrier() 函数。

内存屏障一个重要场景是外设的 MMIO 实现。外设的地址空间(端口,寄存器,内存)可以有两种方式访问,一种称为 *I/O Mapped*,另一种称为 *Memory Mapped*,前一种方式使用 in/out 指令来访问外设地址空间,后一种方式将外设地址空间映射到虚拟地址空间中,一般建议用 readb/w/l 或 writeb/w/l 指令访问,称为 MMIO,但是某些平台

支持直接用指针访问 I/O 内存映射,这种情况就必须适当使用内存屏障,因为无论是 CPU 还是编译器都不知道外设地址空间到虚拟地址空间映射的逻辑。

4.8 零拷贝

假设一个简单场景,用户进程调用 read 将数据读入一个用户态缓冲区,而后将其通过 write 写入一个 socket 发送出去。这个简单的应用实际上在内核空间导致了四次数据拷贝。

- 1. DMA 引擎将磁盘数据拷贝到内核缓冲区(假设数据不在 page cache 中)
- 2. 接收到的数据被从内核缓冲区拷贝到 read 系统调用指定的用户态缓冲区中
- 3. write 系统调用把用户态缓冲区中数据拷贝到内核 socket 缓冲区
- 4. 网卡的 DMA 引擎将内核的 socket 缓冲区中数据拷贝发送

以上四个拷贝中的多数是可以通过某些硬件软件手段避免。

第一个可以想到的使用 mmap 替代 read,也就是将内核缓冲区映射到用户的虚拟地址空间中,于是以上的第 2 个拷贝操作可以避免。使用 mmap 的一个问题是,当 write过程中如果有另外一个进程把文件截断(*truncate*),写进程将收到一个 SIGBUS 信号。显然在用户中代码简单地忽略 SIGBUS 信号绝对不可行,一个正确的做法是在 mmap 之前先使用 fcntl 对该文件上一个租约(*lease*)锁,当有其它进程试图截断该文件时,本进程会收到一个 RT_SIGNAL_LEASE 信号,其中 RT 代表 real time。进程的写操作被中断,但是该写操作的 errno 为 success,返回已经写入的字节数。而后进程被 SIGBUS 杀死。

自 2.1 版本起,Linux 内核提供 sendfile 系统调用,其作用类似于上述 mmap+write 方案,可以减少一次从内核缓冲区向用户态缓冲区的拷贝。当有其它进程试图截断正在 访问的文件时,返回已处理的数据字节数并将 errno 设为成功,不同的是,系统仅发送 RT SIGNAL LEASE 而不发送 SIGBUS。

需要更进一步提高效率,从文件系统缓冲区向 socket 缓冲区的拷贝需要想办法消除。这就需要硬件支持 scatter/gather I/O 的功能,如本例中,如果网卡的发送缓冲区可以是分散的内存位置,而且网卡可以通过一次 DMA 操作即可将这分散的数据整合起来

发送,那么自文件系统缓冲区向 socket 缓冲区的那一次拷贝可以消除。从内核 2.4 开始, socket 缓冲区被修改以支持此硬件功能,简而言之就是传给硬件(DMA 引擎)的参数不再是传统的地址 + 长度,而是一个包含多个(可以不连续)的缓冲区的向量(vector),从而实现真正的 CPU/OS 层面上的 "零拷贝"。

4.9 访问用户空间地址

编写内核模块代码过程,当需要访问用户空间地址时必须使用copy_from_user、copy_to_user、get_user、以及put_user系列函数完成,不允许直接使用指针。

理论上说内核代码可以直接通过指针来访问用户地址空间中内容,实际上在 Linux 下这样做也偶尔行得通,但更多时候会导致内核或应用程序崩溃。这是 Linux 内核基于一些简单原则所做的设计决定,并非因为有不可逾越的技术障碍。

In theory it's possible to access to the user space address directly via a user land pointer, and occasionally it works, but most of the time this triggers a kernel oops. Practically we use a serial of functions for user land address access, for example, copy_from_user, copy_to_user, get_user, put_user, etc.

首先一个原则是内核态一般不允许触发缺页异常,除了以下两个特例.包括:

- 缺页地址落在内核vmalloc区
- 缺页地址位于用户地址空间,并且引发异常的代码位于fixup段中

其它情况将引发 kernel oops,并且内核将发送SIGKILL杀死用户进程。细节详见do_page_fault 函数。

fixup文本段专门为了处理内核代码访问用户空间地址而设立。所有需要访问用户空间的代码(大多是系统调用)使用统一的接口,接口实现都放置(*relocate*)在fixup文本段内,称为 *exception tables*,do_page_fault调用search_exception_tables搜索触发缺页的指令。

另外值得一提的是vmalloc区的所有页映射已经建立,为什么还可能触发缺页?原因是vmalloc区的映射建立的是一个内核主页表(即所有进程的内核空间模板),具体到

某个进程,映射可能并未建立,所以这种异常发生之后,内核调用vmalloc_fault拷贝内核主页表给该进程。

4.10 下划线函数名前缀

历史上,单下划线前缀被用于声明某些本应是内部私有,但最终出于某些技术原因为外不可见的函数。Linux 应该也延续了这一传统。

Linux 内核种有些函数以双下划线为前缀示意直接调用该函数要谨慎,因为它们仅 完成核心功能,不执行参数校验、互斥等重要过程。如果可能尽量使用不带双下划线的 "安全"接口。

4.11 常用宏定义

• offsetof: 取一个结构中某个域在该结构的偏移位置, 当不能使用编译器提供的功能时, 使用一个小技巧用宏实现:

```
#ifdef __compiler_offsetof
#define offsetof(TYPE, MEMBER) __compiler_offsetof(TYPE,MEMBER)
#else
#define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) &((TYPE *)0)->MEMBER)
#endif
```

Listing 22: offsetof macro

• container_of: 已知域的地址, 求包含其域的结构地址:

Listing 23: container_of macro

• min(x, y): 返回 x 和 y 中较小者,一个粗糙的宏定义如下,这个宏定义存在于无数的程序中,包括一些驱动程序,

```
#define min(x, y) ((x) < (y) ? (x) : (y))
```

Listing 24: naive min macro

参数带着括号使用,这个宏定义依然是错的,原因在于该宏在程序执行时某个参数将被访问两次,于是象 min(x++,y++) 这样的调用将导致或者是 x 或者是 y 被自加两次。解决方法是使用 gcc 的($\{...\}$)扩展,在代码块内定义临时变量来存放参数,返回临时变量中较小的那一个:

Listing 25: correct min macro

有意思的地方在于那个永不为真的地址比较,比较是为了在编译阶段就能察觉传入参数类型不一致,由于该比较对外界毫无影响,编译器将发出 "has no effect" 警告,加 (void) 的目的就是消除该警告,事实上该语句将不会被编译为任何指令。通常需要返回值的宏考虑使用{...}扩展。

• do{...}while(0),在 Linux 内核中多数包含多条语句的宏定义采用 do{...}while(0)的形式,而不是简单地将多条语句包含在一对花括号中。首先考虑不采用包含在一对花括号中的情况,多条语句顺序在宏中出现,考虑如下代码

Listing 26: bad macro0

调用宏的语句出现在 if/else 场景中,宏展开后 statement1; 出现在 else 之前,导致 C 语法错误。将多条语句包含在一对花括号中可以解决问题,但是调用宏的语句

不能以分号结束,如下代码正确但是有点丑陋,C语句不以分号结束不符合普遍编程习惯:

Listing 27: bad macro1

解决方法就是内核所使用的 do{...}while(0) 小技巧:

Listing 28: good macro

4.12 Buddy System

无控制的任意尺寸页帧分配和释放最终将导致内存中布满了分隔的大量小尺寸可用页帧,从数量上虽然有足够可用内存,却没有一块连续的大尺寸页帧满足分配请求,这就是所谓外部碎片。*Buddy System* 设计用于有效减少外部碎片。

Linux 下 Buddy System 的思路如下:

- 1. 将所有页帧归为不同的组,每个组包含连续也帧数是 2 的 n 幂,指数 n 取值自 0 至 10,相同指数的页帧用链表组织,11 个链表头保存在 zone 的 mem_map 数组域中,指数即作为该数组的索引。
- 2. 当试图分配尺寸为 2 的 m 次幂个页帧时,首先查找指数为 m 的组,如果有可用页帧组则返回该组,否则查找指数加一的组,关键的是,当实际分配的页帧组指数小于从中分配的页帧组指数是,该页帧组剩余的页帧组要被相应插入到指数小的链表中:

- 3. 释放一组页帧时,如果该组有一个"伙伴",则和其伙伴合并为一个指数高一级的组继续找伙伴合并过程直至无法找到合适的伙伴。两个页帧组可以成为伙伴必须满足:
 - (a) 两个组相邻
 - (b) 两个组有相同的尺寸, 假设为 b
 - (c) 两个组如果合并为一个大组, 大组的第一个页的起始地址必须为 $2 \times b \times 2^{12}$ 的整数倍, 换句话说就是合并后的大组首地址按 2b 页方式对齐, 要找一个组和其伙伴合并后的大组的首地址用异或实现: $buddy_idx = page_idx \land (1 << b)$,异或实际效果是 switch 了一个地址的第 b 位,亦即如果该位原来为 0,结果是比该组地址高 $b \times 2^{12}$ 的地址,否则是比该组地址低 $b \times 2^{12}$ 的地址,这就保证了合并后的大组首地址按 2b 页对齐

4.13 Slab Allocator




Figure 18: Cache、Slab, 及对象

Slab Allocator 解决如下问题:

- 统一管理所谓 free list 缓存,对于频繁分配释放的数据结构,一般程序员会一次性分配大块内存用作缓存,即数据结构从缓存中分配,释放数据结构也不立即交还系统(譬如 Buddy System)而是放入 free list 中以备随时再次分配。这种 free list 方案带来的问题是,内核无法统一管理,于是干脆提供一个为所有模块服务的缓存机制。
- 内部碎片,由于内核分配以页为单位,如果不有效管理利用,一个页内会有无用空间,积少成多数量也很可观,这就是所谓内部碎片问题。
- 内核的开发人员可以在 slab 这一层加入一些高级的优化策略,譬如,上色降低相同类型的缓存被放置于同一条缓存线上(cache line)。

如图 18 所示: 一个数据结构占据一段连续的内存, 称为一个"对象", 用于存放一组相同数据类型的对象称为"slab", 一个 slab 可以占据一个或多个连续的物理页帧, 所有的 slab 组成该类型的"cache"。

如图 19 所示, 颜色属性尽量将一个 slab 和另一个同类型 slab 对象的起始地址错开, 降低它们落入同一条缓存线的几率。




Figure 19: Slab Coloring

5 内核崩溃诊断