# 加微信:642945106 发送"赠送"领取赠送精品课程

■ 发数字"2"获取众筹列表

▽载APP

# 41 | 弹力设计篇之"认识故障和弹力设计"

2018-02-20 陈皓

左耳听风 进入课程>



讲述:柴巍

时长 08:47 大小 4.02M



我前面写的《分布式系统架构的本质》系列文章,从分布式系统的业务层、中间件层、数据库层等各个层面介绍了高并发架构、异地多活架构、容器化架构、微服务架构、高可用架构、弹性化架构等,也就是所谓的"纲"。通过这个"纲",你能够按图索骥,掌握分布式系统中每个部件的用途与总体架构思路。

为了让你更深入地了解分布式系统,在接下来的几期中,我想谈谈分布式系统中一些比较关键的设计模式,其中包括容错、性能、管理等几个方面。

**容错设计又叫弹力设计**,其中着眼于分布式系统的各种"容忍"能力,包括容错能力(服务隔离、异步调用、请求幂等性)、可伸缩性(有/无状态的服务)、一致性(补偿事务、重试)、应对大流量的能力(熔断、降级)。可以看到,在确保系统正确性的前提下,系统的可用性是弹力设计保障的重点。

管理篇会讲述一些管理分布式系统架构的一些设计模式,比如网关方面的,边车模式,还有一些刚刚开始流行的,如 Service Mesh 相关的设计模式。

性能设计篇会讲述一些缓存、CQRS、索引表、优先级队列、业务分片等相关的架构模式。

我相信,你在掌握了这些设计模式之后,无论是对于部署一个分布式系统,开发一个分布式的业务模块,还是研发一个新的分布式系统中间件,都会有所裨益。

今天分享的就是《分布式系统设计模式》系列文章中的第一篇《弹力设计篇之"认识故障和弹力设计"》。

### 系统可用性测量

对于分布式系统的容错设计,在英文中又叫 Resiliency (弹力)。意思是,系统在不健康、不顺,甚至出错的情况下有能力 hold 得住,挺得住,还有能在这种逆境下力挽狂澜的能力。

要做好一个设计,我们需要一个设计目标,或是一个基准线,通过这个基准线或目标来指导我们的设计,否则在没有明确基准线的指导下,设计会变得非常不明确,并且也不可预测,不可测量。可测试和可测量性是软件设计中非常重要的事情。

我们知道,容错主要是为了可用性,那么,我们是怎样计算一个系统的可用性的呢?下面是一个工业界里使用的一个公式:

$$Availability = rac{MTTF}{MTTF + MTTR}$$

其中,

MTTF 是 Mean Time To Failure,平均故障前的时间,即系统平均能够正常运行多长时间才发生一次故障。系统的可靠性越高,MTTF 越长。(注意:从字面上来说,看上去有Failure 的字样,但其实是正常运行的时间。)

MTTR 是 Mean Time To Recovery, 平均修复时间,即从故障出现到故障修复的这段时间,这段时间越短越好。

这个公式就是计算系统可用性的,也就是我们常说的,多少个9,如下表所示。

系统可用性%	宕机时间/年	宕机时间/月	宕机时间/周	宕机时间/天
90% (1 个 9)	36.5 天	72 小时	16.8 小时	2.4 小时
99% (2 个 9)	3.65 天	7.20 小时	1.68 小时	14.4 分
99.9% (3 个 9)	8.76 小时	43.8 分	10.1 分钟	1.44 分
99.99% (4 个 9)	52.56 分	4.38 分	1.01 分钟	8.66 秒
99.999% (5 个 9)	5.26 分	25.9 秒	6.05 秒	0.87 秒

根据上面的这个公式,为了提高可用性,我们要么提高系统的无故障时间,要么减少系统的故障恢复时间。

然而,我们要明白,我们运行的是一个分布式系统,对于一个分布式系统来说,要不出故障简直是太难了。


# 故障原因

老实说,我们很难计算我们设计的系统有多少的可用性,因为影响一个系统的因素实在是太多了,除了软件设计,还有硬件,还有第三方服务(如电信联通的宽带 SLA),当然包括"建筑施工队的挖掘机"。


所以,正如 SLA 的定义,这不只是一个技术指标,而是一种服务提供商和用户之间的 contract 或契约。这种工业级的玩法,就像飞机一样,并不是把飞机造出来就好了,还有 大量的无比专业的配套设施、工具、流程、管理和运营。

简而言之, SLA 的几个 9 就是能持续提供可用服务的级别。不过,工业界中,会把服务不可用的因素分成两种:一种是有计划的,一种是无计划的。

无计划的宕机原因。下图来自 Oracle 的 <u>High Availability Concepts and Best Practices</u>。



有计划的宕机原因。下图来自 Oracle 的<u>High Availability Concepts and Best Practices</u>。



可以看到, 宕机原因主要有以下这些。

### 无计划的

系统级故障,包括主机、操作系统、中间件、数据库、网络、电源以及外围设备。 数据和中介的故障,包括人员误操作、硬盘故障、数据乱了。

还有自然灾害、人为破坏,以及供电问题等。

### 有计划的

日常任务:备份,容量规划,用户和安全管理,后台批处理应用。

运维相关:数据库维护、应用维护、中间件维护、操作系统维护、网络维护。

升级相关:数据库、应用、中间件、操作系统、网络,包括硬件升级。

## 我们再给它们归个类。


- 1. 网络问题。网络链接出现问题,网络带宽出现拥塞.....
- 2. 性能问题。数据库慢 SQL、Java Full GC、硬盘 IO 过大、CPU 飙高、内存不足......
- 3. 安全问题。被网络攻击,如 DDoS 等。

- 4. 运维问题。系统总是在被更新和修改,架构也在不断地被调整,监控问题……
- 5. 管理问题。没有梳理出关键服务以及服务的依赖关系,运行信息没有和控制系统同步......
- 6. 硬件问题。硬盘损坏、网卡出问题、交换机出问题、机房掉电、挖掘机问题……

## 故障不可避免

如果你看过我写过的《分布式系统架构的本质》和《故障处理》这两个系列的文章,就会知道要管理好一个分布式系统是一件非常难的事。对于大规模的分布式系统,出现故障基本上就是常态,甚至还有些你根本就不知道会出问题的地方。

在今天来说,一个分布式系统的故障已经非常复杂了,因为故障是分布式的、多米诺骨牌式的。就像我在《分布式系统架构的本质》中展示过的这个图一样。



如果你在云平台上,或者使用了"微服务",面对大量的 IoT 设备以及不受控制的用户流量,那么系统故障会更为复杂和变态。因为上面这些因素增加了整个系统的复杂度。

所以,要充分地意识到下面两个事。

故障是正常的,而且是常见的。

故障是不可预测突发的,而且相当难缠。

所以,亚马逊的 AWS 才会把 Design for Failure 做为其七大 Design Principle 的重点。这告诉我们,不要尝试着去避免故障,而是要把处理故障的代码当成正常的功能做在架构里写在代码里。

因为我们要干的事儿就是想尽一切手段来降低 MTTR——故障的修复时间。

这就是为什么我们把这个设计叫做弹力(Resiliency)。

一方面,在好的情况下,这个事对于我们的用户和内部运维来说是完全透明的,系统自动修复不需要人的干预。

另一方面,如果修复不了,系统能够做自我保护,而不让事态变糟糕。

这就是所谓的"弹力"——能上能下。这让我想到三国杀里赵云的技能——"能进能退乃真正法器",哈哈。

### 小结

好了,今天的内容就到这里。相信通过今天的学习,你应该已经明白了弹力设计的真正目的,并对系统可用性的衡量指标和故障的各种原因有所了解。下一篇文章,我们将开始罗列一些相关的设计模式。

在文章的最后,很想听听大家在设计一个分布式系统时,设定了多高的可用性指标?实现的难点在哪里?踩过什么样的坑?你是如何应对的?

文末给出了《分布式系统设计模式》系列文章的目录,希望你能在这个列表里找到自己感兴趣的内容。

弹力设计篇

认识故障和弹力设计

隔离设计 Bulkheads

异步通讯设计 Asynchronous

幂等性设计 Idempotency

服务的状态 State

补偿事务 Compensating Transaction

重试设计 Retry

熔断设计 Circuit Breaker

限流设计 Throttle

### 降级设计 degradation

### 弹力设计总结

#### 管理设计篇

分布式锁 Distributed Lock

配置中心 Configuration Management

边车模式 Sidecar

服务网格 Service Mesh

网关模式 Gateway

部署升级策略

#### 性能设计篇

缓存 Cache

异步处理 Asynchronous

数据库扩展

秒杀 Flash Sales

边缘计算 Edge Computing

© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 40 | 编程范式游记(11) - 程序世界里的编程范式

下一篇 42 | 弹力设计篇之 "隔离设计"

# 精选留言 (17)





凸 5

看到挖掘机的时候我笑了,印象中真的经历过光纤被挖断的故障



我觉得自己缺少解决 大规模 高可用 分布式 问题的经验,一直希望在这方面进行深挖但无奈工作范围限制,没有相关的问题可以遇到。期待能在这个系列之中看到更多的例子 📦



#### 蓝海

2018-02-22

**ඨ** 1

耗子哥可否在后面出一篇有关gcc优化带来的相关问题(各种崩溃,优化选项对程序做了哪些假设,哪些"非标准"的代码会导致优化错误),如何判断崩溃是由于优化,二进制不兼容,链接错误导致,而非一般的代码错误。gcc的优化选项看了官网说明很多遍,但说明过于简洁(编译原理只停留在前端印象,优化技术生疏),想了解的感性一些。这些bug问题解决都很费力,想归纳出一条方法经验论,怎样的代码要求才能对各种优化级别不出…展开》



#### 卢俊杰 \_J...

凸 1

2018-02-20

以前或多或少写过一些数据库, MQ自动重连的代码, 不过还没有一个整体的认识, 多谢作者把这个事情系统化, 条理清晰多了

展开٧



#### 一飞

2019-03-28

凸

异步调用为啥是容错设计?应该是提高性能的一种策略。



#### godtrue

2019-01-23

凸

高度上来了,分布式系统也在弄,不过整体系统认知不足,正好学习下。 分布式系统太过分散和复杂,网络环境有不稳定,所以,问题不可避免,痛点感觉都在网络通信这一块了。



## 十八哥

2019-01-07

凸

首先所有接口设计足够协议化,这是弹力前提。

展开٧



展开~



#### 郎哲

2018-02-26

有一段时间总是喜欢把iot和im 划等号,iot最大特点就是您文章提到流量不受控制还一直在线。



### ▶ 楊\_宵夜

2018-02-22

ம

耗子叔每篇文章真是干货十足。

展开~



**Tony Du** 2018-02-21

终于上新了

展开~

ம