计算机视觉实验课程

实验2图像去噪与图像复原

图像降质

噪声等形成的降质

运动引起的降质

亚采样引起的降质

图像的降质或者退化

图像降质



如何实现恢复?



运动形成的模糊

复原后图像

图像降质



离焦形成的模糊



原始图像

图像增强与图像复原

图像增强:旨在改善图像质量。提高图像的可懂度。更偏向主观判断,即要突出所关心的信息,满足人的视觉系统,具有好的视觉结果。

图像复原:根据图像畸变或退化的原因,进行模型化处理,将质量退化的图像重建或恢复到原始图像,即恢复退化图像的本来面目,忠实于原图像。因此必须根据一定的图像退化模型来进行图像复原。

图像增强

- ◆定义: 图像增强是指按特定的需要突出一幅图像中的某些信息,同时,消弱或去除某些不需要的信息的处理方法
- ◆目的:对图像进行加工,以得到对具体应用来说视觉效果更"好",更"有用"的图像,也就是说,提高图像的可懂度

◆前提:不考虑图像降质的原因

■结果:改善后的图像不一定逼近原图像

注意:

- 1、图像增强处理并不能增加原始图像的信息, 其结果只能增强对某种信息的辨别能力, 而 这种处理肯定会损失一些其它信息
 - 2、强调根据具体应用而言,更"好",更 "有用"的视觉效果图像
- 3、图像增强处理最大的困难一增强后图像质量的好坏主要依靠人的主观视觉来评定,也就是说,难以定量描述

一、图像噪声

1 概述

噪声可以理解为"妨碍人们感觉器官对所接收的信源信息理解的因 素"。例如,一幅黑白图像,其亮度分布假定为f(x, y),那么对其起干 扰作用的亮度分布R(x, y)便称为图像噪声。噪声在理论上可以定义为" 不可预测, 只能用概率统计方法来认识的 随机误差"。因此,将图像 噪声看成是多维随机过程是合适的,描述噪声的方法完全可以借用随机 过程及其概率分布函数和概率密度函数。但在很多情况下,这种描述方 法很复杂,甚至不可能,而且实际应用往往也不必要,通常是用其数字 特征,即均值方差、相关函数等进行处理。

2图像噪声分类

图像噪声按其产生的原因可分为外部噪声和内部噪声。

外部噪声是指系统外部干扰从电磁波或经电源传进系统内 部而引起的噪声,如电气设备、天体放电现象等引起的噪声。 内部噪声来源主要如下:

- (1) 由光和电的基本性质所引起的噪声。
- (2) 电器的机械运动产生的噪声。如,各种接头因抖动引起的电流变化所产生的噪声;磁头、磁带抖动引起的抖动噪声等。

- (3) 元器件材料本身引起的噪声。如,磁带、磁盘表面缺陷 所产生的噪声。
- (4) 系统内部设备电路所引起的噪声。如,电源系统引入的 交流噪声,偏转系统和箝位电路引起的噪声等。

图像噪声从统计特性可分为平稳噪声和非平稳噪声两种。 统计特性不随时间变化的噪声称为平稳噪声;统计特性随时间 变化的噪声称为非平稳噪声。

另外,按噪声和信号之间的关系可分为加性噪声和乘性噪 声

。假定信号为S(t),噪声为n(t),如果混合叠加波形是S(t)+n(t)

形式,则称其为加性噪声;如果叠加波形为S(t) [1+n(t)] 形式,则称其为乘性噪声。为了分析处理方便,往往将乘性噪声近似认为加性噪声,而且总是假定信号和噪声是互相独立的。

3 图像系统噪声特点

如图4-16是一幅含有噪声的图像, 由此可知图像中的噪声 有以下三个特点:

- 1. 噪声在图像中的分布和大小不规则
- 2. 噪声与图像之间具有相关性
- 3. 噪声具有叠加性



图4-16 有噪声的图像

3 常见图像噪声

高斯噪声指噪声的概率密度函数服从高斯分布(即正态分布)的一类噪声。常见的高斯噪声包括起伏噪声、宇宙噪声、热噪声和散粒噪声等等。除常用抑制噪声的方法外,对高斯噪声的抑制方法常常采用数理统计方法。

Box-Muller变换生成高斯噪声





椒盐噪声是数字图像的一个常见噪声,所谓椒盐,椒就是黑, 盐就是白,椒盐噪声就是在图像上随机出现黑色白色的像素。 椒盐噪声是一种因为信号脉冲强度引起的噪声。





二、去除噪声

改善降质图像的方法有两类:一类是不考虑图像降质的原因, 只将图像中感兴趣的部分加以处理或突出有用的图像特征,故改善后的图像并不一定要去逼近原图像。这一类图像改善方法称为图像增强,主要目的是要提高图像的可懂度。另一类方法是针对图像降质的具体原因,设法补偿降质因素,使改善后的图像尽可能地逼近原始图像。这类方法称为图像恢复或图像复原技术。 图像增强处理的方法基本上可分为空间域法和频率法两大类。前者是在原图像上直接进行数据运算,对像素的灰度值进行处理。它又分为两类,一类是对图像作逐点运算,称为点运算;另一类是在与处理像点邻域有关的空间域上进行运算, 称为局部运算。频域法是在图像的变换域上进行处理,增强感兴趣的频率分量,然后进行反变换,得到增强了的图像。

1模板操作和卷积运算

模板操作是数字图像处理中常用的一种运算方式,图 像的平滑、锐化以及细化、边缘检测等都要用到模板操 作。例如,有一种常见的平滑算法是将原图中的一个像 素的灰度值和它周围邻近8个像素的灰度值相加,然后将 求得的平均值作为新图像中该像素的灰度值。可用如下

方法来表示该操作:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{1} & 1^* & 1 \\ 9 & & 1 \end{bmatrix}$$

上式有点类似于矩阵,通常称之为模板(Template),带星号的数据表示该元素为中心元素,即这个元素是将要处理的元素。如果模板为

 $\begin{bmatrix}
 1 & 1 & 1 \\
 \hline
 1 & 1 & 1 \\
 \hline
 0 & 1 & 1 & 1 \\
 \hline
 0 & 1 & 1 & 1 \\
 \hline
 0 & 1 & 1 & 1 \\
 0 & 1 & 1 & 1
 \end{bmatrix}$

则该操作的含义是:将原图中一个像素的灰度值和它右下相邻近的8个像素值相加,然后将求得的平均值作为新图像中该像素的灰度值。

模板操作实现了一种邻域运算,即某个像素点的结果不仅和本像素灰度有关,而且和其邻域点的值有关。模板运算的数学含义是卷积(或互相关)运算。

卷积是一种用途很广的算法,可用卷积来完成各种处理变换, 图4-17说明了卷积的处理过程。

输入图像




图4-17 卷积运算示意图

卷积运算中的卷积核就是模板运算中的模板,卷积就是作加 权求和的过程。邻域中的每个像素(假定邻域为3×3大小,卷 积 核大小与邻域相同),分别与卷积核中的每一个元素相乘, 求和所得结果即为中心像素的新值。卷积核中的元素称作 加权系 数(亦称为卷积系数),卷积核中的系数大小及排列顺序, 决 定了对图像进行区处理的类型。改变卷积核中的加权系数, 会 影响到总和的数值与符号, 从而影响到所求像素的新值

卷积运算中的卷积核就是模板运算中,还存在一些具体问题需要解决:首先是图像边界问题,当在图像上移动模板(卷积核)至图像的边界时,在原图像中找不到与卷积核中的加权系数相对应的9个像素,即卷积核悬挂在图像缓冲区的边界上,这种现象在图像的上下左右四个边界上均会出现。例如,当模板为

$$\begin{bmatrix}
1 & 1 & 1 \\
1 & 9 & 1 \\
1 & 1 & 1
\end{bmatrix}$$

设原图像为

经过模板操作后的图像为

"一"表示无法进行模板操作的像素点。 解决这个问题可以采


用两种简单方法:一种方法是忽略图


像边界数据, 另一种方法是在图像四周复制原图像边界像素的值, 从而使卷积核悬挂在图像四周时可以进行正常的计算。实 际应用中, 多采用第一种方法。

其次,是计算出来的像素值的动态范围问题,对此可简单 地将其值置为0或255即可。

2邻域平均法


邻域平均法是一种利用Box模板对图像进行模板操作(卷积运算)的图像平滑方法,所谓Box模板是指模板中所有系数都取相同值的模板,常用的3×3和5×5模板如下:





Box模板对当前像素及其相邻的的像素点都一视同仁,统一进行平均处理,这样就可以滤去图像中的噪声。例如,用3×3 Box模板对一幅数字图像处理结果,如图4-18所示(图中计算结果按四舍五入进行了调整,对边界像素不进行处理

1	2	1	4	3
1	2	2	3	4
5	7	6	8	9
5	7	6	8	8
5	6	7	8	9



1	2	1	4	3
1	3	4	4	4
5	4	5	6	9
5	6	7	8	8
5	6	7	8	9

图4-18 3×3 Box模板平滑处理示意图

邻域平均法的数学含义可用下式表示

$$g(x,y) = \frac{1}{M} \sum_{(i,j) \in s} f(i,j)$$

式中: x, y = 0, 1, ..., N-1; S是以(x, y)为中心的邻域的集合,M是 S内的点数。

邻域平均法的思想是通过一点和邻域内像素点<mark>求平均来去除突变的像素点</mark>,从而滤掉一定的噪声,其主要优点是算法简单,计算速度快,但其代价是会造成图像一定程度上的模糊。

采用邻域平均法对图4-19(a)中的图像进行处理后的结果如图4-19(b)所示。可以看出经过邻域平均法处理后,虽然图像的噪声得到了抑制,但图像变得相对模糊了。








图4-19 图像的领域平均法 (a) 原始图像; (b) 邻域平均后的结果


邻域平均法的平滑效果与所采用邻域的半径(模板大小) 有 关。半径愈大,则图像的模糊程度越大,因此,减少图像的 模糊是图像平滑处理研究的主要问题之一。


为解决邻域平均法造成图像模糊的问题,可采用阈值法、K 邻点平均法、梯度倒数加权平滑法、 最大均匀性平滑法、小斜 面模型平滑法。它们讨论的重点都在于如何选择邻域的大小、 形 状和方向,如何选择参加平均的点数以及邻域各点的权重系 数等 。有关这些方法请参阅相关参考文献。














3 中值滤波

中值滤波是一种非线性信号处理方法,与其对应的中值滤波 器也 就是一种非线性滤波器。中值滤波器于1971年提出并应用在一维 信号时间序列分析中, 后来被二维图像信号处理技术所引用。 它 在一定条件下,可以克服线性滤波器(如邻域平滑滤波等)所带来 的图像细节模糊 而且对滤除脉冲干扰及图像扫描噪声最为 有效 。在实际运算过程中并不需要图像的统计特性,这也带来不 少方 便。但是对一些细节多,特别是点、线、尖顶细节多的图像 不宜 采用中值滤波。

由于中值滤波是一种非线性运算,对随机输入信号的严格数 学分析比较复杂,下面采用直观方法简要介绍中值滤波的原理。

1. 中值滤波原理


中值滤波就是用一个奇数点的移动窗口,将窗口中心点的信用窗口内各点的中值代替假设窗口内有五点,其值为80、90、200、110和120,那么。此窗口内各点的中值即为110。

设有一个一维序列 f_1 , f_2 , ..., f_n , 取窗口长度(点数)为m(m 为奇数),对其进行中值滤波,就是从输入序列中相继抽出m个数 f_{i-v} , ..., f_{i-1} , f_i , f_{i+1} , ..., f_{i+v} (其中 f_i 为窗口中心点值,v=(m-1)/2), 再将这m个点按其数值大小排序,取其序号为中心点的那个数作为滤波输出。用数学公式表示为

$$y_i = Med\{f_{i-v}, \dots, f_i, \dots f_{i+v}\}_1 i \in N, v = \frac{m}{2}$$

例如,有一序列{0, 3, 4, 0, 7}, 重新排序后为{0,0,3,4,7}, 则Med{0,0,3,4,7}=3。此列若用平滑滤波,窗口也是取5, 那么平滑滤波输出为(0+3+4+0+7) / 5=2.8。

图4-20使用内含5个像素的窗口对离散阶跃函数、斜坡函数、脉冲函数以及三角形函数进行中值滤波和平均值滤波的示例。 左边一列为原波形,中间为平均值滤波结果,右边为中值滤波 结果。可以看出, 中值滤波器不影响阶跃函数和斜坡函数。周 期小于m/2(窗口之半)的脉冲受到抑制,另外三角函数的顶部 变平



a) 阶跃; (b) 斜坡; (c) 单脉冲; (d) 双脉冲; (e) 三脉冲; (f) 三角波

二维中值滤波可由下式表示:

$$y_{ij} = Med_A\{f_{ij}\}$$


式中:A为窗口; $\{f_{ii}\}$ 为二维数据序列。二维中值滤波的窗口形 状和尺寸对滤波效果影响较大,不同的图 像内容和不同的应用要 求,往往采用不同的窗口形状和尺寸。常 用的二维中值滤波窗口 有线状、方形、圆形、十字形以及圆环形 等。窗口尺寸一般先用 3×3, 再取5×5逐渐增大, 直到滤波效果 满意为止。就一般经 验来讲,对于有缓变的较长轮廓线物体的图 像,采用方形或圆形 窗口为宜。对于包含有尖顶物体的图像, 用 十字形窗口, 而窗 口大小则以不超过图像中最小有效物体的尺寸为宜。

如果图像中点、线、尖角细节较多,则不宜采用中值滤波

- 2. 中值滤波主要特性
- 1) 对某些输入信号中值滤波的不变性

对某些特定的输入信号,如窗口内单调增加或单调减少序列 , 中值滤波输出信号仍保持 输入信号不变 , 即 $f_{i-n} \leq ... \leq f_{i+n}$ 或 $f_{i-n} \geq ... \geq f_{i+n}$,则 $\{y_i\} = \{f_i\}$ 。

一维中值滤波这种不变性可以从图4-20中(a)和(b)上看出二维中值滤波的不变性如图4-21所示。它不但与输入信号有关,而且还与窗口形状有关。图4-22给出了几种二维窗口及与之对应 的最小尺寸的不变输入图形。一般与窗口对顶角连线垂直的边缘 线保持不变性。利用这个特点,可以使中值滤波既能去除图像中 的噪声,又能保持图像中一些物体的边缘。






图4-22 中值滤波几种常用窗口及其相应的不变图形

对于一些周期性的数据序列,中值滤波也存在着不变性。 例如,下列一维周期性二值序列

$${f_i}=..., +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, ...$$

若设窗口长度为9,则中值滤波对此序列保持不变性。对于二维 周期序列不变性,如周期网状结构图案,分析起来就更复杂了,可以通过试验改变窗口形状和尺寸来获取。

2) 中值滤波去噪声性能

$$\sigma_{med}^{2} = \frac{1}{4mf^{2}(\overline{m})} \approx \frac{\sigma_{i}^{2}}{m + \overline{m} - 1} \cdot \frac{\pi}{2}$$

式中: σ^2 _i为输入噪声功率(方差),m为中值滤波窗口长度(点数), \overline{m} 为输入噪声均值,f(m)为输入噪声密度函数

而均值滤波的输出噪声方差 σ^2 0

$$\sigma_0^2 = \frac{1}{m} \sigma_i^2$$

比较公式(4-20)和(4-21),可以看出,中值滤波的输出与输入噪声的密度分布有关。对随机噪声的抑制能力,中值滤波比 平均值滤波要差一些。但对脉冲干扰, 特别是脉冲宽度 小于

m/2、相距较远的窄脉冲干扰,中值滤波的效果较好。

3) 中值滤波的频谱特性

设G为输入信号频谱,F为输出信号频谱,定义中值滤波的频率响应特性为

$$H = \left| \frac{F}{G} \right|$$

试验表明,H与u的关系曲线如图4-23所示。由图可见,中值滤波频谱特性起伏不大,其均值比较平坦。可以认为信号经中值滤波后,频谱基本不变。这一特点对设计和使用中值滤波器很有意义。




图4-23 H与G的关系曲线

盐噪声图像的去噪声效果较好



(a) Lena原图; (b) 高斯噪声; (c) 椒盐噪声; (d) 对(b)平均平滑; (e) 对(c)平均平滑; (f) 对(b)5×5中值滤波; (g) 对(c)5×5中值滤波

3. 复合型中值滤波

对一些内容复杂的图像,可以使用复合型中值滤波。如,中值滤波线性组合、高阶中值滤波组合、加权中值滤波以及迭代中值滤波等。

(1) 中值滤波的线性组合是将几种窗口尺寸大小和形状不同 的中值滤波器复合使用,只要各窗口都与中心对称,滤波输出 可保持几个方向上的边缘跳变,而且跳变幅度可调节。其线性 组合方程如下:

$$Y_{ij} = \max_{k} \left[\underbrace{Med}_{A_k} \{f_{ij}\} \right]$$

式中: A_k 为窗口

(2) 高阶中值滤波组合如下式所示:

$$Y_{ij} = \sum_{k=1}^{N} a_k M_{A_k} d\{f_{ij}\}$$

式中: a_k 为不同中值滤波的系数, A_k 为窗口。

这种中值滤波可以使输入图像中任意方向的细线条保持不 变。

例如,可选择图4-25中的4种线状窗口 $A_1 \sim A_4$,用上式组合的中值滤波,可以使输入图像中各种方向的线条保持不变,而且又有一定的噪声平滑性能。




图4-25 几种线性窗口

(3) 其他类型的中值滤波:为了在一定的条件下尽可能去除噪声,又有效保持图像细节,可以对中值滤波器参数进行修正,如加权中值滤波,也就是对输入窗口进行加权。也可以是对中值滤波器的使用方法进行变化,保证滤波的效果,还可以和其他滤波器联合使用。

4.4.4 其他去噪技术

1. 空间域低通滤波

从信号频谱角度来看,信号 缓慢变化部分在频率域属于 低频 部分,而信号的迅速变化部分在频率域是高频部分。对图像来 说,它的边缘以及噪声干扰的频率分量都处于频率域较高 的部 分,因此,可以采用低通滤波的方法来去除噪声。而频域的滤 波又很容易从空间域的卷积来实现,为此只要适当设计空间域 的单位冲激响应矩阵,就可以达到滤除噪声的效果。下面 是几 种用于噪声平滑低通卷积模板。

$$\begin{bmatrix}
0 & 1 & 0 \\
1 & 0 * & 1 \\
0 & 1 & 0
\end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{10} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2^* & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

这些模板中引入了加权系数,以区分邻域中不同位置像素对输出像素值的影响,常称其为加权模板。与邻域平均法中采用的Box模板相比较可知,Box模板并没有考虑邻域中各点位置的影响,对于所有的邻点都一视同仁,所以其平滑的效果并不理想。

另外,二维Gaussian离散模板也是一种常用的低通卷积模板。由于Gaussian函数有着一些良好的特性,对二维连续Gaussian分布经采样、量化,并使模板归一化,便可得到二维Gaussian离散模板。3×3二维Gaussian模板如下:

2. 频率域低通滤波

利用卷积定理,可以得到下式

$$G(u,v) = H(u,v)F(u,v)$$

式中: F(u, v)是含噪声图像的傅立叶变换,G(u, v)是平滑后图像的傅立叶变换,H(u, v)是低通滤波器传递函数。

利用H(u, v)使F(u, v)的高频分量得到衰减,得到G(u, v)后再经过反变换就得到所希望的图像g(x, y)。低通滤波平滑图像的系统框图如图4-26所示。




图4-26 低通滤波平滑图像的系统框图

常用的频率域低通滤波器有:理想低通滤波器(ILPF)、 巴特沃思低通滤波器(BLPF)、指数低通滤波器(ELPF)。 这 三种频率域低通滤波器的频率特性比较如图4-27所示。




图4-27 ILPF、 BLPF、 ELPF特征曲线 (a) ILPF特征曲线; (b) BLPF特征曲线; (c) ELPF特征曲线

3. 多幅图像平均法

一幅有噪声的图像f(x, y), 可以看作是由原始无噪声图像 g(x, y)

和噪声n(x, y)叠加而成(加性噪声),

f(x, y)=g(x, y)+n(x, y) (4-26)

若叠加在图像上的噪声*n(x, y)*是非相关、具有零均值的随机噪声 ,那么,把针对一目标物(景物)在相同条件下,把作M次重复 摄取的图像相加,取平均值作为输出图像,便可对图像中的噪声 进行平滑。

多幅图像的平均输出图像的期望值是无噪声的理想图像g(x, y) 。需要注意的是对多幅图像平均,要求多幅图像之间相互对准, 而大多数图像要做到严格对准是相当困难的。多幅图像取平均处 理常用于摄像机的视频图像中,用以减少电视摄像机光电摄像管 或CCD器件所引起的噪声。这是对同一景物连续摄取多幅图像并 数字化, 再对多幅图像平均,一般选用8幅图像取平均。这种方 法在实际应用中的难点是如何把多幅图像配准起来,以便使相应 的像素能正确地对应排列。

要明确的一点是:没有一种十全十美的去除噪声方法,应根据处理目的,通过实际试验选择合适的方法



实验内容

选择一幅灰度图像,分别添加高斯噪声和椒盐噪声(不用imnoise);分别用均值滤波、高斯滤波和中值滤波器对两类噪声图像去噪,分析、比较各滤波器对各类噪声的去噪效果。(展示结果图像)

实验报告(word或者pdf)与源程序打包成一个压缩文件发送至3L3T3T@163.COM作业命名方式 学号+姓名