

- 实验报告 — Lab 1: RISC-V 引导与裸机启动
- 1. 实验目的
- 2. 系统设计与代码组织
- 3. 关键数据结构与符号
- 4. 实现步骤
- 5. 调试与测试流程
- 6. 问题与解决方案
- 8. 运行结果

# 实验报告 — Lab 1: RISC-V 引导与裸机启动

---

## 1. 实验目的

---

- 理解 RISC-V 的启动流程（从 `entry.S` -> `start.c` -> `main.c`）以及多核引导的基本思路。
- 实现最小串口输出（基于 UART），能在 QEMU 上看到指定输出。
- 掌握调试方法（GDB + QEMU），能定位启动或输出问题。

## 2. 系统设计与代码组织

---

仓库主结构（与本次实验相关）：

- `kernel/boot/`：启动入口与 C 启动代码（`entry.S`, `start.c`, `main.c`）
- `kernel/dev/`：设备驱动（`uart.c`）
- `kernel/lib/`：打印与同步库（`print.c`, `spinlock.c`）
- `kernel/proc/`：与处理器/多核相关代码
- `kernel/kernel.ld`：链接脚本，定义入口与段布局

设计说明要点：

- 入口点 `_entry` 被放置在 `0x80000000`（由链接脚本指定），QEMU 会从这里开始执行。
- `entry.S` 负责最早期的处理：设置栈、将控制权交给 C 代码（`start.c`）。

- `start.c` 完成从 Machine mode 到 Supervisor/User mode 的必要设置，并最终跳转到 `main.c`。
- `uart.c` 提供最小的串口字符发送函数；`print.c` 封装 `printf`，并使用自旋锁保护输出以避免并发混乱。

## 3. 关键数据结构与符号

---

- `CPU_stack`：为每个 hart 保留一段内核栈空间，通常在 `start.c` 中定义为 `uint8 CPU_stack[NCPU * STACKSIZE]`。
- 链接脚本中常见符号：`_entry`, `etext`, `edata`, `end`，用于代码/数据段边界和 BSS 清零。

## 4. 实现步骤

---

1. 阅读并理解 `kernel/entry.S` 中的启动序列：设置初始栈地址、调用 `start`。
2. 在 `start.c` 中完成多核/模式切换逻辑（必要时），并跳转到 `main`。
3. 在 `lib/print.c` 中实现 `print_init` 与 `printf`。
4. 实现 `spinlock.c` 的简单自旋锁（基于原子交换或 `lr/sc` 指令），并在 `printf` 中使用锁保护串口操作。
5. 使用 Makefile 生成两个产物：
  - `kernel-gemu.elf`（带调试符号的 ELF，用于 gdb 加载）
  - `kernel-gemu`（裸二进制镜像，用于 QEMU 启动，使用 `objcopy -O binary` 从 ELF 生成）

## 5. 调试与测试流程

---

1. 编译并生成镜像：

```
make clean
make build --directory=kernel
```

2. 在一个终端启动 QEMU，并暂停等待 gdb 连接（端口示例 26000）：

```
qemu-system-riscv64 -machine virt -bios none -kernel kernel-qemu -m 128M -  
smp 2 -nographic -serial mon:stdio -S -gdb tcp::26000
```

3. 在另一终端启动 gdb 并加载 ELF（带符号文件）：

```
gdb-multiarch kernel-qemu.elf  
(gdb) target remote :26000  
(gdb) b _entry  
(gdb) c
```

4. 到达入口或 `main` 后，使用 `n / s` 单步执行，或启用 TUI（`layout asm` 或 `gdb -tui`）查看源码与汇编。
5. 检查 UART 输出函数（`uart_putc` 与 `uart_init`）是否被调用：设置断点 `b uart_putc`、`b uart_init`。
6. 典型调试指令：'`(gdb) x/10i $pc`

## 6. 问题与解决方案

- 没有任何串口输出。
  - 排查：确认 `_entry` 是否被暴露并正确链接到 `0x80000000`；检查 `uart` 地址是否与 QEMU 的 `virt` 设备一致（通常为 `0x10000000`）；在汇编最早阶段直接写一个字符到 UART 来验证硬件连通。
  - 解决：在 `entry.S` 中添加 `.globl _entry` 并重新编译；确认 `kernel.ld` 将 `_entry` 放到 `0x80000000`。
- gdb 无法定位函数（`Cannot find bounds of current function` / 无调试符号）
  - 排查：确认 ELF 未被 `strip`，且 gdb 加载的是 ELF（非裸二进制）。
  - 解决：链接产生 `kernel-qemu.elf`（保留符号），用 `objcopy` 生成裸二进制；在 gdb 中加载 `kernel-qemu.elf`。
- 执行 `make qemu` 后观察到以下现象：
  - 链接警告：`riscv64-linux-gnu-ld: 警告：无法找到项目符号 _entry; 缺省为 0000000080000000`。原因是 `entry.S` 中 `_entry` 未被 `.globl` 导出。

- 在早期 Makefile 中，ls 的通配符写法不当导致 ls 报错 (ls: 无法访问 './\*\*/\*.o': 没有那个文件或目录)，已修正为只匹配 ./\*\*/\*.o。
- gdb 报 file format not recognized 是因为使用了裸二进制 kernel-qemu 作 gdb 加载对象。已改为生成 kernel-qemu.elf 并用其进行调试。

## 8. 运行结果

### • 添加输出前

```
hwt@WP:~/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code$ make qemu
make build --directory=kernel
make[1]: 进入目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel"
make build --directory=boot/
make[2]: 进入目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel/boot"
riscv64-linux-gnu-gcc -Wall -Werror -O -fno-omit-frame-pointer -ggdb -gdwarf-2 -MD -mcmmodel=medany -ffreestanding -fno-common -nostdli
b -mno-relax -I. -fno-stack-protector -fno-pie -no-pie -I ../include -c entry.S
make[2]: 离开目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel/boot"
make build --directory=dev/
make[2]: 进入目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel/dev"
make[2]: "build"已是最新。
make[2]: 离开目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel/dev"
make build --directory=lib/
make[2]: 进入目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel/lib"
make[2]: "build"已是最新。
make[2]: 离开目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel/lib"
make build --directory=proc/
make[2]: 进入目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel/proc"
make[2]: "build"已是最新。
make[2]: 离开目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel/proc"
make[1]: 离开目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel"
qemu-system-riscv64 -machine virt -bios none -kernel kernel-qemu -m 128M -smp 2 -nographic
QEMU: Terminated
hwt@WP:~/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code$ git checkout -b Lab-1
切换到一个新分支 'Lab-1'
```



### • 添加输出后

```
hwt@WP:~/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code$ make qemu
make build --directory=kernel
make[1]: 进入目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel"
make build --directory=boot/
make[2]: 进入目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel/boot"
make[2]: "build"已是最新。
make[2]: 离开目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel/boot"
make build --directory=dev/
make[2]: 进入目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel/dev"
make[2]: "build"已是最新。
make[2]: 离开目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel/dev"
make build --directory=lib/
make[2]: 进入目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel/lib"
make[2]: "build"已是最新。
make[2]: 离开目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel/lib"
make build --directory=proc/
make[2]: 进入目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel/proc"
make[2]: "build"已是最新。
make[2]: 离开目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel/proc"
make[1]: 离开目录 "/home/hwt/sources/lab/OSLab/WHUOS/whu-oslab-lab1/code/kernel"
qemu-system-riscv64 -machine virt -bios none -kernel kernel-qemu -m 128M -smp 2 -nographic -serial
mon:stdio
cpu 0 is booting!
cpu 1 is booting!
□
```

### • 加法使用锁前

```
cpu 0 is booting!
cpu 1 is booting!
cpu 0 report: sum = 1013947
cpu 1 report: sum = 1035034
□
```

- 加法使用锁后

- 问题回答：要修复 `sum` 的不一致性，保证每次更新都在临界区内或使用原子操作；为最佳性能，采用本地累加 `+` 一次合并或原子加，而不要在持锁期间做 `printf` 等长操作
- 结果图

```
cpu 0 is booting!  
cpu 1 is booting!  
cpu 0 report: sum = 1000000  
cpu 1 report: sum = 2000000  
□
```

- 对应代码

```
1 #include "riscv.h"
2 #include "lib/print.h"
3 #include "lib/lock.h"
4
5 volatile static int started = 0;
6
7 volatile static int sum = 0;
8
9 static spinlock_t sum_lock;
10
11 int main()
12 {
13     int cpuid = r_tp();
14     spinlock_init(&sum_lock, "sum");
15     if(cpuid == 0) {
16         print_init();
17         printf("cpu %d is booting!\n", cpuid);
18         __sync_synchronize();
19         /* 启动其它 CPU */
20         started = 1;
21         spinlock_acquire(&sum_lock);
22         for(int i = 0; i < 1000000; i++) {
23             sum++;
24         }
25         spinlock_release(&sum_lock);
26         printf("cpu %d report: sum = %d\n", cpuid, sum);
27     } else {
28         while(started == 0);
29         __sync_synchronize();
30         printf("cpu %d is booting!\n", cpuid);
31         spinlock_acquire(&sum_lock);
32         for(int i = 0; i < 1000000; i++) {
33             sum++;
34         }
35         spinlock_release(&sum_lock);
36         printf("cpu %d report: sum = %d\n", cpuid, sum);
37     }
38     while (1);
39 }
```

- print去掉锁

- 结果图

```
cpu 0 is booting!
cpu 1 is booting!
cpu 1 report: sum = 1000016
cpu 0 report: sum = 2000000
□
```

- 对应代码



```
1 // 格式化打印函数, 仅支持 %d, %x, %p, %s 格式
2 void printf(const char *fmt, ...)
3 {
4     va_list ap; // 可变参数列表
5     int i, c;    // 循环变量和当前字符
6     char *s;     // 字符串指针
7
8     va_start(ap, fmt); // 初始化可变参数
9     //spinlock_acquire(&print_lk); // 获取打印锁
10
11     // 遍历格式字符串
12     for (i = 0; (c = fmt[i] & 0xff) != 0; i++) {
13         if (c != '%') {
14             if (c == '\n') {
15                 uart_putc_sync('\r');
16             }
17             uart_putc_sync(c); // 输出普通字符
18             continue;
19         }
20         c = fmt[++i] & 0xff; // 获取格式字符
21         if (c == 0)
22             break;
23         switch (c) {
24             case 'd': { // 十进制整数
25                 int xx = va_arg(ap, int);
26                 int base = 10, sign = 1; // 基数和符号标志
27                 char buf[16]; // 缓冲区
28                 int j;
29                 uint32 x;
30
31                 if (sign && (sign = xx < 0)) // 处理负数
32                     x = -xx;
33                 else
34                     x = xx;
35
36                 j = 0;
37                 do {
38                     buf[j++] = digits[x % base]; // 转换为字符
39                 } while ((x /= base) != 0);
40
41                 if (sign)
42                     buf[j++] = '-'; // 添加负号
43
44                 while (--j >= 0)
45                     uart_putc_sync(buf[j]); // 输出缓冲区内容
46                 break;
47             }
48             case 'x': { // 十六进制整数
49                 int xx = va_arg(ap, int);
50                 int base = 16; // 无符号
51                 char buf[16];
52                 int j;
53                 uint32 x = xx;
54
55                 j = 0;
56                 do {
57                     buf[j++] = digits[x % base];
58                 } while ((x /= base) != 0);
59
60                 while (--j >= 0)
61                     uart_putc_sync(buf[j]);
62                 break;
63             }
```



```
64     case 'p': { // 指针
65         uint64 x = va_arg(ap, uint64);
66         int j;
67         uart_putc_sync('0');
68         uart_putc_sync('x');
69         for (j = 0; j < (sizeof(uint64) * 2); j++, x <= 4)
70             uart_putc_sync(digits[x >> (sizeof(uint64) * 8 - 4)]);
71         break;
72     }
73     case 's': // 字符串
74         if ((s = va_arg(ap, char*)) == 0)
75             s = "(null)"; // 空指针处理
76         for (; *s; s++)
77             uart_putc_sync(*s); // 输出字符串
78         break;
79     case '%': // 百分号转义
80         uart_putc_sync('%');
81         break;
82     default:
83         // 输出未知格式序列以引起注意
84         uart_putc_sync('%');
85         uart_putc_sync(c);
86         break;
87     }
88 }
89
90 //spinlock_release(&print_lk); // 释放打印锁
91 va_end(ap); // 结束可变参数
92 }
```