

常见微调方法

xbZhong

2025-06-18

[本页 PDF](#)

Finetune

1. 全参数微调 (Full Fine-tuning)

- **操作:** 更新模型的所有参数
- **特点:** 计算和存储成本高，但通常效果最好
- **应用场景:** 有足够计算资源且需要最佳性能时

2. 参数高效微调 (PEFT - Parameter-Efficient Fine-Tuning)

LoRA (Low-Rank Adaptation)

- **操作:** 为原始权重矩阵添加低秩分解矩阵
- **特点:** 仅训练低秩适应矩阵，冻结原始参数
- **优势:** 显著减少可训练参数数量，同时保持性能

参数更新公式 假设权重矩阵为 $W \in R^{r \times k}$, Lora 的更新为：

$$h = Wx + \Delta Wx = Wx + BAx$$

其中: $B \in R^{d \times r}$, $A \in R^{r \times k}$, $r \ll \min(d, k)$

- 需要注意的是原始权重的矩阵是接近满秩的，不能进行低秩近似
- 也就是把权重矩阵的变化分解为两个低秩矩阵相乘，对原始的权重矩阵进行冻结
- 更新参数的时候可以保证调整的参数量大幅度减小
- 疑惑：为什么 ΔW 可以分解成两个低秩矩阵相乘
 - 因为参数更新的 ΔW 本质上是低秩的，可以用低秩矩阵去近似原来的权重矩阵，从而减少调整的参数量
 - $\Delta W = U\Sigma V^T$, 参数矩阵可以进行奇异值分解，而前 r 个大的奇异值包含了矩阵的主要信息

初始化的时候：

- A 用高斯初始化（均值为 0），B 初始化为全零矩阵，保证训练开始时 W 为 0

Adapter 微调

- **操作:** 在 Transformer 层之间插入小型可训练模块
- **特点:** 冻结原始模型，仅训练 Adapter 层
- **优势:** 参数效率高，便于多任务切换

插入位置 通常插入在 Transformer 的两个核心子层之后：自注意力层和前馈神经网络

模块设计 每个 Adapter 层包含：

- 一个降维层：将输入特征从维度 d 压缩到 r ($r \ll d$)
- 一个**非线性激活函数**：(如 RELU 或者 GELU)
- 一个升维层：将特征从 r 恢复为 d

工作原理 数学表达：

$$\text{Adapter}(x) = x + W_{up} \cdot \text{ReLU}(W_{down} \cdot x)$$

其中：

- $W_{down} \in R^{r \times d}$, $W_{up} \in R^{d \times r}$, 它们为**可训练参数**
- 借鉴了**残差连接思想**, 保证初始状态不影响模型

Bias-only 微调 工作原理

- **选择性参数更新**：仅更新神经网络中的偏置项 (bias) 参数，完全冻结所有权重矩阵
- **极低参数量**：偏置通常只占模型总参数的不到 1%，大大减少了可训练参数