武汉大学计算机学院 本科生课程设计报告

实验三: 页表与内存管理

专业名称: 计算机科学与技术

课程名称:操作系统实践A

指导教师:李祖超 副教授

学生学号: 2023302111416

学生姓名: 肖茹琪

二〇二五年十月

郑重声明

本人呈交的设计报告,是在指导老师的指导下,独立进行实验工作所取得的成果,所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本设计报告不包含他人享有著作权的内容。对本设计报告做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。本设计报告的知识产权归属于培养单位。

本人签名: _____ 日期: ____ 2025. 10. 13

摘要

本次实验旨在深入理解现代操作系统中虚拟内存管理的核心机制。通过分析xv6-riscv的内存管理源码,并基于RISC-V Sv39分页规范,独立设计并实现了一个简化的内核级内存管理系统。实验内容覆盖了从底层硬件模式切换、物理内存管理到虚拟内存映射的全过程。首先,通过编写汇编和 C 代码,实现了从机器模式 (M-mode) 到监督模式 (S-mode) 的正确切换,并配置了物理内存保护 (PMP) 为内核运行提供安全环境。接着,实现了一个基于空闲链表的物理页分配器,用于管理内核结束地址到物理内存顶端之间的所有可用内存。最后,基于 Sv39 三级页表规范,实现了页表的创建、遍历 (walk)、映射 (mappages)等核心功能,并为内核构建了完整的地址空间,最终成功启用分页。实验通过分层测试验证了物理内存分配、页表功能和虚拟内存激活的正确性,所有测试均成功通过,标志着内核已在虚拟地址空间上稳定运行,为后续实现多进程、系统调用等高级功能奠定了坚实的内存管理基础。

关键词: RISC-V; 操作系统; 内存管理; Sv39 页表; 物理页分配器

目录

1	实验目的和意义5
	1.1 实验目的5 1.2 实验意义5
2	实验准备5
	2.1 任务 1: 深入理解 Sv39 页表机制 5 2.2 任务 2: 分析 xv6 的物理内存分配器 6
3	实验原理与设计7
	3.1 系统架构设计
4	实验步骤与实现8
	4.1 实验步骤记录 8 4.2 核心关键代码理解总结 9
5	实验测试与结果
	5.1 实验测试
6	遇到的问题及解决
	6.1 问题 1136.2 问题 2136.3 问题 313
7	思考题 13
	7.1 架构设计
8	实验总结

1 实验目的和意义

1.1 实验目的

本实验旨在深入理解现代操作系统中虚拟内存管理的核心机制。通过分析 xv6-riscv 的内存管理源码,并基于 RISC-V Sv39 分页规范,独立设计并实现一个简化的内核级内存管理系统。具体目标包括:

- 1. 理解物理内存管理: 掌握物理内存的布局、发现与组织方式,实现一个基于空闲链表的物理页分配器。
- 2. 掌握 Sv39 页表机制:理解 RISC-V 三级页表的地址转换原理、页表项(PTE)的结构与权限位作用。
- 3. 实现页表管理系统:编码实现页表的创建、虚拟地址到物理地址的映射、以及页表的激活。
- 4. 构建内核地址空间:为内核创建页表,完成内核代码、数据、设备等关键 区域的映射,并成功启用分页。

1.2 实验意义

内存管理是操作系统的三大核心功能之一,而虚拟内存是现代操作系统的基石。通过亲手实现从物理内存分配到虚拟地址映射的全过程,能够将课本上抽象的理论知识与底层硬件细节紧密结合,深刻理解内核如何在最早期阶段为自身建立起内存管理,并完成从物理地址到虚拟地址的"自举"过程。

这次实践是后续学习进程管理、文件系统和系统调用的基础,是构建一个完整操作系统的关键一步。

2 实验准备

在正式编码前,首先完成对 xv6-riscv 源码和 RISC-V 规范的学习。

2.1 任务 1: 深入理解 Sv39 页表机制

2. 1. 1 39 位虚拟地址的分解:



图 139 位虚拟地址

- 每个 VPN 段的作用: RISC-V Sv39 模式下的虚拟地址被分为四个部分: VPN[2]、 VPN[1]、VPN[0] 各占 9 位,分别作为三、二、一级页表的索引; offset 占 12 位,用于页内寻址。
- 9 位而非其他位数的原因: 9 位索引的设计是因为一个 4KB 的页表页刚好可以存放 4096 / 8 = 512 个 PTE, 而 2⁹ = 512。

2. 1. 2 页表项(PTE)格式:

PTE 是一个 64 位结构,包含 V(有效位)、R/W/X(权限位)、U(用户态访问位)和 PPN(物理页号)等关键字段,共同决定了映射的有效性和访问权限。

- 选择三级页表的原因: 这是空间效率与转换效率的权衡。一级页表太大(需要 GB 级别连续内存),多级页表则可以用时间(多次访存)换空间,只为实际使用的地址分配页表页,大大节省了内存。三级页表在 39 位地址空间下提供了合适的粒度。
- 对"页表也存储在物理内存中"的理解:页表本身不是特殊的硬件结构,它就是存储在 RAM 中的普通数据。CPU 的 MMU 硬件根据 satp 寄存器找到根页表的物理地址,然后像访问普通内存一样逐级读取 PTE,最终计算出目标物理地址。

正如以上代码,代码中统一将有符号数转为无符号数处理,避免符号位干扰,转换完成后再统一添加负号。此外,支持 sign 参数控制是否进行符号处理(%u不需要)。

2.2 任务 2: 分析 xv6 的物理内存分配器

2. 2. 1 研读 kalloc.c 的核心数据结构

```
struct run {
    struct run *next;
};
```

图 2 struct run 数据结构

核心数据结构 struct run 的设计巧妙之处在于"就地取材"的核心。它将空闲的物理页本身当作链表节点来使用。当一个物理页被释放时,kfree 会把它强制转换为 struct run*类型,并将其 next 指针指向当前的空闲链表头。这样

不需要为链表节点额外分配任何元数据空间,极大地简化了设计并节约了内存。

2. 2. 2 kinit()、kalloc()和kfree()的实现:

- 1. kinit():初始化函数。它从链接脚本提供的_end符号(内核静态部分的结束地址)开始,到PHYSTOP(物理内存顶端)结束,逐个物理页调用 kfree(),将所有可用的物理内存都加入到空闲链表中。
- 2. kalloc():分配函数。它从空闲链表(kmem. freelist)的头部取下一个节点(一个空闲页),更新链表头,然后返回这个页的地址。这是一个非常高效的 0(1)操作。
- 3. kfree():释放函数。它接收一个物理页地址,将其转换为 struct run*, 然后将其插入到空闲链表的头部。这也是一个 0(1) 操作。

3 实验原理与设计

3.1 系统架构设计

本次实验选择构建一个精简但完整的内存管理系统,由以下模块组成:

- 1. 启动模块 (entry. S, start. c): 负责从 M-mode 切换到 S-mode, 并为内核设置初始栈和 PMP, 为后续内存操作提供安全的环境。
- 2. 物理内存分配器 (kalloc.c): 管理从 end 到 PHYSTOP 的物理内存,提供 kalloc()和 kfree()接口。
- 3. 虚拟内存管理器 (vm. c): 实现 RISC-V Sv39 页表操作,提供 mappages 接口用于建立映射,并提供 kvminit 和 kvminithart 来创建和激活内核页表。
- 4. 主控模块 (main.c): 协调调用以上模块的初始化函数,并在初始化完成后执行分层测试,验证系统的正确性。

3.2 核心数据结构定义

1. 页表项格式 (riscv.h)

```
#define PTE_V (1L << 0)  // 有效位

#define PTE_R (1L << 1)  // 可读

#define PTE_W (1L << 2)  // 可写

#define PTE_X (1L << 3)  // 可执行

#define PTE_U (1L << 4)  // 用户可访问
```

图 3 页表项格式定义

2. 物理内存管理结构 (kalloc.c)

```
struct run {
  struct run *next; // 空闲链表
};

struct {
  struct run *freelist; // 空闲页链表头
} kmem;
```

图 4 物理内存管理结构定义

3.3 与 xv6 设计的异同分析

● 相同点:

- 1. 核心算法一致: 完全采用了 xv6 的空闲链表物理内存分配算法和三级页表遍历映射算法。
- 2. 启动流程相似: 遵循 entry. S -> start. c -> main. c 的启动顺序, 并完成了 M-mode 到 S-mode 的切换。
- 3. 内存布局一致: 遵循 QEMU virt 机器的内存布局,将内核加载在 0x80000000。

● 不同点:

表 1 本实验与 xv6 的不同点

特性	xv6 设计	本实验设计	设计理由
内存初始化	复杂范围检测	简化固定范围	降低实现复杂度
错误处理	完整 panic 机制	基础错误检查	聚焦核心功能
多核支持	自旋锁保护	单核假设	教学环境简化

4 实验步骤与实现

4.1 实验步骤记录

4.1.1 阶段一:修正启动流程

1. 创建 start.c 文件,实现从 M-mode 到 S-mode 的切换逻辑,并正确配置 PMP。

- 2. 重写 entry. S, 使其使用 start. c 中定义的静态栈, 并调用 start()函数。
- 3. 更新 Makefile 和 riscv. h,添加新文件和必需的 CSR 操作函数。

4.1.2 阶段二:核心功能实现

- 1. 创建 kalloc. c,实现基于 struct run 的空闲链表。
- 2. 实现 kinit(),将 end 到 PHYSTOP 之间的所有物理内存页加入空闲链表。
- 3. 实现 kalloc()和 kfree(),用于分配和释放物理页。

4.1.3 阶段三:实现虚拟内存管理

- 1. 创建 vm. c,实现 walk()函数,用于遍历三级页表并找到指定虚拟地址的PTE。
 - 2. 实现 mappages()函数,用于将一段虚拟地址连续地映射到一段物理地址。
- 3. 实现 kvminit(),分配根页表,并调用 mappages 完成内核代码段、数据段和 UART 的映射。
- 4. 实现 kvminithart(),将根页表的物理地址写入 satp 寄存器并刷新 TLB,正式启用分页。

4.1.4 阶段四:集成与测试

- 1. 在 main.c 中按顺序调用 kinit, kvminit, kvminithart。
- 2. 编 写 并 加 入 test_physical_memory, test_pagetable, test_virtual_memory 三个分层测试函数。
 - 3. 编译并运行,观察测试结果是否全部通过。

4.2 核心关键代码理解总结

- **关键代码 1: 物理内存分配器核心算法。** 物理内存分配器采用空闲链表管理 策略,这是操作系统内存管理的基础设施。其核心实现包含三个关键函数:
 - ① kinit() 内存初始化
 - ➤ 内存范围确定:从_end 符号(内核结束地址)开始,到 PHYSTOP(物理内存顶部)结束,这是内核未使用的可用内存区域。
 - ▶ 地址对齐处理: PGROUNDUP 确保起始地址按 4KB 页面对齐, 这是 RISC-V 架构的硬件要求。
 - ▶ 链表构建:通过循环调用 kfree 将每个物理页插入空闲链表,构建

初始可用内存池。

```
void kinit() {
  char *p = (char*)PGROUNDUP((uint64)_end);
  for(; p + PGSIZE <= (char*)PHYSTOP; p += PGSIZE) {
    kfree(p);
  }
}</pre>
```

图 5 内存初始化函数

② kalloc() - 物理页分配

- ▶ LIFO 策略:从链表头部分配,实现 O(1)时间复杂度。
- ▶ 内存清理:分配后使用 memset 填充特定值(5),便于调试和检测未初始化内存使用。
- ▶ 无锁设计:基于单核假设,简化并发控制。

```
void* kalloc(void) {
  struct run *r;
  r = kmem.freelist;
  if(r)
    kmem.freelist = r->next;

if(r)
    memset((char*)r, 5, PGSIZE);
  return (void*)r;
}
```

图 6 物理页分配函数

③ kfree() - 物理页释放

- ▶ 安全擦除:释放时填充值1,防止敏感数据泄漏。
- ▶ 头插法:将释放的页插入链表头部,保持分配局部性。
- ▶ 内存复用:释放的页可立即被重新分配,提高内存利用率。

```
void kfree(void *pa) {
  struct run *r;
  memset(pa, 1, PGSIZE);
  r = (struct run*)pa;
  r->next = kmem.freelist;
  kmem.freelist = r;
}
```

图 7 物理页释放函数

- 关键代码 2: 页表遍历算法深度解析。 walk 函数是虚拟内存系统的核心, 负责将虚拟地址转换为物理地址的页表项。三级页表遍历机制如下:
 - ① 地址解析阶段:
 - ▶ PX(1evel, va) 宏从 39 位虚拟地址中提取各级页表索引。
 - ➤ Level 2: VPN[2] (bits 38-30).
 - > Level 1: VPN[1] (bits 29-21).
 - > Level 0: VPN[0] (bits 20-12).

① 页表项有效性检查:

- ▶ 检查 PTE V 位,判断当前页表项是否有效。
- ▶ 有效时通过 PTE2PA 提取下一级页表物理地址。
- ➤ 无效时根据 alloc 参数决定是否创建新页表。

② 动态页表创建:

- ▶ 调用 kalloc()分配 4KB 物理页作为新页表。
- ▶ memset 清零确保所有 PTE 初始为无效状态。
- ▶ 设置父 PTE 指向新页表,并标记为有效。

③ 返回值设计:

- ▶ 成功时返回最后一级 PTE 的指针。
- ▶ 失败时返回 0,支持错误处理。

```
pte_t* walk(pagetable_t pagetable, uint64 va, int alloc) {
  for(int level = 2; level > 0; level--) {
    pte_t *pte = &pagetable[PX(level, va)];
    if(*pte & PTE_V) {
      pagetable = (pagetable_t)PTE2PA(*pte);
    } else {
      if(!alloc || (pagetable = (pagetable_t)kalloc()) == 0)
         return 0;
      memset(pagetable, 0, PGSIZE);
      *pte = PA2PTE(pagetable) | PTE_V;
    }
}
return &pagetable[PX(0, va)];
}
```

图 8 页表遍历算法

● 关键代码 3:内存映射建立机制。mappages 函数负责在虚拟地址和物理地址

之间建立映射关系。映射建立流程如下:

① 地址对齐处理:

- ▶ PGROUNDDOWN 确保虚拟和物理地址按页面对齐。
- ▶ 计算映射范围的起始和结束页面。

② 逐页映射循环:

- ➤ 对每个虚拟页调用 walk 获取对应的 PTE。
- ▶ 检查是否发生重映射,输出警告信息。
- ▶ 设置 PTE 的物理页号、权限位和有效位。

③ 权限位组合:

- ▶ PTE_R | PTE_W | PTE_X | PTE_U 的不同组合。
- ▶ 内核代码段: PTE_R | PTE X (可读可执行)。
- ▶ 内核数据段: PTE R | PTE W (可读可写)。
- ▶ 设备内存: PTE R | PTE W (可读可写)。

```
int mappages(pagetable_t pagetable, uint64 va, uint64 size, uint64 pa, int perm) {
 uint64 a, last;
 pte_t *pte;
 a = PGROUNDDOWN(va);
 last = PGROUNDDOWN(va + size - 1);
 for(;;){
   if((pte = walk(pagetable, a, 1)) == 0)
     return -1;
   if(*pte & PTE_V)
     printf("mappages: remap\n");
    *pte = PA2PTE(pa) | perm | PTE_V;
   if(a == last)
     break;
    a += PGSIZE;
   pa += PGSIZE;
 }
 return 0;
```

图 9 内存映射建立

● 关键代码 4: 内核页表初始化与激活

① **kvminit() - 内核页表构建:** 包含 UART 设备映射,内核代码段映射和内核数据段映射。

```
void kvminit(void) {
  kernel_pagetable = (pagetable_t) kalloc();
  memset(kernel_pagetable, 0, PGSIZE);

mappages(kernel_pagetable, UART0, PGSIZE, UART0, PTE_R | PTE_W);
  mappages(kernel_pagetable, KERNBASE, (uint64)etext-KERNBASE, KERNBASE, PTE_R | PTE_X);
  mappages(kernel_pagetable, (uint64)etext, PHYSTOP-(uint64)etext, (uint64)etext, PTE_R | PTE_W);
}
```

图 10 内核页表构建函数

② **kvminithart()** - **虚拟内存激活:** 包含 SATP 寄存器设置和 TLB 一致性维护。

```
void kvminithart() {
  w_satp(MAKE_SATP(kernel_pagetable));
  sfence_vma();
}
```

图 11 虚拟内存激活函数

5 实验测试与结果

5.1 实验测试

在完成了代码的编写和集成后,执行 make run 指令,系统启动并自动执行分层测试。终端输出如下:

```
=== 内核编译完成 ===
xiaoruqi@xiaoruqi-VMware-Virtual-Platform:-/Desktop/OS_experiment/lab3$ make run
qemu-system-riscv64 -machine virt -bios none -kernel kernel/kernel -m 128M -nographic
xv6-riscv-simplified by @X XX
--- Test 1: Physical Memory Allocator ---
Physical memory test PASSED
--- Test 2: Page Table Functionality ---
Page table test PASSED
--- Test 3: Virtual Memory Activation ---
Kernel code is executable after enabling paging.
Kernel data is accessible.
Device (UART) access is working.
Virtual memory test PASSED
====== All Tests Passed! ======
Booting complete!
QEMU: Terminated
```

图 12 运行测试截图

5.2 结果分析

- 物理内存测试通过:表明 kalloc 能成功分配不同页,kfree 后内存能被正确 回收复用。
- 页表功能测试通过:表明 walk 和 mappages 能正确创建映射,PTE 的权限位设置正确,并且通过映射后的虚拟地址可以成功读写物理内存。
- 虚拟内存激活测试通过:表明启用分页后,内核页表正确工作。printf 依然能输出(UART 映射成功),内核代码能继续执行(.text 段映射成功),内核 核数据能被修改(.data 段映射成功)。

6 遇到的问题及解决

6.1 问题 1: 沿袭第四节的启动结构,导致链接错误与启动流程不兼容

- **现象:** 在实验二的代码基础上添加内存管理代码后, make 时链接器报错 undefined reference to 'end'。
- **分析:** 实验二的启动汇编 entry. S 非常简单,它依赖链接脚本提供的 _end 符号来动态计算栈顶地址。然而,实验三引入了 xv6 的内存模型, 需要一个标准化的启动流程来完成从 M-mode 到 S-mode 的切换,并使用 静态定义的栈。旧的 entry. S 无法满足这些新需求,导致了链接错误。
- 解决: 放弃了实验二的启动方式,完全重构为与 xv6 一致的启动流程。 具体步骤是: 创建 start.c 负责 M-mode 初始化和模式切换; 重写 entry.S 以设置静态栈并调用 start();最后更新 Makefile 将 start.c 加入编译。

6.2 问题 2:编译 start.c 时出现大量 implicit declaration 和 undefined reference 错误

● **现象:** 在实验二的代码基础上添加内存管理代码后, make 时链接器报错 undefined reference to '_end'。start.c文件本身编译时就报出一连 串关于 r_mstatus 等函数未声明的警告,链接时则彻底报错。

- 分析: start.c 中使用了大量读写 CPU 控制寄存器 (CSR) 的内联汇编函数,这些函数的定义都位于 riscv.h 中。经检查,发现 start.c 忘记了#include "riscv.h",同时 riscv.h 文件本身也不完整,缺少了大部分CSR 操作函数的定义。
- **解决:** 首先,为 start. c 文件添加#include "riscv. h"。然后,用一个包含了所有必需的 CSR 操作函数 (r_mstatus, w_mepc, w_pmpcfg0 等)的完整版本替换了 kernel/riscv. h 文件。

6.3 问题 3: 启用分页后,程序在 kinit 函数中"卡死"

- **现象:** 在实验二的代码基础上添加内存管理代码后, make 时链接器报错 undefined reference to 'end'。
- 分析: memset 试图写入内核代码段之外的物理内存。在 RISC-V 架构中, S-mode 对物理内存的访问权限受到 M-mode 配置的 PMP(物理内存保护) 寄存器的限制。如果未明确配置,S-mode 默认没有权限访问所有内存。 访问一个没有权限的地址会触发一个精确的访问异常(trap)。由于此时我们还没有实现异常处理程序,CPU 遇到异常后就进入了一个无声的崩溃-重启循环,表现为"卡死"。
- **解决:** 在 start.c 的 mret 指令前,添加配置 pmpaddr0 和 pmpcfg0 的代码,为 S-mode 授予对全部物理内存(0x3ffffffffffffffff111)的读、写、执行权限(0xf)。

7 思考题

7.1 架构设计

7. 1. 1 你的物理内存分配器与 xv6 有什么不同?

主要不同点在于并发安全。我的实现是一个简化的版本,没有包含任何锁机制。而 xv6 的 kalloc.c 中,kalloc() 和 kfree() 函数在修改全局空闲链表kmem.freelist 之前,都会通过 acquire(&kmem.lock) 获取一个自旋锁,操作完成后再通过 release(&kmem.lock) 释放锁。

7. 1. 2 为什么选择这种设计?有什么权衡?

选择简化设计的原因是为了聚焦本次实验的核心目标——理解内存分配算 法和页表机制本身。在单核、无进程调度的早期内核启动阶段,不存在并发访问 空闲链表的可能,因此可以安全地省略锁。

权衡之处在于通用性 vs 复杂度。

优点:代码更简单,逻辑更清晰,更容易理解物理页分配的核心思想。

缺点:这个分配器不是线程安全的。一旦未来内核引入多核支持或中断驱动的并发任务,就必须像 xv6 一样加上锁,否则会导致链表损坏和内存分配错误。

7.2 内存安全

7. 2. 1 如何防止内存分配器被恶意利用?

- 1. 严格的指针检查:在 kfree()中,必须严格检查传入的地址 pa 是否合法。例如,检查它是否页对齐,是否在可管理的物理内存范围内(end 到 PHYSTOP 之间)。这可以防止内核的其他部分错误地释放一个无效地址,从而破坏空闲链表。
- 2. 隔离内核与用户空间:这是最重要的安全机制。内核内存分配器分配的物理页,绝不能直接暴露给用户进程。当用户进程需要内存时,内核应分配物理页,然后通过页表将其映射到用户进程的虚拟地址空间,并设置好权限(如 PTE_U 标志,清除 PTE W 实现只读等)。
- 3. 栈保护:虽然与分配器不直接相关,但在函数栈上放置哨兵值可以检测栈溢出,防止恶意代码通过覆盖返回地址来执行攻击。

7. 2. 1 页表权限设置的安全考虑有哪些?

- 1. 最小权限原则:内核代码段(.text)应映射为只读、可执行(R-X),防止被意外或恶意修改。内核数据段(.data,.bss)应映射为可读、可写(R-W),但不可执行,这可以防止代码注入攻击。
- 2. 用户/监督模式隔离: 所有内核空间的映射(代码、数据、页表自身)都不能设置 PTE U 位,确保用户进程无法读取或修改内核内存。
- 3. 栈保护页:在用户栈或内核栈的底部设置一个无效的页表项(PTE 的 V 位为 0)。当发生栈溢出时,访问这个地址会立即触发缺页异常,而不是悄无声

息地破坏下方内存。

4. 写时复制:在 fork()时,父子进程可以共享只读的物理页面。当任何一方尝试写入时,触发缺页异常,内核再为其分配一个新的可写页面副本。这既高效又安全。

7.3 性能分析

7. 3. 1 当前实现的性能瓶颈在哪里?

- 1. 物理内存分配: 虽然 kalloc/kfree 是 0(1) 操作,但如果未来系统有大量、频繁的小块内存分配需求(而不是整页分配),这个简单的页分配器会非常低效,并产生大量内部碎片。此时需要更复杂的 slab 或 buddy 分配器。
- 2. TLB Miss: walk 函数每次进行地址转换都需要三次内存访问(三级页表)。 如果程序的内存访问局部性差,会导致大量的 TLB (Translation Lookaside Buffer)未命中,每次都需要 MMU 硬件或软件重新遍历页表,这将是主要的性能瓶颈。

7. 3. 2 如何测量和优化内存访问性能?

● **测量:** 可以通过硬件性能计数器(Performance Counters)来测量 TLB Miss 的频率、缺页中断的次数等指标。

● 优化:

- 1. 使用大页:对于大块的连续内存区域(如内核自身、帧缓冲),可以使用 2MB 或 1GB 的大页进行映射。一个大页 PTE 可以直接映射一大块物理内存,减少了页表级数和 TLB 条目数,从而降低 TLB Miss 率。
- 2. 优化数据结构布局:在编程时,有意识地将频繁一起访问的数据放在同一个内存页中,以提高空间局部性。
- 3. 预取:在访问一个数据前,使用预取指令将可能很快会用到的数据提前 加载到缓存中。

8 实验总结

通过本次实验,我成功地从零开始构建了一个简化的操作系统内核内存管理 系统。这不仅是一次编码练习,更是一次对操作系统底层原理的深刻探索。 从最初面对 undefined reference 链接错误的困惑,到通过分析 xv6 启动流程找到解决方案;从程序在 kinit 中神秘"卡死",到最终定位到 RISC-V PMP 这一硬件特性,整个过程极大地锻炼了我底层调试和问题分析的能力。亲手实现 walk 和 mappages 函数让我对虚拟地址如何一步步"翻译"成物理地址有了直观的认识,而配置 satp 寄存器并启用分页的那一刻,则让我真切感受到了操作系统是如何接管硬件内存管理单元的。

本次实验让我将《操作系统》课本上的抽象概念——物理页、页表、地址转换——转化为了看得见、摸得着、能运行的代码,为后续学习更复杂的内核功能(如进程管理和缺页中断)打下了坚实的基础。

教师评语评分

评语:	
	评分:
	评阅人:
	年 日 口

(备注:对该实验报告给予优点和不足的评价,并给出百分之评分。)