ooites-robotisees-a-double-embrayage-22/

Sciences
Industrielles de
l'Ingénieur

## Chapitre 1

# Approche énergétique

#### Savoirs et compétences :

## Cours

- Mod2.C18.SF1: Déterminer l'énergie cinétique d'un solide, ou d'un ensemble de solides, dans son mouvement par rapport à un autre solide.
- Res1.C1.SF1 : Proposer une démarche permettant la détermination de la loi de mouvement.
- Res1.C3.SF1: Choisir une méthode pour déterminer la valeur des paramètres conduisant à des positions d'équilibre.
- □ Mod1.C4.SF1 : Associer les grandeurs physiques aux échanges d'énergie et à la transmission de puissance.
- □ Mod1.C5.SF1 : Identifier les pertes d'énergie .
- □ Mod1.C6.SF1 : Évaluer le rendement d'une chaîne d'énergie en régime permanent.
- Mod1.C5.SF2: Déterminer la puissance des actions mécaniques extérieures à un solide ou à un ensemble de solides, dans son mouvement rapport à un autre solide.
- Mod1.C5.SF3: Déterminer la puissance des actions mécaniques intérieures à un ensemble de solides.

1	Caracteristiques d'inertie des solides	2
1.1	Détermination de la masse d'un solide	2
1.2	Centre d'inertie d'un solide	2
1.3	Grandeurs inertielles d'un solide	2
2	Cinétique et dynamique du solide indéformable	5
2.1	Le torseur cinétique	5
2.2	Le torseur dynamique	5
2.3	Énergie cinétique	5
3	Principe fondamental de la dynamique	5
4	Théorème de l'énergie puissance	5
5	Méthodologie	5

## 1 Caractéristiques d'inertie des solides

L'inertie d'un solide peut se « caractériser » par la résistance ressentie lorsqu'on souhaite mettre un solide en mouvement. Pour un mouvement de translation, la connaissance de la masse permet de déterminer l'effort nécessaire à la mettre en mouvement. Pour un mouvement de rotation, il est nécessaire de connaître la répartition de la masse autour de l'axe de rotation.

#### ■ Exemple

- Couple pour faire tourner une hélice bipale, tripale, quadripale.
- Couple pour faire tourner une bille et effort pour faire translater une bille.

#### 1.1 Détermination de la masse d'un solide

#### 1.1.1 Définition

#### Définition

On peut définir la masse M d'un système matériel (solide) S par :

$$M = \int_{S} dm = \int_{P \in V} \mu(P) dv$$

avec:

- $\mu(P)$  la masse volumique au point P;
- dv un élément volumique de S.

#### 1.1.2 Principe de conservation de la masse

#### 1.2 Centre d'inertie d'un solide

#### 1.2.1 Définition

**Définition** — Centre d'inertie d'un solide. La position du centre d'inertie G d'un solide S est définie par  $\int_{P \in S} \overrightarrow{GP} dm = \overrightarrow{0}.$ 

Pour déterminer la position du centre d'inertie d'un solide S, on passe généralement par l'origine du repère associé à S. On a alors  $\int\limits_{P\in S}\overrightarrow{GP}\,\mathrm{d}m=\int\limits_{P\in S}\left(\overrightarrow{GO}+\overrightarrow{OP}\right)\mathrm{d}m=\overrightarrow{0}\Leftrightarrow\int\limits_{P\in S}\overrightarrow{OG}\,\mathrm{d}m=\int\limits_{P\in S}\overrightarrow{OP}\,\mathrm{d}m\Leftrightarrow M\overrightarrow{OG}=\int\limits_{P\in S}\overrightarrow{OP}\,\mathrm{d}m.$ 

**Méthode** Pour déterminer les coordonnées  $(x_G, y_G, z_G)$  du centre d'inertie G du solide S dans la base  $(O; \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$ , on a donc :

$$\begin{cases} M x_G = \mu \int_{P \in S} x_P \, dV \\ M y_G = \mu \int_{P \in S} y_P \, dV \\ M z_G = \mu \int_{P \in S} z_P \, dV \end{cases}$$

avec:

- d*V* : un élément volumique de *S* ;
- $\mu$ : la masse volumique supposée constante.

Pour simplifier les calculs, on peut noter que le centre d'inertie appartient au(x) éventuel(s) plan(s) de symétrie du solide.

#### 1.2.2 Centre d'inertie d'un solide constitué de plusieurs solides

Soit un solide composé de n solides élémentaires dont la position des centres d'inertie  $G_i$  et les masses  $M_i$  sont connues. On note  $M = \sum_{i=1}^{n} M_i$ . La position du centre d'inertie G de l'ensemble S est donné par :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{n} M_i \overrightarrow{OG_i}.$$

- 1.2.3 Théorème de Guldin
- 1.2.3.1 Centre d'inertie d'une courbe plane
- 1.2.3.2 Centre d'inertie d'une surface plane
  - 1.3 Grandeurs inertielles d'un solide
  - 1.3.1 Moment et produit d'inertie

**Définition** — **Moment d'inertie par rapport à un point dans**  $\mathscr{R}$ . Soit un repère  $\mathscr{R}\left(O; \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k}\right)$  et un point P de coordonnées (x, y, z) dans  $\mathscr{R}$ . On appelle moment d'inertie du solide S par rapport à un point O la quantité :



$$I_O(S) = \int_{S} \overrightarrow{OP}^2 dm = \int_{S} (x^2 + y^2 + z^2) dm.$$

**Définition** — Moment d'inertie par rapport à un axe dans  $\mathcal{R}$ . On appelle moment d'inertie du solide S par rapport à une droite ( $\Delta$ ) la quantité positive :

$$I_{\Delta}(S) = \int_{S} \left(\overrightarrow{\delta} \wedge \overrightarrow{AP}\right)^{2} dm$$

Par suite, le moment d'inertie du solide S par rapport à la droite  $(O, \overrightarrow{x})$  est donné par :

$$I_{(O,\overrightarrow{x})}(S) = \int_{S} (\overrightarrow{x} \wedge \overrightarrow{OP})^2 dm.$$

On détermine donc les moments d'inerties par rapport à  $(O, \overrightarrow{x}), (O, \overrightarrow{y})$  et  $(O, \overrightarrow{z})$ 

$$I_{(O,\overrightarrow{x})}(S) = \int_{S} (y^2 + z^2) dm \qquad I_{(O,\overrightarrow{y})}(S) = \int_{S} (x^2 + z^2) dm \qquad I_{(O,\overrightarrow{z})}(S) = \int_{S} (x^2 + y^2) dm.$$

# 1.3.2 Matrice d'inertie Définition Soient :

- un solide S de masse m en mouvement par rapport à un repère  $\mathcal{R}_0 = (O_0; \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k})$ ;
- $\mathcal{R}_S = (O; \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k})$  le repère lié au solide S;
- P un point de S tel que  $\overrightarrow{OP} = x_p \overrightarrow{i} + y_p \overrightarrow{j} + z_p \overrightarrow{k}$ ;
- $\overrightarrow{u}$  un vecteur unitaire du solide S.

On appelle opérateur d'inertie l'application linéaire définie par :

$$\overrightarrow{u} \to \overrightarrow{J_{(O,S)}(\overrightarrow{u})} = \int_{C} \overrightarrow{OP} \wedge (\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{OP}) dm$$

On appelle matrice d'inertie du solide S en O,  $I_O(S)$ , l'image de cette application linéaire :  $\overline{I_{(O,S)}(\overrightarrow{u})} = I_O(S)\overrightarrow{u}$ .

Recherchons la matrice de l'application linéaire. On note  $\overrightarrow{u} = u_x \overrightarrow{i} + u_y \overrightarrow{j} + u_z \overrightarrow{k}$ . On a donc :

$$\begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{bmatrix} \rangle = \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} u_y z_p - y_p u_z \\ -u_x z_p + x_p u_z \\ u_x y_p - x_p u_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_p \left( u_x y_p - x_p u_y \right) - z_p \left( -u_x z_p + x_p u_z \right) \\ -x_p \left( u_x y_p - x_p u_y \right) + z_p \left( u_y z_p - y_p u_z \right) \\ x_p \left( -u_x z_p + x_p u_z \right) - y_p \left( u_y z_p - y_p u_z \right) \end{bmatrix}$$
 
$$= \begin{bmatrix} y_p^2 u_x - y_p x_p u_y + z_p^2 u_x - z_p x_p u_z \\ -x_p y_p u_x + x_p^2 u_y + z_p^2 u_y - z_p y_p u_z \\ -x_p z_p u_x + x_p^2 u_z - y_p z_p u_y + y_p^2 u_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_p^2 + z_p^2 & -y_p x_p & -x_p z_p \\ -x_p y_p & x_p^2 + z_p^2 & -z_p y_p \\ -x_p z_p & -y_p z_p & y_p^2 + x_p^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix}$$

**Définition** — **Matrice d'inertie**. La matrice d'inertie s'écrit ainsi :

$$I_{O}(S) = \begin{pmatrix} \int_{S} \left( y_{p}^{2} + z_{p}^{2} \right) dm & -\int_{S} \left( x_{p} y_{p} \right) dm & -\int_{S} \left( x_{p} z_{p} \right) dm \\ -\int_{S} \left( x_{p} y_{p} \right) dm & \int_{S} \left( x_{p}^{2} + z_{p}^{2} \right) dm & -\int_{S} \left( y_{p} z_{p} \right) dm \\ -\int_{S} \left( x_{p} z_{p} \right) dm & -\int_{S} \left( y_{p} z_{p} \right) dm & \int_{S} \left( x_{p}^{2} + y_{p}^{2} \right) dm \end{pmatrix}_{\mathcal{R}_{S}} = \begin{pmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{pmatrix}_{\mathcal{R}_{S}}.$$

On appelle moments d'inertie par rapport aux axes  $(O, \overrightarrow{i}), (O, \overrightarrow{j})$  et  $(O, \overrightarrow{k})$  les termes A, B et C. On appelle produits d'inertie par rapport aux plans  $(O, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k}), (O, \overrightarrow{k}, \overrightarrow{i})$  et  $(O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$  les termes D, E et F.



#### 1.3.3 Propriétés des matrices d'inertie

#### 1.3.4 Théorème de Huygens

Théorème — Théorème de Huygens. Le moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe  $(A, \overrightarrow{\delta})$  est donné par :

$$I_{(A,\overrightarrow{\delta})}(S) = I_{(G,\overrightarrow{\delta})}(S) + md^2$$

avec:

• d: distance séparant  $(A, \overrightarrow{\delta})$  et  $(G, \overrightarrow{\delta})$  en m;

• m: masse de S en kg.

**Théorème** — **Théorème de Huygens**. Soit S un solide de centre d'inertie G, de masse m, d'inertie  $I_G(S)$  et d'inertie  $I_O(S)$  avec  $\overrightarrow{OG} = a\overrightarrow{x} + b\overrightarrow{y} + c\overrightarrow{z}$ . Les matrices  $I_G(S)$  et  $I_O(S)$  exprimées dans la base  $\mathscr{B} = (\overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$  sont liées par :

$$\begin{pmatrix} A_O & -F_O & -E_O \\ -F_O & B_O & -D_O \\ -E_O & -D_O & C_O \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} A_G & -F_G & -E_G \\ -F_G & B_G & -D_G \\ -E_G & -D_G & C_G \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + \begin{pmatrix} m \left( b^2 + c^2 \right) & -mab & -mac \\ -mab & m \left( a^2 + c^2 \right) & -mbc \\ -mac & -mbc & m \left( a^2 + b^2 \right) \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

Si le solide est modélisé par une masse ponctuelle m en G et si on souhaite connaître le moment d'inertie pour un point situé à une distance d de G, on a  $I = md^2$ .

#### **Démonstration**

Par définition,  $\overrightarrow{J_{(O,S)}(\overrightarrow{u})} = \int_{S} \overrightarrow{OP} \wedge (\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{OP}) dm$ .

En introduisant le point G, on a  $\overrightarrow{J_{(O,S)}}(\overrightarrow{u}) = \int_{S} (\overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GP}) \wedge (\overrightarrow{u} \wedge (\overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GP})) dm = \int_{S} (\overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GP}) \wedge (\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{GP}) dm$   $= \int_{S} (\overrightarrow{OG} \wedge (\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{GP}) + \overrightarrow{GP} \wedge (\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{GP})) dm$   $= \int_{S} (\overrightarrow{OG} \wedge (\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{OG}) + \overrightarrow{OG} \wedge (\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{GP})) dm + \int_{S} (\overrightarrow{GP} \wedge (\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{OG}) + \overrightarrow{GP} \wedge (\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{OG})) dm + \int_{S} (\overrightarrow{GP} \wedge (\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{OG})) dm$   $= \int_{G} (\overrightarrow{OG} \wedge (\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{OG})) dm + \int_{S} (\overrightarrow{OG} \wedge (\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{OG})) dm + \int_{S} (\overrightarrow{GP} \wedge (\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{OG})) dm$   $= \int_{G} (\overrightarrow{OG} \wedge (\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{OG})) dm + \int_{S} (\overrightarrow{OG} \wedge (\overrightarrow{U} \wedge \overrightarrow{OG})) dm$ 

*G* étant le centre d'inertie du solide, on a  $\overrightarrow{GP}$  d $m = \overrightarrow{0}$  (par défintion du centre d'inertie).

En conséquences,  $\overrightarrow{J_{(O,S)}(\overrightarrow{u})} = \overrightarrow{J_{(G,S)}(\overrightarrow{u})} + (\overrightarrow{GP} \wedge (\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{GP})) \int_{S} dm$ 

On note  $\overrightarrow{GP} = a \overrightarrow{i} + b \overrightarrow{j} + c \overrightarrow{k}$  et  $M_S = \int_S dm$ .

En reprenant le calcul vu en 1.3.2, on a :  $(\overrightarrow{GP} \land (\overrightarrow{u} \land \overrightarrow{GP})) = \begin{bmatrix} b^2 + c^2 & -ab & -ac \\ -ab & a^2 + c^2 & -bc \\ -ac & -bc & a^2 + b^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix}$ .

CQFD.



- 1.3.5 Rotation de la matrice d'inertie
  - 2 Cinétique et dynamique du solide indéformable
- 2.1 Le torseur cinétique
- 2.1.1 Définition
- 2.1.2 Cas particuliers
- 2.2 Le torseur dynamique
- 2.2.1 Définition
- 2.2.2 Cas particuliers
- 2.3 Énergie cinétique
- 2.3.1 Définition
- 2.3.2 Cas du solide indéformable
- 2.3.3 Cas d'un système de solide
- 2.3.4 Inertie équivalente
  - 3 Principe fondamental de la dynamique
  - 4 Théorème de l'énergie puissance
  - 5 Méthodologie

### Références

[1] Émilien Durif, Approche énergétique des systèmes, Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon.