随机过程B

平稳过程的相关函数与功率谱密度

陈 昱

cyu@ustc.edu.cn 东区管理科研楼 1003 63602243

2020年5月

协方差函数

对平稳过程X的协方差函数 $R(\tau)$,容易由定义得到如下性质:

- 1. 对称性, 即 $R(-\tau) = R(\tau)$
- 2. 有界性, 即 $|R(\tau)| \le R(0)$
- 3. 非负定性。即对任意的时刻 t_n 及实数 a_n , $n=1,2,\cdots,N$ 。有

$$\sum_{n=1}^{N}\sum_{m=1}^{N}a_na_mR(t_n-t_m)\geq 0,$$

4. 平稳过程 n 阶导数的协方差函数为

$$Cov(X^n(t), X^n(t+\tau)) = (-1)^n R^{(2n)}(\tau).$$
 (1)



功率谱密度

- ▶本小节主要研究协方差函数(即均值为零的自相关函数)的频率结构。
- ▶我们先从确定性时间函数的能量,能谱密度,功率谱等概念出发,然后引入平稳过程功率谱的概念。
 - 设x(t) 是实轴上以2T 为周期的函数,在[-T,T] 上只有有限个第一类间断点(也可以改为其他条件),则x(t) 有傅里叶展开,即

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A(n)e^{-jn\omega t},$$

其中 $\omega = \pi/T$ 。

$$A(n) = \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t) e^{jn\omega t} dt$$

A(n) 一般为复数,由定义显然有 A(n) 的共轭 $\overline{A}(n) = A(-n)$ 。 $\frac{1}{2}A(0)$ 称为直流分量,|A(1)| 称为基波 ω 的振幅,|A(n)| 称为谐波 $n\omega$ 的振幅

现考虑 x(t) 按频率在 [-T, T] 上能量的分解。(为了便于理解诸物理 术语,可以把x(t)设想为加在1欧姆电阻上的电压。若

$$\int_{-T}^{T} x^2(t) dt < \infty,$$

则成立 Parsval 等式:

$$\int_{-T}^{T} x^2(t)dt = 2T \sum_{n=-\infty}^{\infty} |A(n)|^2,$$

上式左边表示 x(t) 在 [-T,T] 上的总能量,或者说 x(t) 的功率为

$$\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}x^2(t)dt=\sum_{n=-\infty}^{\infty}|A(n)|^2.$$

我们称 $\omega_n = n\omega$ 为各谐波的角频率。 $\lambda = n/2T$ 称为谐波的线频率。下 图为 x(t) 的线功率谱图。每条线段称为一条谱线, 高度为 $|A(n)|^2$, $|A(-n)|^2 + |A(n)|^2$ 为基波或第 (n-1) 个谐波的功率。




图 4.3(b) 是把功率谱都集中在右半直线上,用它表示的称为半功率谱。这儿"半"字不是量值的一半,而是区域的一半。因为除 0 外,半功率谱的值为功率谱在同处的二倍。由于上述谱线是离散的,所以我们把这种功率谱称为离散谱。上面的分析告诉我们,如果 [-T,T]上x(t) 的总能量有限,则总功率可以分解为各谐波的功率之和。

如果 x(t) 不是周期的,但总能量有限,即

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)dt < \infty, \tag{2}$$

则 x(t) 的 Fourier 变换存在或者说有频谱

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt.$$

一般 $F(\omega)$ 为复数,且 $\overline{F}(\omega) = F(-\omega)$ 。而 Parsval 等式仍成立:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega.$$

这公式的意义是 x(t) 的全部能量可以按所有频率进行分解, $|F(\omega)|^2$ 称为能量谱密度。满足(2)式的信号称为能量型信号。

但在一般情况下,信号不满足(2)式,即总能量为无限,但是平均功

$$P = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x^{2}(t) dt < \infty.$$

这种信号称为功率型信号。正弦型信号、平稳过程的样本函数等时间 函数,由于 t 趋于正负无穷大时都不收敛于 0,所以都不是能量型信 号。但显然正弦型信号是功率型的。为了利用 Fourier 变换给出平均功 率的谱表达式, 我们可以按如下方式来考虑。今

$$x_{T}(t) = \begin{cases} x(t) & |t| \leq T \\ 0 & |t| > T \end{cases}$$
 (3)

则 x(t) 在有限区向上的能量总是有限的。故 $x_{7}(t)$ 的 Fourier 变换存 在。

$$F(\omega, T) = \int_{-\infty}^{\infty} x_T(t)e^{-j\omega t}dt,$$
 (4)

且成立 Parsval 等式:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x_T^2(t)dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega, T)|^2 d\omega.$$
 (5)

两边除以 2T,左边即为 $x_T(t)$ 的平均功率。令 $T \to \infty$,则 x(t) 在实数轴上的平均功率可表示为

$$\lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-\infty}^{\infty} x_T^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \lim_{T \to \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2T} |F(\omega, T)|^2 d\omega.$$
 (6)

如果

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}|F(\omega,T)|^2=S(\omega)$$

存在,则(6)中的极限号和积分号可以交换,注意到(3)式,有

$$\lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x_T^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) d\omega. \tag{7}$$

我们称 $S(\omega)$ 为 x(t) 的平均功率谱密度。 $S(\omega)\Delta\omega$ 表示 x(t) 的频率在 $[\omega,\omega+\Delta\omega]$ 中的成分对 x(t) 总功率的贡献。

把平均功率谱密度的概念推广到平稳过程 $X=\{X(t),-\infty < t < \infty\}$ 。 为此,对每条样本轨道,根据 (4) 和 (7)(设 $S(\omega)$ 存在),则有

$$F(\omega, T) = \int_{-T}^{T} X(t)e^{-j\omega t}dt,$$
 (8)

和

$$\frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} X^{2}(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2T} |F(\omega, T)|^{2} d\omega.$$
 (9)

注意, (8) 和 (9) 两式中的量都是随机变量, 所以有意义的是它们的平均值。我们把过程 X 的平均功率谱密度定义为(如果极限存在的话)

$$S(\omega) = \lim_{T \to \infty} \mathbb{E}\left[\frac{1}{2T}|F(\omega, T)|^2\right],\tag{10}$$

$$\lim_{T \to \infty} E\left(\frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} X^{2}(t) dt\right). \tag{11}$$

定义为平稳过程 X 的平均功率。由假定 EX(t) = 0, 在 (11) 中交换积 分和期望运算次序,则

$$\lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} EX^{2}(t) dt = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} R(0) dt = R(0), \tag{12}$$

即 R(0) 就表示过程的平均功率。在 (10) 中交换运算次序, 得

$$\lim_{T \to \infty} E \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2T} |F(\omega, T)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \to \infty} E \frac{1}{2T} |F(\omega, T)|^2 d\omega$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) d\omega. \tag{13}$$

随机过程

在 (9) 式两边取期望, 然后令 $T \to \infty$, 则由 (12) 和 (13) 得

$$R(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) d\omega. \tag{14}$$

(14) 式称为平稳过程的平均功率的谱表示式。当然,这里还差一个所述运其次序能否交换的问题。可以证明,如果平稳过程的协方差函数 $R(\tau)$ 满足 $\int |R(\tau)|d\tau < \infty$,则以上各种运算次序的交换都是合法的。如果把 $-\omega$ 处的谱密度加到 ω 处,使谱密度只在正半实轴上有定义,则称之为半(功率)谱密度或单边谱密度。如用 $G(\omega)$ 表示半谱密度,则

$$G(\omega) = \begin{cases} \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} E |F(\omega, T)|^2 & \omega \ge 0 \\ 0 & \omega < 0 \end{cases}$$
$$= \begin{cases} 2S(\omega) & \omega \ge 0 \\ 0 & \omega < 0 \end{cases}$$
(15)

谱密度

由于谱密度在谱分析中的重要性,有必要仔细讨论它的性质,特别是它与协方差函数之间的关系。 由 S(ω) 的定义可知

$$\bar{S}(\omega) = S(\omega) \ge 0,$$
 $S(-\omega) = S(\omega).$

这是因为 $|F(\omega,T)|^2 = F(\omega,T)F(-\omega,T)$ 为实的,非负偶函数。其次,由 (10) 定义的平均功率谱密度 $S(\omega)$ 和协方差函数 $R(\tau)$ (假定平稳过程的均值为零) 是一对富里埃变换。一般由 (10) 定义的平均功率谱密度 $S(\omega)$ 和自相关函数 $r(\tau)$ 也是一对富里埃变换。更具体地,我们有

Theorem ((Wiener – Khintchine公式))

假定 EX(t) = 0, 且 $\int |R(\tau)|d\tau < \infty$, 则

$$S(\omega) = \int R(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau, \tag{16}$$

$$R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int S(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega. \tag{17}$$

2000

注:

由于 $R(\tau)$ 和 $S(\omega)$ 都是偶函数,故 Wiener-Khintchine 公式还可以写为偶 Fourier 变换形式:

$$S(\omega) = 2 \int_0^\infty R(\tau) \cos \omega \tau d\tau, \tag{18}$$

$$R(\tau) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty S(\omega) \cos \omega \tau d\omega. \tag{19}$$

对平稳序列来说,设 $R(\tau)$, $\tau=0$, ± 1 , ± 2 · · · ,为其协方差函数, 且 $\sum |R(\tau)| < \infty$, $S(\omega)$ 为对应的谱密度(即在 (8) 中把积分号改为求和号, 然后由 (10) 得到的平均功率谱密度),则对应于 (20) 和 (21) 的 Wiener-Khintchine 公式为

$$S(\omega) = \sum_{\tau = -\infty}^{\infty} e^{-j\omega\tau} R(\tau), \qquad (20)$$

$$R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S(\omega) \cos \omega \tau d\omega. \tag{21}$$

在 EX(t) = m 时,由 (10) 定义的平均功率谱密度和自相关函数是一对 Fourier 变换,即

$$S(\omega) = \int r(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau,$$
 $r(\tau) = rac{1}{2\pi}\int S(\omega)e^{j\omega\tau}d\omega.$

为方便起见,以下我们总假定 EX(t) = 0,表 4.1 列出了若干协方差函数及对应的谱密度。

最常见的谱密度是有理谱密度, 即 $S(\omega)$ 为两个 ω 多项式的比:

$$S(\omega) = \frac{P(\omega)}{Q(\omega)}.$$

由谱密度是 ω 的非负实值偶函数知, $S(\omega)$ 形如

$$s_0 \frac{\omega^{2n} + a_{2n-2}\omega^{2n-2} + \dots + a_2\omega^2 + a_0}{\omega^{2m} + b_{2m-2}\omega^{2m-2} + \dots + b_2\omega^2 + b_0},$$

式中 $s_0 \neq 0$ 。又由于 R(0) > 0,故 $S(\omega)$ 应在 $[0,\infty)$ 上可积,从而 $S(\omega)$ 的分母不能有实根,分母多项式次数至少应比分子高 2 以及 $s_0 > 0$ 。

留数定理

函数f(z) 在区域D 内除有限个孤立奇点 z_1, z_2, \ldots, z_n 外处处解析,C是D内包围诸奇点的一条正向简单闭曲线,则

$$\oint_C f(z)dz = 2\pi j \sum_{k=1}^n \text{Res}\left[f(z), z_k\right]$$

<mark>留数定理:</mark> 假设R(x)是分母无实零点的有理函数,且分子分母没有相 同的零点,而分母的幂次比分子的幂次至少高一次,则有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{jax} R(x) dx = 2\pi i \sum_{k} \operatorname{Re} s \left[e^{j|a|z} R(z), z_{k} \right]$$

 z_k 是R(z)的分母在上半复平面的零点。若 z_k 是R(z) 分母的n重零点,则

$$\operatorname{Re} s\left[e^{j|a|z}R(z),z_{k}\right]=\frac{1}{(n-1)!}\lim_{z\to z_{k}}\left[e^{j|a|z}R(z)\left(z-z_{k}\right)^{n}\right]^{(n-1)}$$

◆ロト ◆部 ト ◆ 恵 ト ◆ 恵 ・ りゅ○

例题

▶已知零均值平稳过程的谱密度为:

$$S_X(\omega) = \frac{\omega^2 + 4}{\omega^4 + 10\omega^2 + 9}$$

求其求相关函数 $R_X(\omega)$ 与平均功率。

解法一: 利用复变函数中的留数定理

$$R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega\tau} S_X(\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega\tau} \frac{\omega^2 + 4}{(\omega^2 + 9)(\omega^2 + 1)} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} 2\pi j \left[\text{Res} \left(\frac{\omega^2 + 4}{(\omega^2 + 9)(\omega^2 + 1)} e^{j\omega|\tau|}, j \right) + \text{Res} \left(\frac{\omega^2 + 4}{(\omega^2 + 9)(\omega^2 + 1)} e^{j\omega|\tau|}, 3j \right) \right]$$

$$\operatorname{Res} \left(\frac{\omega^2 + 4}{(\omega^2 + 9)(\omega^2 + 1)} e^{j\omega|\tau|}, j \right) = \lim_{\omega \to j} (\omega - j) \frac{\omega^2 + 4}{(\omega^2 + 9)(\omega^2 + 1)} e^{j\omega\tau|} = \frac{3}{16j} e^{-|\tau|}$$

$$\operatorname{Res} \left(\frac{\omega^2 + 4}{(\omega^2 + 9)(\omega^2 + 1)} e^{j\omega|\tau|}, 3j \right) = \lim_{\omega \to j} (\omega - 3j) \frac{\omega^2 + 4}{(\omega^2 + 9)(\omega^2 + 1)} e^{j\omega\tau|} = \frac{5}{48j} e^{-3|\tau|}$$

所以我们得到

$$R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi} 2\pi j \left[\text{Res} \left(\frac{\omega^2 + 4}{(\omega^2 + 9)(\omega^2 + 1)} e^{j\omega|\tau|}, \mathbf{j} \right) + \text{Res} \left(\frac{\omega^2 + 4}{(\omega^2 + 9)(\omega^2 + 1)} e^{j\omega|\tau|}, 3\mathbf{j} \right) \right]$$
$$= \mathbf{j} \left(\frac{3}{16\mathbf{j}} e^{-|\tau|} + \frac{5}{48\mathbf{j}} e^{-3|\tau|} \right) = \frac{3}{16} e^{-|\tau|} + \frac{5}{48} e^{-3|\tau|}$$

解法二: 利用已知的基本公式和Fourier变换的性质等 $\mathcal{F}\left[e^{-a|\tau|}\right] = \frac{2a}{a^2+\omega^2}$,

$$S_X(\omega) = \frac{5}{8} \frac{1}{\omega^2 + 9} + \frac{3}{8} \frac{1}{\omega^2 + 1}$$

$$= \frac{5}{8} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{2 \times 3}{\omega^2 + 3^2} + \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \times 1}{\omega^2 + 1}$$

$$= \frac{5}{48} \cdot \mathcal{F}^{-1} \left[\frac{2 \times 3}{\omega^2 + 3^2} \right] + \frac{3}{16} \cdot \mathcal{F}^{-1} \left[\frac{2 \times 1}{\omega^2 + 1} \right]$$

$$= \frac{5}{48} e^{-3|\tau|} + \frac{3}{16} e^{-|\tau|}$$

例。已知平稳过程的相关函数为:

$$R_X(\tau) = e^{-a|\tau|} \cos \omega_0 \tau$$

其中 $a>0,\omega_0$ 为常数,求功率谱密度 $S_X(\omega)$.

$$S_{x}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|\tau|} \cos \omega_{0} \tau \cdot e^{-i\omega\tau} d\tau$$

$$= 2 \int_{0}^{\infty} e^{-a\tau} \cos \omega_{0} \tau \cdot \cos \omega \pi d\tau$$

$$= \int_{0}^{+\infty} e^{-a\tau} \left[\cos \left(\omega_{0} + \omega \right) \tau + \cos \left(\omega_{0} - \omega \right) \tau \right] d\tau$$

$$= \frac{a}{a^{2} + \left(\omega_{0} + \omega \right)^{2}} + \frac{a}{a^{2} + \left(\omega_{0} - \omega \right)^{2}}$$

白噪声序列

定义:均值为零而谱密度为正常数,即

$$S_X(\omega) = S_0 > 0, -\infty < \omega < +\infty$$


的平稳过程X(t), 称为白噪声过程, 简称白噪声。

- 由于白噪声过程类似于白光的性质,其能量谱在各种频率上均匀分布,故有"白"噪声之称,又由于它的主要统计特性不随时间的推移而改变,故它是平稳过程。
- 但是它的相关函数在通常的意义下的傅氏反变换不存在。所以, 为了对白噪声过程进行频谱分析,下面引进δ函数的傅氏变换概念

具有下列性质的函数称为Dirac Delta 函数δ函数

$$\delta(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ \infty, & x = 0 \end{cases}$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1$$





δ 函数的性质

•

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(0)\delta(x)dx$$
$$= f(0)\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)dx$$
$$= f(0)$$

δ函数

 δ 函数的傅里叶变换为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \left. e^{-i\omega\tau} \right|_{\tau=0} = 1$$


由傅里叶反变换, 可得δ 函数的傅里叶积分表达式

$$\delta(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot e^{i\omega\tau} d\omega$$

或者

$$\int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot e^{i\omega\tau} d\omega = 2\pi\omega\delta(\tau)$$

说明 δ 函数与1 构成一对傅里叶变换。



同理可得


$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega = \left. \frac{1}{2\pi} e^{i\omega\tau} \right|_{\omega=0} = \frac{1}{2\pi}$$


或

$$rac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}2\pi\cdot\delta(\omega)e^{i\omega au}d\omega=1$$

相应的有

$$\int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot \mathrm{e}^{-i\omega\tau} d\tau = 2\pi \delta(\omega)$$





例:已知相关函数

$$R_X(\tau) = a \cos \omega_0 \tau$$

其中 a,ω_0 为常数。求功率谱密度 $S_X(\omega)$

$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} a \cos \omega_0 \tau e^{-i\omega\tau} d\tau$$

$$= \frac{a}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \left[e^{i\omega_0 \tau} + e^{-i\omega_0 \tau} \right] e^{-i\omega\tau} d\tau$$

$$= \frac{a}{2} \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-i(\omega - \omega_0)\tau} d\tau + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i(\omega + \omega_0)\tau} d\tau \right]$$

$$= \frac{a}{2} \cdot \left[2\pi \delta \left(\omega - \omega_0 \right) + 2\pi \delta \left(\omega + \omega_0 \right) \right]$$

$$= a\pi \left[\delta \left(\omega - \omega_0 \right) + \delta \left(\omega + \omega_0 \right) \right]$$

更一般的,若

$$R_X(\tau) = \sum_{i=1}^n a_i \cos(\omega_i \tau)$$

则它的谱密度:

$$S_X(\omega) = \pi \sum_{i=1}^n a_i \left[\delta \left(\omega - \omega_i \right) + \delta \left(\omega + \omega_i \right) \right]$$

已知平稳过程X(t)的自相关函数为

$$R_X(\tau) = 4e^{-|\tau|}\cos \pi\tau + \cos 3\pi\tau$$

求谱密度 $S_X(\omega)$.

解:

$$S_X(\omega) = 4 \left[\frac{1}{(\omega - \pi)^2 + 1} + \frac{1}{(\omega + \pi)^2 + 1} \right] + \pi \left[\delta(\omega - 3\pi) + \delta(\omega + 3\pi) \right]$$

已知平稳过程的相关函数为:

$$R_X(\tau) = 5 + 4e^{-3|\tau|} \left(\cos^2 2\tau\right)$$

求其功率谱密度 $S_X(\omega)$.

解: