v1.5.2 CFS调度系统及其他修改

李荣 2024-04-17

CFS调度系统

引入了CFS调度系统,大部分代码是由杨晓峰师兄基于实验班的实验完成的。 CFS调度系统引入了实时进程和正常进程的概念,针对不同类型的进程使用不同的调度方法。

CFS调度系统维护了两个队列:实时进程的就绪队列 rt_rq 和正常进程的就绪队列 rq 。队列使用双链表实现。目前系统中仅有 hd_service 和 task_tty 两个进程为实时进程,其他均为正常进程。当实时进程的状态为READY,会被加入到实时进程的就绪队列 rt_rq 中,实时就绪队列采用静态优先级+FIFO的算法调度,即当实时进程就绪队列不为空时,选用静态优先级最高的实时进程作为下一执行进程,如果几个进程优先级相同,则先执行先入队的实时进程。正常就绪队列使用CFS调度算法,每个进程在真实时间片的基础上增加了一个虚拟运行时间的概念 vruntime ,调度器使用 vruntime 来统计进程运行的累计时间, vruntime 的计算公式如下:

vruntime+= 实际运行时间 imes 1024/进程权重 (1)

进程权重由nice决定nice取值范围从-20~19, 值越大权重越小:

新创建的正常进程, vruntime 为0; fork得到的子进程继承父进程的 vruntime ; 从sleep状态唤醒的进程, 其 vruntime 会被修正为当前队列中所有 进程最小的 vruntime , 这样被唤醒的进程会立即抢占cpu资源但又不至于饿死其 他进程。进程进入sleep状态或者退出前,都会被移出队列(out_rq()),进程被 唤醒或者创建,都会被加入队列(in_rq()),总之,队列中只存在就绪状态的进程。

目前的调度策略为:一轮时间被分为10份时间片,前9/10的时间若实时队列不为空,则从实时队列中选择一个进程执行,若实时队列为空,则从正常队列中选择一个进程执行。后1/10的时间里,调度器会跳过实时队列直接从正常队列中选择一个进程执行。在每次进入调度器时,若当前进程为正常进程,在切换到下一个进程前,会更新其 vruntime ,并将当前进程从队列中取出来再根据 vruntime 重新插入队列中。若实时队列、正常队列均为空,调度器会将idle进程(pid = 2)加入队列,然后执行idle进程,idle进程永远都是ready状态。

新增4个与cfs调度系统相关的系统调用:

```
void nice(int val);
void set_rt(int turn_rt);
void rt_prio(int prio);
void get_proc_msg(proc_msg* msg);
```

nice系统调用的内容就是在用户态改变nice值,通过改变nice值规定正常进程的优先级。实现过程中,首先要对传入的的不合理的nice值进行收缩到-20到19的区间,同时对该进程的nice进行重新赋值,并根据nice_to_weight[]数组对进程权重weight更新。

set_rt系统调用的作用是实现用户态设置实时进程和正常进程的种类,首先判断是否执行转换,将现在执行的进程从队列中出队,将p_proc_current进程的种类转换成传入的参数,重新入队。

rt prio系统调用用于改变实时进程的优先级。

get_proc_msg系统调用获取进程相关信息,在测试时调用。

将task_tty进程改为信号量唤醒

原本的 task_tty 进程采用轮询的方法来检查缓冲区是否有数据,若键盘缓冲区或鼠标缓冲区存在数据,则将其移入到tty的缓冲区,在将其输出到显存上。在引入 cfs调度系统后,因为 task_tty 被分为实时进程,在前9/10的时间里会不断轮询,严重挤压了正常进程的cpu资源使用,导致用户进程的响应时间非常长。

为了解决这个问题,我将 task_tty 改为信号量唤醒。在鼠标和键盘的中断处理 函数中,若存在数据输入,则使用信号量唤醒 task_tty ,唤醒后进程会被加入实时 队列。 task_tty 在处理完所有输入数据后,会应为信号量进入sleep状态,被移出 实时队列。

增加idle进程

在将 task_tty 进程改为信号量唤醒后,系统会出现类似死锁的状态:系统中所有进程都处于sleep状态,无法响应任何中断,从而无法唤醒任何一个进程。

假设系统中存在三个进程,用户进程init,服务进程task_tty和hd_service。进程task_tty改为信号量唤醒后,只有当键盘中断发生时才会被唤醒,平时都是sleep状态;hd_service平时也是sleep状态,只有当其他进程发送读写请求时,才会被唤醒。hd_service被唤醒后,会从队列中取出读写任务,**关中断**,向硬件发送请求,**进入sleep状态**,等待被中断唤醒;用户进程init在调用相关读写系统调用时也会进入sleep状态。

在修改前,进程task_tty不会陷入sleep状态,当init和hd_service进入sleep状态时,task_tty可以接收sata中断,然后唤醒hd_service,hd_service唤醒init进程,因此不会产生问题。

在修改后,进程task_tty和hd_service先陷入sleep状态,当init调用系统调用(磁盘读写有关)后,init进入sleep状态,唤醒hd_service。hd_service被唤醒后,取出硬盘读写任务,关中断,将任务发送给磁盘,将自身设置为sleep后,系统调用yield(),yield()本身也会关中断(汇编 cli),然后进入schedule()函数。在schedule()中因为是关中断,所以无法接收中断,所以也无法唤醒hd_service(也就是他本身,schedule是个函数不是进程),但因为目前所有进程都是sleep状态,schedule找不到一个就绪的进程,会一直死循环。

我添加了一个idle进程, pid=2, 权限为ring0, idle进程会不断将自身的pcb从就绪队列中取出来, 然后执行hlt指令。这样的话, 当就绪队列不为空时, idle进程不会占用时间片; 当就绪队列为空时, 才将idle进程放入队列中, 避免发生无法响应中断的情况。

```
1  PUBLIC void idle()
2  {
3     while(1){
4         out_rq(p_proc_current);
5         asm volatile("sti; hlt": ::"memory");
6     }
7  }
```

其他修改

寄存器宏定义

```
#define k_cs ((8 * 0) & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_TASK #define k_ds ((8 * 1) & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_TASK #define k_es ((8 * 1) & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_TASK #define k_fs ((8 * 1) & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_TASK #define k_ss ((8 * 1) & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_TASK #define k_gs (SELECTOR_KERNEL_GS & SA_RPL_MASK) | RPL_TASK
```

上述寄存器明明是ring1权限(task),却命名为k_xx;修改后如下图所示。

```
#define k_cs ((8 * 0) & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_KRNL
#define k_ds ((8 * 1) & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_KRNL
#define k_es ((8 * 1) & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_KRNL
#define k_fs ((8 * 1) & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_KRNL
#define k_ss ((8 * 1) & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_KRNL
#define k_gs (SELECTOR_KERNEL_GS & SA_RPL_MASK) | RPL_KRNL

#define task_cs ((8 * 0) & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_TASK
#define task_ds ((8 * 1) & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_TASK
#define task_es ((8 * 1) & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_TASK
#define task_fs ((8 * 1) & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_TASK
#define task_ss ((8 * 1) & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_TASK
#define task_ss ((8 * 1) & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_TASK
#define task_gs (SELECTOR_KERNEL_GS & SA_RPL_MASK) | RPL_TASK
```

子进程使用父进程3G~4G的页表

在fork时,子进程会使用父进程3G~4G范围的页表。具体修改为添加了函数 init_user_page_pte() ,函数 kern_fork() 会调用该函数来创建子进程的页表目录和页表。