

# 运算方法和运算部件

殷亚凤

智能软件与工程学院

苏州校区南雍楼东区225

yafeng@nju.edu.cn , https://yafengnju.github.io/



# 运算方法和运算部件

- 高级语言和机器指令中的运算
- 基本运算部件
- 定点数运算
- 整数乘除运算
- 浮点数运算





- · C语言程序中涉及的运算
- · 算术运算(最基本的运算)
  - 无符号数、带符号整数、浮点数的运算
- 按位运算
  - 用途
    - 对一个<u>位</u>事实现"掩码"(mask)操作或相应的其他处理 (主要用于对**多媒体数据**或**控制信息**进行处理)
  - 操作
    - ・ 按位或: "|"
    - 按位与: "&"
    - · 按位取反: "~"
    - · 按位异或: "^"

问题:如何从一个16位采样数据y中提取高位字节,并使低字节为0?

可用 "&" 实现 "掩码" 操作: y & 0xFF00

例如, 当y=0x2C0B时, 通过掩码操作得到结果为: 0x2C00





### · C语言程序中涉及的运算

- 逻辑运算
  - 用途
    - 用于关系表达式的运算
       例如 , if (x>y and i<100) then ......中的 "and" 运算</li>
  - 操作
    - ・ "||" 表示"或"运算
    - "&&" 表示"与"运算 例如,if ((x>y) && (i<100)) then ......
    - "!" 表示 "非" 运算
  - **与按位运算的差别** 
    - 符号表示不同: & ~ && ; | ~ ||; ......
    - 运算过程不同:按位~整体
    - 结果类型不同:位串~逻辑值





### · C语言程序中涉及的运算

- 移位运算
  - 用途
    - 提取部分信息
    - 扩大或缩小数值的2、4、8...倍
  - 操作
    - 左移::x<<k; 右移:x>>k
    - 不区分是逻辑移位还是算术移位,由x的类型确定
    - 无符号数:逻辑左移、逻辑右移
      - 高(低)位移出,低(高)位补0

问题:何时可能发生溢出?如何判断溢出?(若高位移出的是1,则左移时发生溢出)

• 带符号整数: 算术左移、算术右移

左移:高位移出,低位补0。(溢出判断:若移出的位不等于新的符号位,则溢出)

右移:低位移出,高位补符,可能发生数据丢失。



### · C语言程序中涉及的运算

- 位扩展和位截断运算
  - 用途
    - 在进行类型转换时,可能需要数据的扩展或截断
  - 操作
    - 没有专门的操作运算符,根据类型转换前后数据长短来确定是扩展还是截断
    - "扩展":短数转为长数;"截断",长数转为短数
    - ・扩展

无符号数:0扩展,即:前面补0

带符号整数:符号扩展,即:前面补符号

截断

强行将一个长数的高位丢弃,故可能会发生"溢出"

例1:在大端机上输出si, usi, i, ui的十进制和十六 进制值是什么? short si = -12345; unsigned short usi = si; int i = si; unsigned ui = usi;

si = -12345 CF C7 usi = 53191 CF C7 i = -12345 FF FF CF C7 ui = 53191 00 00 CF C7





### · C语言程序中涉及的运算

- 位扩展和位截断运算
  - 用途
    - 在进行类型转换时,可能需要数据的扩展或截断
  - 操作
    - 没有专门的操作运算符,根据类型转换前后数据长短来确定是扩展还是截断
    - "扩展":短数转为长数; "截断",长数转为短数
    - ・扩展

无符号数:0扩展,即:前面补0

带符号整数:符号扩展,即:前面补符号

截断

强行将一个长数的高位丢弃,故可能会发生"溢出"

例2:在大端机上执行后, i和j是否相等? int i = 53191; short si = (short)i; int j = si;

不相等! i = 53191 00 00 CF C7 si = -12345 CF C7 j = -12345 FF FF CF C7

原因:对i截断时发生了"溢出",即:53191截断为16位数时,无法正确表示!



### · MIPS指令中涉及的运算

表 3.1 MIPS 指令系统中涉及运算的部分指令

指令 类型	指令名称	汇编形式举例	含义	所需运算
逻辑运算	and or nor and immediate or immediate shift left logical shift right logical	and \$1,\$2,\$3 or \$1,\$2,\$3 nor \$1,\$2,\$3 andi \$1,\$2,100 ori \$1,\$2,100 sll \$1,\$2,10 srl \$1,\$2,10	\$1 = \$2 & \$3 \$1 = \$2   \$3 $$1 = \sim ($2   $3)$ \$1 = \$2 & 100 \$1 = \$2   100 \$1 = \$2 <<10 \$1 = \$2 >>10	按位与 按位或 按位或非 按位与 按位或 逻辑左移 逻辑右移

涉及到的操作数:32/16位 逻辑数

涉及到的操作:按位与/按位或/按位或非/左移/右移





### · MIPS指令中涉及的运算

	shift right arithmetic	sra \$1,\$2,10	\$1=\$2>>10	算术右移
	add	add \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 + \$3	整数加(判溢出)
	subtract	sub \$1,\$2,\$3	\$1=\$2-\$3	整数减(判溢出)
	add immediate	addi \$1,\$2,100	\$1=\$2+100	符号扩展、整数加(判溢出)
	sub immediate	subi \$1,\$2,100	\$1=\$2-100	符号扩展、整数减(判溢出)
定点	add unsigned	addu \$1,\$2,\$3	1 = 2 + 3	整数加(不判溢出)
算术	subtract unsigned	subu \$1,\$2,\$3	\$1=\$2-\$3	整数减(不判溢出)
运算*	add immediate unsigned	addiu \$1,\$2,100	1 = 2 + 100	0 扩展、整数加(不判溢出)
色升	multiply	mult \$2,\$3	Hi, Lo= $$2 \times $3$	带符号整数乘
	multiply unsigned	multu \$2,\$3	Hi, Lo= $$2 \times $3$	无符号整数乘
	divide	div \$2,\$3	$L_0 = \$2 \div \$3$	带符号整数除
			Hi= \$ 2 mod \$ 3	Lo=商, Hi=余数
	divide unsigned	divu \$2,\$3	$L_0 = \$2 \div \$3$	无符号整数除
			Hi= \$ 2 mod \$ 3	Lo=商, Hi=余数
			THE WE MIND WO	20 14, 111 113

涉及到的操作数: 32/16位 无符号数, 32/16位带符号数;

涉及到的操作:加/减/乘/除(有符号/无符号)。





### · MIPS指令中涉及的运算

定点数据传送	load word store word load half unsigned store half load byte unsigned store byte load upper immediate	lw \$1,100(\$2) sw \$1,100(\$2) lhu \$1,100(\$2) sh \$1,100(\$2) lbu \$1,100(\$2) sb \$1,100(\$2) lui \$1,100		符号扩展并整数加
--------	---	---	--	----------

涉及到的操作数: 32/16位带符号数 ( 偏移量可以是负数 )

涉及到的操作:加/减/符号扩展/0扩展





### · MIPS指令中涉及的运算

指令 类型	指令名称	汇编形式举例	含 义	所需运算
浮点术	FP add single FP subtract single FP multiply single FP divide single FP add double FP subtract double FP multiply double FP divide double	add.s \$ f2, \$ f4, \$ f6 sub.s \$ f2, \$ f4, \$ f6 mul.s \$ f2, \$ f4, \$ f6 div.s \$ f2, \$ f4, \$ f6 add.d \$ f2, \$ f4, \$ f6 sub.d \$ f2, \$ f4, \$ f6 mul.d \$ f2, \$ f4, \$ f6 div.d \$ f2, \$ f4, \$ f6	\$f2 = \$f4 + \$f6 \$f2 = \$f4 - \$f6 $$f2 = $f4 \times $f6$ $$f2 = $f4 \div $f6$ \$f2 = \$f4 + \$f6 \$f2 = \$f4 - \$f6 $$f2 = $f4 \times $f6$ $$f2 = $f4 \times $f6$ $$f2 = $f4 \times $f6$	单精度浮点减 单精度浮点乘 单精度浮点除 双精度浮点加 双精度浮点乘 双精度浮点除

• 涉及到的浮点操作数: 32位单精度 / 64位双精度浮点数

• **涉及到的浮点操作**:加/减/乘/除

#### · MIPS提供专门的浮点数寄存器:

32个32位单精度浮点数寄存器: \$f0, \$f1, ....., \$f31 连续两个寄存器(一偶一奇)存放一个双精度浮点数





### · MIPS指令中涉及的运算

<b>3</b> √ 7E	load word corp.1 store word corp.1		\$ f1=mem[\$2+100] mem[\$2+100]=\$ f1	15.00
---------------	---------------------------------------	--	--	-------

涉及到的浮点操作数: 32位单精度浮点数

涉及到的浮点操作:传送操作(与定点传送一样)

涉及到定点操作:加/减(用于地址运算)

### 例:实现将两个浮点数从内存取出相加后再存回到内存的指令序列为:

lwcl \$f1, x(\$s1)

lwcl \$f2, y(\$s2)

add.s \$f4, \$f1, \$f2

swlc f4, z(s3)





### · MIPS指令中涉及的运算

#### • 涉及到的操作数:

- 无符号整数、带符号整数
- 逻辑数
- 浮点数

#### • 涉及到的运算

- 定点数运算
  - 带符号整数运算:取负/符号扩展/加/减/乘/除/算术移位
  - 无符号整数运算:0扩展/加/减/乘/除
- 逻辑运算
  - 逻辑操作:与/或/非/...
  - 移位操作:逻辑左移/逻辑右移
- 浮点数运算:加、减、乘、除

#### 实现MIPS定点运算指令的思路:

首先实现一个能进行基本算术运算(加/减)和基本逻辑运算(与/或/或非)、并能生成基本条件码(ZF/VF/CF/NF)的ALU, 再由ALU和移位器实现乘除运算器。





# 运算方法和运算部件

- · 高级语言和机器指令中的运算
- 基本运算部件
- 定点数运算
- 整数乘除运算
- 浮点数运算





### · 全加器:输入为加数、被加数和低位进位C<sub>in</sub>,输出为和F、进位C<sub>out</sub>

٠.	Xi	Yi	$C_{i-1}$	Fi	$C_{i}$	
	A	В	Cin	F	Cout	
	0	0	0	0	0.	
	0	0	1	1	0.	
	0	1	0	1	0	
	0	1	1	0	1	
	1	0	0	1	0	
	1	0	1	0	1	
	1	1	0	0	1	
	1	1	1	1	1	

### $F = \overline{A \cdot B} \cdot \operatorname{Cin} + \overline{A \cdot B} \cdot \overline{\operatorname{Cin}} + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{\operatorname{Cin}} + A \cdot B \cdot \operatorname{Cin}$

Cout= $\overline{A \cdot B} \cdot \text{Cin} + A \cdot \overline{B} \cdot \text{Cin} + A \cdot B \cdot \overline{\text{Cin}} + A \cdot B \cdot \overline{\text{Cin}}$ 


#### 化简后:

$$F=A\oplus B\oplus Cin$$


 $Cout = A \cdot B + A \cdot Cin + B \cdot Cin$ 

### 逻辑符号

#### 全加和Fi的生成



#### 全加进位Ci的生成






### · 串行进位加法器


### 全加和、全加进位:

 $F=A\oplus B\oplus Cin$ Cout= $A\bullet B+A\bullet Cin+B\bullet Cin$ 


### n位串行进位加法器



#### 全加和Fi的生成



#### 全加进位Ci的生成



求和Sum延迟为6ty;进位Carryout延迟为2ty(假定一个与门/或门延迟为1ty,异或门的延迟则为3ty)

#### 串行加法器的缺点:

进位按串行方式传递,速度慢!

问题:n位串行加法器从CO到Cn的延迟时间为多少? 2n级门延迟!

最后一位和数的延迟时间为多少?







- · 并行进位加法器
- · 为什么用先行进位方式?

串行进位加法器采用串行逐级传递进位,电路延迟与位数成正比关系。因此,现代计算机采用一种<mark>先行进位(Carry look ahead)方式。</mark>

• 如何产生先行进位?

定义辅助函数:Gi=XiYi...进位生成函数

Pi=Xi+Yi...进位传递函数

通常把实现上述逻辑的电路称为进位生成/传递部件

• 全加逻辑方程:Fi=Xi⊕Yi⊕Ci-1 Ci+1=X<sub>i</sub>Y<sub>i</sub>+(X<sub>i</sub>+Y<sub>i</sub>)C<sub>i</sub>=Gi+PiCi (i=0,1,...n)

设n=4,则:C1=G0+P0C0

 $C_2 = G_1 + P_1C_1 = G_1 + P_1G_0 + P_1P_0C_0$ 

 $C_3 = G_2 + P_2C_2 = G_2 + P_2G_1 + P_2P_1G_0 + P_2P_1P_0C_0$ 

 $C_4 = G_3 + P_3C_3 = G_3 + P_3G_2 + P_3P_2G_1 + P_3P_2P_1G_0 + P_3P_2P_1P_0C_0$ 

由上式可知: 各进位之间无等待,相互独立并同时产生。通常把实现上述逻辑的电路称为4位先行进位部件(4位CLU)



### · 并行进位加法器


全先行进位加法器(CLA): 所有进位独立并同时生成

$$C_1 = G_1 + P_1C_0$$


$$C_2=G_2+P_2C_1=G_2+P_2G_1+P_2P_1C_0$$

$$C_3 = G_3 + P_3C_2 = G_3 + P_3G_2 + P_3P_2G_1 + P_3P_2P_1C_0$$

$$C_4 = G_4 + P_4C_3 = G_4 + P_4G_3 + P_4P_3G_2 + P_4P_3P_2G_1 + P_4P_3P_2P_1C_0$$



4位全先行进位加法器CLA



4位先行进位部件(CLU)


$$F_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_{i-1}$$






### · 带标志加法器

- n位加法器无法用于两个n位带符号整数(补码)相加, 无法判断是否溢出
- 程序中经常需要比较大小,通过(在加法器中)做减法 得到的标志信息来判断



带标志加法器的逻辑电路



溢出标志OF:OF=C<sub>n</sub>⊕C<sub>n-1</sub>

符号标志SF:SF=F<sub>n-1</sub>


零标志ZF=1, 当且仅当F=0;

进位/借位标志CF: CF=C<sub>out</sub>⊕C<sub>in</sub>





### • 算术逻辑部件



CPU:中央处理器;

PC:程序计数器;

MAR:存储器地址寄存器

ALU: 算术逻辑部件;

IR:指令寄存器;

MDR:存储器数据寄存器

GPRs:通用寄存器组


(由若干通用寄存器组成)





- 算术逻辑部件
- 进行基本算术运算与逻辑运算
  - 无符<del>号</del>整数加、减
  - 带符号整数加、减
  - 与、或、非、异或等逻辑运算
- 核心电路是整数加/减运算部件
- 输出除和/差等,还有标志信息
- 有一个操作控制端(ALUop),用来决定ALU所执行的处理 ALU符号 功能。ALUop的位数k决定了操作的种类例如,当位数k为3时,ALU最多只有23=8种操作。

ALUop	Result	ALUop	Result	ALUop	Result	ALUop	Result
000	A加B	010	A与B	100	A取反	110	Α
000 001	A减B	011	A或B	101	A⊕B	111	未用






图 3.8 一位 ALU 结构



# 运算方法和运算部件

- 高级语言和机器指令中的运算
- 基本运算部件
- 定点数运算
- 整数乘除运算
- 浮点数运算





# 定点数运算——补码加减运算

#### • 补码加减运算公式

- $[X+Y] \stackrel{!}{=} [X] \stackrel{!}{=} + [Y] \stackrel{!}{=} (MOD 2^n)$
- $[X-Y] \stackrel{?}{=} [X] \stackrel{?}{=} + [-Y] \stackrel{?}{=} (MOD 2^n)$

### • 补码加减运算要点和运算部件

- 加、减法运算统一采用加法来处理
- 符号位(最高有效位MSB)和数值位一起参与运算
- 直接用ALU实现两个数的加运算(模运算系统)

#### 问题:模是多少?

- 运算结果的高位丢弃,保留低n位,相当于对和数取模2<sup>n</sup>
- 实现减法的主要工作在于:求[-Y] \*\*


### 问题:如何求[-Y] <sub>补</sub>?

$$[-B]_{\nmid h} = B+1$$

当控制端Sub为1时,做减法,实现A-B当控制端Sub为0时,做加法,实现A+B

问题:补码加减运算的用途是什么?

用于实现带符号整数的加减运算!






# 定点数运算——补码加减运算

- 利用带标志加法器,可构造整数加/减运算器,进行以下运算:
  - ▶ 无符号整数加、无符号整数减
  - ▶ 带符号整数加、带符号整数减

当Sub为1时,做减法当Sub为0时,做加法




- **ZF=1**,表示结果F=0;
- OF=1,表示溢出(仅指带符号运算, OF=C<sub>n</sub>⊕C<sub>n-1</sub>, OF=X<sub>n-1</sub>Y<sub>n-1</sub>F̄<sub>n-1</sub>+X̄<sub>n-1</sub>Ȳ<sub>n-1</sub>F̄<sub>n-1</sub>
- SF=1,表示结果的符号/F最高位 (仅指带符号运算);
- ・ CF=1,表示进/借位 ( **仅指无符号运算,**CF=Sub⊕C<sub>out)</sub>





# 定点数运算——补码加减运算

$$-3 - 5 = -3 + (-5) = -8 \sqrt{ }$$



### 溢出现象:(1) 最高位和次高位的进位不同;(2) 和的符号位和加数的符号位不同

**例2**: 用8位补码求 107 和 46的 "和" , 结果错误: 107 + 46 = -103.

$$\begin{array}{r}
 11 \ 111 \\
 107_{10} = 0110 \ 1011_{2} \\
 \hline
 46_{10} = 0010 \ 1110_{2} \\
 \hline
 0 \ 1001 \ 1001
 \end{array}$$

溢出时,符号位的进位是真正的符号:+153

问题:若采用**变形补码**则结果怎样?有何好处?

结果的值为01 0011001, **左边第一位为真正的符号,数值部分进到了右边符号位上**。

**变形补码时的"溢出"判断条件**:结果的两个符号位不同。



# 定点数运算——原码加减运算(不要求)

- 用于浮点数尾数运算
- 符号位和数值部分分开处理
- 仅对数值部分进行加减运算,符号位起判断和控制作用
- 规则如下:
  - 比较两数符号,对加法实行"同号求和,异号求差",对减法实行"异号求和,同号求差"。
  - 求和:数值位相加,若最高位产生进位,则结果溢出。和的符号取被加数(被减数)的符号。
  - 求差:被加数(被减数)加上加数(减数)的补码。分二种情况讨论:
    - a) 最高数值位产生进位,表明加法结果为正,所得数值位正确。
    - b) 最高数值位没有产生进位,表明加法结果为负,得到的是数值位的补码形式,需对结果求补,还原为绝对值形式的数值位。
  - **差的符号位**:a)情况下,符号位取被加数(被减数)的符号
    - b) 情况下,符号位为被加数(被减数)的符号取反





# 定点数运算——原码加减运算(不要求)

### 例1:已知 [X]原 = 1.0011, [Y]原 = 1.1010, 要求计算[X+Y]原

解:根据原码加减运算规则,知:两数同号,用加法求和,和的符号同被加数符号。

- ▶ 和的数值位为:0011 + 1010 = 1101 (ALU中无符号数加)
- ▶ 和的符号位为:1
- ▶ [X+Y]原 = 1.1101
  求和:直接加,有进位则溢出,符号同被

### 例2 : 已知 [X]原 = 1.0011 , [Y]原 = 1.1010 , 要求计算[X-Y]原

解:根据原码加减运算规则,知:两数同号,用减法求差(补码减法)

- 差的数值位为:0011+(1010)补=0011+0110=1001
- 最高数值位没有产生进位,表明加法结果为负,需对1001求补,还原为绝对值形式的数值位:(1001)补=0111
- 差的符号位为[X] 原的符号位取反,即:0
- ► [X-Y]原 = 0.0111





# 定点数运算——无符号数的乘法运算

假定:[X]<sub>原</sub>=x<sub>0</sub>.x<sub>1</sub>...x<sub>n</sub>,[Y]<sub>原</sub>=y<sub>0</sub>.y<sub>1</sub>...y<sub>n</sub>,求[x×Y]原

数值部分  $z_1...z_{2n} = (0.x_1...x_n) \times (0.y_1...y_n)$ 


(小数点位置约定,不区分小数还是整数)

#### • 手算乘法例子:

被乘数 乘数	1000 1001	$X \times Y = \sum_{i=1}^{4} (X \times y_i \times 2^{-i})$
	1000 0000 0000	$\mathbf{X} \times \mathbf{y_4} \times \mathbf{2^{-4}} \qquad n=4$ $\mathbf{X} \times \mathbf{y_3} \times \mathbf{2^{-3}}$
IO.	1000	$\begin{array}{c} X \times y_3 \times Z \\ X \times y_2 \times 2^{-2} \\ X \times y_1 \times 2^{-1} \end{array}$
积	0.1001000	<b>J</b> 1 -

整个运算过程中用到两种操作:加法 + 左移

因而,可用ALU和移位器来实现乘法运算





# 定点数运算——无符号数的乘法运算

### 手算乘法的特点:

- ① 每步计算: X×yi, 若yi = 0,则得0; 若yi = 1,则得X
- ② 把①求得的各项结果X× yi 逐次左移,可表示为X× yi×2-i
- ③ 对②中结果求和,即  $\Sigma$  (X× yi×2 $^{-i}$ ),这就是两个无符号数的乘积

### • 计算机内部稍作以下改进:

- ① 每次得X×yi后,与前面所得结果累加,得到Pi,称之为部分积。因为不等到最后一次求和,减少了保存各次相乘结果X×yi的开销。
- ② 每次得X×yi后,不将它左移与前次部分积Pi相加,而将部分积Pi右移后与X×yi相加。因为加法运算始终对部分积中高n位进行。故用n位加法器可实现二个n位数相乘。
- ③ 对乘数中为"1"的位执行加法和右移,对为"0"的位只执行右移,而不执行加法运算。





# 定点数运算——无符号数的乘法运算

• 上述思想可写成如下数学推导过程:

$$\begin{aligned} X \times Y &= X \times (0.y_1 y_2 ... y_n) \\ &= X \times y_1 \times 2^{-1} + X \times y_2 \times 2^{-2} + ..... + X \times y_{n-1} \times 2^{-(n-1)} + X \times y_n \times 2^{-n} \\ &= 2^{-n} \times X \times y_n + 2^{-(n-1)} \times X \times y_{n-1} + ..... + 2^{-2} \times X \times y_2 + 2^{-1} \times X \times y_1 \\ &= 2^{-1} \left( 2^{-1} \left( 2^{-1} ... 2^{-1} \left( 2^{-1} \left( 0 + X \times y_n \right) + X \times y_{n-1} \right) + ..... + X \times y_2 \right) + X \times y_1 \right) \\ &= n \wedge 2^{-1} \end{aligned}$$

• 上述推导过程**具有明显的递归性质**,因此,无符号数乘法过程可归结为循环计算下列算式的过程:


设
$$P_0 = 0$$
, 每步的乘积为:

$$P_1 = 2^{-1} (P_0 + X \times y_n)$$
  
 $P_2 = 2^{-1} (P_1 + X \times y_{n-1})$ 

•••••

$$P_n = 2^{-1} (P_{n-1} + X \times y_1)$$

- 其递推公式为: P<sub>i+1</sub> = 2<sup>-1</sup> (P<sub>i</sub> + X×y<sub>n-i</sub>) (i = 0, 1, 2, 3, ..., n-1)
- 最终乘积P<sub>n</sub> = X×Y







#### · 用于浮点数尾数乘运算

· 符号与数值分开处理:积符用两个符号异或得到,数值用无符号乘法运算

例:设[x]<sub>原</sub>=0.1110 ,[y]<sub>原</sub>=1.1101 ,计算 [X×Y]<sub>原</sub>

解:数值部分用无符号数乘法算法计算:1110×1101=1011 0110,

符号位:0⊕1=1,所以: [X×Y]<sub>原</sub>=1.10110110

左侧是**原码一位乘法**:每次只取乘数中的一位进行判断,需n次循环,速度相对较慢。

**原码两位乘法**的思想:对乘数的每两位取值进行判断, 每步求出对应两位的部分积。

#### ◆ 原码两位乘法的操作的递推公式:

$$\begin{array}{l} 00 \longrightarrow P_{i+1} = 2^{-2} \ P_{i} \\ 01 \longrightarrow P_{i+1} = 2^{-2} \ (P_{i} \ + X) \\ 10 \longrightarrow P_{i+1} = 2^{-2} \ (P_{i} \ + 2X) \\ 11 \longrightarrow P_{i+1} = 2^{-2} \ (P_{i} \ + 3X) = 2^{-2} \ (P_{i} \ + 4X - X) \\ = 2^{-2} \ (Pi \ - X) \ + X \end{array}$$

3X时,本次-X,下次+X!

采用两位一乘,运算速度提高多少?

运算次数减少一半,速度提高一倍!

y <sub>i-1</sub> y <sub>i</sub> T	操作	迭代公式
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0	$0 \rightarrow T$ $+X  0 \rightarrow T$ $+X  0 \rightarrow T$ $+2X  0 \rightarrow T$ $+2X  0 \rightarrow T$ $-X  1 \rightarrow T$ $-X  1 \rightarrow T$ $1 \rightarrow T$	$\begin{array}{c} 2^{-2}\left(P_{i}\right) \\ 2^{-2}\left(P_{i}+X\right) \\ 2^{-2}\left(P_{i}+X\right) \\ 2^{-2}\left(P_{i}+2X\right) \\ 2^{-2}\left(P_{i}+2X\right) \\ 2^{-2}\left(P_{i}-X\right) \\ 2^{-2}\left(P_{i}-X\right) \\ 2^{-2}\left(P_{i}\right) \end{array}$

T触发器用来记录下次是否要执行"+X", 其中"-X"运算用"+[-X]<sub>\*</sub>"实现!



已知 [X]<sub>原</sub>=0.111001 , [Y]<sub>原</sub>= 0.100111 , 用原码两位乘法计算[X×Y]<sub>原</sub>

解: 先采用无符号数乘法计算111001× 100111的乘积,原码两位乘法过程如下:

采用补码右移	$[ X ]_{\dagger \vdash} = 0$	000 111001	, [- X ] <sub>‡+</sub> = 1	11 000111	
		P	Y	T	说明
数据为模8补码形 式(三位符号位) ,	000	000000	100111	0	开始,Po≕0,T≕0
为什么?	+111	000111			y <sub>5</sub> y <sub>6</sub> T=110, -X, T=1
	111	000111	$\Box$		P和Y同时右移2位
若采用模4补码,则	111	110001	11 1001	1	得P <sub>l</sub>
进行P和Y同时右移2	+001	110010			y <sub>3</sub> y <sub>4</sub> T=011, +2X, T≒0
位操作时,按照补码	001	100011	Ь		P和 Y同时右移 2位
右移规则,得到的	000	011000	1111 10	0	得 P <sub>2</sub>
P3是负数,显然,	+001	110010			y <sub>1</sub> y <sub>2</sub> T=100, +2X, T=0
两个正数相乘,乘积	010	001010			P和 Y同时右移 2位
不可能是负数	000	100010	101111	0	得 P <sub>3</sub>
			29		

加上符号位,得 [X×Y]=0.100010101111

速度快,但代价也太



- 用于对什么类型的数据计算?已知什么?求什么?
- 带符号整数!如C语句:int x=-5, y=-4, z=x\*y;

### 问题:已知[x]<sub>补</sub>和[y]<sub>补</sub>,求[x\*y]<sub>补</sub>

- ▶ 因为[x\*y]<sub>补</sub>≠ [x]<sub>补</sub>\*[y]<sub>补</sub>,故不能直接用无符号整数乘法计算。
- ▶ 例如,若x=-5,求x\*x=?: [-5]<sub>补</sub>=1011
- $> [x*x]_{\lambda}: [25]_{\lambda}=0001\ 1001$
- $> [x]_{ih}^*[x]_{ih}; [-5]_{ih}^*[-5]_{ih} = 1111 1001$

### 思路:根据[y]\*\*求y,将y的计算公式代入[x\*y]\*\*

令:[y]补=  $y_{n-1}y_{n-2}$   $y_{1}y_{0}$ 

则:  $y = -y_{n-1} \cdot 2^{n-1} + y_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \dots y_1 \cdot 2^1 + y_0 \cdot 2^0$ 

因为 $[A+B]_{i}=[A]_{i}+[B]_{i}$ ,只要将 $[x*y]_{i}$ 转换为对若干数的和求补即可





### 布斯(Booth)乘法推导如下:

部分积公式:Pi=2<sup>-1</sup>(Pi-1+ (yi-1-yi)X) 符号与数值统一处理





### 布斯(Booth)算法实质:

•	当前位	右边位	操作	举例
	1	0	减被乘数	000111 <u>10</u> 00
	1	1	加0 (不操作)	00011 <u>11</u> 000
	0	1	加被乘数	00 <u>01</u> 111000
	0	0	加0 (不操作)	0 <u>00</u> 1111000

- 在 "1串"中,第一个1时做减法,最后一个1做加法,其余情况只要移位。
- 最初提出这种想法是因为在Booth的机器上移位操作比加法更快!


同前面算法一样,将乘积寄存器右移一位。(这里是算术右移)





布斯(Booth)算法举例:

X=-3 , Y=6 , X×Y=-18 , [X×Y]<sub>补</sub>应等于11101110或结果溢出 P Y y₁ Ü朔↩



如何判断结果是否溢出?

高4位是否 全为符号位!

验证:当X×Y取8位时, 结果-0010010B=-18; 取4位时,结果溢出





## 定点数运算——补码两位乘法

#### · 补码两位乘可用布斯算法推导如下:

$$- [P_{i+1}]_{\dot{\uparrow}\dot{\uparrow}} = 2^{-1} ( [P_i]_{\dot{\uparrow}\dot{\uparrow}} + (y_{i-1} - y_i) [X]_{\dot{\uparrow}\dot{\uparrow}} )$$

$$- [P_{i+2}]_{\dot{\gamma}\dot{h}} = 2^{-1} ( [P_{i+1}]_{\dot{\gamma}\dot{h}} + (y_i - y_{i+1}) [X]_{\dot{\gamma}\dot{h}} )$$

$$= 2^{-1} (2^{-1} ([P_i]_{\nmid h} + (y_{i-1} - y_i) [X]_{\nmid h}) + (y_i - y_{i+1}) [X]_{\nmid h})$$

$$= 2^{-2} ( [P_i]_{i h} + (y_{i-1} + y_i - 2y_{i+1}) [X]_{i h})$$

- 开始置附加位y-1为0,乘积寄存器 最高位前面添加一位附加符号位0。
- 最终的乘积高位部分在乘积寄存器P中, 低位部分在乘数寄存器Y中。
- 因为字长总是8的倍数,所以补码的位数 n应该是偶数,因此总循环次数为n/2。

<b>y</b> <sub>i+1</sub>	Уi	<b>y</b> <sub>i-1</sub>	操作	迭代公式		
0	0	0	0	2-2[P <sub>i</sub> ] <sub>≱}</sub>		
0	0	1	+[X] <sub>补</sub>	2 <sup>-2</sup> {[P <sub>i</sub> ] <sub>补</sub> +[X] <sub>补</sub> }		
0	1	0	+[X] <sub>补</sub>	2 <sup>-2</sup> {[P <sub>i</sub> ] <sub>补</sub> +[X] <sub>补</sub> }		
0	1	1	+2[X] <sub>ネト</sub>	2 <sup>-2</sup> {[P <sub>i</sub> ] <sub>补</sub> +2[X] <sub>补</sub> }		
1	0	0	+2[-X] <sub>补</sub>	2 <sup>-2</sup> {[P <sub>i</sub> ] <sub>补</sub> +2[-X] <sub>补</sub> }		
1	0	1	+[-X] <sub>补</sub>	2 <sup>-2</sup> {[P <sub>i</sub> ] <sub>补</sub> +[-X] <sub>补</sub> }		
1	1	0	+[-X] <sub>ネト</sub>	2 <sup>-2</sup> {[P <sub>i</sub> ] <sub>补</sub> +[-X] <sub>补</sub> }		
1	1	1	0	2-2[P <sub>i</sub> ] <sub>补</sub>		





## 定点数运算——补码两位乘法

- 已知 [X]<sub>补</sub> = 1 101 , [Y]<sub>补</sub> = 0 110 , 用补码两位乘法计算[X×Y]<sub>补</sub>。
- 解: [-X]<sub>补</sub>= 0 011, 用补码二位乘法计算[X×Y]<sub>补</sub>的过程如下。

$P_n P$	Y y <sub>-1</sub>	说明
0 0 0 0 0	0110 0	开始,设y <sub>-1</sub> = 0,[P <sub>0</sub> ] <sub>补</sub> = 0
+ 0 0110		$y_1y_0y_{-1} = 100 , +2[-X]_{\dot{k}\dot{k}}$
0 0110	<b>→</b> 2	P和Y同时右移二位
0 0 0 0 1	1001 1	得[P <sub>2</sub> ] <sub>补</sub>
+ 1 1010		$y_3y_2y_1 = 011 , +2[X]_{\hat{r}}$
1 1011	<b>→</b> 2	P和Y同时右移二位
1 1110	1110	得[P <sub>4</sub> ] <sub>补</sub>

因此  $[X \times Y]$ 补=1110 1110 ,与一位补码乘法(布斯乘法)所得结果相同,但循环次数减少了一半。

验证:-3 ×6=-18 (-10010B)





## 定点数运算——快速乘法器(不作要求)

- 前面介绍的乘法部件的特点
  - 通过一个ALU多次做"加/减+右移"来实现
    - 一位乘法:约n次 "加+右移"
    - 两位乘法:约n/2次 "加+右移"

所需时间随位数增多而加长,由时钟和控制电路控制


- 设计快速乘法部件的必要性
  - 大约1/3是乘法运算
- 快速乘法器的实现(由特定功能的组合逻辑单元构成)
  - 流水线方式
  - 硬件叠加方式(如:阵列乘法器)






# 定点数运算——快速乘法器(不作要求)

### 流水线方式的快速乘法器



组合逻辑电路! 无需控制器控制

- 为乘数的每位提供一个n位加法器
- 每个加法器的两个输入端分别是:
  - 本次乘数对应的位与被乘数相与的结果(即:0或被乘数)
  - 上次部分积
- 每个加法器的输出分为两部分:
  - 和的最低有效位(LSB)作为本位乘积
  - 进位和高31位的和数组成一个32位数作为本次部分积







# 定点数运算——快速乘法器(不作要求)

### 阵列乘法器的实现

• 手算乘法过程

• 阵列乘法器





速度仅取决于逻辑门和 加法器的传输延迟


无符号阵列乘法器

增加符号处理电路、乘前及乘后求 补电路,即可实现带符号数乘法器。





### 手算除法:



- ◆ 手算除法的基本要点
  - ① 被除数与除数相减,够减则上商为1;不够减则上商为0。
  - ② 每次得到的**差为中间余数**,将除数右移后与上次的中间余数比较。用中间余数减除数,够减则上商为1;不够减则上商为0。
  - ③ 重复执行第②步,直到求得的商的位数足够为止。





#### • 除前预处理

- ①若被除数=0且除数≠0,或定点整数除法时|被除数|<|除数|,则商为0,不再继续
- ②若被除数≠0、除数=0,则发生"除数为0"异常(浮点数时为∞) (若浮点除法被除数和除数都为0,则有些机器产生一个不发信号的NaN,即"quiet NaN"
- ③只有当被除数和除数都≠0,且商≠0时,才进一步进行除法运算。

#### • 计算机内部无符号数除法运算

- 与手算一样,通过被除数(中间余数)减除数来得到每一位商
  - ▶ 够减上商1;不够减上商0(从msb→lsb得到各位商)
- 基本操作为减(加)法和移位,故可与乘法合用同一套硬件

#### 两个n位数相除的情况:

- (1)**定点正整数(即无符号数 )相除**:在被除数的高位添n个0
- (2)**定点正小数(即原码小数)相除**:在被除数的低位添加n个0
- 这样,就将所有情况都统一为:一个2n位数除以一个n位数





问题:第一次试商为1,说明什么? 商有n+1位数,因而溢出!

若是2n位除以n位的无符号整数运算,则说明将会得到多于n位的商,因而结果"溢出"(即:无法用n位表示商)。

例:1111 1111/1111 = 1 0001

若是两个n位数相除,则第一位商为0,且肯定不会溢出,为什么?


最大商为:0000 1111/0001=1111

若是浮点数中尾数原码小数运算,第一次试商为1,则说明尾数部分有"溢出",可通过浮点数的"右规"消除"溢出"。所以,在浮点数运算器中,第一次得到的商"1"要保留。

例: 0.11110000/0.1000=+1.1110







- 除数寄存器Y:存放除数。
- 余数寄存器R:初始时高位部分为高32位被除数;结束时是余数。
- · 余数/商寄存器Q:初始时为低32位被除数;结束时是32位商。
- 循环次数计数器Cn:存放循环次数。初值是32,每循环一次,Cn减1,当Cn=0时,除法运算结束。
- ALU:除法核心部件。在控制逻辑控制下,对于寄存器R和Y的内容进行"加/减"运算,在"写使能" 控制下运算结果被送回寄存器R。



R: 0001 1000

R: 0001 0011

验证:7/2=3余1 —D=1110

R:被除数(中间余数); D:除数

这里是两个n位无符号数相除,肯定

不会溢出,故余数先左移而省略判断

溢出过程。

D: 0010 R: 0000 0111

ShI R D: 0010 R: 0000 1110

R = R-D D: 0010 +0010 R: 1110 1110

+D, sl R, 0 D: 0010 +1110 R: 0001 1100

R = R-D D: 0010 +0010 R: 1111 1100

+D, sl R, 0 D: 0010 +1110 R: 0011 1000

R = R-D D: 0010

sl R, 1 D: 0010 +1110 R: 0011 0001

R = R-D D: 0010 R: 0001 0001

sl R, 1 D: 0010 R: <u>0010</u> 0011

Shr R(rh) D: 0010

从例子可看出:

每次上商为0时,需做加法以"恢复

余数"。所以,称为"<mark>恢复余数法"</mark>

开始余数先左移了一位,故最后余

数需向右移一位



### 不恢复余数除法(加减交替法):在下一步运算时把当前多减的除数补回来

根据恢复余数法(设B为除数, Ri为第i次中间余数), 有:

- 若Ri<0,则商上"0",并做加法恢复余数,即:</li>
   Ri+1=2(Ri+2<sup>n</sup>|B|)-2<sup>n</sup>|B|=2Ri+2<sup>n</sup>|B| ("负,0,加")
- 若Ri>=0,则商上"1",不需恢复余数,即:
   Ri+1=2Ri 2<sup>n</sup>|B| ("正,1,减")

### 省去了恢复余数的过程

注意:最后一次上商为"0"的话,需要"纠余"处理,即把试商时被减掉的除数加回去,恢复真正的余数。

不恢复余数法也称为加减交替法





### 定点数运算——带符号数除法

### ・・原码除法

- o **商符和商值分开处理** 
  - 商的数值部分由无符号数除法求得
  - 商符由被除数和除数的符号确定:同号为0,异号为1
- o 余数的符号同被除数的符号

### • 补码除法

o 方法1:**同原码除法一样**,先转换为正数,先用无符号数除法,然后修正商和余数。

o 方法2:**直接用补码除法**,符号和数值一起进行运算,商符直接在运算中产生。

#### 若是两个n位补码整数除法运算,则被除数进行符号扩展。

若被除数为2n位,除数为n位,则被除数无需扩展。





## 定点数运算——原码除法举例

已知 [X]<sub>原</sub> = 0.1011 , [Y]<sub>原</sub> = 1.1101 用<mark>恢复余数法</mark>计算[X/Y]<sub>原</sub> ?

解:商的符号位:0⊕1=1

减法操作用补码加法实现,是否够减通过中间余数的符号来判断,所以中间余数要加一位符号位。

 $[|X|]_{k} = 0.1011$ 


 $[|Y|]_{k} = 0.1101$ 

 $[-|Y|]_{k} = 1.0011$ 

小数在低位扩展0

思考:若实现无符号数相除,即 1011除以1101,则有何不同? 结果是什么?

被除数高位补0,1011除以1101, 结果等于0





# 定点数运算——原码除法举例

已知 [X] <sub>原</sub> = 0.1011 , [Y] <sub>原</sub> = 1.1101	余数寄存器R	余数/商寄存器 Q	说	明↩
用加减交替法计算[X/Y] <sub>原</sub>	01011	0000	开始 R₀= X₄	, 
解:[ X ] <sub>ネト</sub> = 0.1011	+10011		$R_l = X - Y_{+'}$	
$[ Y ]_{\lambda} = 0.1101$	11110	00000		]4=0,没有溢出↩
-1 1-11	11100	00000	- 17번 없었 <sup></sup> - 없는데 기술하다	Q 同时左移,空出一位商) 🗸
$[- Y ]_{\nmid h} = 1.0011$	+01101		$R_2 = 2R_1 + Y$	
	01001	000 01	R <sub>2</sub> >0,则	
加减交替法的要点:	10010	00 01		和 Q 同时左移,空出一位商)↓
负、0、加	+10011	0.00.4	$R_3 = 2R_2 - 7$	
	00101	00011	R <sub>3</sub> >0,则	
正、1、减 ———————————————————————————————————	01010	0 0 1 1 🛮		□Q同时左移,空出一位商)↓
	+10011 11101	00110	R <sub>3</sub> =2R <sub>2</sub> -Y R <sub>4</sub> <0,则	
得到的结果与恢复余数法一样!	11010	0110		項 - ○+ 1 Q 同时左移,空出一位商)+
	+01101	01100	$R_5 = 2R_4 + 1$	7.00
田边岭粉(古间今粉) 试岭粉过帝	00111	01101	R <sub>5</sub> >0,则	

用被除数(中间余数)减除数试商时,**怎样确定是否"够减"**?

中间余数的符号!(正数-正数)

#### 补码除法能否这样来判断呢?

不能,因为符号可能不同!





## 定点数运算——补码除法运算

#### • 补码除法判断是否"够减"的规则

- (1) 当被除数(或中间余数)与除数<mark>同号</mark>时,做<mark>减法</mark>,若新余数的符号与被除数符号**一致**( $\overline{\text{L}(\mathbf{负})}$ - $\overline{\text{L}(\mathbf{ဝ})}$ )表示够减,否则为不够减
- (2) 当被除数(或中间余数)与除数<mark>异号</mark>时,做<mark>加法</mark>,若新余数的符号与被除数符号**一致** 表示够减(正(负)+负(正)=正(负) ),否则为不够减

总结:余数变号不够减,不变号够减

#### 上述判断规则归纳如下:

中间余数R 的符号	除数Y的符号	同号:新中间 R-Y(同号为ī		异号:新中间余数= R+Y(异号为负商)		
רבי הונם     בי הונם	5	0	1	0	1	
0	0	够减	不够减			
0	1			够减	不够减	
1	0			不够减	够减	
1	1	不够减	够减		₩ © #	





## 定点数运算——补码恢复余数法

- · 两个n位带符号整数相除算法要点:
- (1) 操作数的预置: 除数装入除数寄存器Y, 被除数经符号扩展后装入余数寄存器R和余数/商寄存器Q
- (2) R和Q同步串行左移一位。
- (3) 若R与Y同号,则R = R-Y;否则R = R+Y,并按以下规则确定商值qo:
  - ① 若中间余数R=0或R操作前后符号未变,表示够减,则qo置1,转下一步;
  - ② 若操作前后R的符号已变,表示不够减,则q<sub>0</sub>置0,恢复R值后转下一步;
- (4) 重复第(2)和第(3)步,直到取得n位商为止。
- (5) 若被除数与除数同号,则Q中就是真正的商;否则,将Q求补后是真正的商。
- (即:若商应为负数时,则需要"各位取反,末位加1"来得到真正的商)
- (6) 余数在R中。

问题:如何恢复余数?通过"做加法"来恢复吗?

无符号数(或原码)除法通过"做加法"恢复余数,但补码不是!

补码:若原来是 R = R-Y,则执行R = R+Y来恢复余数;

若原来是 R = R + Y , 则执行R = R - Y 来恢复余数。





## 定点数运算——补码恢复余数法

#### 举例:7/3=?

(-7)/3=?

余:1111/商:1110

验证:-7/3 =- 2,

余数为-1

余:0001/商:0010 验证:7/3 = 2,余数为1

商应为负数,需求补:0010→1110





### 定点数运算——补码不恢复余数法

#### 算法要点:

(1) 操作数的预置:

除数装入除数寄存器Y,被除数经符号扩展后装入余数寄存器R和余数/商寄存器Q。

(2) 根据以下规则求第一位商q。:

若被除数X与Y同号,则R1=X-Y;否则R1=X+Y,并按以下规则确定商值 $q_n$ :

- ① 若新的中间余数R1与Y同号,则qn置1,转下一步;
- ② 若新的中间余数R1与Y异号,则qn置0,转下一步;

q<sub>n</sub>用来判断是否溢出,而不是真正的商。以下情况下会发生溢出:

若X与Y同号且上商 $q_n$ =1,或者,若X与Y异号且上商 $q_n$ =0。

(3) 对于i =1到n ,按以下规则求出n位商:

- ① 若Ri与Y同号,则q<sub>n-i</sub>置1,Ri+1 = 2Ri -[Y]补,i = i +1;
- ② 若Ri与Y异号,则q<sub>n-i</sub>置0, Ri+1 = 2Ri+[Y]补, i = i +1;
- (5) 余数的修正: 若余数符号同被除数符号,则不需修正,余数在R中;否则,按下列规则进行修正: 当被除数和除数符号相同时,最后余数加除数;否则,最后余数减除数。

判断是否同号与恢复余数 法不同,不是新老余数之 间!而是余数和除数之间!

补码不恢复余数法也有一个六字口诀 "同、1、减;异、0、加"。其运算 过程也呈加/减交替方式,因此也称为 "加减交替法"。



## 定点数运算——补码不恢复余数法

### 举例:-9/2

将X=-9和Y=2分别表示成5位补码形式为:

[X] $\stackrel{?}{=} 1 0111$ 

[Y] $\hat{A}$  = 0 0010

被除数符号扩展为:

[X]补=11111 10111

[-Y] 补 = 1 1110

#### 同、1、减

#### 异、0、加

X/Y = -0100B = -4

余数为 -0001B = -1

将各数代入公式:

"除数×商+余数=被除数"进行验证,得

 $2 \times (-4) + (-1) = -9$ 

△₩安左昭 D	△粉/菜文左照 △		2월 - 미미 -
东数句仔辞长	余数/商寄存器 Q		
 11111	10111		开始 R₀=[X]↩
 +00010			$R_{l}=[X]+[Y]_{l}$
 00001	10111		R₁ 与[Y]同号,则 q₅=1+
00011	01111		2R <sub>1</sub> (R 和 ○ 同时左移,空出一位上商 1) ↓
+11110			$R_2 = 2R_1 + [-Y] \omega$
00001	01111		R <sub>2</sub> 与[Y]同号,则 q <sub>4</sub> =1,↓
00010	11111		2R <sub>2</sub> (R 和 ○ 同时左移,空出一位上商 1)↓
+11110			$R_3 = 2R_2 + [-Y] \psi$
00000	11111	2010000	R₃ 与[Y]同号,则 q₃= 1+
00001	11111		2R₃(R和Q同时左移,空出一位上商1)↓
+11110			$R_4 = 2R_3 + [-Y]_{\psi}$
11111	11 111		R₄与[Y]异号,则 q₂=0+
 11111	11110		<u>2R₄ (R和○同时左移,空出一位上商0)</u> →
+00010			$R_5 = 2R_4 + [Y] \psi$
00001	11110	1001190	R <sub>S</sub> 与[Y]同号,则 q <sub>1</sub> =1,↓
 00011	11101		2R <sub>5</sub> (R和Q同时左移,空出一位上商1)↓
+11110			$R_6 = 2R_5 + [-Y]_{\psi}$
00001	11011		R <sub>6</sub> 与[Y]同号,则 q <sub>0</sub> =1,Q 左移,空出一位上商 1。
+11110	+ 1		商为负数,末位加1;减除数以修正余数↓
11111	11100	¥	
	24.147 (21.15) 771	_	

[X/Y] #=11100。 余数为 11111。





# 运算方法和运算部件

- 高级语言和机器指令中的运算
- 基本运算部件
- 定点数运算
- 整数乘除运算
- 浮点数运算





### 整数乘除运算——整数的乘运算


- 假定**两个n位无符号**整数x<sub>u</sub>和y<sub>u</sub>对应的机器数为X<sub>u</sub>和Y<sub>u</sub>, p<sub>u</sub>=x<sub>u</sub>×y<sub>u</sub>, p<sub>u</sub>为**n位无符号整数**且对应的机器数为P<sub>u</sub>;
- 两个n位带符号整数 $x_s$ 和 $y_s$ 对应的机器数为 $X_s$ 和 $Y_s$ ,  $p_s = x_s \times y_s$ ,  $p_s$ 为n位带符号整数且对应的机器数为 $P_s$ .


 $P_{uh} \neq P_{sh}$ 

- 若X<sub>u</sub>=X<sub>s</sub>且Y<sub>u</sub>=Y<sub>s</sub>,则P<sub>u</sub>=P<sub>s</sub>。
  - ✓ 可用无符号乘来实现带符号乘,但高n位 无法得到,故不能判断溢出。

✓ 无符号:若P<sub>uh</sub>=0,则不溢出

✓ 带符号:若P。由每位都等于P。的最高位,则不溢出







## 整数乘除运算——整数的乘运算

• X\*Y的高n位可以用来判断溢出,规则如下:

- 无符号:若高n位全0,则不溢出,否则溢出

- 带符号: 若高n位全0或全1且等于低n位的最高位,则不溢出。

运算	x	X	у	Y	$_{\mathbf{x}}\times_{\mathbf{y}}$	X×Y	р	P	溢出否
无符号乘	6	0110	10	1010	60	0011 1100	12	1100	溢出
带符号乘	6	0110	-6	1010	-36	1101 1100	-4	1100	溢出
无符号乘	8	1000	2	0010	16	0001 0000	0	0000	溢出
带符号乘	-8	1000	2	0010	-16	1111 0000	0	0000	溢出
无符号乘	13	1101	14	1110	182	1011 0110	6	0110	溢出
带符号乘	-3	1101	-2	1110	6	0000 0110	6	0110	不溢出
无符号乘	2	0010	12	1100	24	0001 1000	8	1000	溢出
带符号乘	2	0010	-4	1100	-8	1111 1000	-8	1000	不溢出





## 整数乘除运算——整数的乘运算

在计算机内部,一定有 $x^2 \ge 0$ 吗?


若x是带符号整数,则不一定!如x是浮点数,则一定!

例如,当 n=4 时,52=-7<0!

```
int mul(int x, int y)
{
    int z=x*y;
    return z;
}
```

若x、y和z都改成unsigned类型 , 则判断方式为

乘积的高n位为全0,则不溢出



只取低4位,值为-111B=-7

• 高级语言程序如何判断z是正确值?

当!x || z/x==y 为真时

编译器如何判断?

当 -2<sup>n-1</sup> ≤ x\*y < 2<sup>n-1</sup> (不溢出)时

即:乘积的高n位为全0或全1,并等于低n位

的最高位!

即:乘积的高n+1位为全0或全1



### 整数乘除运算——常量的乘除运算

### 变量与常数之间的除运算

- 不能整除时,采用朝零舍入,即截断方式
  - **无符号数、带符号正整数**:移出的低位直接丢弃
  - <mark>带符号负整数:加偏移量( $2^k$ -1)</mark>,然后再右移k位,低位截断(这里K是右移位数)

#### 举例:

无符号数 14/4=3:0000 1110>>2=0000 0011

带符号负整数 -14/4=-3

若直接截断,则11110010>>2=11111100=-4≠-3

应先纠偏, 再右移: k=2, 故(-14+2<sup>2</sup>-1)/4=-3

即: 1111 0010+0000 0011=1111 0101

1111 0101>>2=1111 1101=-3

-9/2: 10111+00001=11000

11000>>1=11100=-4





### 整数乘除运算——常量的乘除运算

假设x为一个int型变量,请给出一个用来计算x/32的值的函数div32。要求不能使用除法、
 乘法、模运算、比较运算、循环语句和条件语句,可以使用右移、加法以及任何按位运算。

解: **若x为正数,则将x右移k位得到商;若x为负数,则x需要加一个偏移量(2<sup>k</sup>-1)后再右移k位得到商。**因为32=2<sup>5</sup>,所以 k=5。

即结果为: (x>=0?x:(x+31))>>5

但题目要求不能用比较和条件语句,因此要找一个计算偏移量b的方式

这里,x为正时b=0,x为负时b=31.因此,可以从x的符号得到b

x>>31 得到的是32位符号,取出最低5位,就是偏移量b。

```
int div32(int x)
{ /* 根据x的符号得到偏移量b */
    int b=(x>>31) & 0x1F;
    return (x+b)>>5;
```





# 运算方法和运算部件

- · 高级语言和机器指令中的运算
- 基本运算部件
- ・ 定点数运算
- 整数乘除运算
- 浮点数运算





设两个规格化浮点数分别为 A=Ma·2<sup>Ea</sup> B=Mb·2<sup>Eb</sup>,则:

 $A\pm B = (M_a \pm M_b \cdot 2^{-(Ea-Eb)}) \cdot 2^{Ea}$  (假设Ea>=Eb)

 $A*B = (M_a * M_b) \cdot 2^{Ea+Eb}$ 

 $A/B = (M_a/M_b) \cdot 2^{Ea-Eb}$ 

上述运算结果可能出现以下几种情况:

阶码上溢:一个正指数超过了最大允许值 = > +∞/-∞/溢出

阶码下溢:一个负指数比最小允许值还小=》+0/-0

尾数溢出:最高有效位有进位 = 〉右规

非规格化尾数:数值部分高位为0=〉左规

右规或对阶时,右段有效位丢失 = ) 尾数舍入

IEEE建议实现时为每种异常情况提供一个自陷允许位。若某异常对应的位为1,则发生相应异常时,就调用一个特定的异常处理程序执行。



#### ① 无效运算(无意义)

- 运算时有一个数是非有限数,如:m/减∞、0x∞、∞/∞等
- 结果无效,如:源操作数是NaN、0/0、x REM 0、∞ REM y 等
- ② 除以0(即:无穷大)
- ③ 数太大(阶码上溢): 对于单精度浮点数, 阶码 E > 1111 1110 (阶大于127)
- **④ 数太小(阶码下溢)**:对于单精度浮点数,**阶码 E < 0000 0001(阶小于-126-23)**
- ⑤ 结果不精确(舍入时引起),例如1/3,1/10等不能精确表示成浮点数

上述情况硬件可以捕捉到,因此这些异常可设定让硬件处理,也可设定让软件处理。让硬件处理时,称为硬件陷阱。

注:硬件陷阱:事先设定好是否要进行硬件处理(即挖一个陷阱),当出现相应异常时,就由硬件自动进行相应的异常处理(掉入陷阱)。



#### · 十进制科学计数法的加法例子

$$1.123 \times 10^5 + 2.560 \times 10^2$$

#### 其计算过程为:

$$1.123 \times 10^{5} + 2.560 \times 10^{2} = 1.123 \times 10^{5} + 0.002560 \times 10^{5}$$
  
=  $(1.123 + 0.00256) \times 10^{5} = 1.12556 \times 10^{5}$   
=  $1.126 \times 10^{5}$ 

进行尾数加减运算前,必须"对阶"!最后还要考虑舍入计算机内部的二进制运算也一样!

- "对阶"操作:目的是使两数阶码相等
  - 小阶向大阶看齐,阶小的那分数的尾数右移,右移位数等于两个阶码差的绝对值
  - **IEEE 754尾数右移时,要将隐含的"1"移到小数部分**,高位补0,移出的低位保留到特定的"附加位"上





问题:如何对阶?

通过计算[AE]<sub>补</sub>来判断两数的阶差:

 $[\Delta E]_{i} = [Ex - Ey]_{i} = [Ex]_{i} + [-[Ey]_{i}]_{i} \pmod{2^{n}}$ 

问题:在 $\triangle$ E为何值时无法根据[ $\triangle$ E] $_{i}$ 来判断阶差? 溢出时!

例:4位移码,Ex=7,Ey=-7,则[ΔE]<sub>λ</sub>=1111+1111=1110,ΔE<0,错

问题:对IEEE754 SP格式来说,  $|\Delta E|$ 大于多少时,结果就等于阶大的那个数(即小数被大数

吃掉)? 24!

1.xx...x → 0.00...01xx...x(右移24位后,尾数变为0)

问题: IEEE754 SP格式的偏置常数是127, 这会不会影响阶码运算电路的复杂度?

对计算[Ex-Ey]\* (mod 2<sup>n</sup>) 没有影响

 $[\Delta E]_{\stackrel{?}{h}} = 256 + Ex - Ey = 256 + 127 + Ex - (127 + Ey)$ = 256 +  $[Ex]_{\stackrel{?}{8}} - [Ey]_{\stackrel{?}{8}} = [Ex]_{\stackrel{?}{8}} + [-[Ey]_{\stackrel{?}{8}}]_{\stackrel{?}{h}}$  (mod 256) 但[Ex+Ey]<sub>移</sub>和 [Ex-Ey]<sub>移</sub> 的计算会变复杂! 浮点 乘除运算涉及之。





(假定:Xm、Ym分别是X和Y的尾数 , Xe和Ye 分别是X和Y的阶码 )

- (1) **求阶差**: Δe=Ye Xe (若Ye > Xe,则结果的阶码为Ye)
- (2) **对阶**:将Xm右移 $\Delta$ e位,尾数变为 Xm\* $2^{Xe-Ye}$ (保留右移部分附加位)
- (3) **尾数加减**: Xm\*2<sup>Xe-Ye</sup> ± Ym
- (4) 规格化:

0.00...0001x2<sup>-126</sup>

当尾数高位为0,则需左规:尾数左移一次,阶码减1,直到MSB为1或阶码为0000000(-126, 非规格化数)

每次阶码减1后要判断阶码是否下溢(比最小可表示的阶码还要小)

当尾数最高位有进位,需右规:尾数右移一次,阶码加1,直到MSB为1

每次阶码加1后要判断阶码是否上溢(比最大可表示的阶码还要大)

阶码溢出异常处理:阶码上溢,则结果溢出;阶码下溢到无法用非规格化数表示,则结果 为0

- (5) 如果尾数比规定位数长(有附加位),则需考虑舍入(有多种舍入方式)
- (6) 若运算结果尾数是0,则需要将阶码也置0。为什么?

尾数为0说明结果应该为0(阶码和尾数为全0)。





例:用二进制浮点数形式计算 0.5 +(- 0.4375) =?

0.4375 = 0.25 + 0.125 + 0.0625 = 0.0111B

解:  $0.5 = 1.000 \times 2^{-1}$ ,  $-0.4375 = -1.110 \times 2^{-2}$ 

对 阶: -1.110 x 2<sup>-2</sup> → -0.111 x 2<sup>-1</sup>

加 减: 1.000 x 2<sup>-1</sup> +( -0.111 x 2<sup>-1</sup> ) = 0.001 x 2<sup>-1</sup>

左 规: 0.001 x 2<sup>-1</sup> → 1.000 x 2<sup>-4</sup>

判溢出: 无

结果为: 1.000 x 2<sup>-4</sup> = 0.0001000 = 1/16 = 0.0625

问题:为何IEEE 754 加减运算右规时最多只需一次?

因为即使是两个最大的尾数相加,得到的和的尾数也不会达到4,故尾数的整数部分最多有两位,保留一个隐含的"1"后,最多只有一位被右移到小数部分。



在计算机内部执行上述运算时,必须解决哪些问题?

- (1) 如何表示? **用IEEE 754标准!**
- (2) 如何判断阶码的大小?求[ $\Delta E$ ]<sub>k</sub>=?
- (3) 对阶后**尾数的隐含位**如何处理? 右移到数值部分,高位补0,保留移出低位部分
- (4) 如何进行**尾数加减**? **隐藏位还原后,按原码进行加减运算,附加位一起运算**
- (5) 何时需要规格化,如何<mark>规格化</mark>? ±1x .xx.....x 形式时,则右规:尾数右移1位,阶码加1 ± 0.0...01x...x 形式时,则左规:尾数左移k位,阶码减k
- (6) 如何舍入?

最终须把附加位去掉,此时需考虑舍入(IEEE 754有四种舍入方式)

(7) 如何判断溢出?

若最终阶码为全1,则上溢;若尾数为全0,则下溢





#### 已知x=0.5, y=-0.4375, 求x+y=? (用IEEE 754标准单精度格式计算)

解:  $x=0.5=1/2=(0.100...0)2=(1.00...0)2x2^{-1}$ 

 $y=-0.4325=(-0.01110...0)_2=(-1.110..0)_2x2^{-2}$ 

[x]浮=0 01111110,00...0 [y]浮=1 01111101,110...0

**对阶:** [ΔΕ]补=0111 1110 + 1000 0011=0000 0001, ΔΕ=1

故对y进行对阶:[y]浮=1 0111 1110 1110...0(高位补隐藏位)

尾数相加: 01.0000...0 + (10.1110...0) = 00.00100...0

(原码加法,最左边一位为符号位,符号位分开处理)

左规:  $+(0.00100...0)2x2^{-1}=+(1.00...0)2x2^{-4}$ 

(阶码减3,实际上是加了三次11111111)

[x+y]浮=0 0111 1011 00...0

 $x+y=(1.0)2x2^{-4}=1/16=0.0625$ 

问题:尾数加法器最多需要多少位?

1+1+23+3=28位





# 浮点数运算——浮点运算的精度和舍入

在浮点数运算中,保留多少附加位才能保证运算精度? **无法给出准确答案! 保留附加位可以得到比不保留附加位更高的精度。** 

- IEEE754规定: 中间结果须在右边至少加2个附加位 ( guard & round )
- ➤ Guard bit(保护位/警戒位):在浮点数尾数右边的位
- > Rounding bit(含入位):在保护位右边的位
- > Sticky(粘位): 舍入位右边任何非0数字, 粘位置1, 否则置0

附加位的作用:用以保护对阶时右移的位或运算的中间结果。


附加位的处理: ①左规时被移到尾数中; ② 作为舍入的依据。





### 浮点数运算——浮点运算的精度和舍入

### IEEE 754的舍入方式



(Z1和Z2分别是结果Z的最近的可表示的左、右两个数)

(1) 就近舍入: 舍入为最近可表示的数

非中间值:0舍1入;

中间值:强迫结果为偶数

例如:附加位为

01:舍 11:入

10:(强迫结果为偶数)

```
例: 1.110111 \rightarrow 1.1110; 1.110101 \rightarrow 1.1101; 1.110110 \rightarrow 1.1110; 1.1111110 \rightarrow 10.0000;
```

- **(2)** 朝+∞方向舍入: 舍入为Z2(正向舍入)
- (3) 朝-∞方向舍入: 舍入为Z1(负向舍入)
- (4) 朝0方向舍入: 截去。正数:取Z1; 负数:取Z2





# 浮点数运算——浮点运算的精度和舍入

以下情况下,可能会导致阶码溢出

- 左规(阶码-1)时
  - 左规(-1)时:先判断阶码是否为全0,若是,则直接置阶码下溢;否则, 阶码减1后判断阶码是否为全0,若是,则阶码下溢。
- 右规(阶码 +1)时
  - 右规(+1)时,先判断阶码是否为全1,若是,则直接置阶码上溢;否则, 阶码加1后判断阶码是否为全1,若是,则阶码上溢。

问题:机器内部如何减1? +[-1]<sub>补</sub>= + 11...1





# 浮点数运算——浮点运算的精度和舍入

#### 以下情况下,可能会导致阶码溢出(续)

- 乘法运算求阶码的和时
  - 若Ex和Ey最高位皆1,而Eb最高位是0或Eb为全1,则阶码上溢
  - 若Ex和Ey最高位皆0,而Eb最高位是1或Eb为全0,则阶码下溢
- 除法运算求阶码的差时
  - 若Ex的最高位是1,Ey的最高位是0,Eb的最高位是0或Eb为全1,则阶码上溢。
  - 若Ex的最高位是0,Ey的最高位是1,Eb的最高位是1或Eb为全0,则阶码下溢。

例:若Eb = 0000 0001 , 则左规一次后 , 结果的阶码 Eb = ?

解: Eb=Eb+[-1]<sub>补</sub>=0000 0001 + 1111 1111 = 0000 0000 阶码下溢!

例:若Ex=1111 1110, Ey=1000 0000,则乘法运算时结果的阶码 Eb=?

解: Eb=Ex+Ey+129=1111 1110+1000 0000+1000 0001=1111 1111

阶码上溢!





# 浮点数运算——浮点数乘/除运算

• 浮点数乘法:A\*B = (Ma \* Mb)·2 Ea+Eb 浮点数**尾数采用原码乘/除**运算

• 浮点数除法:A/B = (Ma / Mb)·2 Ea-Eb

#### 浮点数乘 / 除法步骤

(Xm、Ym分别是X和Y尾数原码, Xe和Ye 分别是X和Y阶移码)

- (1) 求阶: Xe ± Ye + 127
- (2) **尾数相乘除**: Xm \*/Ym (两个形为1.xxx的数相乘/除)
- (3) 两数符号相同,结果为正;两数符号相异,结果为负;
- (4) 当尾数高位为0,需左规;当尾数最高位有进位,需右规。
- (5) 如果尾数比规定的长,则需考虑舍入。
- (6) 若尾数是0,则需要将阶码也置0。
- (7) 阶码溢出判断

问题1: 乘法运算结果最多左规几次? 最多右规几次? 不需左规! 最多右规1次!





## 浮点数运算——浮点数乘/除运算

### • 求阶码的和与差

设Ex和Ey分别是两个操作数的阶码,Eb是结果的阶码,则:

```
- 阶码加法公式为: Eb ← Ex+Ey+129 ( mod 2<sup>8</sup> )
   [E1+E2]_{8} = 127 + E1 + E2 = 127 + E1 + 127 + E2 -127
                 = [E1]_{8} + [E2]_{8} - 127
                 = [E1]_{8} + [E2]_{8} + [-127]_{4}
                 = [E1]_{8} + [E2]_{8} + 10000001B \pmod{2^{8}}
_ 阶码减法公式为:    Eb ← Ex+[-Ey]*+127 ( mod 2<sup>8</sup> )
   [E1-E2]_{88} = 127 + E1-E2 = 127+E1-(127+E2)+127
              = [E1]_{8} - [E2]_{8} + 127
              = [E1]_{8} + [-[E2]_{8}]_{4} + 011111111B \pmod{2^{8}}
```





### 浮点数运算——浮点数乘/除运算

### 设Ex和Ey分别是两个操作数阶码的移码,Eb是结果阶码的移码表示

例:若两个阶码分别为10和-5,求10+(-5)和10-(-5)的移码。

解: Ex = 127+10 =137=1000 1001B

 $Ey = 127 + (-5) = 122 = 0111 \ 1010B$ 

[-Ey]补= 1000 0110B

将Ex和Ey代入上述公式,得:

 $Eb = Ex + Ey + 129 = 1000 \ 1001 + 0111 \ 1010 + 1000 \ 0001$ 

 $= 1000 \ 0100B = 132 \ (mod \ 2^8)$ 

其阶码的和为132 - 127 = 5, 正好等于10 + (-5) = 5。

 $Eb = Ex + [-Ey] + 127 = 1000 \ 1001 + 1000 \ 0110 + 0111 \ 1111$ 

 $= 1000 1110B = 142 \pmod{28}$ 

其阶码的差为142-127 = 15,正好等于10 - (-5) = 15。





- 课本88-90页:第3、4、5、7、11、12题
- 提交方式: <a href="https://selearning.nju.edu.cn/">https://selearning.nju.edu.cn/</a> ( 教学支持系统 )



第3章-运算方法和运算部件-课后习题

课本88-90页: 第3、4、5、7、11、12题

- 命名: 学号+姓名+第\*章。
- 若提交遇到问题请及时发邮件或在下一次上课时反馈。





3. 考虑以下 C 语言程序代码:

```
int func1(unsigned word)
{
    return (int)((word<<24)>>24);
}
int func2(unsigned word)
{
    return ((int) word<<24)>>24;
}
```

假设在一个 32 位机器上执行这些函数,该机器使用二进制补码表示带符号整数。无符号数采用逻辑移位,带符号整数采用算术移位。请填写下表,并说明函数 funcl 和 func2 的功能。

w		func	1(w)	func2(w)		
机器数	值	机器数	值	机器数	值	
	127					
	128					
	255					
	256					





4. 填写下表,注意对比无符号整数和带符号整数(用补码表示)的乘法结果,包括截断操作前后的结果。

模式	x		У		x×y (截断前)		x×y(截断后)	
	机器数	值	机器数	值	机器数	值	机器数	值
无符号整数	110		010					
带符号整数	110		010					
无符号整数	001		111					
带符号整数	001		111					
无符号整数	111		111					
带符号整数	111		111					





5. 以下是两段 C 语言代码,函数 arith()是直接用 C 语言写的,而 optarith()是对 arith()函数以某个确定的 M 和 N 编译生成的机器代码反编译生成的。根据 optarith()推断函数 arith() 中 M 和 N 的值各是多少?

```
#define M
#define N
int arith(int x, int y)
   int result=0;
   result=x * M + y/N;
    return result;
int optarith(int x, int y)
   int t=x;
   x << = 4:
   x-=t;
   if (y<0) y+=3;
   y>> = 2;
    return x+y;
```





- 7. 已知 x=10,y=-6,采用 6 位机器数表示。请按如下要求计算,并把结果还原成真值。
- (1) 求 $[x+y]_{*}$ , $[x-y]_{*}$ 。
- (2) 用原码一位乘法计算 $[x \times y]_{\mathbb{R}}$ 。
- (3) 用 MBA(基 4 布斯算法)计算 $[x \times y]_{*}$ 。
- (4) 用不恢复余数法计算 $[x/y]_{\mathbb{R}}$ 的商和余数。
- (5) 用不恢复余数法计算 $[x/y]_{*}$ 的商和余数。





11. 假设浮点数格式为: 阶码是 4 位移码,偏置常数为 8,尾数是 6 位补码(采用双符号位),用浮点运算规则分别计算以下表达式在不采用任何附加位和采用 2 位附加位(保护位、舍入位)两种情况下的值(假定采用就近舍入到偶数方式)。

(1) 
$$(15/16) \times 2^7 + (2/16) \times 2^5$$

(2) 
$$(15/16) \times 2^7 - (2/16) \times 2^5$$

(3) 
$$(15/16) \times 2^5 + (2/16) \times 2^7$$

(4) 
$$(15/16) \times 2^5 - (2/16) \times 2^7$$

12. 采用 IEEE 754 单精度浮点数格式计算下列表达式的值。

$$(1) 0.75 + (-65.25)$$

$$(2) 0.75 - (-65.25)$$





# 课程实验——截止日期:10月14日晚23:59

提交方式: <a href="https://selearning.nju.edu.cn/">https://selearning.nju.edu.cn/</a> (教学支持系统)







🤳 实验二:整数和浮点数的算术运算

- 命名: 学号+姓名+实验\*。
- · 提交:文件打包,提交ZIP压缩文件。





# 课程实验——截止日期:10月14日晚23:59

### 实验二 整数和浮点数的算术运算

**实验目的**: 通过检查高级语言中数据运算的不同结果,进一步理解机器代码在 CPU 中的执行过程,从而为更好地学习指令系统设计和 CPU 设计打下良好的基础。

### 实验要求: 编程计算下列表达式的值:

- (1) unsigned int 型数据: 1+4294967295=?;1-4294967295=?
- (2) int 型数据: 2147483647+1=?;-2147483648-1=?
- (3) float 型数据: (1.0 + 123456.789e30) + (-123456.789e30) = ?;

$$1.0 + (123456.789e30 + (-123456.789e30)) = ?$$

要求分别用十进制和十六进制形式显示各种操作的结果。

### 实验报告:

- 1. 给出源程序(文本文件)和执行结果。
- 2. 分别给出每个运算结果的解释说明





甘世维	博士	计算机学院	sw@smail.nju.edu.cn	
刘晓	博士	智能软件与工程学院	602024720002@smail.nju.edu.cn	
郭博文	博士	智能软件与工程学院	bowen@smail.nju.edu.cn	
德斯别尔	硕士	智能如软件与工程学院	522024720002@smail.nju.edu.cn	





# Q & A

殷亚凤 智能软件与工程学院 苏州校区南雍楼东区225 yafeng@nju.edu.cn , https://yafengnju.github.io/

