# 第二单元学习笔记

## yinxuhao [xuhao\_yin@163.com]

## December 26, 2022

## Contents

1	引言	2
2	信息存储	2
	2.1 十六进制表示法	2
	2.2 字数据大小	3
	2.3 寻址和字节顺序	3
	2.4 布尔代数	5
	2.5 移位运算	5
3	整数表示	6
	3.1 无符号数的编码	6
	3.2 补码编码	7
	3.3 有符号和无符号数之间的转换	8
	3.4 扩展一个数字的位表示	9
	3.5 截断数字	10
	3.6 关于有符号数和无符号数的建议	11
4	整数运算	11
	4.1 无符号加法	11
	4.2 补码加法	12

信息的表示和处理

## 1 引言

孤立地讲,**单个的位不是非常有用,将位组合在一起,再加上某种解释** (interpretation),即赋予不同的可能位模式以含意。我们就能表示任何有限 集合的元素。

- 三种重要的数字表示:
- 1. 无符号unsigned编码给予传统的二进制表示法
- 2. 补码two's-complement编码是表示有符号整数的最常见的方式。
- 3. **浮点数**floating-point编码是表示实数的科学计数法的以 2 为基数的版本。

数据**溢出**overflow是产生 bug 的一大原因。负数下溢产生极大的正数;正数上溢产生极小的负数。

浮点运算有完全不同的数学属性。

1. 由于表示的精度有限, 浮点运算是不可结合的。例如

$$(3.14 + 1e_{20}) - 1e_{20} = 0.0$$

but

$$(3.14 + 1e_{20} - 1e_{20}) = 3.14$$

2. 该属性不同的原因,是处理数字表示有限性的方式不同——整数虽只能编码一个相对较小的数值范围,然该表示法是精确的; 浮点数虽可以编码相对较大的数值范围,但这种表示只是近似的。 书中建议的本章学习方式:

深入学习数学语言

学习编写公式和方程式

以及重要属性的推导

## 2 信息存储

大多数计算机**使用 8 位的块或者字节作为最小的可寻址内存单位**,而不是内存中单独的比特。

机器级程序将内存视为一个非常大的字节数组,称为**虚拟内存**,所有可能的 地址的集合称为**虚拟地址空间**virtual address space.

每个程序对象可以简单地视为一个字节块,而程序本身就是一个字节序列。

## 2.1 十六进制表示法

Hex digit	0	1	2	3	4	5	6	7
Decimal value	0	1	2	3	4	5	6	7
Binary value	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
Hex digit	8	9	Α	В	C	D	E	F
Hex digit Decimal value	8 8	9 9	A 10	В 11	C 12	D 13	E 14	F 15

Figure 1: 十六进制表示法。每个十六进制数字都对 16 个值中的一个进行了编码

十六进制转二进制:将十六进制的每一位转换为二进制格式,然后拼接。例如:

十六进制 1 7 3 A 4 C 二进制 0001 0111 0011 1010 0100 1100

所以  $binary_{0x173a4c_{16}} = 000101110011101001001100_2$ 。

二进制转十六进制:将二进制从右到左做4个一组的划分,如最左侧不足4位则以0补之。然后将每个4位转换为对应的十六进制数字拼接即可。例如:

二进制 11 1100 1010 1101 1011 0011 十六进制 3 C A D B 3

所以, $hex_{111100101011011011011_2} = 3cadb3_{16}$ 

## 2.2 字数据大小

每台计算机都有一个字长,指明指针数据的标称大小。

C 数据类型的典型大小见下图:

C dec	Bytes			
Signed	Unsigned	32-bit	64-bit	
[signed] char	unsigned char	1	1	
short	unsigned short	2	2	
int	unsigned	4	4	
long	unsigned long	4	8	
int32_t	uint32_t	4	4	
int64_t	uint64_t	8	8	
char *		4	8	
float		4	4	
double		8	8	

Figure 2: 基本 C 数据类型的典型大小 (以字节为单位)

## 2.3 寻址和字节顺序

小端法little endian: 最低有效字节在最前面放着。 大端法big endian: 最高有效字节在最前面放着。 具体示例见下图:

Big endian					
	0x100	0x101	0x102	0x103	
	01	23	45	67	
Little endian					
	0x100	0x101	0x102	0x103	
	67	45	23	01	

Figure 3: 大端法与小端法

```
#include <stdio.h>
typedef unsigned char *byte_pointer;
void show_bytes(byte_pointer start, size_t len) {
    size_t i;
    for(i = 0; i < len; i++) {</pre>
        printf(" %.2x", start[i]);
    printf("\n");
 }
 void show_int(int x) {
    show_bytes((byte_pointer) &x, sizeof(int));
void show_float(float x);
void show_pointer(void *x);
void test_show_bytes(int val) {
    int ival = val;
    float fval = (float) val;
    int *pval = &ival;
    show_int(ival);
    show_float(fval);
    show_pointer(pval);
}
```

通过以上代码,可以打印出数据的两位十六进制格式输出。对比结果可以发现,int和float的结果一样,只是排列的大小端不同,而指针值不同,与机器相关。

二进制代码是不兼容的。

### 2.4 布尔代数

~		&	0	1	1	0	1	^	0	1
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0

Figure 4: 布尔代数的运算。二进制 0 和 1 代表逻辑值 TRUE 和 FALSE. 以上四张图依次是逻辑运算符 NOT AND OR EXCLUSIVE-OR

位向量一个很有用的应用就是**表示有限集合**。利用位向量  $[a_{w-1}, \ldots, a_1, a_0]$  可以编码任何子集  $A \in \{0, 1, \ldots, w-1\}$  。

例如, 定义规则  $a_i = 1 \iff i \in A$ 。

位向量  $a \doteq [01101001]$  表示集合 A = 0, 3, 5, 6,而位向量  $b \doteq [01010101]$  表示集合 B = 0, 2, 4, 6。

编码集合的使用方法是使用布尔运算。

例如:  $a\&b \rightarrow [010000001]$ , 对应于  $A \cap B = 0, 6$ 。

它的实际应用,还有使用位向量作为掩码有选择地使用或屏蔽一些信号,该掩码就是设置为有效信号的集合。

C 语言中的位级运算, 其实是按照各个位对应的位运算来的。

而 C 语言中的逻辑运算 (||、&&、!) 则是把所有的非零参数都表示 TRUE, 参数 0 表示为 FALSE。它们只返回 1 或 0. 而位级运算只在参数特殊时才与之有相同的结果。

## 2.5 移位运算

x<<k: 左移 k 位, 即丢弃最高 k 位, 右端补充 k 个 0.

x>>k: 右移 k 位,支持逻辑右移和算术右移。逻辑右移在左端补充 k 个 0,算术右移则在左端补充 k 个最高有效位 (符号位)。

对无符号数,右移必须是逻辑的。

移位运算符是从左至右可结合的。

# 3 整数表示

0 1 1	TD.	
Symbol	Type	Meaning
$B2T_w$	Function	Binary to two's complement
$B2U_w$	Function	Binary to unsigned
$U2B_w$	Function	Unsigned to binary
$U2T_w$	Function	Unsigned to two's complement
$T2B_w$	Function	Two's complement to binary
$T2U_w$	Function	Two's complement to unsigned
$TMin_w$	Constant	Minimum two's-complement value
$TMax_w$	Constant	Maximum two's-complement value
$UMax_w$	Constant	Maximum unsigned value
$+_{w}^{t}$	Operation	Two's-complement addition
$+_{w}^{\mathrm{u}}$	Operation	Unsigned addition
$*_w^t$	Operation	Two's-complement multiplication
$*_w^{\mathrm{u}}$	Operation	Unsigned multiplication
$-\frac{t}{w}$	Operation	Two's-complement negation
$-{}^{\mathrm{u}}_{w}$	Operation	Unsigned negation

Figure 5: 整数的数据与算术操作术语。下标 w 表示数据中表示中的位数

## 3.1 无符号数的编码

原理 1 无符号数编码的定义 对向量  $\vec{x} = [x_{w-1}, x_{w-2}, \dots, x_0]$ :

$$B2U_w(\vec{x}) = \sum_{i=0}^{w-1} x_i 2^i \tag{1}$$

形象的展示如下图:




Figure 6: w=4 的无符号数示例。当二进制表示中位 i 为 1,数值就会相应加上  $2^i$ 

原理 2 无符号数编码的唯一性 函数  $B2U_w$  是一个双射

## 3.2 补码编码

原理 3 补码编码的定义 对向量  $\vec{x} = [x_{w-1}, x_{w-2}, \dots, x_0]$ :

$$B2T_w(\vec{x}) = -x_{w-1}2^{w-1} + \sum_{i=0}^{w-2} x_i 2^i$$
 (2)

形象地展示如下图:




Figure 7: w=4 的补码示例。把位 3 作为符号位,因此当它为 1 时,对数值的 影响是  $-2^3 = -8$ 。这个权重在图中用带向左箭头的条表示

### 原理 4 补码编码的唯一性

函数  $B2T_w$  是一个双射。

- 1. 补码的范围是不对称的: |TMin| = |TMax| + 1, 即 TMin 没有与之对应的正数。这是因为 0 是非负数。
- 2. 最大的无符号数值刚好比补码的最大值的两倍大一点:  $UMax_w = 2TMax_w + 1$

## 3.3 有符号和无符号数之间的转换

原理 5 补码转换为无符号数

对满足  $TMin_w \le x \le TMax_w$  的 x 有:

$$T2U_w(x) = \begin{cases} x + 2^w, & x < 0 \\ x, & x \ge 0 \end{cases}$$
 (3)

推导 1 补码转换为无符号数

比较式1和2, 我们发现对于位模式  $\vec{x}$ , 如果我们计算  $B2U_w(\vec{x}) - B2T_w(\vec{x})$  之差, 得到:

$$B2U_w(\vec{x}) - B2T_w(\vec{x}) = x_{w-1}2^w$$

由此得到一个关系:

$$B2U_w(\vec{x}) = x_{w-1}2^w + B2T_w(\vec{x}) \tag{4}$$

由此可得:

$$B2U_w(T2B_w(x)) = T2U_w(x) = x + x_{w-1}2^w$$
(5)

式5的计算:将  $T2B_w(x)$  当作 x 代入4后得到。由于运算  $T2B_w$  与  $B2T_w$  是对  $\vec{x}$  的逆运算,故

 $\therefore B2U_w(T2B_w(x)) = x_{w-1}2^w + B2T_w(T2B_w(x)) \therefore T2U_w(x) = x + x_{w-1}2^w$ 

根据3的两种情况,在x的补码中,位 $x_{w-1}$ 决定了x是否为负。




Figure 8: 比较当 w=4 时无符号数表示和补码表示 (对补码和无符号数来说,最高有效位的权重分别是-8 和 +8,因此产生一个差为 16)

### 原理 6 无符号数转换为补码

对满足  $0 \le x \le UMax_w$  的 u 有:

$$U2T_w(u) = \begin{cases} u, & u \le TMax_w \\ u - 2^w, & u > TMax \end{cases}$$
 (6)

推导 2 设  $\vec{x} = U2B_w(u)$ , 则这个位向量也是  $U2T_w(u)$  的补码表示。式1和式2结合起来有

$$U2T_w(u) = -u_{w-1}2^w + u (7)$$

在 u 的无符号表示中,对式6的两种情况来说,位  $u_{w-1}$  决定了 u 是否大于  $TMax_w=2^{w-1}-1$ 。

以下图说明了函数 U2T 的行为。对于小的数,从无符号到有符号保留原值;一旦大于  $TMax_w$ ,数字将被转换为一个负数值。



Figure 9: 无符号数和补码的转换

## 3.4 扩展一个数字的位表示

用于将数据类型转换为一个更大的数据类型,例如32位→64位。

#### 原理7 无符号数的零扩展

定义宽度为 w 的位向量  $\vec{u} = [u_{w-1}, u_{w-2}, \ldots, u_0]$  和宽度为 w' 的位向量  $\vec{u}' = [0, \ldots, 0, u_{w-1}, u_{w-1}, \ldots, u_0]$ , 其中, w' > w。则  $B2U_w(\vec{u}) = B2U_{w'}(\vec{u}')$ 。

#### 原理 8 补码数的符号扩展

定义宽度为 w 的位向量  $\vec{x} = [x_{w-1}, x_{w-2}, \dots, x_0]$  和宽度为 w 的位向量  $\vec{x}' = [x_{w-1}, \dots, x_{w-1}, x_{w-1}, x_{w-2}, \dots, x_0]$ , 其中 w' > w。则  $B2T_w(\vec{x}) = B2T_{w'}(\vec{x}')$ 。

### 推导 3 补码数值的符号扩展

令 w' = w + k, 证明

$$B2T_{w+k}(\underbrace{[x_{w-1},\ldots,x_{w-1},x_{w-1},x_{w-2},\ldots,x_0]}) = B2T_w([x_{w-1},x_{w-2},\ldots,x_0])$$
k times

下面的证明是对 k 进行归纳。即: 如果我们能够证明符号扩展一位保持了数值不变,那么符号扩展任意位都能保持这种属性。即:

$$B2T_{w+1}([x_{w-1}, x_{w-1}, x_{w-2}, \dots, x_0]) = B2T_w([x_{w-1}, x_{w-2}, \dots, x_0])$$

用式2展开左边的表达式, 得:

$$B2T_{w+1}([x_{w-1}, x_{w-1}, x_{w-2}, \dots, x_0]) = -x_{w-1}2^w + \sum_{i=0}^{w-1} x_i 2^i$$

$$= -x_{w-1}2^w + x_{w-1}2^{w-1} + \sum_{i=0}^{w-2} x_i 2^i$$

$$= -x_{w-1}(2^w - 2^{w-1}) + \sum_{i=0}^{w-2} x_i 2^i$$

$$= -x_{w-1}2^{w-1} + \sum_{i=0}^{w-2} x_i 2^i$$

$$= B2T_w([x_{w-1}, x_{w-2}, \dots, x_0]).$$

其中使用的关键属性是  $2^w - 2^{w-1} = 2^{w-1}$ 。

#### 3.5 截断数字

原理 9 截断无符号数

令  $\vec{x}$  等于位向量  $[x_{w-1}, x_{w-2}, \dots, x_0]$ , 而  $\vec{x}'$  是将其截断为 k 位的结果:  $\vec{x}' = [x_{k-1}, x_{k-2}, \dots, x_0]$ 。令  $x = B2U_w(\vec{x}')$ 。则  $\vec{x}' = x \mod 2^k$ 。

#### 推导 4 截断补码数值

使用无符号数截断相同参数,则有

$$B2U_w([x_{w-1}, x_{w-2}, \dots, x_0]) \mod 2^k = B2U_k[x_{k-1}, x_{k-2}, \dots, x_0]$$

即, $x \mod 2^k$  能够被一个位级表示为  $[x_{k-1}, x_{k-2}, \ldots, x_0]$  的无符号数表示。将其转换为补码数则有  $x' = U2T_k(x \mod 2^k)$ 。

#### 总结:

无符号数的截断结果:

$$B2U_k[x_{k-1}, x_{k-2}, \dots, x_0] = B2U_w([x_{w-1}, x_{w-2}, \dots, x_0]) \mod 2^k$$

补码数字的截断结果:

$$B2T_{l}[x_{k-1}, x_{k-2}, \dots, x_{0}] = U2T_{k}(B2U_{w}([x_{w-1}, x_{w-2}, \dots, x_{0}]) \mod 2^{k})$$

## 3.6 关于有符号数和无符号数的建议

**有符号数到无符号数的隐式转换,会导致错误或者漏洞**。避免这类错误的一种方法是绝不使用无符号数。(例如除 C 语言外,少有语言支持无符号整数。)

但是当我们想要把字仅仅看做是位的集合而没有任何数字意义时,无符号数值是非常有用的。

所以, 见机行事。

## 4 整数运算

## 4.1 无符号加法

原理 10 无符号数加法

对满足  $0 \le x, y \le 2^w$  的 x 和 y 有:

$$x +_w^u y = \left\{ \begin{array}{ll} x+y, & x+y < 2^w & Normal \\ x+y-2^w, & 2^w \leq x+y < 2^{w+1} & Overflow \end{array} \right.$$

#### 推导 5 无符号数加法

一般而言,我们可以看到,如果  $x+y<2^w$ , 和的 w+1 位表示中最高位会等于 0, 因此丢弃它不会改变这个数值。

另一方面,如果  $2^w \le x + y < 2^{w+1}$ ,和的 w+1 位表示中的最高位会等于 1,因此丢弃它就相当于从和中减去了  $2^w$ 。

#### 形象表示见下图:




Figure 10: 无符号加法 (4 位字长,加法是模 16 的)

整数加法和无符号加法着急拿的关系见下图:

### 原理 11 检测无符号数加法中的溢出

对在范围  $0 \le x, y \le UMax_w$  中的 x 和 y, 令  $s = x + u^w y$ 。则对计算 s,当且 仅当 s < x(或者等价的 s < y) 时,发生了溢出。




Figure 11: 整数加法和无符号加法间的关系。当 x+y 大于  $2^w-1$  时,其和溢出

#### 推导 6 检测无符号数加法中的溢出

通过观察发现  $x+y \ge x$ ,因此如果 s 没有溢出,我们能够肯定  $s \ge x$ 。 另一方面,如果 s 确实溢出了,我们就有  $s=x+y-2^w$ 。假设  $y<2^w$ ,我们就有  $y-2^w<0$ ,因此  $s=x+(y-2^w)< x$ 。

模数加法形成了一种数学结构,称为阿贝尔群 (Abelian goup),它是<u>可交换的和可结合的</u>。它有一个单位元 0,并且每个元素有一个加法逆元。

#### 原理 12 无符号数求反

对满足  $0 \le x < 2^w$  的任意 x, 其 w 位的无符号逆元  $-\frac{u}{w}x$  由下式给出:

$$-\frac{u}{w}x = \begin{cases} x, & x = 0\\ 2^w - x, & x > 0 \end{cases}$$

#### 推导 7 无符号数求反

当 x = 0 时, 加法逆元显然是 0。对于 x > 0,考虑值  $2^w - x$ 。我们观察到这个数字在  $0 < 2^w - x < 2^w$  范围之内,并且  $(x + 2^w - x) \mod 2^w = 2^w \mod 2^w = 0$ 。因此,它就是 x 在  $+^u_w$  下的逆元。

## 4.2 补码加法

定义  $x +_w^t y$  为整数和 x + y 被截断为 w 位的结果,并将这个结果看做是**补码数**。

### 原理 13 补码加法

对满足  $-2^{w-1} \le x, y \le 2^{w-1} - 1$  的整数 x 和 y, 有: