- 1. 使用条件变量时, 总是使用 while loop 检查信号的状态;
- 2. 在多线程场景中, 应使用多个条件变量, 因为信号需要有指向性。

第30章 条件变量

到目前为止,我们已经形成了锁的概念,看到了如何通过硬件和操作系统支持的正确组合来实现锁。然而,锁并不是并发程序设计所需的唯一原语。

具体来说,在很多情况下,线程需要检查某一条件(condition)满足之后,才会继续运行。例如,父线程需要检查子线程是否执行完毕[这常被称为join()]。这种等待如何实现呢?我们来看如图 30.1 所示的代码。

```
void *child(void *arg) {
      printf("child\n");
        // XXX how to indicate we are done?
        return NULL;
4
5
   }
6
7
   int main(int argc, char *argv[]) {
8
       printf("parent: begin\n");
9
      pthread t c;
10
       Pthread create (&c, NULL, child, NULL); // create child
       // XXX how to wait for child?
11
12
       printf("parent: end\n");
13
       return 0;
14 }
```

图 30.1 父线程等待子线程

我们期望能看到这样的输出:

```
parent: begin
child
parent: end
```

我们可以尝试用一个共享变量,如图 30.2 所示。这种解决方案一般能工作,但是效率低下,因为主线程会自旋检查,浪费 CPU 时间。我们希望有某种方式让父线程休眠,直到等待的条件满足(即子线程完成执行)。

```
volatile int done = 0;

void *child(void *arg) {
   printf("child\n");

done = 1;
   return NULL;

}

int main(int argc, char *argv[]) {
   printf("parent: begin\n");
```

```
pthread_t c;
pthread_create(&c, NULL, child, NULL); // create child
while (done == 0)
    ; // spin
printf("parent: end\n");
return 0;
```

图 30.2 父线程等待子线程:基于自旋的方案

关键问题: 如何等待一个条件?

多线程程序中,一个线程等待某些条件是很常见的。简单的方案是自旋直到条件满足,这是极其低效的,某些情况下甚至是错误的。那么,线程应该如何等待一个条件?

30.1 定义和程序

线程可以使用条件变量(condition variable),来等待一个条件变成真。条件变量是一个显式队列,当某些执行状态(即条件,condition)不满足时,线程可以把自己加入队列,等待(waiting)该条件。另外某个线程,当它改变了上述状态时,就可以唤醒一个或者多个等待线程(通过在该条件上发信号),让它们继续执行。Dijkstra 最早在"私有信号量"[D01]中提出这种思想。Hoare 后来在关于观察者的工作中,将类似的思想称为条件变量[H74]。

要声明这样的条件变量,只要像这样写: pthread_cond_t c;, 这里声明 c 是一个条件变量 (注意: 还需要适当的初始化)。条件变量有两种相关操作: wait()和 signal()。线程要睡眠的时候,调用 wait()。当线程想唤醒等待在某个条件变量上的睡眠线程时,调用 signal()。具体来说, POSIX 调用如图 30.3 所示。

```
pthread_cond_wait(pthread_cond_t *c, pthread_mutex_t *m);
pthread_cond_signal(pthread_cond_t *c);
     int done = 0;
1
2
     pthread mutex t m = PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
     pthread_cond_t c = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
4
5
    void thr_exit() {
6
         Pthread mutex lock(&m);
7
         done = 1;
         Pthread cond signal(&c);
9
         Pthread_mutex_unlock(&m);
1.0
11
12
     void *child(void *arg) {
         printf("child\n");
13
14
         thr_exit();
1.5
         return NULL;
16
```

```
17
18
    void thr join() {
19
         Pthread mutex lock(&m);
         while (done == 0)
             Pthread cond wait(&c, &m);
21
22
         Pthread mutex unlock(&m);
23
24
2.5
    int main(int argc, char *argv[]) {
       printf("parent: begin\n");
26
27
         pthread t p;
28
        Pthread create (&p, NULL, child, NULL);
        thr join();
30
        printf("parent: end\n");
        return 0;
32 }
```

图 30.3 父线程等待子线程: 使用条件变量

我们常简称为 wait()和 signal()。你可能注意到一点,wait()调用有一个参数,它是互斥量。它假定在 wait()调用时,这个互斥量是已上锁状态。wait()的职责是释放锁,并让调用线程休眠(原子地)。当线程被唤醒时(在另外某个线程发信号给它后),它必须重新获取锁,再返回调用者。这样复杂的步骤也是为了避免在线程陷入休眠时,产生一些竞态条件。我们观察一下图 30.3 中 join 问题的解决方法,以加深理解。

有两种情况需要考虑。第一种情况是父线程创建出子线程,但自己继续运行(假设只有一个处理器),然后马上调用 thr_join()等待子线程。在这种情况下,它会先获取锁,检查子进程是否完成(还没有完成),然后调用 wait(),让自己休眠。子线程最终得以运行,打印出"child",并调用 thr_exit()函数唤醒父进程,这段代码会在获得锁后设置状态变量 done,然后向父线程发信号唤醒它。最后,父线程会运行(从 wait()调用返回并持有锁),释放锁,打印出"parent:end"。

第二种情况是,子线程在创建后,立刻运行,设置变量 done 为 1,调用 signal 函数唤醒其他线程(这里没有其他线程),然后结束。父线程运行后,调用 thr_join()时,发现 done 已经是 1 了,就直接返回。

最后一点说明:你可能看到父线程使用了一个 while 循环,而不是 if 语句来判断是否需要等待。虽然从逻辑上来说没有必要使用循环语句,但这样做总是好的(后面我们会加以说明)。

为了确保理解 thr_exit()和 thr_join()中每个部分的重要性,我们来看一些其他的实现。 首先,你可能会怀疑状态变量 done 是否需要。代码像下面这样如何?正确吗?

```
void thr_exit() {
Pthread_mutex_lock(&m);
Pthread_cond_signal(&c);
Pthread_mutex_unlock(&m);
}

void thr_join() {
Pthread_mutex_lock(&m);
Pthread_cond_wait(&c, &m);
```

```
10     Pthread_mutex_unlock(&m);
11 }
```

这段代码是有问题的。假设子线程立刻运行,并且调用 thr_exit()。在这种情况下,子线程发送信号,但此时却没有在条件变量上睡眠等待的线程。父线程运行时,就会调用 wait 并卡在那里,没有其他线程会唤醒它。通过这个例子,你应该认识到变量 done 的重要性,它记录了线程有兴趣知道的值。睡眠、唤醒和锁都离不开它。

下面是另一个糟糕的实现。在这个例子中,我们假设线程在发信号和等待时都不加锁。 会发生什么问题?想想看!

```
void thr_exit() {
done = 1;

Pthread_cond_signal(&c);

void thr_join() {
   if (done == 0)

Pthread_cond_wait(&c);

}
```

这里的问题是一个微妙的竞态条件。具体来说,如果父进程调用 thr_join(),然后检查完 done 的值为 0,然后试图睡眠。但在调用 wait 进入睡眠之前,父进程被中断。子线程修改变量 done 为 1,发出信号,同样没有等待线程。父线程再次运行时,就会长眠不醒,这就惨了。

提示: 发信号时总是持有锁

尽管并不是所有情况下都严格需要,但有效且简单的做法,还是在使用条件变量发送信号时持有锁。 虽然上面的例子是必须加锁的情况,但也有一些情况可以不加锁,而这可能是你应该避免的。因此,为 了简单,请在调用 signal 时持有锁(hold the lock when calling signal)。

这个提示的反面,即调用 wait 时持有锁,不只是建议,而是 wait 的语义强制要求的。因为 wait 调用总是假设你调用它时已经持有锁、调用者睡眠之前会释放锁以及返回前重新持有锁。因此,这个提示的一般化形式是正确的: 调用 signal 和 wait 时要持有锁 (hold the lock when calling signal or wait), 你会保持身心健康的。

希望通过这个简单的 join 示例,你可以看到使用条件变量的一些基本要求。为了确保你能理解,我们现在来看一个更复杂的例子:生产者/消费者(producer/consumer)或有界缓冲区(bounded-buffer)问题。

30.2 生产者/消费者(有界缓冲区)问题

本章要面对的下一个问题,是生产者/消费者(producer/consumer)问题,也叫作有界缓冲区(bounded buffer)问题。这一问题最早由 Dijkstra 提出[D72]。实际上也正是通过研究这一问题,Dijkstra 和他的同事发明了通用的信号量(它可用作锁或条件变量)[D01]。

假设有一个或多个生产者线程和一个或多个消费者线程。生产者把生成的数据项放入

缓冲区:消费者从缓冲区取走数据项,以某种方式消费。

很多实际的系统中都会有这种场景。例如,在多线程的网络服务器中,一个生产者将 HTTP 请求放入工作队列(即有界缓冲区),消费线程从队列中取走请求并处理。

我们在使用管道连接不同程序的输出和输入时,也会使用有界缓冲区,例如 grep foo file.txt | wc -l。这个例子并发执行了两个进程,grep 进程从 file.txt 中查找包括 "foo" 的行,写到标准输出; UNIX shell 把输出重定向到管道 (通过 pipe 系统调用创建)。管道的另一端是 wc 进程的标准输入,wc 统计完行数后打印出结果。因此,grep 进程是生产者,wc 是进程是消费者,它们之间是内核中的有界缓冲区,而你在这个例子里只是一个开心的用户。

因为有界缓冲区是共享资源,所以我们必须通过同步机制来访问它,以免[©]产生竞态条件。为了更好地理解这个问题,我们来看一些实际的代码。

首先需要一个共享缓冲区,让生产者放入数据,消费者取出数据。简单起见,我们就拿一个整数来做缓冲区(你当然可以想到用一个指向数据结构的指针来代替),两个内部函数将值放入缓冲区,从缓冲区取值。图 30.4 为相关代码。

```
1
    int buffer:
    int count = 0; // initially, empty
2.
3
4
  void put(int value) {
5
        assert(count == 0);
        count = 1;
7
        buffer = value;
8
9
10 int get() {
11
       assert(count == 1);
12
        count = 0;
13
       return buffer;
```

图 30.4 put 和 get 函数 (第 1 版)

很简单,不是吗?put()函数会假设缓冲区是空的,把一个值存在缓冲区,然后把 count 设置为 1 表示缓冲区满了。get()函数刚好相反,把缓冲区清空后(即将 count 设置为 0),并返回该值。不用担心这个共享缓冲区只能存储一条数据,稍后我们会一般化,用队列保存更多数据项,这会比听起来更有趣。

现在我们需要编写一些函数,知道何时可以访问缓冲区,以便将数据放入缓冲区或从缓冲区取出数据。条件是显而易见的:仅在 count 为 0 时(即缓冲器为空时),才将数据放入缓冲器中。仅在计数为 1 时(即缓冲器已满时),才从缓冲器获得数据。如果我们编写同步代码,让生产者将数据放入已满的缓冲区,或消费者从空的数据获取数据,就做错了(在这段代码中,断言将触发)。

这项工作将由两种类型的线程完成,其中一类我们称之为生产者(producer)线程,另一类我们称之为消费者(consumer)线程。图 30.5 展示了一个生产者的代码,它将一个整数放入共享缓冲区 loops 次,以及一个消费者,它从该共享缓冲区中获取数据(永远不停),

① 这里我们用了某种严肃的古英语和虚拟语气形式。

每次打印出从共享缓冲区中提取的数据项。

```
void *producer(void *arg) {
2
        int i;
3
        int loops = (int) arg;
4
        for (i = 0; i < loops; i++) {
            put(i);
6
        }
7
    }
9
     void *consumer(void *arg) {
        int i;
1.0
        while (1) {
11
           int tmp = get();
13
            printf("%d\n", tmp);
14
15
   }
```

图 30.5 生产者/消费者线程(第1版)

有问题的方案

假设只有一个生产者和一个消费者。显然,put()和 get()函数之中会有临界区,因为 put()更新缓冲区,get()读取缓冲区。但是,给代码加锁没有用,我们还需别的东西。不奇怪,别的东西就是某些条件变量。在这个(有问题的)首次尝试中(见图 30.6),我们用了条件变量 cond 和相关的锁 mutex。

```
cond t cond;
2
    mutex_t mutex;
3
    void *producer(void *arg) {
4
5
         for (i = 0; i < loops; i++) {
7
             Pthread mutex lock(&mutex);
                                                   // p1
             if (count == 1)
                                                   // p2
8
9
                 Pthread cond wait(&cond, &mutex); // p3
10
                                                   // p4
             put(i);
11
             Pthread cond signal (&cond);
                                                   // p5
12
            Pthread mutex unlock(&mutex);
                                                   // p6
       }
13
14
    }
15
16
     void *consumer(void *arg) {
17
        int i;
        for (i = 0; i < loops; i++) {
18
19
             Pthread mutex lock(&mutex);
                                                   // c1
20
             if (count == 0)
                                                    // c2
                 Pthread_cond_wait(&cond, &mutex); // c3
22
            int tmp = get();
                                                   // c4
                                                   // c5
23
            Pthread cond signal (&cond);
24
            Pthread mutex unlock(&mutex);
                                                   // c6
```

图 30.6 生产者/消费者: 一个条件变量和 if 语句

来看看生产者和消费者之间的信号逻辑。当生产者想要填充缓冲区时,它等待缓冲区变空(p1~p3)。消费者具有完全相同的逻辑,但等待不同的条件——变满(c1~c3)。

当只有一个生产者和一个消费者时,图 30.6 中的代码能够正常运行。但如果有超过一个线程(例如两个消费者),这个方案会有两个严重的问题。哪两个问题?

…… (暂停思考一下) ……

我们来理解第一个问题,它与等待之前的 if 语句有关。假设有两个消费者(T_{c1} 和 T_{c2}),一个生产者(T_p)。首先,一个消费者(T_{c1})先开始执行,它获得锁(C_{c1}),检查缓冲区是否可以消费(C_{c2}),然后等待(C_{c3})(这会释放锁)。

接着生产者(T_p)运行。它获取锁(p1),检查缓冲区是否满(p2),发现没满就给缓冲区加入一个数字(p4)。然后生产者发出信号,说缓冲区已满(p5)。关键的是,这让第一个消费者(T_{c1})不再睡在条件变量上,进入就绪队列。 T_{c1} 现在可以运行(但还未运行)。生产者继续执行,直到发现缓冲区满后睡眠(p6,p1-p3)。

这时问题发生了:另一个消费者 (T_{c2})抢先执行,消费了缓冲区中的值 (c1,c2,c4,c5,c6,跳过了 c3 的等待,因为缓冲区是满的)。现在假设 T_{c1} 运行,在从 wait 返回之前,它获取了锁,然后返回。然后它调用了 get() (p4),但缓冲区已无法消费! 断言触发,代码不能像预期那样工作。显然,我们应该设法阻止 T_{c1} 去消费,因为 T_{c2} 插进来,消费了缓冲区中之前生产的一个值。表 30.1 展示了每个线程的动作,以及它的调度程序状态(就绪、运行、睡眠)随时间的变化。

30	1
	30

追踪线程:有问题的方案(第1版)

<i>T</i> _{c1}	状态	T _{c2}	状态	T _p	状态	count	注释
c1	运行		就绪		就绪	0	
c2	运行		就绪		就绪	0	
c3	睡眠		就绪		就绪	0	没数据可取
	睡眠		就绪	p1	运行	0	
	睡眠		就绪	p2	运行	0	
	睡眠		就绪	p4	运行	1	缓冲区现在满了
	就绪		就绪	p5	运行	1	T _{c1} 唤醒
	就绪		就绪	р6	运行	1	
	就绪		就绪	p1	运行	1	
	就绪		就绪	p2	运行	1	
	就绪		就绪	р3	睡眠	1	缓冲区满了,睡眠
	就绪	c1	运行		睡眠	1	T _{c2} 插入
	就绪	c2	运行		睡眠	1	
	就绪	c4	运行		睡眠	0	抓取了数据

续表

<i>T</i> _{c1}	状态	T _{c2}	状态	Tp	状态	count	注释
	就绪	c5	运行		就绪	0	T _p 唤醒
	就绪	c6	运行		就绪	0	
c4	运行		就绪		就绪	0	啊! 没数据

问题产生的原因很简单:在 T_{c1} 被生产者唤醒后,但在它运行之前,缓冲区的状态改变了(由于 T_{c2})。<mark>发信号给线程只是唤醒它们,暗示状态发生了变化(在这个例子中,就是值已被放入缓冲区),但并不会保证在它运行之前状态一直是期望的情况</mark>。信号的这种释义常称为 Mesa 语义(Mesa semantic),为了纪念以这种方式建立条件变量的首次研究[LR80]。另一种释义是 Hoare 语义(Hoare semantic),虽然实现难度大,但是会保证被唤醒线程立刻执行[H74]。实际上,几乎所有系统都采用了 Mesa 语义。

较好但仍有问题的方案:使用 While 语句替代 If

幸运的是,修复这个问题很简单(见图 30.7)。把 if 语句改为 while。当消费者 T_{c1} 被唤醒后,立刻再次检查共享变量(c2)。如果缓冲区此时为空,消费者就会回去继续睡眠(c3)。 生产者中相应的 if 也改为 while (p2)。

```
cond t cond;
2
     mutex_t mutex;
3
4
    void *producer(void *arg) {
5
         int i;
         for (i = 0; i < loops; i++) {
7
             Pthread mutex lock(&mutex);
                                                         // p1
             while (count == 1)
                                                         // p2
8
9
                 Pthread_cond_wait(&cond, &mutex);
                                                         // p3
10
             put(i);
                                                         // p4
11
             Pthread cond signal (&cond);
                                                         // p5
             Pthread mutex unlock(&mutex);
                                                         // p6
12
13
        }
14
    }
16
    void *consumer(void *arg) {
17
        int i;
         for (i = 0; i < loops; i++) {
18
             Pthread_mutex_lock(&mutex);
                                                         // c1
19
20
             while (count == 0)
                                                         // c2
                 Pthread_cond_wait(&cond, &mutex);
                                                        // c3
                                                         // c4
2.2
             int tmp = get();
23
             Pthread cond signal (&cond);
                                                         // c5
24
            Pthread mutex unlock(&mutex);
                                                         // c6
            printf("%d\n", tmp);
26
       }
27
```

图 30.7 生产者/消费者: 一个条件变量和 while 语句

由于 Mesa 语义,我们要记住一条关于条件变量的简单规则: 总是使用 while 循环 (always use while loop)。虽然有时候不需要重新检查条件,但这样做总是安全的,做了就开心了。

但是,这段代码仍然有一个问题,也是上文提到的两个问题之一。你能想到吗?它和 我们只用了一个条件变量有关。尝试弄清楚这个问题是什么,再继续阅读。想一下!

…… (暂停想一想,或者闭一下眼)……

我们来确认一下你想得对不对。假设两个消费者(T_{c1} 和 T_{c2})先运行,都睡眠了(c3)。 生产者开始运行,在缓冲区放入一个值,唤醒了一个消费者(假定是 T_{c1}),并开始睡眠。现在是一个消费者马上要运行(T_{c1}),两个线程(T_{c2} 和 T_p)都等待在同一个条件变量上。问题马上就要出现了:让人感到兴奋!

消费者 T_{c1} 醒过来并从 wait()调用返回(c3),重新检查条件(c2),发现缓冲区是满的,消费了这个值(c4)。这个消费者然后在该条件上发信号(c5),唤醒一个在睡眠的线程。但是,应该唤醒哪个线程呢?

因为消费者已经清空了缓冲区,很显然,应该唤醒生产者。但是,如果它唤醒了 T_{c2} (这绝对是可能的,取决于等待队列是如何管理的),问题就出现了。具体来说,消费者 T_{c2} 会醒过来,发现队列为空(c2),又继续回去睡眠(c3)。生产者 T_p 刚才在缓冲区中放了一个值,现在在睡眠。另一个消费者线程 T_{c1} 也回去睡眠了。3 个线程都在睡眠,显然是一个缺陷。由表 30.2 可以看到这个可怕灾难的步骤。

表 30.2

追踪线程:有问题的方案(第2版)

<i>T</i> _{c1}	状态	T _{c2}	状态	T_{p}	状态	count	注释
c1	运行		就绪		就绪	0	
c2	运行		就绪		就绪	0	
c3	睡眠		就绪		就绪	0	没数据可取
	睡眠	c1	运行		就绪	0	
	睡眠	c2	运行		就绪	0	
	睡眠	c3	睡眠		就绪	0	没数据可取
	睡眠		睡眠	p1	运行	0	
	睡眠		睡眠	p2	运行	0	
	睡眠		睡眠	p4	运行	1	缓冲区现在满了
	就绪		睡眠	p5	运行	1	T _{c1} 唤醒
	就绪		睡眠	р6	运行	1	
	就绪		睡眠	p1	运行	1	
	就绪		睡眠	p2	运行	1	
	就绪		睡眠	р3	睡眠	1	必须睡 (满了)
c2	运行		睡眠		睡眠	1	重新检查条件
c4	运行		睡眠		睡眠	0	T _{c1} 抓取数据
c5	运行		就绪		睡眠	0	啊! 唤醒 T _{c2}
c6	运行		就绪		睡眠	0	

续表

<i>T</i> _{c1}	状态	T _{c2}	状态	T_{p}	状态	count	注释
c1	运行		就绪		睡眠	0	
c2	运行		就绪		睡眠	0	
c3	睡眠		就绪		睡眠	0	没数据可取
	睡眠	c2	运行		睡眠	0	
	睡眠	c3	睡眠		睡眠	0	大家都睡了

信号显然需要,但必须更有指向性。消费者不应该唤醒消费者,而应该只唤醒生产者,反 之亦然。

单值缓冲区的生产者/消费者方案

解决方案也很简单:使用两个条件变量,而不是一个,以便正确地发出信号,在系统状态改变时,哪类线程应该唤醒。图 30.8 展示了最终的代码。

```
cond t empty, fill;
2
    mutex_t mutex;
3
4
    void *producer(void *arg) {
        int i;
6
        for (i = 0; i < loops; i++) {
7
             Pthread_mutex_lock(&mutex);
             while (count == 1)
9
                 Pthread_cond_wait(&empty,
1.0
             put(i);
11
             Pthread cond signal(&fill);
             Pthread_mutex_unlock(&mutex);
12
13
       }
14
     }
15
16
    void *consumer(void *arg) {
17
        int i;
18
        for (i = 0; i < loops; i++) {
             Pthread_mutex_lock(&mutex);
19
             while (count == 0)
20
21
                 Pthread_cond_wait(&fill, &mutex);
2.2
             int tmp = get();
23
             Pthread cond signal (&empty);
24
            Pthread_mutex_unlock(&mutex);
25
             printf("%d\n", tmp);
26
        }
27 }
```

图 30.8 生产者/消费者:两个条件变量和 while 语句

在上述代码中,生产者线程等待条件变量 empty,发信号给变量 fill。相应地,消费者线程等待 fill,发信号给 empty。这样做,从设计上避免了上述第二个问题:消费者再也不会唤醒消费者,生产者也不会唤醒生产者。

最终的生产者/消费者方案

我们现在有了可用的生产者/消费者方案,但不太通用。我们最后的修改是提高并发和效率。具体来说,增加更多缓冲区槽位,这样在睡眠之前,可以生产多个值。同样,睡眠之前可以消费多个值。单个生产者和消费者时,这种方案因为上下文切换少,提高了效率。多个生产者和消费者时,它甚至支持并发生产和消费,从而提高了并发。幸运的是,和现有方案相比,改动也很小。

第一处修改是缓冲区结构本身,以及对应的 put()和 get()方法(见图 30.9)。我们还稍稍修改了生产者和消费者的检查条件,以便决定是否要睡眠。图 30.10 展示了最终的等待和信号逻辑。生产者只有在缓冲区满了的时候才会睡眠(p2),消费者也只有在队列为空的时候睡眠(c2)。至此,我们解决了生产者/消费者问题。

```
1
    int buffer[MAX];
2
   int fill = 0;
    int use = 0;
4
    int count = 0;
5
6
    void put(int value) {
7
      buffer[fill] = value;
       fill = (fill + 1) % MAX;
9
        count++;
1.0
   }
11
12
   int get() {
13
      int tmp = buffer[use];
       use = (use + 1) % MAX;
15
        count--;
16
        return tmp;
17 }
```

图 30.9 最终的 put()和 get()方法

```
1
    cond_t empty, fill;
    mutex_t mutex;
3
4
    void *producer(void *arg) {
        int i;
6
        for (i = 0; i < loops; i++) {
7
            Pthread mutex lock(&mutex);
                                                      // p1
            while (count == MAX)
                                                       // p2
9
                 Pthread cond wait(&empty, &mutex);
                                                      // p3
10
            put(i);
                                                       // p4
11
            Pthread_cond_signal(&fill);
                                                      // p5
12
            Pthread_mutex_unlock(&mutex);
                                                       // p6
       }
13
14
1.5
16
    void *consumer(void *arg) {
17
       int i;
18
        for (i = 0; i < loops; i++) {
```

```
// c1
19
             Pthread mutex lock(&mutex);
                                                         // c2
             while (count == 0)
20
                                                         // c3
21
                 Pthread cond wait(&fill, &mutex);
22
             int tmp = get();
                                                         // c4
23
             Pthread cond signal (&empty);
                                                         // c5
24
             Pthread mutex unlock (&mutex);
                                                         // c6
             printf("%d\n", tmp);
26
       }
27
   }
```

图 30.10 最终有效方案

提示:对条件变量使用 while (不是 if)

多线程程序在检查条件变量时,使用 while 循环总是对的。if 语句可能会对,这取决于发信号的语义。因此,总是使用 while, 代码就会符合预期。

对条件变量使用 while 循环,这也解决了假唤醒(spurious wakeup)的情况。某些线程库中,由于实现的细节,有可能出现一个信号唤醒两个线程的情况[L11]。再次检查线程的等待条件,假唤醒是另一个原因。

现在再来看条件变量的一个例子。这段代码摘自 Lampson 和 Redell 关于飞行员的论文 [LR80],同一个小组首次提出了上述的 Mesa 语义 (Mesa semantic,他们使用的语言是 Mesa, 因此而得名)。

他们遇到的问题通过一个简单的例子就能说明,在这个例子中,是一个简单的多线程内存分配库。图 30.11 是展示这一问题的代码片段。

```
// how many bytes of the heap are free?
2
     int bytesLeft = MAX HEAP SIZE;
3
4
    // need lock and condition too
5
    cond t c;
6
     mutex t m;
7
     void *
8
9
     allocate(int size) {
         Pthread mutex lock(&m);
1.0
11
         while (bytesLeft < size)
12
             Pthread cond wait (&c, &m);
13
         void *ptr = ...; // get mem from heap
14
        bytesLeft -= size;
15
        Pthread mutex unlock(&m);
        return ptr;
16
17
    }
18
```

参考资料 261

```
19
    void free(void *ptr, int size) {
20
        Pthread mutex lock(&m);
21
        bytesLeft += size;
        Pthread cond signal(&c); // whom to signal??
23
        Pthread mutex unlock(&m);
24 }
```

图 30.11 覆盖条件的例子

从代码中可以看出,当线程调用进入内存分配代码时,它可能会因为内存不足而等待。 相应的,线程释放内存时,会发信号说有更多内存空闲。但是,代码中有一个问题:应该 唤醒哪个等待线程(可能有多个线程)?

考虑以下场景。假设目前没有空闲内存,线程 Ta 调用 allocate(100),接着线程 Tb 请求 较少的内存,调用 allocate(10)。 T_a 和 T_b 都等待在条件上并睡眠,没有足够的空闲内存来满 足它们的请求。

这时,假定第三个线程 T_c 调用了 free(50)。遗憾的是,当它发信号唤醒等待线程时,可 能不会唤醒申请 10 字节的 T_b 线程。而 T_a 线程由于内存不够,仍然等待。因为不知道唤醒 哪个(或哪些)线程,所以图中代码无法正常工作。

Lampson 和 Redell 的解决方案也很直接: 用 pthread cond broadcast()代替上述代码中的 pthread cond signal(),唤醒所有的等待线程。这样做,确保了所有应该唤醒的线程都被唤 醒。当然,不利的一面是可能会影响性能,因为不必要地唤醒了其他许多等待的线程,它 们本来(还)不应该被唤醒。这些线程被唤醒后,重新检查条件,马上再次睡眠。

Lampson 和 Redell 把这种条件变量叫作覆盖条件(covering condition),因为它能覆盖 所有需要唤醒线程的场景(保守策略)。成本如上所述,就是太多线程被唤醒。聪明的读者 可能发现,在单个条件变量的生产者/消费者问题中,也可以使用这种方法。但是,在这个 例子中,我们有更好的方法,因此用了它。一般来说,如果你发现程序只有改成广播信号 时才能工作(但你认为不需要),可能是程序有缺陷,修复它!但在上述内存分配的例子中, 广播可能是最直接有效的方案。

30.4 小结

我们看到了引入锁之外的另一个重要同步原语:条件变量。当某些程序状态不符合要 求时,通过允许线程进入休眠状态,条件变量使我们能够漂亮地解决许多重要的同步问题, 包括著名的(仍然重要的)生产者/消费者问题,以及覆盖条件。

参考资料

[D72] "Information Streams Sharing a Finite Buffer"

E.W. Dijkstra

Information Processing Letters 1: 179180, 1972

这是一篇介绍生产者/消费者问题的著名文章。

[D01] "My recollections of operating system design"

E.W. Dijkstra April, 2001

如果你对这一领域的先驱们如何提出一些非常基本的概念(诸如"中断"和"栈"等概念)感兴趣,那么它是一本很好的读物!

[H74] "Monitors: An Operating System Structuring Concept"

C.A.R. Hoare

Communications of the ACM, 17:10, pages 549-557, October 1974

Hoare 在并发方面做了大量的理论工作。不过,他最出名的工作可能还是快速排序算法,那是世上最酷的排序算法,至少本书的作者这样认为。

[L11] "Pthread cond signal Man Page"

Linux 手册页展示了一个很好的简单例子,以说明为什么线程可能会发生假唤醒——因为信号/唤醒代码中的竞态条件。

[LR80] "Experience with Processes and Monitors in Mesa"

B.W. Lampson, D.R. Redell

Communications of the ACM. 23:2, pages 105-117, February 1980

一篇关于如何在真实系统中实际实现信号和条件变量的极好论文,导致了术语"Mesa"语义,说明唤醒意味着什么。较早的语义由 Tony Hoare [H74]提出,于是被称为"Hoare"语义。