- 1 读取输入
- 2 格式化输出
- 3 文件输入与输出

1读取输入

要想通过控制台进行输入,首先需要构造一个与标准输入流 System. in 关联的 Scanner 对象:

```
Scanner in = new Scanner(System.in);
```

之后就可以使用 Scanner 类的各种方法读取输入了。下面列出 Scanner 类中关于读取输入的方法。

```
/* java.util.Scanner */
Scanner(InputStream in) // 用给定的输入流创建一个 Scanner 对象
String nextLine() // 读取输入的下一行内容
String next() // 读取输入的下一个单词,以空格作为分隔符
int nextInt() // 读取并转换下一个表示整数的字符序列
double nextDouble() // 读取并转换下一个表示浮点数的字符序列
boolean hasNext() // 检测输入中是否还有其他单词
boolean hasNextInt() // 检测是否还有下一个表示整数的字符序列
boolean hasNextDouble() // 检测是否还有下一个表示浮点数的字符序列
```

Scanner 类定义在 java.util 包中,要使用 import 命令导入相应的包。程序实例:

```
import java.util.*;

public class InputTest
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        System.out.print("What is your name? ");
        String name = in.nextLine();

        System.out.print("How old are you? ");
        int age = in.nextInt();

        System.out.println("Hello, " + name + ". Next year, you'll be " + (age + 1));
        }
}
```

因为输入是可见的,所以 Scanner 类不适用于从控制台读取密码。Java 6特别引入了 Console 类来实现密码输入。下面列出与此相关的一些方法。

```
/* java.lang.System */
static Console console()
    // 如果可以进行交互,就返回一个 Console 对象通过控制台窗口与用户交互,否则返回 null
    // 对于任何一个在控制台窗口启动的程序,都可使用 Console 对象。否则,是否可用取决于所使用的
系统

/* java.io.Console */
static char[] readPassword(String prompt, Object... args)
static String readLine(String prompt, Object... args)
    // 显示字符串 prompt(提示符)并读取用户输入,直到输入行结束。args 参数可以用来提供格式参数
```

要想读取一个密码,可以使用下列代码:

```
Console cons = System.console();
String username = cons.readLine("User name: ");
char[] passwd = cons.readPassword("Password: ");
```

为安全起见,返回的密码存放在一个字符数组中。在对密码处理完成之后,应该马上用一个填充值覆盖数组元素。

采用 Console 对象处理输入不如采用 Scanner 方便。必须每次读取一行输入,而没有能够读取单个单词或数值的方法。

2 格式化输出

Java 5沿用了C语言函数库中的 printf 方法实现格式化输出。与C语言类似,每个以 % 字符开始的格式说明符都用相应的参数替换,格式说明符尾部的转换符指示要格式化的数值的类型。下表列出了所有转换符。(日期时间转换符 Tx 已经过时,故下表未列出)

转换符	类型	示例
d	十进制整数	159
Х	十六进制整数	9f
0	八进制整数	237
f	定点浮点数,默认6位小数	15.9
е	指数浮点数	1.59e+01
g	通用浮点数(e和f中较短的一个)	
a	十六进制浮点数	0x1.fccdp3
S	字符串	Hello
С	字符	Н
b	布尔	true
h	散列码	42628b2
%	百分号	%
n	与平台有关的行分隔符	

另外,还可以在%和转换符之间指定控制格式化输出外观的各种标志。下表列出了所有标志。

标志	目的	示例
n.m	n为字段宽度,m为小数点后位数。默认右对齐。若长度不足,默 认用空格补齐	3333.33
+	打印正数和负数的符号	+3333.33
空格	正数前面添加空格	/ 3333.33/
0	若长度不足,数字前面补0	03333.33
-	左对齐。不能与0连用	/3333.33
(将负数括在括号内 (不包括负号)	(3333.33)
,	添加分组分隔符	3,333.33
# (对于f格 式)	当小数点被截去时,包含小数点	3333.
#(对于x或o 格式)	添加前缀0x或0	0xcafe
\$	指定要格式化的参数索引	
<	格式化前面说明的数值	

用 n.m 控制字段宽度和精度时,若实际长度大于n,则无视该宽度限制。 +、 -、 (、)、 -等符号也计入长度。若小数点后位数多于m,则截取前m位;若小数点后位数少于m,则用0补齐。若m=0,则不输出小数点和小数部分,此时若使用 # 标志,仍输出小数点而小数部分不输出。

\$标志用于指定要格式化的参数索引。参数索引紧跟在%后面,并以\$终止。参数索引从1开始。例如:

```
System.out.printlf("%1$f %1$.2f %2$d", -3333.3333, 21);
输出: -3333.333300 -3333.33 21
```

<标志指示前一个格式说明中的参数将被再次使用。例如:

```
System.out.printf("%f %<.2f", -3333.3333);
输出: -3333.333300 -3333.33
```

与格式化输出类似,可以使用 String 类的静态方法 format 创建一个格式化的字符串。例如:

```
String message = String.format("Hello, %s. Next year, you'll be %d", name, age);
```

3 文件输入与输出

读取文件: 先构造一个 Scanner 对象

```
Scanner in = new Scanner(Path.of("myfile.txt"), StandardCharsets.UTF_8);
```

之后就可以使用前面介绍的任何一个 Scanner 方法来读文件。

注意:构造 Scanner 对象时第二个参数表示字符编码,不可省略。

写入文件:构造一个 Printwriter 对象

```
PrintWriter out = new PrintWriter("myfile.txt");
```

如果文件不存在,创建该文件。之后就可以使用 print 、 println 、 printf 等方法进行输出。

如果用一个不存在的文件构造 Scanner ,或者用一个无法创建的文件名构造 Printwriter ,会产生异常。需要在 main 方法中使用 throws 子句标记,如下所示:

```
public static void main(String[] args) throws IOException // 输入/输出异常 {
    Scanner in = new PrintWriter("myfile.txt", StandardCharsets.UTF_8);
    // ...
}
```

文件读写涉及的API如下:

```
/* java.util.Scanner */
Scanner(Path p, String encoding) // 构造一个使用给定字符编码从给定路径读取数据的
Scanner

/* java.io.PrintWriter */
PrintWriter(String fileName) // 构造一个将数据写入文件的 PrintWriter, 文件名由参数指定

/* java.nio.file.Path */
static Path of(String pathname) // 根据给定的路径名构造一个 Path
```