

# QEMU模拟ARM64内核

## 一、安装交叉编译器 aarch64-none-linux-gnu- 10.3

网址：<https://developer.arm.com/downloads/-/gnu-a>

工具选择：AArch64 GNU/Linux target (aarch64-none-linux-gnu)

下载链接：[https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu-a/10.3-2021.07/binrel/gcc-arm-10.3-2021.07-x86\\_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz?rev=1cb9c51b94f54940bdcccd791451cec3&hash=B380A59EA3DC5FDC0448CA6472BF6B512706F8EC](https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu-a/10.3-2021.07/binrel/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz?rev=1cb9c51b94f54940bdcccd791451cec3&hash=B380A59EA3DC5FDC0448CA6472BF6B512706F8EC)

```
wget https://armkeil.blob.core.windows.net/developer/Files/downloads/gnu-a/10.3-2021.07/binrel/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz
tar xvf gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz
ls gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/
```

安装完成，记住路径，本机在：/root/gcc-arm-10.3-2021.07-x86\_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-

## 二、编译安装QEMU 7.2

1. wget <https://download.qemu.org/qemu-7.2.1.tar.xz>
2. tar 解压
3. mkdir build %% cd build
4. ../qemu-7.2.0/configure --enable-kvm --enable-slirp --enable-debug --target-list=aarch64-softmmu,x86\_64-softmmu
5. make -j2

## 三、编译Kernel 5.4

```
git clone https://github.com/torvalds/linux
cd linux
git checkout v5.4

make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=/root/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu- defconfig
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=/root/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu- Image -j$(nproc)
```

编译完毕，内核文件：arch/arm64/boot/Image

## 四、编译 busybox 1.36.0（文件系统）

```
wget https://busybox.net/downloads/busybox-1.36.0.tar.bz2
tar -jxvf busybox-1.36.0.tar.bz2

cd busybox-1.36.0
make menuconfig
```

- > Settings

[\*] Build static binary (no shared libs)

(/root/gcc-arm-10.3-2021.07-x86\_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-) Cross compiler prefix

```
--- Build Options
[*] Build static binary (no shared libs)
[ ] Force NOMMU build
(aarch64-linux-gnu-) Cross compiler prefix
```

```
# 编译安装
make -j$(nproc) && make install
```

编译完毕后busybox生成在\_install目录。

## 五、文件系统创建console

```
cd _install
mkdir dev
cd dev
sudo mknod console c 5 1
sudo mknod null c 1 3
sudo mknod tty1 c 4 1
sudo mknod tty2 c 4 2
sudo mknod tty3 c 4 3
sudo mknod tty4 c 4 4
cd ..
mkdir -p etc/init.d/
cd etc/init.d; touch rcS
chmod +x rcS
vi rcS

# 压缩成cpio.gz文件系统
find . | cpio -o -H newc |gzip > ../rootfs.cpio.gz
```

## 六、启动arm64内核

把上述文件放在同一个目录上：

```
cuibixuan@hulk-ubuntu:~/git/qemu$ ls
Image  qemu.sh  rootfs.cpio.gz
```

```
qemu-system-aarch64 \
  -machine virt,virtualization=true,gic-version=3 \
  -nographic \
  -m size=1024M \
  -cpu cortex-a57 \
  -smp 2 \
  -kernel Image \
  -initrd rootfs.cpio.gz \
  --append "console=ttyAMA0 rdinit=/linuxrc"
```

效果：

```
[Please press Enter to activate this console.]
[~ # uname -a
Linux (none) 5.4.0 #1 SMP PREEMPT Fri Apr 7 23:31:19 CST 2023 aarch64 GNU/Linux
~ #
```

由于busybox制作的文件系统过于简单（如没有apt工具），因此，我们需要使用更丰富的ubuntu文件系统来定制。

## 八、基于ubuntu 20.04 arm64 base构建

下载：[ubuntu-base-20.04.5-base-arm64.tar.gz](http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-base/releases/20.04/release/ubuntu-base-20.04.5-base-arm64.tar.gz)

链接：<http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-base/releases/20.04/release/ubuntu-base-20.04.5-base-arm64.tar.gz>

```
wget http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-base/releases/20.04/release/ubuntu-base-20.04.5-base-arm64.tar.gz

mkdir rootfs
dd if=/dev/zero of=ubuntu-20.04-rootfs_ext4.img bs=1M count=2048 oflag=direct
mkfs.ext4 ubuntu-20.04-rootfs_ext4.img
sudo mount -t ext4 ubuntu-20.04-rootfs_ext4.img rootfs/
sudo tar -xzf ubuntu-base-20.04.5-base-arm64.tar.gz -C rootfs/

sudo cp /usr/bin/qemu-system-aarch64 rootfs/usr/bin/
sudo cp /etc/resolv.conf rootfs/etc/resolv.conf
sudo mount -t proc /proc rootfs/proc
sudo mount -t sysfs /sys rootfs/sys
sudo mount -o bind /dev rootfs/dev
sudo mount -o bind /dev/pts rootfs/dev/pts

# 安装内核模块 (可选)
cd linux-5.4
make ARCH=arm64 modules -j$(nproc) CROSS_COMPILE=/root/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-
sudo make ARCH=arm64 modules_install CROSS_COMPILE=/root/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-

sudo chroot rootfs

apt-get update
apt-get install git sudo vim bash-completion -y
apt-get install net-tools ethtool ifupdown network-manager iputils-ping -y
apt-get install rsyslog resolvconf udev -y

# 如果上面软件包没有安装, 至少要安装下面的包
apt-get install systemd -y

adduser arm64
adduser arm64 sudo
echo "kernel-5.4" >/etc/hostname
echo "127.0.0.1 localhost" >/etc/hosts
echo "127.0.0.1 kernel-5.4">>/etc/hosts
dpkg-reconfigure resolvconf
dpkg-reconfigure tzdata
exit

sudo umount rootfs/proc
sudo umount rootfs/sys
sudo umount rootfs/dev/pts
sudo umount rootfs/dev
sudo umount rootfs
```

然后模拟运行来验证：

```
qemu-system-aarch64 \
-machine virt,gic_version=3 \
-machine virtualization=true \
-cpu cortex-a57 \
-machine type=virt \
-nographic \
-smp 4 \
-m 4096 \
-kernel Image \
-append "console=ttyAMA0 root=/dev/vda rw" \
-drive if=none,file=ubuntu-20.04-rootfs_ext4.img,id=hd0,format=raw \
-device virtio-blk-device,drive=hd0 \
-netdev tap,id=net0,ifname=tap0,script=no,downscript=no \
-device virtio-net-device,netdev=net0,mac=52:55:00:d1:55:01
```

**Q：**在使用ubuntu-base启动虚拟aarch64平台时，等待dev-ttyAMA0.device超时而卡住，从而导致无法登录进入bash

```
sudo mount ubuntu-18.04.1-rootfs_ext4.img rootfs/
sudo chroot rootfs/
cp lib/systemd/system/serial-getty@.service lib/systemd/system/serial-getty@ttyAMA0.service
systemctl enable serial-getty@ttyAMA0.service
exit
```

## 修改内容

```
sudo vim rootfs/lib/systemd/system/serial-getty@ttyAMA0.service
```

```
13 [Unit]
12 Description=Serial Getty on %I
11 Documentation=man:agetty(8) man:systemd-getty-generator(8)
10 Documentation=http://0pointer.de/blog/projects/serial-console.html
9 #BindsTo=dev-%i.device
8 #After=dev-%i.device systemd-user-sessions.service plymouth-quit-wait.servic
7 After=rc-local.service
6
```


将BindsTo和After开头的行注释掉

参考地址：

[systemd for Administrators, Part XVI](#)

最后卸载挂载，完成根文件系统的制作。

## 九、配置qemu网络，与外部通信



网络连接图

### 配置网桥 `br0`

```
sudo ip link add name br0 type bridge
sudo ip link set dev br0 down
sudo ip addr flush dev br0
sudo ip addr add 192.168.0.32/24 dev br0
sudo ip link set dev br0 up
```

### 配置 tap 设备 `tap0`

```
sudo ip tuntap add name tap0 mode tap
sudo ip link set dev tap0 up
```

将宿主机网络接口 `eth0` 和 `tap0` 接入网桥 `br0`

```
sudo ip link set eth1 master br0
sudo ip link set tap0 master br0
```

然后qemu启动虚拟机，在虚拟机内

```
sudo ifconfig eth0 up
sudo ifconfig eth0 192.168.0.33
```

现在可以实现guest ping通host

## 优化网络，让其可以与外部通信 (暂不可信)

以上步骤完成后虚拟机可与宿主机所在网络的其他设备互连（包括宿主机），也可以通过指定的网关连接互联网，但是此时宿主机无法连接互联网，解决方法如下：

删除 `eth0` 接口的默认网关：

```
sudo ip route del default dev eth1
```

为 `br0` 添加默认网关：

```
sudo ip route add default via 192.168.0.1 dev br0
```