

```

server.1
Os Oe Oc Od Ot Op ; обнуление переменных
@+F1(16) @+F2(16) @+F3(16) ; 1 комплекс - для настроек сервера, 2 -
для настроек клиента, 3 - для обмена сообщением
@'0.0.0.0'>F2
2=>d 1=>t 0=>p ; domain=AF_INET type=SOCK_STREAM protocol=auto
*set_sockaddr_bind_domain(F1,2/) ;настройка сервера domain=AF_INET
*set_sockaddr_bind_port(F1,1195/) ;настройка сервера port=1195
*set_sockaddr_bind_ip(F1,F2/) ;настройка сервера IP=любой
*socket(d,t,p/s)
*bind(s,F1,10h/e) ;привязываем сокет s к комплексу F1 длины 16 байт
*listen(s,5/e) ;ожидаем не более 5 соединений на соquete s
*accept(s,F2,10h/c) ;устанавливаем связь на соquete s
*freadf(c,F3,0,5/a) ;считываем 5 символов с клиентского сокета в ком-
плекс F3
*fwritef(c,F3,0,5/a) ;записываем 5 символов в клиентский сокет из ком-
плекса F3
*close(c/) ;закрываем сокет клиента
*close(s/) ;закрываем сокет сервера
**

```

\*socket(domain, type, protocol/socket) - эта функция используется для создания сокета. Первый параметр - домен - накладывает определенные ограничения на формат используемых процессов адресов и их интерпретацию. Второй параметр определяет тип канала связи с сокетом, который должен быть использован. Третий параметр позволяет выбрать нужный протокол для канала связи; если он равен 0, то ОС выбирает его автоматически. Функция возвращает целое положительное число - номер дескриптора.

~Таблица 1: Значения domain

domain	значение
AF_UNIX, AF_LOCAL	1
AF_INET	2
AF_INET6	10
AF_IPX	4
AF_NETLINK	16
AF_X25	9
AF_AX25	3
AF_ATMPVC	8
AF_APPLETALK	5
AF_PACKET	17

Таблица 2: Значения type

type	значение
SOCK_STREAM	1
SOCK_DGRAM	2
SOCK_SEQPACKET	5
SOCK_RAW	3
SOCK_RDM	4
SOCK_PACKET	10
SOCK_NONBLOCK	2048
SOCK_CLOEXEC	524288

Таблица 3: Значения protocol

protocol	значения
IPPROTO_IP	0
IPPROTO_HOPOPTS	0
IPPROTO_ICMP	1
IPPROTO_IGMP	2
IPPROTO_IPIP	4
IPPROTO_TCP	6
IPPROTO_EGP	8
IPPROTO_PUP	12
IPPROTO_UDP	17
IPPROTO_IDP	22
IPPROTO_TP	29
IPPROTO_DCCP	33
IPPROTO_IPV6	41
IPPROTO_ROUTING	43
IPPROTO_FRAGMENT	44
IPPROTO_RSVP	46
IPPROTO_GRE	47
IPPROTO_ESP	50
IPPROTO_AH	51
IPPROTO_ICMPV6	58
IPPROTO_NONE	59
IPPROTO_DSTOPTS	60
IPPROTO_MTP	92
IPPROTO_ENCAP	98
IPPROTO_PIM	103
IPPROTO_COMP	108
IPPROTO_SCTP	132
IPPROTO_UDPLITE	136
IPPROTO_RAW	255

\*bind(socket,sockaddr, sockaddr\_len/error) - используется сервером для присваивания сокету имени. До выполнения этой функции сокет недоступен программам-клиентам. Первый аргумент - сокет-дескриптор, который данная функция именуется. Второй параметр - указатель на комплекс, описывающий sockaddr. Третий параметр - длина комплекса. В случае успешного выполнения функция возвращает значение равное 0, иначе - код ошибки.

Таблица 4: Комплекс sockaddr

биты	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
значение	domain	port	IP address						0	0	0	0	0	0	0	0

\*listen(socket, backlog/error) - используется сервером, чтобы уведомить ОС, что он ожидает запросы на установление соединения на данном сокете. Первый аргумент - сокет для прослушивания, второй аргумент - целое положительное число, определяющее как много запросов может быть принято на сокет. В случае успешного выполнения функция возвращает значение равное 0, иначе - код ошибки.

\*accept(socket,sockaddr,sockaddr\_len/error) - используется сервером для принятия связи на сокет. Сокет должен быть уже слушающим в момент вызова функции. Если сервер устанавливает связь с клиентом, то функция accept возвращает новый сокет-дескриптор, через который и происходит общение клиента с сервером. Пока устанавливается связь клиента с сервером, функция accept блокирует другие запросы связи с данным сервером, а после установления связи "прослушивание"запросов возобновляется. Первый аргумент функции - сокет-дескриптор для принятия связей от клиентов. Второй аргумент - комплекс sockaddr для соответствующего домена. Третий аргумент - длина комплекса sockaddr. Второй и третий аргументы заполняются соответствующими значениями в момент установления связи клиента с сервером и позволяют серверу точно определить, с каким именно клиентом он общается.

Таблица 5: Значения error

Значение	Обозначение ошибки
1	операция не разрешена
2	файл или директория не существует
3	процесс не существует
4	прерывание системы
5	ошибка ввода/вывода
6	устройство или адрес не существует
7	аргументов слишком много
8	ошибка формата исполняемого файла

9	некорректный номер дескриптора
10	дочернего процесса не существует
11	перезапустите процесс
12	ошибка памяти
13	доступ запрещен
14	некорректный адрес
15	требуется блочное устройство
16	устройство или ресурс занято
17	файл существует
18	нельзя создавать жесткие ссылки между устройствами
19	устройство не существует
20	не является директорией
21	является директорией
22	неверный аргумент
23	переполнение таблицы дескрипторов
24	много открытых файлов
25	не является пишущим устройством
26	текстовый файл занят
27	файл слишком большой
28	на устройстве не хватает свободного места
29	запрещено передвижение указателя на файл
30	доступны только права на чтение
31	слишком много ссылок
32	ошибка ввода данных
33	результат математической операции нельзя представить