

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование структур загрузочных модулей

Студент гр. 8382

Мирончик П.Д.

Преподаватель

Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2019

Цель работы.

Исследование различий в структурах исходных текстов модулей типов **.COM** и **.EXE**, структур файлов загрузочных модулей и способов их загрузки в основную память.

Ход работы.


Был написан “хороший” .com модуль, который определяет тип PC и версию системы. Программа считывает содержимое предпоследнего байта ROM BIOS, сопоставляет его со значением из таблицы и выводит соответствующий тип PC. Затем используется функция 30h прерывания 21h для определения версии системы (формируется сорока формата xx.yy), серийного номера OEM и серийного номера пользователя (последние выводятся посимвольно в HEX формате).

Из этого текста были скомпилированы “хороший” .com модуль и “плохой” .exe модуль.



```
C:\>lr1_com
PC Convertible
05.00
FF
000000
```

Рисунок 1 – результат исполнения хорошего .com модуля



```
C:\>lr1_com.exe
PC Convertible
05.00
FF
000000
0÷ PC
0÷ PC
0÷ PC
```

Рисунок 2 – результат исполнения плохого .exe модуля

На основе хорошего .com текста был написан текст хорошего .exe модуля.



```
C:\>lr1_exe.exe
PC Convertible
05.00
FF
000000
```

Отличия исходных текстов .com и .exe программ

1. Сколько сегментов должна содержать .com программа?

Только один сегмент.

2. Сколько сегментов должна содержать .exe программа?

EXE программа может содержать несколько сегментов, однако обязательным является только сегмент кода.

3. Какие директивы обязательно должны быть в тексте COM программы?

org – задает смещение адресации внутри кода. Первые 100 байт COM программы занимают управляющие структуры и при расчете адресов необходимо учитывать это смещение.

4. Все ли форматы команд можно использовать в COM программе?

Нельзя использовать упрощенные директивы сегментации и команды, использующие сегменты (такие как mov reg, seg:data), т.к. отсутствует таблица настройки адресов.

Отличия форматов файлов COM и EXE модулей.

1. Какова структура файла COM? С какого адреса располагается код?

Файл COM содержит только один сегмент, в отличие от EXE программ. Код располагается с адреса 0.

2. Какова структура плохого EXE? С какого адреса располагается код? Что располагается с адреса 0?

Плохой EXE содержит один сегмент. Код располагается с адреса 300h, а в адресе 0 располагается DOS заголовок – сигнатура MZ, обозначающую, что данный файл является EXE файлом, а также таблица настройки адресов.

3. Какова структура хорошего EXE? Чем он отличается от файла плохого EXE?

В хорошем EXE код и данные поделены на сегменты, в плохом — это все единый сегмент. Также отличается содержимое заголовков: в заголовке хорошего EXE файла содержатся сигнатура файла, начальные значения сегментов SS, SP, CS, IP, размер файла, количество сегментов и т.д.

Загрузка модулей с помощью отладчика TD.





Рисунок 4 – загруженный модуль COM



Загрузка COM модуля в основную память.

1. Какой формат загрузки модуля COM? С какого адреса располагается код?

Код располагается с адреса 100h.

2. Что располагается с адреса 0?

С 0 адреса располагается PSP.

3. Какие значения имеют сегментные регистры? На какие области памяти они указывают?

Сегментные регистры имеют одинаковое значение 48DDh и указывают на PSP.

4. Как определяется стек? Какую область памяти он занимает? Какие адреса?

Стек занимает всю доступную память, кроме PSP и кода. Регистр SP при этом в начале выполнения программы содержит последний адресуемый байт – FFFh.

Загрузка хорошего EXE модуля в память.

1. Как загружается хороший EXE? Какие значения имеют сегментные регистры?

Регистры DS и ES имеют значения 48DDh, а сегмент стека SS – 48Edh.

2. На что указывают регистры DS и ES?

На начало PSP (48DDh).

3. Как определяется стек?

С использованием директивы `SEGMENT` выделяется память под сегмент стека и при загрузке программы регистр `SP` инициализируется соответствующим значением.

4. Как определяется точка входа?

Точку входа можно явно задать, указав с помощью директивы `END` точку входа в программу.

Дополнительные вопросы.

1. Что произойдет при удалении строки `ASSUME` из `COM` программы при компиляции?

```
**Error** lr1_com.asm(88) Near jump or call to different CS
**Error** lr1_com.asm(90) Near jump or call to different CS
**Error** lr1_com.asm(103) Near jump or call to different CS
**Error** lr1_com.asm(123) Near jump or call to different CS
**Error** lr1_com.asm(128) Near jump or call to different CS
**Error** lr1_com.asm(133) Near jump or call to different CS
**Error** lr1_com.asm(138) Near jump or call to different CS
**Error** lr1_com.asm(143) Near jump or call to different CS
**Error** lr1_com.asm(148) Near jump or call to different CS
**Error** lr1_com.asm(153) Near jump or call to different CS
**Error** lr1_com.asm(158) Near jump or call to different CS
**Error** lr1_com.asm(163) Near jump or call to different CS
**Error** lr1_com.asm(175) Near jump or call to different CS
**Error** lr1_com.asm(180) Near jump or call to different CS
**Error** lr1_com.asm(191) Near jump or call to different CS
**Error** lr1_com.asm(202) Near jump or call to different CS
**Error** lr1_com.asm(204) Near jump or call to different CS
**Error** lr1_com.asm(206) Near jump or call to different CS
Error messages: 24
Warning messages: None
Passes: 1
Remaining memory: 472k
```

Видны множественные ошибки *Near jump or call to different CS* на строках, где используются разновидности *jmp* и вызов ближних (*NEAR*) функций. Из описания ошибки “Это сообщение об ошибке выдается при попытке осуществить ближний вызов или переход по адресу, определенному в области, где регистр *CS* указывает на другой сегмент” видно, что проблема в несоответствии сегмента кода (содержимого регистра) с адресом текущего сегмента.

Вывод.

В ходе лабораторной работы были изучены особенности написания исходного кода для COM и EXE файлов, структура файлов загрузочных модулей, способы просмотра шестнадцатеричного вида файлов, а также способ их загрузки в основную память.

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

КОД ИСХОДНОГО СОМ МОДУЛЯ

```
MAIN      SEGMENT
          ASSUME CS:MAIN, DS:MAIN, SS:NOTHING
          ORG 100H

START:    JMP BEGIN
; DATA
FF_name db 'PC',13,10,'$'
FE_name db 'PC/XT',13,10,'$'
FB_name db 'PC/XT',13,10,'$'
FC_name db 'AT',13,10,'$'
FA_name db 'PS2 model 30',13,10,'$'
F8_name db 'PS2 model 80',13,10,'$'
FD_name db 'PCjr',13,10,'$'
F9_name db 'PC Convertible',13,10,'$'
dos_version_header db 'System version: $'
dos_version db '00.00',13,10,'$'
pc_type db 'PC type: $'
serial_number db 'Serial number OEM: $'
user_serial_number db 'User serial number: $'
ENDL db 13,10,'$'

; PROCEDURES
TETR_TO_HEX PROC     near
    and     AL, 0Fh
    cmp     AL, 09
    jbe     NEXT
    add     al,07
NEXT:      add     al, 30h
    ret
TETR_TO_HEX ENDP
;-----
BYTE_TO_HEX PROC     near
; input:      AL=F8h (число)
; output:     AL={f}, AH={8} (в фигурных скобках символы)
;
; переводит AL в два символа в 16-й сс в AX
; в AL находится старшая, в AH младшая цифры
    push    cx
    mov     ah,al
    call    TETR_TO_HEX
    xchg    al,ah
    mov     cl,4
    shr     al,cl
    call    TETR_TO_HEX
    pop     cx
    ret
BYTE_TO_HEX ENDP
;-----
WRD_TO_HEX PROC     near
; input:      AX=FH7Ah (число)
;
;             DI={адрес} (указатель на последний символ в памяти, куда
будет записан результат)
```



```

; output:          начиная с [DI-3] лежат символы числа в 16-й сс
;                  AX не сохраняет начальное значение
;
; перевод AX в 16-ю сс
    push    bx
    mov     bh,ah
    call    BYTE_TO_HEX
    mov     [di],ah
    dec     di
    mov     [di],al
    dec     di
    mov     al,bh
    call    BYTE_TO_HEX
    mov     [di],ah
    dec     di
    mov     [di],al
    pop     bx
    ret
WRD_TO_HEX        ENDP

BYTE_TO_DEC       PROC    near
; input:          AL=0Fh (число)
;                  SI={адрес} (адрес поля младшей цифры)
;
; перевод AL в 10-ю сс
    push    cx
    push    dx
    push    ax
    xor     ah,ah
    xor     dx,dx
    mov     cx,10
loop_bd:
    div     cx
    or      dl,30h
    mov     [si],dl
    dec     si
    xor     dx,dx
    cmp     ax,10
    jae     loop_bd
    cmp     ax,10
    je      end_l
    or      al,30h
    mov     [si],al
end_l:
    pop     ax
    pop     dx
    pop     cx
    ret
BYTE_TO_DEC       ENDP

WRITE_AL_HEX     PROC NEAR
    push    ax
    push    dx
    call    BYTE_TO_HEX

    mov     dl, al
    mov     al, ah
    mov     ah, 02h

```

```

        int 21h

        mov dl, al
        int 21h
        pop dx
        pop ax
        ret
WRITE_AL_HEX ENDP

;-----
; CODE
BEGIN:
        mov dx, offset pc_type
        mov ah, 09h
        int 21h

        mov ax, 0F000h
        mov es, ax
        mov al, es: [0FFFEh]

        mov dx, offset FF_name
        cmp al, 0FFh
        je WRITE_TYPE

        mov dx, offset FE_name
        cmp al, 0FEh
        je WRITE_TYPE

        mov dx, offset FB_name
        cmp al, 0FBh
        je WRITE_TYPE

        mov dx, offset FC_name
        cmp al, 0FCh
        je WRITE_TYPE

        mov dx, offset FA_name
        cmp al, 0FAh
        je WRITE_TYPE

        mov dx, offset F8_name
        cmp al, 0F8h
        je WRITE_TYPE

        mov dx, offset FD_name
        cmp al, 0FDh
        je WRITE_TYPE

        mov dx, offset F9_name
        cmp al, 0F9h
        je WRITE_TYPE

        call WRITE_AL_HEX
        mov dx, offset ENDL
        mov ah, 09h
        int 21h
        jmp OS_VERSION

```

```

WRITE_TYPE:
    mov ah, 09h
    int 21h
    jmp OS_VERSION
OS_VERSION:
    ; Вывод версии системы
    mov dx, offset dos_version_header
    mov ah, 09h
    int 21h

    mov ah, 30h
    int 21h

    mov si, offset dos_version
    add si, 1
    call BYTE_TO_DEC

    mov si, offset dos_version
    add si, 4
    mov al, ah
    call BYTE_TO_DEC

    mov dx, offset dos_version
    mov ah, 09h
    int 21h

    ; Серийный номер OEM
    mov dx, offset serial_number
    mov ah, 09h
    int 21h

    mov ah, 30h
    int 21h

    mov al, bh
    call WRITE_AL_HEX

    mov dx, offset ENDL
    mov ah, 09h
    int 21h

    ; Серийный номер пользователя
    mov dx, offset user_serial_number
    mov ah, 09h
    int 21h

    mov ah, 30h
    int 21h

    mov al, bl
    call WRITE_AL_HEX
    mov al, ch
    call WRITE_AL_HEX
    mov al, cl
    call WRITE_AL_HEX

; Выход в DOS
xor     al, al

```

```
        mov     ah,4Ch
        int     21h
MAIN    ENDS
        END     START
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

КОД ИСХОДНОГО EXE МОДУЛЯ

```
ASTACK SEGMENT STACK
    DW 100 DUP(?)
ASTACK ENDS
```

```
DATA SEGMENT
    FF_name      db  'PC',13,10,'$'
    FE_name      db  'PC/XT',13,10,'$'
    FB_name      db  'PC/XT',13,10,'$'
    FC_name      db  'AT',13,10,'$'
    FA_name      db  'PS2 model 30',13,10,'$'
    F8_name      db  'PS2 model 80',13,10,'$'
    FD_name      db  'PCjr',13,10,'$'
    F9_name      db  'PC Convertible',13,10,'$'
    dos_version_header db 'System version: $'
    dos_version db  '00.00',13,10,'$'
    pc_type db  'PC type: $'
    serial_number db  'Serial number OEM: $'
    user_serial_number db 'User serial number: $'
    ENDL          db  13,10,'$'
DATA ENDS
```

```
CODE      SEGMENT
    ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:ASTACK
TETR_TO_HEX PROC      near
    and     AL, 0Fh
    cmp     AL, 09
    jbe     NEXT
    add     al,07
NEXT:      add     al, 30h
    ret
TETR_TO_HEX ENDP
;-----
BYTE_TO_HEX PROC      near
; input:      AL=F8h (число)
; output:      AL={f}, AH={8} (в фигурных скобках символы)
;
; переводит AL в два символа в 16-й сс в AH
; в AL находится старшая, в AH младшая цифры
    push    cx
    mov     ah,al
    call    TETR_TO_HEX
    xchg    al,ah
    mov     cl,4
    shr     al,cl
    call    TETR_TO_HEX
    pop     cx
    ret
BYTE_TO_HEX ENDP
;-----
WRD_TO_HEX PROC      near
; input:      AX=FH7Ah (число)
```

```

;          DI={адрес} (указатель на последний символ в памяти, куда
будет записан результат)
; output:   начиная с [DI-3] лежат символы числа в 16-й сс
;          AX не сохраняет начальное значение
;
; перевод AX в 16-ю сс
    push    bx
    mov     bh,ah
    call    BYTE_TO_HEX
    mov     [di],ah
    dec     di
    mov     [di],al
    dec     di
    mov     al,bh
    call    BYTE_TO_HEX
    mov     [di],ah
    dec     di
    mov     [di],al
    pop     bx
    ret
WRD_TO_HEX    ENDP

BYTE_TO_DEC   PROC    near
; input:      AL=0Fh (число)
;            SI={адрес} (адрес поля младшей цифры)
;
; перевод AL в 10-ю сс
    push    cx
    push    dx
    push    ax
    xor     ah,ah
    xor     dx,dx
    mov     cx,10
loop_bd:
    div     cx
    or      dl,30h
    mov     [si],dl
    dec     si
    xor     dx,dx
    cmp     ax,10
    jae     loop_bd
    cmp     ax,10
    je      end_l
    or      al,30h
    mov     [si],al
end_l:
    pop     ax
    pop     dx
    pop     cx
    ret
BYTE_TO_DEC   ENDP

WRITE_AL_HEX  PROC NEAR
    push    ax
    push    dx
    call    BYTE_TO_HEX

    mov     dl, al

```

```

        mov al, ah
        mov ah, 02h
        int 21h

        mov dl, al
        int 21h
        pop dx
        pop ax
        ret
WRITE_AL_HEX ENDP

;-----
; CODE
BEGIN    PROC    NEAR
        mov ax, DATA
        mov ds, ax

        mov dx, offset pc_type
        mov ah, 09h
        int 21h

        mov ax, 0F000h
        mov es, ax
        mov al, es:[0FFFEh]

        mov dx, offset FF_name
        cmp al, 0FFh
        je WRITE_TYPE

        mov dx, offset FE_name
        cmp al, 0FEh
        je WRITE_TYPE

        mov dx, offset FB_name
        cmp al, 0FBh
        je WRITE_TYPE

        mov dx, offset FC_name
        cmp al, 0FCh
        je WRITE_TYPE

        mov dx, offset FA_name
        cmp al, 0FAh
        je WRITE_TYPE

        mov dx, offset F8_name
        cmp al, 0F8h
        je WRITE_TYPE

        mov dx, offset FD_name
        cmp al, 0FDh
        je WRITE_TYPE

        mov dx, offset F9_name
        cmp al, 0F9h
        je WRITE_TYPE

        call WRITE_AL_HEX

```

```

        mov dx, offset ENDL
        mov ah, 09h
        int 21h
        jmp OS_VERSION

WRITE_TYPE:
        mov ah, 09h
        int 21h
        jmp OS_VERSION
OS_VERSION:
        ; Вывод версии системы
        mov dx, offset dos_version_header
        mov ah, 09h
        int 21h

        mov ah, 30h
        int 21h

        mov si, offset dos_version
        add si, 1
        call BYTE_TO_DEC

        mov si, offset dos_version
        add si, 4
        mov al, ah
        call BYTE_TO_DEC

        mov dx, offset dos_version
        mov ah, 09h
        int 21h

        ; Серийный номер OEM
        mov dx, offset serial_number
        mov ah, 09h
        int 21h

        mov ah, 30h
        int 21h

        mov al, bh
        call WRITE_AL_HEX

        mov dx, offset ENDL
        mov ah, 09h
        int 21h

        ; Серийный номер пользователя
        mov dx, offset user_serial_number
        mov ah, 09h
        int 21h

        mov ah, 30h
        int 21h

        mov al, bl
        call WRITE_AL_HEX
        mov al, ch
        call WRITE_AL_HEX

```



```
        mov al, cl
        call WRITE_AL_HEX

; Выход в DOS
        xor     al, al
        mov     ah, 4Ch
        int     21h

BEGIN   ENDP
CODE    ENDS
        END BEGIN
```

ПРИЛОЖЕНИЕ В.

МОДУЛЬ СОМ В ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ ВИДЕ

0000000000:	E9 F6 00 50 43 0D 0A 24	50 43 2F 58 54 0D 0A 24
0000000010:	50 43 2F 58 54 0D 0A 24	41 54 0D 0A 24 50 53 32
0000000020:	20 6D 6F 64 65 6C 20 33	30 0D 0A 24 50 53 32 20
0000000030:	6D 6F 64 65 6C 20 38 30	0D 0A 24 50 43 6A 72 0D
0000000040:	0A 24 50 43 20 43 6F 6E	76 65 72 74 69 62 6C 65
0000000050:	0D 0A 24 30 30 2E 30 30	0D 0A 24 0D 0A 53 65 72
0000000060:	69 61 6C 20 6E 75 6D 62	65 72 20 4F 45 4D 3A 20
0000000070:	24 0D 0A 55 73 65 72 20	73 65 72 69 61 6C 20 6E
0000000080:	75 6D 62 65 72 3A 20 24	0D 0A 24 24 0F 3C 09 76
0000000090:	02 04 07 04 30 C3 51 8A	E0 E8 EF FF 86 C4 B1 04
00000000A0:	D2 E8 E8 E6 FF 59 C3 53	8A FC E8 E9 FF 88 25 4F
00000000B0:	88 05 4F 8A C7 E8 DE FF	88 25 4F 88 05 5B C3 51
00000000C0:	52 50 32 E4 33 D2 B9 0A	00 F7 F1 80 CA 30 88 14
00000000D0:	4E 33 D2 3D 0A 00 73 F1	3D 0A 00 74 04 0C 30 88
00000000E0:	04 58 5A 59 C3 50 52 E8	AC FF 8A D0 8A C4 B4 02
00000000F0:	CD 21 8A D0 CD 21 5A 58	C3 B8 00 F0 8E C0 26 A0
0000000100:	FE FF E8 91 FF BA 03 01	B9 FF 00 3B C8 74 46 BA
0000000110:	08 01 B9 FE 00 3B C8 74	3C BA 10 01 B9 FB 00 3B
0000000120:	C8 74 32 BA 18 01 B9 FC	00 3B C8 74 28 BA 1D 01
0000000130:	B9 FA 00 3B C8 74 1E BA	2C 01 B9 F8 00 3B C8 74
0000000140:	14 BA 3B 01 B9 FD 00 3B	C8 74 0A BA 42 01 B9 F9
0000000150:	00 3B C8 74 00 B4 09 CD	21 B4 30 CD 21 BE 53 01
0000000160:	83 C6 01 E8 59 FF BE 53	01 83 C6 04 8A C4 E8 4E
0000000170:	FF BA 53 01 B4 09 CD 21	B4 30 CD 21 8A C7 E8 64
0000000180:	FF BA 88 01 B4 09 CD 21	B4 30 CD 21 8A C3 E8 54
0000000190:	FF 8A C5 E8 4F FF 8A C1	E8 4A FF 32 C0 B4 4C CD
00000001A0:	21	

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.

ПЛОХОЙ МОДУЛЬ EXE В ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ ВИДЕ

[illegible]

00000000240:	00	00	00	00	00	00	00	00		00	00	00	00	00	00	00	00
00000000250:	00	00	00	00	00	00	00	00		00	00	00	00	00	00	00	00
00000000260:	00	00	00	00	00	00	00	00		00	00	00	00	00	00	00	00
00000000270:	00	00	00	00	00	00	00	00		00	00	00	00	00	00	00	00
00000000280:	00	00	00	00	00	00	00	00		00	00	00	00	00	00	00	00
00000000290:	00	00	00	00	00	00	00	00		00	00	00	00	00	00	00	00
000000002A0:	00	00	00	00	00	00	00	00		00	00	00	00	00	00	00	00
000000002B0:	00	00	00	00	00	00	00	00		00	00	00	00	00	00	00	00
000000002C0:	00	00	00	00	00	00	00	00		00	00	00	00	00	00	00	00
000000002D0:	00	00	00	00	00	00	00	00		00	00	00	00	00	00	00	00
000000002E0:	00	00	00	00	00	00	00	00		00	00	00	00	00	00	00	00
000000002F0:	00	00	00	00	00	00	00	00		00	00	00	00	00	00	00	00
00000000300:	E9	F6	00	50	43	0D	0A	24		50	43	2F	58	54	0D	0A	24
00000000310:	50	43	2F	58	54	0D	0A	24		41	54	0D	0A	24	50	53	32
00000000320:	20	6D	6F	64	65	6C	20	33		30	0D	0A	24	50	53	32	20
00000000330:	6D	6F	64	65	6C	20	38	30		0D	0A	24	50	43	6A	72	0D
00000000340:	0A	24	50	43	20	43	6F	6E		76	65	72	74	69	62	6C	65
00000000350:	0D	0A	24	30	30	2E	30	30		0D	0A	24	0D	0A	53	65	72
00000000360:	69	61	6C	20	6E	75	6D	62		65	72	20	4F	45	4D	3A	20
00000000370:	24	0D	0A	55	73	65	72	20		73	65	72	69	61	6C	20	6E
00000000380:	75	6D	62	65	72	3A	20	24		0D	0A	24	24	0F	3C	09	76
00000000390:	02	04	07	04	30	C3	51	8A		E0	E8	EF	FF	86	C4	B1	04
000000003A0:	D2	E8	E8	E6	FF	59	C3	53		8A	FC	E8	E9	FF	88	25	4F
000000003B0:	88	05	4F	8A	C7	E8	DE	FF		88	25	4F	88	05	5B	C3	51
000000003C0:	52	50	32	E4	33	D2	B9	0A		00	F7	F1	80	CA	30	88	14
000000003D0:	4E	33	D2	3D	0A	00	73	F1		3D	0A	00	74	04	0C	30	88
000000003E0:	04	58	5A	59	C3	50	52	E8		AC	FF	8A	D0	8A	C4	B4	02
000000003F0:	CD	21	8A	D0	CD	21	5A	58		C3	B8	00	F0	8E	C0	26	A0
00000000400:	FE	FF	E8	91	FF	BA	03	01		B9	FF	00	3B	C8	74	46	BA
00000000410:	08	01	B9	FE	00	3B	C8	74		3C	BA	10	01	B9	FB	00	3B
00000000420:	C8	74	32	BA	18	01	B9	FC									

ПРИЛОЖЕНИЕ Д.

ХОРОШИЙ МОДУЛЬ EXE В ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ ВИДЕ

0000000000:	4D 5A 4B 00 03 00 01 00	20 00 00 00 FF FF 00 00
0000000010:	C8 00 00 00 6E 00 13 00	3E 00 00 00 01 00 FB 50
0000000020:	6A 72 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000030:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 6F 00
0000000040:	13 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000050:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000060:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000070:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000080:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000090:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000000A0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000000B0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000000C0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000000D0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000000E0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000000F0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000100:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000110:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000120:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000130:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000140:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000150:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000160:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000170:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000180:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000190:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000001A0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000001B0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000001C0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000001D0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000001E0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000001F0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000200:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000210:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000220:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000230:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000240:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000250:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000260:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000270:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000280:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
0000000290:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000002A0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000002B0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000002C0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000002D0:	50 43 0D 0A 24 50 43 2F	58 54 0D 0A 24 50 43 2F
00000002E0:	58 54 0D 0A 24 41 54 0D	0A 24 50 53 32 20 6D 6F
00000002F0:	64 65 6C 20 33 30 0D 0A	24 50 53 32 20 6D 6F 64
0000000300:	65 6C 20 38 30 0D 0A 24	50 43 6A 72 0D 0A 24 50
0000000310:	43 20 43 6F 6E 76 65 72	74 69 62 6C 65 0D 0A 24
0000000320:	30 30 2E 30 30 0D 0A 24	0D 0A 24 00 00 00 00 00
0000000330:	24 0F 3C 09 76 02 04 07	04 30 C3 51 8A E0 E8 EF

0000000340:	FF	86	C4	B1	04	D2	E8	E8	E6	FF	59	C3	53	8A	FC	E8
0000000350:	E9	FF	88	25	4F	88	05	4F	8A	C7	E8	DE	FF	88	25	4F
0000000360:	88	05	5B	C3	51	52	50	32	E4	33	D2	B9	0A	00	F7	F1
0000000370:	80	CA	30	88	14	4E	33	D2	3D	0A	00	73	F1	3D	0A	00
0000000380:	74	04	0C	30	88	04	58	5A	59	C3	50	52	E8	AC	FF	8A
0000000390:	D0	8A	C4	B4	02	CD	21	8A	D0	CD	21	5A	58	C3	B8	0D
00000003A0:	00	8E	D8	B8	00	F0	8E	C0	26	A0	FE	FF	E8	8C	FF	BA
00000003B0:	00	00	B9	FF	00	3B	C8	74	46	BA	05	00	B9	FE	00	3B
00000003C0:	C8	74	3C	BA	0D	00	B9	FB	00	3B	C8	74	32	BA	15	00
00000003D0:	B9	FC	00	3B	C8	74	28	BA	1A	00	B9	FA	00	3B	C8	74
00000003E0:	1E	BA	29	00	B9	F8	00	3B	C8	74	14	BA	38	00	B9	FD
00000003F0:	00	3B	C8	74	0A	BA	3F	00	B9	F9	00	3B	C8	74	00	B4
0000000400:	09	CD	21	B4	30	CD	21	BE	50	00	83	C6	01	E8	54	FF
0000000410:	BE	50	00	83	C6	04	8A	C4	E8	49	FF	BA	50	00	B4	09
0000000420:	CD	21	B4	30	CD	21	8A	C7	E8	5F	FF	BA	58	00	B4	09
0000000430:	CD	21	B4	30	CD	21	8A	C3	E8	4F	FF	8A	C5	E8	4A	FF
0000000440:	8A	C1	E8	45	FF	32	C0	B4	4C	CD	21					