

达梦技术手册

DM8_dmPython 使用手册

Service manual of DM8_dmPython



前言

概述

本文档主要介绍 DM 数据库的 Python 接口 dmPython。包括 dmPython 的各个接口、属性的介绍及其使用说明与示例。

读者对象

本文档主要适用于 DM 数据库的：

- 开发工程师
- 测试工程师
- 技术支持工程师

通用约定

在本文档中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下：

表 0.1 标志含义

标志	说明
 警告：	表示可能导致系统损坏、数据丢失或不可预知的结果。
 注意：	表示可能导致性能降低、服务不可用。
 小窍门：	可以帮助您解决某个问题或节省您的时间。
 说明：	表示正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

在本文档中可能出现下列格式，它们所代表的含义如下：

表 0.2 格式含义

格式	说明
宋体	表示正文。
黑体	标题、警告、注意、小窍门、说明等内容均采用黑体。
Courier new	表示代码或者屏幕显示内容。
粗体	表示命令行中的关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）或者正文中强调的内容。
<>	语法符号中，表示一个语法对象。
::=	语法符号中，表示定义符，用来定义一个语法对象。定义符左边为语法对象，右边为相应的语法描述。
	语法符号中，表示或者符，限定的语法选项在实际语句中只能出现一个。
{ }	语法符号中，大括号内的语法选项在实际的语句中可以出现 0...N 次(N 为大于 0 的自然数)，但是大括号本身不能出现在语句中。
[]	语法符号中，中括号内的语法选项在实际的语句中可以出现 0...1 次，但是中括号本身不能出现在语句中。
关键字	关键字在 DM_SQL 语言中具有特殊意义，在 SQL 语法描述中，关键字以大写形式出现。但在实际书写 SQL 语句时，关键字既可以大写也可以小写。

访问相关文档

如果您安装了 DM 数据库，可在安装目录的“\doc”子目录中找到 DM 数据库的各种手册与技术丛书。

您也可以通过访问我们的网站 www.dameng.com 阅读或下载 DM 的各种相关文档。

联系我们

如果您有任何疑问或是想了解达梦数据库的最新动态消息，请联系我们：

网址：www.dameng.com

技术服务电话：400-991-6599

技术服务邮箱：dmttech@dameng.com

目录

1dmPython 简介	1
2dmPython 安装	2
3 dmPython 接口详解	3
3.1 MODULE dmPython	3
3.1.1 接口	3
3.1.2 常量	24
3.2 Connection	29
3.2.1 接口	29
3.2.2 属性	31
3.3 Cursor	42
3.3.1 接口	42
3.3.2 属性	49
3.4 Lob	53
3.4.1 接口	53
3.4.2 举例说明	56
3.5 exBFILE	57
3.5.1 接口	57
3.5.2 举例说明	58
3.6 Object	58
3.6.1 属性	58
3.6.2 接口	59
3.6.3 举例说明	60
4 django_dmPython 驱动	65
4.1 简介及安装	65
4.2 配置	65
5 sqlalchemy_dm 方言包	67
5.1 简介及安装	67
5.2 engine 的配置	67

1dmPython 简介

dmPython 是 DM 提供的依据 Python DB API version 2.0 中 API 使用规定而开发的数据库访问接口。dmPython 实现这些 API，使 Python 应用程序能够对 DM 数据库进行访问。

dmPython 通过调用 DM DPI 接口完成 python 模块扩展。在其使用过程中，除 Python 标准库以外，还需要 DPI 的运行环境。

dmPython 接口当前版本号为 2.3，下表指明了 dmPython 接口的版本与服务器版本和 python 的版本之间的对应情况。

表 1.1 dmPython 版本对照表

dmPython 版本	DM Server 版本	Python 版本
2.3	7.0.0.9 以上	2.6 及以上

2dmPython 安装

dmPython 可以运行在任何安装了 python 的平台上。可以使用安装包安装，也可以直接用源码安装。另外，需要保证 dpi 和 dmPython 版本一致，都是 32 位或都是 64 位。

dmPython 的运行需要使用 dpi 动态库，用户应将 dpi 所在目录（一般为 DM 安装目录中的 bin 目录）加入系统环境变量。

在 Windows 操作系统下安装 dmPython 只需要直接执行 exe 文件即可。Windows 操作系统下生成 exe 文件操作如下：

```
//进入到 setup.py 所在的源码目录，执行以下命令：  
  
python setup.py bdist_wininst
```

在 Linux 操作系统下使用 rpm 包安装 dmPython。安装和卸载命令参考如下：

```
安装: rpm -ivh dmPython-2.1-7.1-py33-1.x86_64.rpm --nodeps  
  
卸载: rpm -e dmPython-2.1-1.x86_64
```

Linux 操作系下生成 rpm 包操作如下：

```
//进入到 setup.py 所在的源码目录，执行以下命令：  
  
python setup.py bdist_rpm
```

3 dmPython 接口详解

3.1 MODULE dmPython

3.1.1 接口

3.1.1.1 dmPython.connect

语法:

```
dmPython.connect(*args, **kwargs)
```

```
dmPython.Connect(*args, **kwargs)
```

说明:

创建与数据库的连接，这两个方法完全等效，返回一个 `connection` 对象。参数为连接属性，所有连接属性都可以用关键字指定，在 `connection` 连接串中，没有指定的关键字都按照默认值处理。

连接属性 `property` 列表如下:

表 3.1 连接属性表

关键字	描述	是否必填
<code>user</code>	登录用户名，默认 SYSDBA	否
<code>password</code>	登录密码，默认 SYSDBA	否
<code>dsn</code>	包含主库地址和端口号的字符串，格式为“主库地址:端口号”	否
<code>host / server</code>	主库地址，包括 IP 地址、localhost 或者主库名，默认 localhost，注意 <code>host</code> 和 <code>server</code> 关键字只允许指定其中一个，含义相同。	否
<code>port</code>	端口号，服务器登录端口号，默认 5236	否
<code>access_mode</code>	连接的访问模式，默认为读写模式	否
<code>autoCommit</code>	DML 操作是否自动提交，默认 TRUE	否
<code>connection_timeout</code>	执行超时时间(s)，默认 0 不限制	否
<code>login_timeout</code>	登录超时时间(s)，默认为 5	否
<code>txn_isolation</code>	事务隔离级，默认使用服务器的隔离级	否

app_name	应用程序名	否
compress_msg	消息是否压缩, 默认 FALSE	否
use_stmt_pool	是否开启语句句柄缓存池, 默认 TRUE	否
ssl_path	SSL 证书所在的路径, 默认为空	否
ssl_pwd	SSL 加密密码, 只允许在连接前设置, 不允许读取	否
mpp_login	是否以 LOCAL 方式登录 MPP 系统, 默认 FALSE 以 GLOBAL 方式登录 MPP 系统	否
crypto_name	加密方式, 只允许在连接前设置, 不允许读取。必须与 certificate 配合使用	否
certificate	加密密钥, 只允许在连接前设置, 不允许读取。必须与 crypto_name 配合使用	否
rwseparate	是否启用读写分离方式, 默认为 FALSE	否
rwseparate_percent	读写分离比例(%), 默认为 25	否
cursor_rollback_behavior	回滚后游标的状态, 默认为不关闭游标	否
lang_id	错误消息的语言, 默认为中文	否
local_code	客户端字符编码方式, 默认当前环境系统编码方式	否

举例说明:**例 1:**

```
import dmPython

conn = dmPython.connect(user='SYSDBA', password='SYSDBA', server='localhost',
port=5236, autoCommit=True)
```

例 2:

```
import dmPython

properties = { 'user' : 'SYSDBA', 'password' : 'SYSDBA', 'server' : '127.0.0.1',
'port' : 5236, 'autoCommit' : True, }

conn = dmPython.connect(**properties)
```

例 3:

如果不需指定除了 user、password、ip、port 以外的其他连接属性, 还可以使用以下两种方式创建连接:

方式 1: dmPython.connect(user, password, "ip:port")

```
import dmPython

conn = dmPython.connect('SYSDBA', 'SYSDBA', 'localhost:5236')
```


方式 2: `dmPython.connect("user/password@ip:port")`

```
import dmPython

conn = dmPython.connect('SYSDBA/SYSDBA@localhost:5236')
```

注意:

如果 `connect` 接口中又重复指定 `host/server` 或 `port`, 则忽略重复指定的值。

方式 1 给出的是省略关键字的写法, 先后顺序不能打乱, 如果指定有关键字, 则不要求先后顺序。举例如下:

```
import dmPython

conn = dmPython.connect(dsn='localhost:5236', user='SYSDBA', password='SYSDBA')
```

方式 2 中, 连接串内只允许出现 `"user/password@ip:port"` 这四个关键字, 如果要省略的话, 只能按照从后往前的关键字顺序依次省略, 不允许省略掉中间某个字段, 省略掉的关键字按照默认值处理, 也不允许在串内再拼接其他关键字, 如果需要指定, 则需要单独使用对应的关键字来赋值, 举例如下:

```
import dmPython

conn = dmPython.connect('SYSDBA/SYSDBA@localhost:5236')

conn = dmPython.connect('SYSDBA/SYSDBA@localhost')

conn = dmPython.connect('SYSDBA/SYSDBA')

conn = dmPython.connect('SYSDBA')

conn = dmPython.connect('SYSDBA/SYSDBA@localhost:5236', autoCommit=True)
```

3.1.1.2 dmPython.Date

语法:

```
dmPython.Date(year, month, day)
```

说明:

同标准 `datetime.date(year, month, day)`。

3.1.1.3 dmPython.DATE

说明:

日期类型对象, 用于描述列属性。

例如，下面的例子说明了日期类型数据的插入与查询。

```
from datetime import date

d = date(2015,6,10)

print (d)

import dmPython

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

cursor.execute("create table test_date(c1 date)")

cursor.execute("insert into test_date values(?)", d)

Seq_params = [(d,), (d,)]

cursor.executemany("insert into test_date values(?)", Seq_params)

cursor.execute("select * from test_date")

cursor.description

cursor.fetchall()
```

3.1.1.4 dmPython.DateFromTicks

语法:

```
dmPython.DateFromTicks(ticks)
```

说明:

指定 ticks(从新纪元开始的秒值)构造日期类型对象。

3.1.1.5 dmPython.Time

语法:

```
dmPython.Time(hour[,minute[,second[,microsecond[,tzinfo]]]])
```

说明:

同标准 datetime.time(hour[, minute[, second[, microsecond[, tzinfo]]]])。

3.1.1.6 dmPython.TIME

说明:

时间类型对象，用于描述列属性。

例如，下面的例子说明了时间类型数据的插入与查询。

```
from datetime import time

t = time(12,13,14)

print (t)

import dmPython

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

cursor.execute("create table test_time(c1 time)")

cursor.execute("insert into test_time values(?)", t)

Seq_params = [(t,), (t,)]

cursor.executemany("insert into test_time values(?)", Seq_params)

cursor.execute("select * from test_time")

cursor.description

cursor.fetchall()

>>>
```

3.1.1.7 dmPython.TimeFromTicks

语法:

```
dmPython.TimeFromTicks(ticks)
```

说明:

指定 ticks(从新纪元开始的秒值)构造时间类型对象。

3.1.1.8 dmPython.Timestamp

语法:

```
dmPython.Timestamp(year,month,day[,hour[,minute[,second[,microsecond[,tzinfo]
]]]])
```

说明：

同标准 `datetime.datetime(year, month, day[, hour[, minute[, second[, microsecond[, tzinfo]]]])`。

3.1.1.9 dmPython.TIMESTAMP

说明：

时间戳类型对象，用于描述列属性，对应达梦数据库中的 `TIMESTAMP` 和 `TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE` 本地时区类型。

例 1，下面的例子说明了时间戳类型数据的插入与查询。

```
from datetime import datetime

ts = datetime(2015,6,10,17,51,52,53)

print(ts)

import dmPython

dmPython.TIMESTAMP

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

cursor.execute("create table test_timestamp(c1 timestamp)")

cursor.execute("insert into test_timestamp values(?)", ts)

Seq_params = [(ts,), (ts,)]

cursor.executemany("insert into test_timestamp values(?)", Seq_params)

cursor.execute("select * from test_timestamp")

cursor.description

cursor.fetchall()
```

例 2，下面的例子说明了 `TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE` 类型数据的插入与查询。

```
import dmPython

dmPython.TIMESTAMP
```

```
conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

i = '2002-12-12 09:10:21 +8:00';

cursor.execute("create table test_timestamplocaltz(C1 TIMESTAMP(3) WITH LOCAL
TIME ZONE)")

cursor.execute("insert into test_timestamplocaltz values(?)", i)

i1 = '2011-11-11 02:10:21 -8:00';

i2 = '2015-06-17 15:12:15 +2:00';

Seq_params = [(i1,), (i2,)]

cursor.executemany("insert into test_timestamplocaltz values(?)", Seq_params)

cursor.execute("select * from test_timestamplocaltz")

cursor.description

cursor.fetchall()
```

3.1.1.10 dmPython.TimestampFromTicks

语法:

```
dmPython.TimestampFromTicks(ticks)
```

说明:

指定 ticks(从新纪元开始的秒值)构造日期时间类型对象。

3.1.1.11 dmPython.StringFromBytes

语法:

```
dmPython.StringFromBytes(bytes)
```

说明:

将二进制字节串转换为相应的字符串表示。

低于 3 的 Python 版本中将二进制串也认为是常规字符串,而二进制串和字符串绑定到 SQL 类型为 BINARY 参数时,DM 数据库服务器内部处理不一样,因此,对于将二进制串直接绑定到 SQL 类型为 BINARY 参数的需求将无法实现,如将 BLOB 对象中读取的二进制串的绑定插入等。可以通过使用本函数,在低于 3 的 Python 版本中,手动将已经获取的二进制

串转换为相应的字符后，再执行插入即可。

例如：

```
import dmPython

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

cursor.execute("drop table t_blob")

cursor.execute("create table t_blob(c1 blob)")

cursor.execute("insert into t_blob values (0x456)")

cursor.execute("select * from t_blob")

row = cursor.fetchone()

b = row[0].read()

cursor.execute("insert into t_blob values (?)", b) #直接绑定会报错

b

strb = dmPython.StringFromBytes(b)

strb

cursor.execute("insert into t_blob values (?)", strb)
```

3.1.1.12 dmPython.NUMBER

说明：

用于描述达梦数据库中的 BYTE/TINYINT/SMALLINT/INT/INTEGER 类型。

例如，下面是一个 INT 类型的使用示例。

```
import dmPython

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

dmPython.NUMBER

i = 1234

cursor.execute("create table test_int(c1 int)")

cursor.execute("insert into test_int values(?)", i)

il = 5678
```

```
i2 = 9001

Seq_params = [(i1,), (i2,)]

cursor.executemany("insert into test_int values(?)", Seq_params)

cursor.execute("select * from test_int")

cursor.description

cursor.fetchall()
```

3.1.1.13 dmPython.BIGINT

说明:

用于描述达梦数据库中的 BIGINT 类型。

例如:

```
import dmPython

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

dmPython.BIGINT

i = 9991011119

cursor.execute("create table test_bigint(c1 bigint)")

cursor.execute("insert into test_bigint values(?)", i)

i1 = -9223372036854775808

i2 = 9223372036854775807

Seq_params = [(i1,), (i2,)]

cursor.executemany("insert into test_bigint values(?)", Seq_params)

cursor.execute("select * from test_bigint")

cursor.description

cursor.fetchall()
```

3.1.1.14 dmPython.ROWID

说明:

用于描述 DM 数据库中的 ROWID，ROWID 列在达梦中是伪列，用来标识数据库基表中每

一条记录的唯一键值，实际上在表中并不存在。允许查询 ROWID 列，不允许增删改操作。

例如：

```
import dmPython

dmPython.ROWID
```

3.1.1.15 dmPython.DOUBLE

说明：

用于描述 DM 数据库中的 FLOAT/DOUBLE/DOUBLE PRECISION 类型。

例如：

```
import dmPython

dmPython.DOUBLE

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

i = 1.2345

cursor.execute("create table test_float(c1 float)")

cursor.execute("insert into test_float values(?)", i)

i1 = 2.3456

i2 = 5.6789

Seq_params = [(i1,), (i2,)]

cursor.executemany("insert into test_float values(?)", Seq_params)

cursor.execute("select * from test_float")

cursor.description

cursor.fetchall()
```

3.1.1.16 dmPython.REAL

说明：

用于描述 DM 数据库中的 REAL 类型（映射为 C 语言中的 float 类型），由于 Python 不支持单精度浮点数类型(float)，查询到的结果转换为 double 输出后，可能会和实际值在小数位上有出入。

例如：

```
import dmPython

dmPython.REAL

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

i = 9.8765

cursor.execute("create table test_real(c1 real)")

cursor.execute("insert into test_real values(?)", i)

i1 = 6.789016

i2 = 5.432156

Seq_params = [(i1,), (i2,)]

cursor.executemany("insert into test_real values(?)", Seq_params)

cursor.execute("select * from test_real")

cursor.description

cursor.fetchall()
```

3.1.1.17 dmPython.DECIMAL

说明：

用于描述 DM 数据库中的 NUMERIC/NUMBER/DECIMAL/DEC 类型，用于存储零、正负定点数。

例如：

```
import dmPython

dmPython.DECIMAL

from decimal import Decimal

i = Decimal('123.45');

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

cursor.execute("create table test_decimal(c1 decimal(5, 2))")

cursor.execute("insert into test_decimal values(?)", i)
```

```
i1 = Decimal('89.98')
i2 = Decimal('-89.90')
Seq_params = [(i1,), (i2,)]
cursor.executemany("insert into test_decimal values(?)", Seq_params)
cursor.execute("select * from test_decimal")
cursor.description
cursor.fetchall()
```

3.1.1.18 dmPython.STRING

说明:

用于描述 DM 数据库中的变长字符串类型 (VARCHAR/VARCHAR2)。

例如:

```
import dmPython
dmPython.STRING
conn = dmPython.connect()
cursor = conn.cursor()
vch = 'varchar test'
cursor.execute("create table test_varchar(c1 varchar)")
cursor.execute("insert into test_varchar values(?)", vch)
vch1 = 'testmany' * 2
vch2 = 'testmany' * 5
Seq_params = [(vch1,), (vch2,)]
cursor.executemany("insert into test_varchar values(?)", Seq_params)
cursor.execute("select * from test_varchar")
cursor.description
cursor.fetchall()
```

3.1.1.19 dmPython.FIXED_STRING

说明:

用于描述达梦数据库中的定长字符串类型（CHAR/ CHARACTER）。

例如：

```
import dmPython

dmPython.FIXED_STRING

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

ch = 'test'

cursor.execute("create table test_char(c1 char(10))")

cursor.execute("insert into test_char values(?)", ch)

chl = 'testmany'

Seq_params = [(chl,), (chl,)]

cursor.executemany("insert into test_char values(?)", Seq_params)

cursor.execute("select * from test_char")

cursor.description

cursor.fetchall()
```

3.1.1.20 dmPython.UNICODE _STRING

说明：

Python2.x 版本中 dmPython 支持的类型，表示变长的 UNICODE 字符串。

例如：

```
import dmPython

dmPython.UNICODE_STRING

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

u = u'abcd'

cursor.execute('create table test_unicode_string(c1 varchar)')

cursor.execute('insert into test_unicode_string values(?)', u)

u1 = u'中文'

u2 = u'test 测试'
```

```
seq = [(u1,), (u2,)]

cursor.executemany('insert into test_unicode_string values(?)', seq)

cursor.execute('select * from test_unicode_string')

cursor.description

cursor.fetchall()
```

3.1.1.21 dmPython.FIXED_UNICODE _STRING

说明:

Python2.x 版本中 dmPython 支持的类型，表示定长的 UNICODE 字符串。

例如:

```
import dmPython

dmPython.FIXED_UNICODE_STRING

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

u = u'abcd'

cursor.execute('create table test_fixed_unicode(c1 char(15))')

cursor.execute('insert into test_fixed_unicode values(?)', u)

u1 = u'中文'

u2 = u'test 测试'

seq = [(u1,), (u2,)]

cursor.executemany('insert into test_fixed_unicode values(?)', seq)

cursor.execute('select * from test_fixed_unicode')

cursor.fetchall()
```

3.1.1.22 dmPython.BINARY

说明:

用于描述 DM 数据库中的变长二进制类型 (VARBINARY)，以十六进制显示。

例如:

```
import dmPython
```

```
dmPython.BINARY

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

b = b'12'

cursor.execute("create table test_varbinary(c1 varbinary)")

cursor.execute("insert into test_varbinary values(?)", b)

b1 = b'ABCD56ccaadd'

b2 = b'abcd34EFFDA'

Seq_params = [(b1,), (b2,)]

cursor.executemany("insert into test_varbinary values(?)", Seq_params)

cursor.execute("select * from test_varbinary")

cursor.description

cursor.fetchall()
```

3.1.1.23 dmPython.FIXED_BINARY

说明:

用于描述 DM 数据库中的定长二进制类型 (BINARY)，以十六进制显示。

例如:

```
import dmPython

dmPython.FIXED_BINARY

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

b = b'12'

cursor.execute("create table test_binary(c1 binary(10))")

cursor.execute("insert into test_binary values(?)", b)

b1 = b'abcd56'

b2 = b'34efgh'

Seq_params = [(b1,), (b2,)]

cursor.executemany("insert into test_binary values(?)", Seq_params)
```

```
cursor.execute("select * from test_binary")

cursor.description

cursor.fetchall()
```

3.1.1.24 dmPython.BOOLEAN

说明:

用于描述 DM 数据库中的 BIT 类型，对应 Python 中的 True/False。

例如:

```
import dmPython

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

dmPython.BOOLEAN

i = True

cursor.execute("create table test_bit(c1 bit)")

cursor.execute("insert into test_bit values(?)", i)

i1 = True

i2 = False

Seq_params = [(i1,), (i2,)]

cursor.executemany("insert into test_bit values(?)", Seq_params)

cursor.execute("select * from test_bit")

cursor.description

cursor.fetchall()
```

3.1.1.25 dmPython.BLOB、dmPython.CLOB、dmPython.LOB

说明:

用于描述 DM 数据库中大字段数据类型。其中，dmPython.BLOB 和 dmPython.CLOB 分别用于描述 BLOB 和 CLOB 数据类型；dmPython.LOB 用于描述用户获取大字段对象后，用于在外部操作大字段对象类型，拥有自己的操作方法，详见 3.4 节。

其定义如下:

```
import dmPython

dmPython.BLOB

dmPython.CLOB

dmPython.LOB
```

3.1.1.26 dmPython.BFILE、dmPython.exBFILE

说明：

用于描述 DM 数据库中 BFILE 数据类型。其中，dmPython.BFILE 用于描述 BFILE 数据类型；dmPython.exBFILE 用于描述用户获取 BFILE 对象后，用于在外部操作 BFILE 对象类型，拥有自己的操作方法，详见 3.5 节。

其定义如下：

```
import dmPython

dmPython.BFILE

dmPython.exBFILE
```

3.1.1.27 dmPython.INTERVAL

说明：

日期间隔类型对象（年月间隔类型不包括在内），用于描述列属性。

例如，下面的例子说明了日期间隔类型数据的插入与查询。

```
from datetime import timedelta

d = timedelta(days = 10, seconds = 0, microseconds=10)

print(d)

import dmPython

dmPython.INTERVAL

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

cursor.execute('drop table t_intv;')

cursor.execute('create table t_intv(f1 interval day to second);')

cursor.execute('insert into t_intv values(?)', d)
```

```
Seq_params = [(d,), (d,)]

cursor.executemany("insert into t_intv values(?)", Seq_params)

cursor.execute('select * from t_intv')

cursor.description

cursor.fetchall()
```

3.1.1.28 dmPython.YEAR_MONTH_INTERVAL

说明:

日期间隔类型中的年月间隔类型，用于描述列属性。由于 Python 没有提供具体的年月间隔接口，插入时需要使用字符串方式。

例如:

```
import dmPython

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

dmPython.YEAR_MONTH_INTERVAL

ym = "INTERVAL '05-05' YEAR TO MONTH"

cursor.execute('create table test_iym(c1 INTERVAL YEAR TO MONTH);')

cursor.execute('insert into test_iym values(?)', ym)

ym1 = "INTERVAL '32-01' YEAR TO MONTH"

ym2 = "INTERVAL '15-00' YEAR TO MONTH"

Seq_params = [(ym1,), (ym2,)]

cursor.executemany("insert into test_iym values(?)", Seq_params)

cursor.execute('select * from test_iym')

cursor.description

cursor.fetchall()
```

3.1.1.29 dmPython.TIME_WITH_TIMEZONE

说明:

带时区的 TIME 类型，用于描述 DM 数据库中的 TIME WITH TIME ZONE 类型，是标

准时区类型。由于 Python 没有提供具体的时区类型接口，插入时需要使用字符串方式。

例如：

```
import dmPython

dmPython.TIME_WITH_TIMEZONE

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

i = '09:10:21 +8:00';

cursor.execute("create table test_timetz(c1 time(2) with time zone)")

cursor.execute("insert into test_timetz values(?)", i)

i1 = '02:10:21 -8:00';

i2 = '15:12:15 +2:00';

Seq_params = [(i1,), (i2,)]

cursor.executemany("insert into test_timetz values(?)", Seq_params)

cursor.execute("select * from test_timetz")

cursor.description

cursor.fetchall()
```

3.1.1.30 dmPython.TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE

说明：

带时区的 TIMESTAMP 类型，用于描述 DM 数据库中的 TIMESTAMP WITH TIME ZONE 类型，为标准时区类型，由于 Python 没有提供具体的时区类型接口，插入时需要使用字符串方式。

例如：

```
import dmPython

dmPython.TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

i = '2002-12-12 09:10:21 +8:00';

cursor.execute("create table test_timestamptz(c1 timestamp(2) with time zone)")
```

```

cursor.execute("insert into test_timestampz values(?)", i)

i1 = '2011-11-11 02:10:21 -8:00';
i2 = '2015-06-17 15:12:15 +2:00';

Seq_params = [(i1,), (i2,)]

cursor.executemany("insert into test_timestampz values(?)", Seq_params)

cursor.execute("select * from test_timestampz")

cursor.description

cursor.fetchall()

```

3.1.1.31 dmPython.CURSOR

说明:

游标类型，支持使用游标作为存储过程或存储函数的绑定参数，以及存储函数的返回值类型。

例如，下面的例子创建存储函数，并使用游标作为输入输出参数及返回值类型（借用 3.1.1.26 例子中的表）。

```

import dmPython

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

cursor.execute('CREATE OR REPLACE function CURSOR_func(csl in out CURSOR)'

               '\nreturn CURSOR'

               '\nAS'

               '\nCURSOR C1 IS SELECT * FROM t_intv;'

               '\nCURSOR C2 IS SELECT * FROM t_intv;'

               '\nBEGIN'

               '\nOPEN C1;'

               '\nOPEN C2;'

               '\ncs1 := C1;'

               '\nreturn C2;'

               '\nEND;')

```

```
cs1 = conn.cursor()

rets = cursor.callfunc('CURSOR_func', cs1)

rets

rets[0].description

rets[0].fetchall()

rets[1].description

rets[1].fetchall()

rets[0].close()

rets[1].close()
```

3.1.1.32 dmPython.Error

说明:

dmPython 的错误类型，保存 dmPython 模块执行中的异常。

例如，下面的例子捕获执行过程中发生的异常，并打印出来。

```
try:

    import dmPython

    conn=dmPython.connect()

    cursor=conn.cursor()

    cursor.execute('create table t(c1 int)')

    print(cursor.description)
except dmPython.Error as e:

    sqlError = "Error:%s" % str(e)

    print(sqlError)
```

3.1.1.33 dmPython.objectvar

语法:

```
dmPython.objectvar(connection,name[pkgname,schema])
```

说明:

构造 OBJECT 对象，可以是数组 (ARRAY/SARRAY)，也可以是结构体 (CLASS、RECORD)。

各参数说明见下表。

表 3.2 dmPython.objectvar 参数介绍

参数	参数类型	描述
Connection	Connection 对象	对应用于获取 OBJECT 对象描述信息的指定连接
name	字符串	对应获取 OBJECT 对象名称
pkgname	字符串	对应获取 OBJECT 对象所属的包名, 若对应数据类型 DSQL_CLASS, 则无包, 直接输入 None
schema	字符串	对应获取 OBJECT 对象所属模式名, 仅 CLASS 类型有效

关于 Object 的详细描述请看 3.6 节。

下面是一个简单的示例, 在本例中, CLS1 为 DSQL_CLASS 类型, T_ARR_ARR 为定义在包 CMP_PKG_T 中 DSQL_ARRAY 类型, 均创建在当前 SYSDBA 模式下。

```
import dmPython
conn = dmPython.connect()
obj = dmPython.objectvar(conn, 'CLS1', None, 'SYSDBA')
obj
obj_arr_arr = dmPython.objectvar(conn, 'T_ARR_ARR', 'CMP_PKG_T', 'SYSDBA')
```

3.1.2 常量

3.1.2.1 dmPython.apilevel

支持的 Python DB API 版本。当前使用 '2.0'。

3.1.2.2 dmPython.threadsafety

支持线程的安全级别。当前值为 1, 线程可以共享模块, 但不能共享连接。

3.1.2.3 dmPython.paramstyle

支持的标志参数格式。当前值为 'qmark', 支持 '?' 按位置顺序绑定, 不支持按名称绑定参数。

例如:

```
("insert into test(c1, c2) values(?, ?)", 1, 2)
```

3.1.2.4 dmPython.version

dmPython 的版本号。当前为“2.3”。

3.1.2.5 dmPython.buildtime

扩展属性，记录 dmPython 创建时间。

例如：

```
>>> dmPython.buildtime  
'May 15 2015 13:40:58'
```

3.1.2.6 dmPython.ShutdownType

服务器关闭 shutdown 命令类型常量类，给出所有 shutdown 命令类型常量，具体有以下取值：

- dmPython.SHUTDOWN_DEFAULT：默认值，正常关闭
- dmPython.SHUTDOWN_ABORT：强制关闭
- dmPython.SHUTDOWN_IMMEDIATE：立即关闭
- dmPython.SHUTDOWN_TRANSACTIONAL：等待事务都完成后关闭
- dmPython.SHUTDOWN_NORMAL：正常关闭

3.1.2.7 dmPython.DebugType

服务器 debug 命令类型常量类，给出所有 debug 命令类型常量，具体有以下取值：

- dmPython.DEBUG_CLOSE：关闭服务器调试
- dmPython.DEBUG_OPEN：打开服务器调试，记录 SQL 日志为非切换模式，输出的日志为详细模式
- dmPython.DEBUG_SWITCH：打开服务器调试，记录 SQL 日志为切换模式，输出的日志为详细模式
- dmPython.DEBUG_SIMPLE：打开服务器调试，记录 SQL 日志为非切换模式，输

出日志为简单模式

3.1.2.8 dmPython.TransIsoType

会话事务隔离级别的常量类，给出所有隔离级别常量，具体有以下取值：

- `dmPython.ISO_LEVEL_READ_DEFAULT`：默认隔离级，即服务器的隔离级是读提交 (`ISO_LEVEL_READ_COMMITTED`)
- `dmPython.ISO_LEVEL_READ_UNCOMMITTED`：未提交可读
- `dmPython.ISO_LEVEL_READ_COMMITTED`：读提交
- `dmPython.ISO_LEVEL_REPEATABLE_READ`：重复读，暂不支持
- `dmPython.ISO_LEVEL_SERIALIZABLE`：串行化。

3.1.2.9 dmPython.accessMode

连接访问属性值，有以下取值：

- `dmPython.DSQL_MODE_READ_ONLY`：以只读的方式访问数据库
- `dmPython.DSQL_MODE_READ_WRITE`：以读写的方式访问数据库

3.1.2.10 dmPython.autoCommit

语句是否自动提交属性值，有以下取值：

- `dmPython.DSQL_AUTOCOMMIT_ON`：打开自动提交开关
- `dmPython.DSQL_AUTOCOMMIT_OFF`：关闭自动提交开关

3.1.2.11 dmPython.code

支持编码方式常量，用于连接上服务器和本地编码方式，与 `code_map.h` 中支持的编码方式一致。访问方式与其他常量一样，如访问 UTF8 编码：

```
>>> import dmPython
>>> dmPython.PG_UTF8
1
>>> dmPython.PG_UTF9
Traceback (most recent call last):
```

```
File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'module' object has no attribute 'PG_UTF9'
>>>
```

支持的编码方式如下对照表。

表 3.3 dmPython.code 取值对照表

参数值	编码方式	code_mape.h	dmPython 中常量
1	UTF8	PG_UTF8	PG_UTF8
2	GBK	PG_GBK	PG_GBK
3	BIG5	PG_BIG5	PG_BIG5
4	ISO_8859_9	PG_ISO_8859_9	PG_ISO_8859_9
5	EUC_JP	PG_EUC_JP	PG_EUC_JP
6	EUC_KR	PG_EUC_KR	PG_EUC_KR
7	KOI8R	PG_KOI8R	PG_KOI8R
8	ISO_8859_1	PG_ISO_8859_1	PG_ISO_8859_1
9	SQL_ASCII	PG_SQL_ASCII	PG_SQL_ASCII
10	GB18030	PG_GB18030	PG_GB18030
11	ISO_8859_11	PG_ISO_8859_11	PG_ISO_8859_11

3.1.2.12 dmPython.lang_id

支持语言类型常量，用于设置连接上 lang_id 属性，具体有以下取值：

- dmPython.LANGUAGE_CN：中文
- dmPython.LANGUAGE_EN：英文

3.1.2.13 dmPython.bool

DM DPI 支持的 bool 类型的表达常量，具体有以下取值：

- dmPython.DSQL_TRUE：对应 bool 类型的 TRUE
- dmPython.DSQL_FALSE：对应 bool 类型的 FALSE

3.1.2.14 dmPython.rwseparate

DM DPI 支持的关于读写分离开关的相关属性常量，具体有以下取值：

- `dmPython.DSQL_RWSEPARATE_ON`: 打开读写分离
- `dmPython.DSQL_RWSEPARATE_OFF`: 关闭读写分离

3.1.2.15 `dmPython.trx_state`

DM DPI 支持的关于事务状态的相关属性常量，具体有以下取值：

- `dmPython.DSQL_TRX_ACTIVE`: 事务处于活动状态
- `dmPython.DSQL_TRX_COMPLETE`: 事务执行完成

3.1.2.16 `dmPython.use_stmt_pool`

DM DPI 支持的关于语句句柄缓存池的相关属性常量，具体有以下取值：

- `dmPython.DSQL_TRUE`: 开启语句句柄缓存池
- `dmPython.DSQL_FALSE`: 关闭语句句柄缓存池

3.1.2.17 `dmPython.mpp_login`

DM DPI 支持的关于 mpp 登陆方式的相关属性常量，具体有以下取值：

- `dmPython.DSQL_MPP_LOGIN_GLOBAL`: 全局登陆
- `dmPython.DSQL_MPP_LOGIN_LOCAL`: 本地登陆

3.1.2.18 `dmPython.cursor_rollback_behavior`

DM DPI 支持的关于回滚后游标状态的相关属性常量，具体有以下取值：

- `dmPython.DSQL_CB_PRESERVE`: 回滚后不关闭游标
- `dmPython.DSQL_CB_CLOSE`: 回滚后关闭游标

3.2 Connection

3.2.1 接口

3.2.1.1 Connection.cursor

语法:

```
Connection.cursor()
```

说明:

构造一个当前连接上的 cursor 对象，用于执行操作。

3.2.1.2 Connection.commit

语法:

```
Connection.commit()
```

说明:

手动提交当前事务。如果设置了非自动提交模式，可以调用该方法手动提交。

3.2.1.3 Connection.rollback

语法:

```
Connection.rollback()
```

说明:

手动回滚当前未提交的事务。

3.2.1.4 Connection.close 、 Connection.disconnect

语法:

```
Connection.close()
```

```
Connection.disconnect()
```

说明:

关闭与数据库的连接。

3.2.1.5 Connection.debug

语法:

```
Connection.debug([debugType])
```

说明:

打开服务器调试, 可以指定 dmPython.DebugType 的一种方式打开, 不指定则使用默认方式 dmPython.DEBUG_OPEN 打开。

3.2.1.6 Connection.shutdown

语法:

```
Connection.shutdown([shutdownType])
```

说明:

关闭服务器, 可以指定 dmPython.ShutdownType 的一种方式关闭, 不指定则使用默认方式 dmPython.SHUTDOWN_DEFAULT 关闭。

3.2.1.7 Connection.explain

语法:

```
Connection.explan(sql)
```

说明:

返回指定 SQL 语句的执行计划。

例如:

```
import dmPython

conn = dmPython.connect()

info = conn.explain('select * from t_mixtp')

print(info)

1  #NSET2: [0, 4, 100]
```

```

2    #PRJT2: [0, 4, 100]; exp_num(6), is_atom(FALSE)
3    #CSCN2: [0, 4, 100]; INDEX33555574(T_MIXTP)

```

```

info = conn.explain('select * from dual')
print(info)

1    #NSET2: [0, 1, 1]
2    #PRJT2: [0, 1, 1]; exp_num(1), is_atom(FALSE)
3    #CSCN2: [0, 1, 1]; SYSINDEXSYSDDUAL(SYSDDUAL as DDUAL)

```

3.2.2 属性

3.2.2.1 Connection.access_mode

连接访问模式，对应 DPI 属性 `DSQL_ATTR_ACCESS_MODE`，可以设置为 `dmPython.accessMode` 的一种连接访问模式。

例如：

```

import dmPython

conn = dmPython.connect()

conn.access_mode

conn.DSQL_ATTR_ACCESS_MODE

conn.DSQL_ATTR_ACCESS_MODE = dmPython.DSQL_MODE_READ_ONLY

conn.DSQL_ATTR_ACCESS_MODE

```

3.2.2.2 Connection.async_enable

允许异步执行，读写属性，对应 DPI 属性 `DSQL_ATTR_ASYNC_ENABLE`，暂不支持。

3.2.2.3 Connection.auto_ipd

是否自动分配参数描述符，只读属性，对应 DPI 属性 `DSQL_ATTR_AUTO_IPD`。

3.2.2.4 Connection.compress_msg

消息是否压缩，对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_COMPRESS_MSG，仅能在创建连接时通过关键字 compress_msg 进行设置：

- DSQL_TRUE：压缩
- DSQL_FALSE：不压缩

例如：

```
import dmPython

conn = dmPython.connect()

conn.compress_msg

conn.DSQL_ATTR_COMPRESS_MSG

conn2 = dmPython.connect(compress_msg=dmPython.DSQL_TRUE)

conn2.compress_msg
```

3.2.2.5 Connection.rwseparate、Connection.rwseparate_percent

读写分离相关属性，分别对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_RWSEPARATE 和 DSQL_ATTR_RWSEPARATE_PERCENT。Connection.rwseparate 可以设置为 dmPython.rwseparate 的取值。这两个属性都应在连接创建之前设置，创建后只能进行读访问。由于 DM 数据库提供的读写分离功能需要其他环境配置，因此，如果仅设置了读写分离属性，连接后返回的属性值也不一定与设置相同。

例如：

```
>>> import dmPython

>>> dmPython.DSQL_RWSEPARATE_ON

1

>>> dmPython.DSQL_RWSEPARATE_OFF

0

>>> conn = dmPython.connect()

>>> conn.rwseparate

0
```

```
>>> conn.DSQL_ATTR_RWSEPARATE
0
>>> conn.rwseparate=dmPython.DSQL_RWSEPARATE_ON
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
dmPython.DatabaseError: 连接已打开
>>> conn2 =
dmPython.connect(rwseparate=dmPython.DSQL_RWSEPARATE_ON,rwseparate_percent=50)
>>> conn2.rwseparate
0
>>> conn2 =
dmPython.connect(rwseparate=dmPython.DSQL_RWSEPARATE_ON,rwseparate_percent=50)
>>> conn2.rwseparate
0
>>> conn2.rwseparate_percent
50
```

3.2.2.6 Connection.server_version

服务器版本号，只读属性。

3.2.2.7 Connection.current_schema

当前模式，只读属性，对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_CURRENT_SCHEMA。用户可通过执行 SQL 语句 `set schema` 来更改当前模式。

例如：

```
>>> import dmPython
>>> conn = dmPython.connect()
>>> conn.current_schema
```

```
'SYSDBA'

>>> conn.DSQL_ATTR_CURRENT_SCHEMA

'SYSDBA'

>>> cursor = conn.cursor()

>>> cursor.execute("create schema user_sch")

>>> cursor.execute("set schema user_sch")

>>> conn.current_schema

'USER_SCH'

>>> conn.DSQL_ATTR_CURRENT_SCHEMA

'USER_SCH'

>>>
```

3.2.2.8 Connection.server_code

服务器端编码方式，只读属性，对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_SERVER_CODE。

3.2.2.9 Connection.local_code

客户端本地的编码方式，对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_LOCAL_CODE。

例如：

```
>>> import dmPython

>>> conn = dmPython.connect()

>>> conn.local_code

10

>>> conn.DSQL_ATTR_LOCAL_CODE

10

>>> conn.local_code = dmPython.PG_UTF8

>>> conn.DSQL_ATTR_LOCAL_CODE

1
```

3.2.2.10 Connection.lang_id

错误消息的语言，仅能在创建连接时通过关键字 `lang_id` 进行设置。对应 DPI 属性 `DSQL_ATTR_LANG_ID`。

例如：

```
>>> import dmPython

>>> conn = dmPython.connect()

>>> conn.lang_id

0

>>> conn.DSQL_ATTR_LANG_ID

0

>>> dmPython.LANGUAGE_EN

1

>>> dmPython.LANGUAGE_CN

0

>>> conn2 = dmPython.connect(lang_id=dmPython.LANGUAGE_EN)

>>> conn2.lang_id

1

>>> conn2.DSQL_ATTR_LANG_ID

1

>>>
```

3.2.2.11 Connection.app_name

应用程序名称，仅能在连接创建时通过关键字 `app_name` 设置目标应用名称。对应 DPI 属性 `DSQL_ATTR_APP_NAME`。

例如：

```
>>> import dmPython

>>> conn = dmPython.connect()

>>> conn.app_name

'python'
```

```
>>> conn.DSQL_ATTR_APP_NAME

'python'

>>> conn2 = dmPython.connect(app_name='dmPython')

>>> conn2.app_name

'dmPython'
```

3.2.2.12 Connection.txn_isolation

会话的事务隔离级别，对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_TXN_ISOLATION。

例如：

```
>>> import dmPython

>>> conn = dmPython.connect()

>>> conn.txn_isolation

1

>>> conn.DSQL_ATTR_TXN_ISOLATION

1

>>> conn.txn_isolation = dmPython.ISO_LEVEL_READ_UNCOMMITTED

>>> conn.DSQL_ATTR_TXN_ISOLATION

0
```

3.2.2.13 Connection.autoCommit

DML 语句是否自动提交，可以设置为 dmPython.autoCommit 的取值。与 DPI 属性 DSQL_ATTR_AUTOCOMMIT 对应。

例如：

```
>>> import dmPython

>>> conn = dmPython.connect()

>>> conn.autoCommit

1

>>> conn.DSQL_ATTR_AUTOCOMMIT

1
```



```
>>> conn.DSQL_ATTR_AUTOCOMMIT = dmPython.DSQL_AUTOCOMMIT_OFF
>>> conn.DSQL_ATTR_AUTOCOMMIT
0
```

3.2.2.14 Connection.connection_dead

检查连接是否存活，对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_CONNECTION_DEAD，尚未支持。

3.2.2.15 Connection.connection_timeout

连接超时时间，以秒为单位，0 表示不限制。对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_CONNECTION_TIMEOUT。

例如：

```
>>> import dmPython
>>> conn = dmPython.connect()
>>> conn.connection_timeout
0
>>> conn.connection_timeout = 100
>>> conn.connection_timeout
100
>>> conn.DSQL_ATTR_CONNECTION_TIMEOUT
100
```

3.2.2.16 Connection.login_timeout

登录超时时间，以秒为单位，对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_LOGIN_TIMEOUT。

例如：

```
>>> import dmPython
>>> conn = dmPython.connect()
>>> conn.login_timeout
5
>>> conn.DSQL_ATTR_LOGIN_TIMEOUT
```

```
5
>>> conn.login_timeout = 3
>>> conn.DSQL_ATTR_LOGIN_TIMEOUT
3
```

3.2.2.17 Connection.packet_size

网络数据包大小，对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_PACKET_SIZE，暂不支持。

3.2.2.18 Connection.dsn

当前连接的 IP 和端口号，仅允许在建立连接时进行设置，连接建立后，只允许读。

例如：

```
>>> import dmPython
>>> conn = dmPython.connect(dsn='192.168.0.91:5236', user='SYSDBA',
password='SYSDBA')
>>> conn.dsn
'192.168.0.91:5236'
>>>
>>> conn.dsn = 'localhost:5236'
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: readonly attribute
```

3.2.2.19 Connection.user

当前登录的用户名，只读属性，对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_LOGIN_USER。

3.2.2.20 Connection.port

当前登录数据库服务器的端口号，仅允许在创建连接时进行设置，连接创建后，只可读。

对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_LOGIN_PORT。

3.2.2.21 Connection.server

登录服务器的主库，只读属性，对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_LOGIN_SERVER。

3.2.2.22 Connection.inst_name

当前登录服务器的实例名称，只读属性，对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_INSTANCE_NAME。

3.2.2.23 Connection.mpp_login

MPP 登陆方式，仅允许在创建连接时进行设置，可设置为 dmPython.mpp_login 的取值，连接创建后，只可读。对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_MPP_LOGIN。

例如：

```
>>> import dmPython
>>> conn = dmPython.connect()
>>> conn.mpp_login
0
>>> conn.mpp_login = '1'
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
dmPython.DatabaseError: 连接已打开
>>>
>>> conn2 = dmPython.connect(mpp_login = 1)
>>> conn2.mpp_login
1
```

3.2.2.24 Connection.str_case_sensitive

字符大小写是否敏感，只读属性，对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_STR_CASE_SENSITIVE。

3.2.2.25 Connection.max_row_size

行最大字节数，只读属性，对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_MAX_ROW_SIZE。

3.2.2.26 Connection.server_status

DM 服务器的模式和状态，只读属性。

3.2.2.27 Connection.warning

最近一次警告信息，只读属性。

例如：

```
>>> import dmPython

>>> conn = dmPython.connect()

>>> cursor = conn.cursor()

>>>

>>> cursor.execute("select * from t1")

Traceback (most recent call last):

  File "<stdin>", line 1, in <module>

dmPython.DatabaseError: 第 1 行附近出现错误:

无效的表或视图名[T1]

>>>

>>> print (conn.warning)

>>>第 1 行附近出现错误:

无效的表或视图名[T1]
```

3.2.2.28 Connection.current_catalog

当前连接的数据库实例名，只读属性，对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_CURRENT_CATALOG。

3.2.2.29 Connection.trx_state

事务状态，只读属性，对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_TRX_STATE。

3.2.2.30 Connection.use_stmt_pool

是否开启语句句柄缓存池，仅允许在创建连接时进行设置，可设置为

dmPython.use_stmt_pool 的取值，连接创建后，只可读，对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_USE_STMT_POOL。

3.2.2.31 Connection.ssl_path

SSL 证书所载的路径，仅允许在创建连接时进行设置，连接创建后，只可读，对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_SSL_PATH。

例如：

```
>>> import dmPython
>>> conn = dmPython.connect()
>>> conn.ssl_path
''
>>> conn.ssl_path = 'D:/client_ssl/SYSDBA'
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
dmPython.DatabaseError: 连接已打开
>>>
>>> conn2 = dmPython.connect(ssl_path = 'D:/client_ssl/SYSDBA')
>>> conn2.ssl_path
'D:/client_ssl/SYSDBA'
```

3.2.2.32 Connection.cursor_rollback_behavior

回滚后游标的状态，仅允许在创建连接时进行设置，可设置为 dmPython.cursor_rollback_behavior 的取值，连接创建后，只可读，对应 DPI 属性 DSQL_ATTR_CURSOR_ROLLBACK_BEHAVIOR。

3.3 Cursor

3.3.1 接口

3.3.1.1 Cursor.callproc

语法:

```
Cursor.callproc(procname, *args)
```

说明:

调用存储过程，返回执行后的所有输入输出参数序列。如果存储过程带参数，则必须为每个参数键入一个值，包括输出参数。

procname: 存储过程名称，字符串类型

args: 存储过程的所有输入输出参数

例如：下面的例子说明了如何调用无参数的存储过程。

```
>>> cursor.execute('create or replace procedure test_proc_1() as begin print
true;end;')

>>> print(cursor.callproc('test_proc_1'))

[]
```

下面的例子则说明了如何调用带参数的存储过程。

```
>>> cursor.execute('create or replace procedure test_proc_2(p1 int, p2 out int)
as begin p2 = p1 + 1;end;')

>>> print(cursor.callproc('test_proc_2', 10000, 0))

[10000, 10001]
```

3.3.1.2 Cursor.callfunc

语法:

```
Cursor.callfunc(funcname, *args)
```

说明:

调用存储函数，返回存储函数执行的返回值以及所有参数值。返回序列中第一个元素为函数返回值，后面的是函数的参数值。如果存储函数带参数，则必须为每个参数键入一个值

包括输出参数。

funcname: 存储函数名称，字符串类型

args: 存储函数的所有参数

例如：下面的例子说明了如何调用无参数的存储函数。

```
>>> cursor.execute('create or replace function test_func_1() return int as begin
return 123;end;')

>>> print(cursor.callfunc('test_func_1'))

[123]
```

下面的例子则说明了如何调用带参数的存储函数。

```
>>> cursor.execute('create or replace function test_func_2(p1 int, p2 out int)
return int as begin p2 = p1 + 1;return 456;end;')

>>> print(cursor.callfunc('test_func_2', 10000, 0))

[456, 10000, 10001]
```

3.3.1.3 Cursor.prepare

语法:

```
Cursor.prepare(sql)
```

说明:

准备给定的 SQL 语句。后续可以不指定 sql，直接调用 execute。

例如：

```
>>> import dmPython

>>> conn = dmPython.connect()

>>> cursor = conn.cursor()

>>> cursor.prepare('insert into t_fetch values(?)')

>>>

>>> cursor.execute(None, 1)

>>> cursor.execute(None, 2)

>>> cursor.executemany(None, [[3],[4]])
```

3.3.1.4 Cursor.execute

语法:

```
Cursor.execute(sql[,parameters]|[,**kwargsParams])
```

说明:

执行给定的 SQL 语句, 给出的参数值和 SQL 语句中的绑定参数从左到右一一对应. 如果给出的参数个数小于 SQL 语句中需要绑定的参数个数或者给定参数名称绑定时未找到, 则剩余参数按照 None 值自动补齐. 若给出的参数个数多于 SQL 语句中需要绑定参数个数, 则自动忽略。

例如:

```
cursor.execute("create table test(c1 int, c2 varchar)")

#按位置动态绑定
cursor.execute("insert into test values(?, ?)", 1, 'abcdefg')

#按位置绑定数组
values = (99, 'today')
cursor.execute("insert into test values(?, ?)", values)

#按名称动态绑定
cursor.execute("insert into test values(:cp1, :cp2)", cp1=1, cp2='abcdefg')

#按名称绑定字典
params_map = {'cp1':'99','cp2':'today'}
cursor.execute("insert into test values(:cp1, :cp2)", params_map)

#若按名称动态绑定参数前面, 出现其他类型绑定, 则忽略名称动态绑定, 下面例子以 values 绑定为准
values = (99, 'today')
cursor.execute("insert into test values(?, ?)", values, cp1=1, cp2='abcdefg')
```


3.3.1.5 Cursor.executedirect

语法:

```
Cursor.executedirect(sql)
```

说明:

执行给定的 SQL 语句，不支持参数绑定。

例如:

```
cursor.executedirect("create table test(c1 int, c2 varchar)")
cursor.executedirect("insert into test values(1, 'abcdefg')")
```

3.3.1.6 Cursor.executemany

语法:

```
Cursor.executemany(sql, sequence_of_params)
```

说明:

对给定的 SQL 语句进行批量绑定参数执行。参数用各行的 tuple 组成的序列给定。

例如:

```
Seq_params = [(1, 'abcdefg'), (2, 'uvwxyz')]
cursor.executemany("insert into test values(?, ?)", Seq_params)
```

3.3.1.7 Cursor.close

语法:

```
Cursor.close()
```

说明:

关闭 Cursor 对象。

3.3.1.8 Cursor.fetchone、Cursor.next

语法:

```
Cursor.fetchone()
```

`Cursor.next()`

说明:

获取结果集的下一行，返回一行的各列值，返回类型为 `tuple`。如果没有下一行返回 `None`。

3.3.1.9 Cursor.fetchmany**语法:**

`Cursor.fetchmany([rows=Cursor.arraysize])`

说明:

获取结果集的多行数据，获取行数为 `rows`，默认获取行数为属性 `Cursor.arraysize` 值。返回类型为由各行数据的 `tuple` 组成的 `list`，如果 `rows` 小于未读的结果集行数，则返回 `rows` 行数据，否则返回剩余所有未读取的结果集。

例如:

```
>>> import dmPython

>>> conn = dmPython.connect()

>>> cursor = conn.cursor()

>>>

>>> cursor.execute('drop table test')

>>> cursor.execute('create table test(c1 int, c2 varchar)')

>>> cursor.executedirect("insert into test values(1, 'abcdefg')")

>>>

>>> Seq_params = [(1, 'abcdefg'), (2, 'uvwxyz')]

>>> cursor.executemany("insert into test values(?, ?)", Seq_params)

>>> cursor.executemany("insert into test values(?, ?)", Seq_params)

>>> cursor.executemany("insert into test values(?, ?)", Seq_params)

>>>

>>> cursor.execute('select * from test')

<builtins.DmdbCursor on <dmPython.Connection to SYSDBA@localhost:5236>>

>>>
```

```
>>> cursor.arraysize
50
>>> cursor.fetchmany(rows = 1)
[(1, 'abcdefg')]
>>> cursor.fetchmany(rows = 3)
[(1, 'abcdefg'), (2, 'uvwxyz'), (1, 'abcdefg')]
>>> cursor.fetchmany()
[(2, 'uvwxyz'), (1, 'abcdefg'), (2, 'uvwxyz')]
>>> cursor.fetchmany()
[]
```

3.3.1.10 Cursor.fetchall

语法:

```
Cursor.fetchall()
```

说明:

获取结果集的所有行。返回所有行数据,返回类型为由各行数据的 tuple 组成的 list。

3.3.1.11 Cursor.nextset

语法:

```
Cursor.nextset()
```

说明:

获取下一个结果集。如果不存在下一个结果集则返回 None, 否则返回 True。可以使用 `fetchXXX()` 获取新结果集的行值。

例如:

```
>>> cursor.execute("begin select 1; select 2;end")
>>> print(cursor.fetchall())
[(1,)]
>>> print(cursor.nextset())
True
```

```
>>> print(cursor.fetchall())

[(2,)]

>>> print(cursor.nextset())

None
```

3.3.1.12 Cursor.setinputsizes

语法:

```
Cursor.setinputsizes(sizes)
```

说明:

在执行操作(`executeXXX`, `callFunc`, `callProc`)之前调用, 为后续执行操作中所涉及参数预定义内存空间, 每项对应一个参数的类型对象, 若指定一个整数数字, 则认为对应字符串类型最大长度。

例如:

```
from datetime import timedelta

intv = timedelta(days = 10, seconds = 0, microseconds=10)

from decimal import *

dec = Decimal(12.3)

import dmPython

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

cursor.setinputsizes(int, 200, float, dmPython.DECIMAL, dmPython.INTERVAL)

cursor.execute('create table t_mixtp (fint int, f2 varchar(200), ffloat float,
fdouble double, finter INTERVAL DAY TO SECOND)')

cursor.execute('insert into t_mixtp values (?, ?, ?, ?, ?)', 1, 'string200', 12.3,
dec, intv)

cursor.execute('insert into t_mixtp (fint, ffloat, finter) values (?, ?, ?)', 1,
dec, intv)
```

3.3.1.13 Cursor.setoutputsize

语法:

```
Cursor.setoutputsize(size[,column])
```

说明:

为某个结果集中的大字段 (BLOB/CLOB/LONGVARBINARY/LONGVARCHAR) 类型设置预定义缓存空间。若未指定 `column`, 则 `size` 对所有大字段值起作用。对于大字段类型, `dmPython` 均以 LOB 的形式返回, 故此处无特别作用, 仅按标准实现。

3.3.2 属性

3.3.2.1 Cursor.bindarraysize

与 `setinputsizes` 结合使用, 用于指定预先申请的待绑定参数的行数。

例如:

```
>>> import dmPython
>>> conn = dmPython.connect()
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.bindarraysize
1
>>> cursor.bindarraysize = 10
>>> cursor.bindarraysize
10
```

3.3.2.2 Cursor.arraysize

`fetchmany()` 一次获取结果集的行数, 默认值为 50。

例如:

```
>>> print cursor.arraysize
50
>>> cursor.arraysize = 10
```

```
>>> print cursor.arraysize  
10
```

3.3.2.3 Cursor.statement

最近一次执行的 sql 语句，只读属性。

例如：

```
>>> cursor.execute('select * from t3')  
  
<builtins.Dmdbcursor on <dmPython.Connection to SYSDBA@localhost:5236>>  
  
>>> cursor.statement  
  
'select * from t3'
```

3.3.2.4 Cursor.with_rows

是否存在非空结果集，只读属性，True 表示非空结果集，False 表示空结果集。

例如：

```
>>> import dmPython  
  
>>> conn = dmPython.connect()  
  
>>> cursor = conn.cursor()  
  
>>> cursor.with_rows  
  
False  
  
>>> cursor.execute('select * from dual')  
  
>>> cursor.fetchall()  
  
[(1,)]  
  
>>> cursor.with_rows  
  
True  
  
>>> cursor.execute('create table t3 (f3 varchar(100))')  
  
>>> cursor.with_rows  
  
False  
  
>>> cursor.execute('select * from t3')  
  
>>> cursor.with_rows
```

```
False
```

3.3.2.5 Cursor.lastrowid

最近一次操作影响的行的 rowid，只读属性。对于 INSERT/UPDATE/DELETE 操作可以查询到 lastrowid 值，其他操作返回 None。

例如：

```
>>> import dmPython
>>> conn = dmPython.connect()
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.lastrowid
>>> print(cursor.lastrowid)
None
>>> cursor.execute("create table test(c1 int, c2 varchar)")
>>> cursor.execute("insert into test values(1, 'test')")
>>> cursor.lastrowid
1
```

3.3.2.6 Cursor.connection

当前 Cursor 对象所在的数据库连接，只读属性。

例如：

```
>>> cursor.connection
<dmPython.Connection to SYSDBA@localhost:5236>
```

3.3.2.7 Cursor.description

结果集所有列的描述信息，只读属性。描述信息格式为：tuple(name, type_code, display_size, internal_size, precision, scale, null_ok)。

例如：

```
>>> cursor.execute("select c1, c2 from test")
<builtins.Dmdbcursor on <dmPython.Connection to SYSDBA@localhost:5236>>
```

```
>>>

>>> print (cursor.description)

[('C1', <class 'dmPython.NUMBER'>, 11, 10, 10, 0, 1), ('C2', <class 'dmPython.STRING'>, 8188, 8188, 8188, 0, 1)]
```

3.3.2.8 Cursor.column_names

当前结果集的所有列名序列，只读属性。

例如：

```
>>> cursor.execute("select c1, c2 from test")

<builtins.DmdbCursor on <dmPython.Connection to SYSDBA@localhost:5236>>

>>> print (cursor.column_names)

['C1', 'C2']
```

3.3.2.9 Cursor.rowcount

最后一次执行查询产生的结果集总数，或者执行插入和更新操作影响的总行数，只读属性。若无法确定，则返回-1。

例如：

```
>>> import dmPython

>>> conn = dmPython.connect()

>>> cursor = conn.cursor()

>>> cursor.execute('insert into t1 values(3)')

>>> cursor.rownumber

-1

>>> cursor.rowcount

1

>>> cursor.execute('select * from t1')

<builtins.DmdbCursor on <dmPython.Connection to SYSDBA@localhost:5236>>

>>> cursor.rowcount

7
```



```
>>> cursor.rownumber
0
>>> cursor.next()
(None, )
>>> cursor.rownumber
1
>>> cursor.rowcount
7
>>> cursor.execute('create table t2 (f1 int)')
>>> cursor.rowcount
-1
>>> cursor.rownumber
-1
```

3.3.2.10 Cursor.rownumber

当前所在结果集的当前行号，从 0 开始，只读属性。若无法确定，则返回-1。

3.4 Lob

Lob 是允许用户独立操作的 LOB 对象描述，包括 CLOB 和 BLOB 对象，对应 dmPython.LOB。

3.4.1 接口

3.4.1.1 Lob.read

语法：

```
Lob.read([offset[, length]])
```

说明：

读取 LOB 对象从偏移 offset 开始的 length 个值，并返回。若为 CLOB 数据对象，则 offset 对应字符偏移位置，length 对应字符个数，返回数据为字符串；若为 BLOB 数据

对象, 则 `offset` 对应字节偏移位置, `length` 对应字节个数, 返回数据为二进制字节对象。
`offset` 默认为 1, `length` 默认为 LOB 数据的总长度。

3.4.1.2 Lob.write

语法:

```
Lob.write(value[, offset])
```

说明:

向 LOB 对象中从偏移位置 `offset` 开始写入数据 `value`, 并返回实际写入数据的字节个数。若为 CLOB 数据对象, 则 `offset` 对应字符偏移位置; 若为 BLOB 数据对象, `offset` 对应字节偏移位置。`offset` 默认为 1。

3.4.1.3 Lob.size

语法:

```
Lob.size()
```

说明:

返回 LOB 数据对象数据长度。若为 CLOB 对象, 返回字符个数; BLOB 对象, 返回字节个数。

3.4.1.4 Lob.truncate

语法:

```
Lob.truncate([newSize])
```

说明:

截断 LOB 对象, 使截断后数据大小为 `newSize`。对于 CLOB 对象, `newSize` 对应字符个数; 对于 BLOB 对象, `newSize` 对应字节个数。`newSize` 默认为 0。

3.4.1.5 Lob.__reduce__

语法:

```
Lob.__reduce__ ()
```

说明：

LOB 对象的归纳操作，包括 LOB 对象数据类型和数据内容，对于每个字段值最多显示 1000 个字符，BLOB 前导字符的"0x"除外。也可以通过 `str` 或者 `print` 方法查看每个字段的字符串值，最多也是 1000 个字符。

例如：

```
import sys

longstring = ""

longstring += 'ABCDEF0123456789' * 500

cvalue = longstring

if sys.version_info[0] >= 3 :

    bvalue = longstring.encode("ascii")
else :

    bvalue = longstring

import dmPython

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

cursor.execute('drop table t_lob')

cursor.execute('create table t_lob(c1 blob, c2 clob)')

cursor.execute('insert into t_lob values(?, ?)', bvalue, cvalue)

cursor.execute('select * from t_lob')

rows = cursor.fetchall()

[blob, clob] = rows[0]

str_b = str(blob)

str_b

len(str_b)

str_c = str(clob)

str_c
```

```
len(str_c)

print(blob)

print(clob)

blob.__reduce__()

clob.__reduce__()
```

3.4.2 举例说明

下面的例子创建一个含有 BLOB 和 CLOB 类型字段的表，向表中插入数据，并执行查询返回数据。

```
import sys

longstring = ""

longstring += 'ABCDEF0123456789' * 500

cvalue = longstring

if sys.version_info[0] >= 3 :

    bvalue = longstring.encode("ascii")
else :

    bvalue = longstring

import dmPython

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

cursor.execute('drop table t_lob')

cursor.execute('create table t_lob(c1 blob, c2 clob)')

cursor.execute('insert into t_lob values(?, ?)', bvalue, cvalue)

cursor.execute('select * from t_lob')

cursor.description

row = cursor.fetchone()
```

```
(blob, clob) = row  
  
blob  
  
clob  
  
blob.size()  
  
clob.size()  
  
clob.read(100, 10)  
  
clob.write('中国', 100)  
  
clob.read(100, 10)  
  
clob.size()  
  
clob.truncate(500)  
  
clob.size()  
  
blob.truncate(100)  
  
blob.size()
```

3.5 exBFILE

exBFILE 是允许用户独立操作的 BFILE 对象描述，对应 dmPython.exBFILE。

3.5.1 接口

3.5.1.1 exBFILE.read

语法:

```
exBFILE.read([offset[, length]])
```

说明:

读取 exBFILE 对象从偏移 offset 开始的 length 个值，并返回。offset 必须大于等于 1。

3.5.1.2 exBFILE.size

语法:

```
exBFILE.size()
```

说明：

返回 BFILE 数据对象数据长度。

3.5.2 举例说明

下面的例子 BFILE 类型字段的表，向表中插入数据，并执行查询返回数据。

```
import dmPython

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

cursor.execute("create or replace directory TEST as '/opt/dmdata';")

cursor.execute("select bfilename('TEST','test.txt') FROM DUAL;")

value=cursor.fetchone()[0]

value.size()

value.read(1,5)
```

3.6 Object

3.6.1 属性

Object 的属性见下表。

表 3.4 Object 属性列表

属性名	类型	说明
type	dmPython.ObjectType	只读属性，Object对象的类型描述。如： >>>obj.type <dmPython.ObjectType SYSDBA.CLS1>
valuecount	数字	只读属性，Object 对象所能容纳的数字个数或者已经存在的数字个数（数组类型）

其中，dmPython.ObjectType 也是一个可访问对象，其中也包含相关属性信息，见下表。

表 3.5 dmPython.ObjectTyp 属性列表

属性名	类型	说明
-----	----	----

schema	字符串	只读属性，Object 对象所属模式名，若无，则返回空
name	字符串	只读属性，Object 对象的名称
attributes	dmPython.ObjectAttribute 的 List	只读属性，给出 OBJECT 对象各属性描述。如： <pre>>>> obj.type.attributes [<dmPython.ObjectAttribute <class 'dmPython.VARCHAR'>>, <dmPython.ObjectAttribute <class 'dmPython.VARCHAR'>>, <dmPython.ObjectAttribute <class 'dmPython.NUMBER '>>]</pre>

dmPython.ObjectAttribute 是属性对象类型，同样具有类似属性。其属性见下表。

表 3.6 dmPython.ObjectAttribute 属性列表

属性名	类型	说明
type	dmPython.ObjectType	只读属性，OBJECT 对象中某个属性类型描述。如： <pre>>>> obj.type.attributes[0].type <dmPython.ObjectType <class 'dmPython.VARCHAR'>></pre>

3.6.2 接口

3.6.2.1 Object.getvalue

语法：

```
Object.getvalue()
```

说明：

以链表方式返回当前 Object 对象的数据值。若当前对象尚未赋值，则返回空。

例如：

```
import dmPython

conn = dmPython.connect()

obj = dmPython.objectvar(conn, 'CLS1')

obj.getvalue()
```

```
tp = ['test1','test2',8098]

obj.setvalue(tp)

obj.getvalue()
```

3.6.2.2 Object.setvalue

语法:

```
Object.setvalue(value)
```

说明:

为 Object 对象设置值 value。执行后, 若 Object 原存在值, 则覆盖原对象值。

3.6.3 举例说明

3.6.3.1 简单 CLASS 示例

```
import dmPython

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

cursor.execute('create or replace class cls as c1 varchar(50); c2 varchar(50); c3 int; end;')

tp1 = ['ptest','ptest1', 123]

obj1 = dmPython.objectvar(conn, 'CLS')

obj1.setvalue(tp1)

tp2 = ['testobj2','obj2test', 7897]

obj2 = dmPython.objectvar(conn, 'CLS')

obj2.setvalue(tp2)

cursor.execute('create table t_cls (f1 cls)')

cursor.execute('insert into t_cls values(?)', obj1)

cursor.execute('insert into t_cls values(?)', obj2)

cursor.execute('select * from t_cls')

rows = cursor.fetchall()
```



```
cursor.rowcount  
  
rows  
  
rows[0][0].type  
  
rows[0][0].getvalue()  
  
rows[1][0].type  
  
rows[1][0].getvalue()
```

3.6.3.2 简单 ARRAY 示例

```
import dmPython  
  
conn = dmPython.connect()  
  
cursor = conn.cursor()  
  
cursor.execute('create or replace package cmp_pkg as type t_arr is array int[];  
end cmp_pkg;')  
  
cursor.execute('''create or replace procedure pro_arr(  
    num int,  
    p2 in out cmp_pkg.t_arr)  
as  
begin  
    for i in 1..num loop  
        print p2[i];  
        p2[i] := p2[i] * 2;  
    end loop;  
end;''')  
  
tp = [1,2,3,4,5]  
  
arr = dmPython.objectvar(conn, 'T_ARR', 'CMP_PKG')  
  
arr.setvalue(tp)  
  
res = cursor.callproc('pro_arr', 5, arr)  
  
res  
  
res[1]
```

```
res[1].getvalue()
```

3.6.3.3 CLASS 中嵌套 ARRAY 和 CLASS 示例

```
import dmPython

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

cursor.execute('''create or replace package cmp_pkg
as
type t_arr is array int[];
type t_rec is record( id int, name varchar(50));
type t_arr_rec is record( ids t_arr, names t_rec);
end cmp_pkg;''')

cursor.execute('''create or replace function fun_arr_rec(
    p2 in out cmp_pkg.t_arr_rec
)
return cmp_pkg.t_arr_rec
as
begin
    for i in 1 .. 5 loop
        print p2.ids[1];
        p2.ids[1] := p2.ids[1] * 2;
    end loop;

    print p2.names.id;
    print p2.names.name;

    p2.names.id := 13;
    p2.names.name := 'mod+dameng';

    return p2;
```

```
end;''')

tp_arr = [1, 2, 3, 4, 5]

tp_obj = [1, 'dameng']

tp_mix = [tp_arr, tp_obj]

mix_obj = dmPython.objectvar(conn, 'T_ARR_REC', 'CMP_PKG')

mix_obj.setvalue(tp_mix)

cursor = conn.cursor()

res = cursor.callfunc('fun_arr_rec', mix_obj)
```

3.6.3.4 ARRAY 中嵌套 CLASSS 和 ARRAY 示例

```
import dmPython

conn = dmPython.connect()

cursor = conn.cursor()

cursor.execute('''create or replace package cmp_pkg
as
type t_arr is array int[];
type t_rec is record( id int, name varchar(50));
type t_rec_arr is array t_rec[];
type t_arr_arr is array t_arr[];
type t_rec_mix is record(rec_arr t_rec_arr, arr_arr t_arr_arr);
end cmp_pkg;''')

cursor.execute('''create or replace function fun_mix_arr(
    arr_size int,
    rec_arr in out cmp_pkg.t_rec_arr,
    arr_arr in out cmp_pkg.t_arr_arr
)
return cmp_pkg.t_rec_mix
as
declare p_out cmp_pkg.t_rec_mix;
```

```
begin

    for i in 1 .. arr_size loop

        print rec_arr[i].id;

        print rec_arr[i].name;

        rec_arr[i].id := rec_arr[i].id * 2;

        rec_arr[i].name := rec_arr[i].name || '-mod';

    end loop;

    for i in 1 .. arr_size loop

        for j in 1 .. arr_size loop

            print arr_arr[i][j];

            arr_arr[i][j] := arr_arr[i][j] * 2;

        end loop;

    end loop;

    p_out.rec_arr := rec_arr;

    p_out.arr_arr := arr_arr;

    return p_out;

end;'''

tp_arr = [1, 2, 3, 4, 5]

tp_obj = [1, 'dameng']

tp_arr_arr = [tp_arr, tp_arr, tp_arr, tp_arr, tp_arr]

tp_rec_arr = [tp_obj, tp_obj, tp_obj, tp_obj, tp_obj]

obj_arr_arr = dmPython.objectvar(conn, 'T_ARR_ARR', 'CMP_PKG')

obj_arr_arr.setvalue(tp_arr_arr)

obj_rec_arr = dmPython.objectvar(conn, 'T_REC_ARR', 'CMP_PKG')

obj_rec_arr.setvalue(tp_rec_arr)

cursor = conn.cursor()

res = cursor.callfunc('fun_mix_arr', 5, obj_rec_arr, obj_arr_arr)
```

4 django_dmPython 驱动

4.1 简介及安装

Django是基于Python的Web应用程序框架，django_dmPython是DM提供的Django连接DM数据库的驱动。

django_dmPython可以运行在任何安装了python的平台上，可以使用安装包安装，也可以直接用源码安装。

在Windows操作系统下安装django_dmPython只需要直接执行exe文件即可。

Windows操作系统下生成exe文件操作如下：

```
//进入到 setup.py 所在的源码目录，执行以下命令：  
python setup.py bdist_wininst
```

在Linux操作系统下使用rpm包安装django_dmPython。安装和卸载命令参考如下：

```
安装: rpm -ivh django_dmPython-1.0-1.noarch.rpm  
卸载: rpm -e django_dmPython-1.0-1.noarch.rpm
```

Linux 操作系下生成 rpm 包操作如下：

```
//进入到 setup.py 所在的源码目录，执行以下命令：  
python setup.py bdist_rpm
```

4.2 配置

Django配置数据库默认为sqlite3，这是一个小型数据库。要连接DM数据库，需修改settings.py中的DATABASES元组。配置方法如下：

```
DATABASES = {  
    'default': {  
        'ENGINE': 'django_dmPython',  
        'NAME': 'DAMENG',  
        'USER': 'SYSDBA',  
        'PASSWORD': 'SYSDBA',
```

```
'HOST': 'localhost',

'PORT': '5236',

'OPTIONS': {'local_code':1,'connection_timeout':5}

}

}
```

OPTIONS: 是各个驱动都支持的选项，只要在 OPTIONS 中以字典对象的方式配置 dmPython.connect 支持的选项即可，例如：'local_code':1。可以包含多个字典对象，用逗号分隔。dmPython.connect 请参考 [3.1.1.1 dmPython.connect](#)。

5 sqlalchemy_dm 方言包

5.1 简介及安装

SQLAlchemy是python下的开源软件,提供了SQL工具包及对象关系映射(ORM)工具,让应用程序开发人员使用上SQL的强大功能和灵活性。sqlalchemy_dm方言包是DM提供用于SQLAlchemy连接DM数据库的方法。

1. SQLAlchemy软件的安装。例如SQLAlchemy-1.1.10.win-amd64-py2.7.exe。
2. sqlalchemy_dm方言包的软件生成与安装。

sqlalchemy_dm可以运行在任何安装了Python的平台上。生成工具setup.py位于drivers\python\sqlalchemy目录中。不同平台生成安装包的命令如下:

```
Windows: python setup.py bdist_wininst
```

```
Linux: python setup.py bdist_rpm
```

生成之后的安装包(例如sqlalchemy_dm-1.1.10.win-amd64.exe)位于drivers\python\sqlalchemy\dist目录中。点击安装包安装即可。

5.2 engine 的配置

create_engine()返回一个数据库引擎,下面是DM数据库的配置方法。

```
from sqlalchemy import create_engine

engine =

create_engine('dm://SYSDBA:SYSDBA@localhost:5236/', connect_args={'local_code':1, 'connection_timeout':15})

或

engine =

create_engine('dm+dmPython://SYSDBA:SYSDBA@localhost:5236/', connect_args={'local_code':1, 'connection_timeout':15})
```

其中, connect_args是字典选项,只要在connect_args中以字典对象的方式配置dmPython.connect支持的选项即可。可以包含多个字典对象,用逗号分隔。

dmPython.connect请参考3.1.1.1 dmPython.connect。其他配置参考SQLAlchemy
官网<http://docs.sqlalchemy.org>文档。

咨询热线：400-991-6599

技术支持：dmtech@dameng.com

官网网址：www.dameng.com



武汉达梦数据库有限公司

Wuhan Dameng Database Co.,Ltd.

地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道999号未来科技大厦C3栋16—19层

16th-19th Floor, Future Tech Building C3, No.999 Gaoxin Road, Donghu New Tech Development Zone,Wuhan,Hubei Province,China

电话：(+86) 027-87588000 传真：(+86) 027-87588810
