

Cisco-Router als DHCP-Server

DHCPv4

Router als DHCPv4-Server

```
Router(config)# ip dhcp pool POOLNAME          es können mehrere Pools erstellt werden
Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.254  Gateway
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)# domain-name kohnlehome.de
```

```
Router(config)# ip dhcp excluded address 192.168.1.100  einzelne Adresse nicht vergeben
```

DHCPv4-Server deaktivieren

```
Router(config)# no service dhcp
```

Diagnose

```
Router# show ip dhcp binding  zeigt Leases
Router# show ip dhcp pool      zeigt Einstellungen
```

DHCPv4-Relay-Agent

```
Router(config-if)# ip helper-address 1.2.3.4  UDP-Broadcasts werden an 1.2.3.4 weitergeleitet
```

Weitergeleitete UDP-Ports

```
37  Time
49  TACACS
53  DNS
67  DHCP server
68  DHCP client
69  TFTP
137 NetBIOS name service
138 NetBIOS datagram service
```

DHCPv4-Client

```
Router(config-if)# ip address dhcp
```

DHCPv6

SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)

Router(config)# ipv6 unicast-routing	Router sendet RAs (Router Advertisements)
Router(config-if)# no ipv6 nd managed-config-flag	M-Flag deaktivieren (Default)
Router(config-if)# no ipv6 nd other-config-flag	O-Flag deaktivieren (Default)

Stateless DHCPv6 Option (Router Advertisement and DHCPv6)

Router(config)# ipv6 unicast-routing	Router sendet RAs (Router Advertisements)
Router(config-if)# ipv6 nd other-config-flag	O-Flag aktivieren

Stateful DHCPv6 (DHCPv6 only)

Router(config)# ipv6 unicast-routing	Router sendet RAs (Router Advertisements)
Router(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag	M-Flag aktivieren

Router als Stateless DHCPv6-Server

```
Router(config)# ipv6 dhcp pool POOLNAME
Router(config-dhcpv6)# dns-server 2001:4860:4860::8888
Router(config-dhcpv6)# domain-name kohnlehome.de

Router(config-if)# ipv6 dhcp server POOLNAME
Router(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
```

Router als DHCPv6-Relay-Agent

```
Router(config-if)# ipv6 dhcp relay destination 2001::1 G0/0/0  DHCPv6-Server hängt an G0/0/0
```

Router als Stateless DHCPv6-Client

```
Router(config-if)# ipv6 enable
Router(config-if)# ipv6 address autoconfig
```

Diagnose

```
Router# show ipv6 dhcp binding
Router# show ipv6 dhcp pool
Router# show ipv6 interface g0/1
Router# debug ipv6 dhcp detail
```