

# Projet de réseau

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Mode d'emploi</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Architecture de l'application</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Protocoles d'échange</b>	<b>3</b>
3.1	Echanges entre le serveur d'envoi d'images et la partie affichage du client .	3
3.2	Echanges entre le serveur de contrôle de la caméra et le client . . . . .	3
3.3	Echanges entre les deux composantes du serveur . . . . .	4
<b>4</b>	<b>Schémas algorithmiques</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Difficultés et solutions</b>	<b>4</b>

# 1 Mode d'emploi

Tout d'abord, notre application nécessite l'installation de la bibliothèque [Ncurses](#) qui gère l'interface console. Il suffit ensuite de compiler grâce au Makefile.

L'exécutable du serveur se nomme "serveur" et accepte les paramètres suivants :

- -n nom de l'hôte (par default 'localhost')
- -a adresse ip de l'hôte (par default '127.0.0.1')
- -p numero de port qu'utilisera le serveur d'envoi (par default '13321')
- -ps numero de port secondaire qu'utilisera le serveur de réception (par default '13322')
- -h ou - -help affichage de l'aide

L'exécutable du client se nomme "client" et accepte les paramètres suivants :

- -n nom de l'hôte (par default 'localhost')
- -N nom de l'hôte du serveur (par default 'localhost')
- -a adresse ip de l'hôte (par default '127.0.0.1')
- -A adresse ip du serveur (par default '127.0.0.1')
- -P numero de port qu'utilise le serveur d'envoi (par default '13321')
- -S numero de port qu'utilise le serveur de réception (par default '13322')
- -h affichage de l'aide

Une fois le client lancé, appuyer sur la touche 'entrée' lancera l'interface console. La demande de contrôle de la caméra s'effectue en pressant la touche 'c'. On peut relâcher le contrôle prématurément en appuyant sur 'q'. La direction est donnée à la caméra grâce aux touches directionnelles.

Les exécutables se quittent en envoyant le signal SIGINT (ctrl-c).

## 2 Architecture de l'application

Commençons par examiner l'architecture du serveur. Notre serveur est divisé en deux processus, les deux étant multi-thread.

Le processus père est le serveur d'envoi; il gère le broadcast de la grille. Son thread principal accepte les connexions des clients et crée un thread secondaire par client connecté. Les threads secondaires envoient la grille à leur client respectif.

Le processus fils est le serveur de réception; il traite les demandes de déplacement de la caméra. Son thread principal gère la file d'attente des clients qui veulent déplacer la caméra. Il lance un thread secondaire pour le premier client qui demande la main. Ce thread secondaire gère le déplacement du pointeur dans la grille. Le thread principal tue le thread secondaire à la fin du temps imparti et relance un thread secondaire pour le client suivant.

Le client, quant à lui, est également multi-threads. Son thread principal gère la réception et l'affichage de la grille. Tandis que son thread secondaire gère les entrées clavier et envoie les demandes de contrôle de la caméra au serveur de réception.




FIGURE 1 – Protocole d'Échange entre le serveur d'Émission d'images et le client

### 3 Protocoles d'échange

#### 3.1 Echanges entre le serveur d'envoi d'images et la partie affichage du client

Le protocole est très simple puisqu'il est à sens unique : on procède simplement à une création de sockets et une demande de connexion côté client. Du côté serveur, il y a acceptation de la connexion, création du thread et envoi de données. La figure 1 (p.3) en est une schématisation possible.

#### 3.2 Echanges entre le serveur de contrôle de la caméra et le client

Le protocole est un petit peu plus compliqué, en effet une fois la connexion au serveur de contrôle de caméra demandée, celle-ci est automatiquement acceptée si le nombre de clients déjà connectés est inférieur à une constante. Les sockets correspondant au client sont sauvegardées dans une file d'attente qui permet de savoir en temps réel le nombre de clients en attente du contrôle de la caméra<sup>1</sup>. Une fois le contrôle libre, le serveur prend la première socket de la file et crée un thread qui prend en charge le client. Pour garder le client en attente, une fois la connexion effectuée celui-ci attend un message de la part du serveur lui servant d'*accusé de prise en charge*. Les échanges ayant lieu ensuite sont à sens uniques du client détenant le contrôle et le thread de gestion des clients du serveur de contrôle. La libération du contrôle de la caméra est représentée par une mise à zéro de la variable globale `cam_moving`, le client quant à lui est mis au courant de la fin de sa session par fermeture de sa socket du côté serveur.

La figure 2 (p. 4) est une schématisation possible de l'échange.

**Remarque :** Si la liste est pleine, le client est refusé à la demande de connexion à l'aide de `accept` dont la liste d'attente a été initialisée à 1.

1. Ce nombre permet de calculer le temps maximum de contrôle de la caméra pour le client en cours d'utilisation




FIGURE 2 – Protocole d'Échange entre le serveur de controle de la camÈra et le client

### 3.3 Echanges entre les deux composantes du serveur

Les Échanges entre les deux parties du serveurs sont très limités, ils se résument à un segment de mémoire partagée contenant la grille et à l'Échange de signaux en cas d'interruption du serveur. Par soucis de rapidité (surtout avec un grand nombre de client), les accès à la grille ne sont pas protégés puisque le thread de gestion de client du serveur de contrôle est le seul à y accéder en Écriture, le sÈmaphore est donc superflu.

## 4 Schémas algorithmiques

## 5 Difficultés et solutions

Lorsqu'un thread secondaire utilise les appels systèmes `recv` ou `send` en mode connecté alors que la socket a été fermée de l'autre côté, un signal `SIGPIPE` est émis. Ce signal doit être intercepté par le thread principal sous peine de terminer l'application.




FIGURE 3 – Thread principal du client




FIGURE 4 – Thread de contrôle de caméra du client




FIGURE 5 – Thread principal du serveur de contrôle de la caméra




FIGURE 6 – Thread secondaire du serveur de contrôle de la caméra




FIGURE 7 – Thread principal du serveur d'envoi d'images




FIGURE 8 – Thread subsidiaire de gestion d'un client du serveur d'envoi d'images