


1 Κονσόλα Διαχείρισης Κόμβων

Η κονσόλα διαχείρισης κόμβων του ScorpioFS είναι μια λειτουργία με την οποία μπορούμε να διαχειριστούμε κόμβους του δικτύου απομακρυσμένα. Όπως βλέπουμε και από το Σχήμα 1, το δίκτυο αποτελείται από τους Chord κόμβους με ένα proxy server και το σύστημα με το ScorpioFS και τη κονσόλα διαχείρισης.



Σχήμα 1: Τοπολογία δικτύου κόμβων

Το πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ του ScorpioFS συστήματος και των κόμβων του δικτύου για ανταλλαγή δεδομένων είναι το *RMI* ενώ για την επικοινωνία της κονσόλας διαχείρισης και των Proxy server είναι *TCP*. Η επικοινωνία μέσω *RMI* γίνεται από τη θύρα 6788 ενώ η επικοινωνία μέσω *TCP* γίνεται από τη θύρα 6789. Κάθε εν δυνάμει Chord κόμβος τρέχει τον proxy server του, ακόμα και αν δεν είναι ακόμα μέλος του δικτύου. Μέσω της κονσόλας διαχείρισης δίνουμε εντολές που μεταφέρονται σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο στον proxy server του κάθε Chord node και αυτός με τη σειρά του αναλαμβάνει για την κλήση των κατάλληλων μεθόδων. Οι εντολές που υποστηρίζει η κονσόλα διαχείρισης είναι οι παρακάτω:

- **node create IP_ADDR[:port]** – Δημιουργία ενός νέου Chord κόμβου στο δίκτυο.
- **node stop IP_ADDR[:port]** – Κλείσιμο του συγκεκριμένου κόμβου.
- **node stat IP_ADDR[:port]** – Παραγωγή στατιστικών για το συγκεκριμένο κόμβο, τη συγκεκριμένη ώρα.
- **node alive IP_ADDR[:port]** – Έλεγχος αν ένας κόμβος είναι ενεργός.
- **node list** – Προβολή όλων των ενεργών κόμβων στο δίκτυο.

- **scorpiofs mount ARGS** – Ξεκίνημα της υπηρεσίας ScorpioFS στο τοπικό μηχάνημα.
- **scorpiofs unmount** – Σταμάτημα της υπηρεσίας ScorpioFS.
- **terminate** – Σταμάτημα όλων των Chord κόμβων στο δίκτυο με έξοδο από την κονσόλα διαχείρισης.
- **help** – Προβολή βοήθειας.

Το πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ της κονσόλας διαχείρισης και του proxy κάθε Chord node ορίζεται από τα παρακάτω:

Mnemonics	Code
NODE_CREATE	0
NODE_STOP	1
NODE_STAT	2
NODE_ALIVE	3
NODE_LIST	4
SCORPIOFS_MOUNT	5
SCORPIOFS_UNMOUNT	6
TERMINATE	7
CHORD_PORT	6788
PROXY_PORT	6789