
1 Derivation

TODO

$$W(x, p) = \frac{\tanh(f)}{\pi\hbar} \exp\left(-\tanh(f)\left(\frac{m\omega x^2}{\hbar} + \frac{p^2}{m\omega\hbar}\right)\right)$$

where $f \equiv \frac{1}{2}\beta\hbar\omega$

2 Properties

2.1 x distribution

$$\begin{aligned} p(x) &= \int dp W \\ &= \frac{\tanh(f)}{\pi\hbar} \int dp \exp\left(-\tanh(f)\left(\frac{m\omega x^2}{\hbar} + \frac{p^2}{m\omega\hbar}\right)\right) \\ &= \sqrt{\frac{m\omega \tanh(f)}{\pi\hbar}} \exp\left(-\tanh(f)\frac{m\omega x^2}{\hbar}\right) \end{aligned}$$

In high temperature limit, this becomes

$$\begin{aligned} p(x) &\approx \sqrt{\frac{m\omega f}{\pi\hbar}} \exp\left(-f\frac{m\omega x^2}{\hbar}\right) \\ &= \sqrt{\frac{m\omega^2\beta}{2\pi}} \exp\left(-\beta\frac{m\omega^2 x^2}{2}\right) \end{aligned}$$

which is the classical Maxwell-Boltzmann distribution.