

Z80/R800 macro assembler

ZMA

目次

はじめに.....	3
インストール.....	3
実行.....	3
ニーモニックの違い.....	4
未定義命令.....	4
R800 命令.....	4
疑似命令.....	4
DEFB 命令.....	4
DEFW 命令.....	4
DEFD 命令.....	5
DEFS 命令.....	5
SPACE 命令.....	5
ALIGN 命令.....	5
ORG 命令.....	6
INCLUDE 命令.....	6
ADD_INCLUDE_PATH 命令.....	7
BINARY_LINK 命令.....	7
MACRO 命令.....	7
SCOPE 命令.....	9
REPEAT 命令.....	9
IF 命令.....	10
CHG_CHAR_SET 命令.....	11
MAPPING_CHAR 命令.....	11
MESSAGE 命令.....	12
ERROR 命令.....	12
ローカルラベル.....	12
グローバルラベル.....	13
ローカルラベル代入.....	13
グローバルラベル代入.....	13
式.....	14
文字列式.....	15
コメント.....	15
数値の記述.....	16
エラーメッセージ.....	16

はじめに

ZMA は、Z80/R800 用のコードを生成するクロスアセンブラです。ニーモニックで記述されたテキストファイル进行处理して機械語コードを生成します。また、いくつかの疑似命令を備えています。

MSX を主なターゲットとしていますが、Z80/R800 を搭載している別のシステム向けにも利用可能です。

インストール

ZMA は、インストーラーを用意していない。zma.exe と、include フォルダを好きな場所に配置し、zma.exe のある場所に実行パスを通せばインストール完了である。

実行

zma.exe には 2 つの引数を指定する。1 つ目は入力ファイル名。2 つ目は出力ファイル名。
引数を指定せずに実行すると、簡単なヘルプが表示される。

zma [-options] <input.asm> <output.bin>

<input.asm> は入力ソースファイル名である。

<output.bin> は出力ファイル名である。

[-options] はオプション指定である。必要なければ省略することができる。
オプション指定は下記のものがある。

オプション指定一覧

オプション表記	意味
-DEFS	指定すると、DEFS 疑似命令が「領域確保命令」になる。 指定しないと、DEFS 疑似命令が「文字列データ配置命令」 (v1.0.15 以前と互換) になる。
-HELP -H	ヘルプ表示。
-I パス名	指定のパス名を include ディレクトリとして追加する。 -I とパス名の間にスペースを入れてはならない。
-D シンボル名=値	シンボル名で示される値を定義する。 -D とシンボル名の間にスペースを入れてはならない。 = の前後にもスペースを入れてはならない。 文字列値にする場合は、値を ' で囲むこと。 ※注意:ダブルクオートでは無く、シングルクオートです。 -DMODE=0 -DTITLE='HogeHoge'

ニーモニックの違い

ZMA では、構文解析の都合等によりザイログニーモニックを一部改変しています。違いを下記の表にまとめる。

Zilog ニーモニックと ZMA の違い

Zilog ニーモニック	ZMA	備考
LD A, (HL)	LD A, [HL]	アドレス参照は、数式の優先順位指定の() と区別するために [] を使う。
JP (HL)	JP HL	レジスタによる飛び先アドレス指定は () で囲まない。 v1.0.16 から JP (HL) も受け付けるようになりました。
LD A, (IX+0)	LD A, [IX]	[IX+0] を [IX] と記述できる。IY も同様。
SUB B	SUB A, B	演算命令の記述で A を記述する。 v1.0.16 から SUB B の記述も受け付けるようになりました。

未定義命令

Z80 の未定義命令にも対応している。IXH, IXL, IYH, IYL を利用可能である。

R800 命令

R800 の乗算命令に対応している。mulub, muluw を利用可能である。

疑似命令

ZMA にはいくつかの疑似命令を利用可能になっている。本章では、各疑似命令について個別に説明する。

DEFB 命令

書式

DEFB 式

機能

式の評価結果を 8bit 値と見なし、下位 8bit を記述箇所に配置する。
式は、カンマで区切って複数記述できる。
複数記述した場合は、左から順に 8bit 値として配置される。

DEFW 命令

書式

DEFW 式

機能

式の評価結果を 16bit 値と見なし、下位 16bit を記述箇所に配置する。

式は、カンマで区切って複数記述できる。

複数記述した場合は、左から順に 16bit 値として配置される。

バイトオーダーはリトルエンディアンであり、下位 8bit、上位 8bit の順で配置される。

DEFD 命令

書式

DEFD 式

機能

式の評価結果を 32bit 値と見なし、下位 32bit を記述箇所に配置する。

式は、カンマで区切って複数記述できる。

複数記述した場合は、左から順に 32bit 値として配置される。

バイトオーダーはリトルエンディアンである。

DEFS 命令

書式 1

DEFS 文字列式

書式 2

DEFS 領域サイズ [, 初期値]

機能

コマンドラインオプション -DEFS を指定しなかった場合は書式 1 を、-DEFS を指定した場合は書式 2 を採用する。

書式 1 の場合、文字列式の評価結果を配置する。多くのアセンブラと異なるので注意すること。

書式 2 の場合、SPACE 命令と同様である。多くのアセンブラと近い記述になる。

SPACE 命令

書式

SPACE 領域サイズ [, 初期値]

機能

領域サイズだけ、初期値(1Byte 値)を詰める。

ALIGN 命令

書式

ALIGN ブロックサイズ

機能

アドレスがブロックサイズの倍数の値になるまで、0 を詰める。

すでにブロックサイズの倍数の場合は何も詰めない。

ORG 命令

書式

ORG 式

機能

この記述箇所を、式の評価結果の値のアドレスであると見なすようになる。

例えば、下記の 2 つのプログラムは、出力されるコードが異なる。

ORG	0
JR	0
ORG	50
JR	0

ともに 2 バイトのコードを生成するが、上の記述の場合 0 番地に配置されているつもりで 0 番地へ相対ジャンプするコードを生成するため、生成コードは 0x18 0xFE となる。下の記述の場合 50 番地に配置されているつもりで 0 番地へ総体ジャンプするコードを生成するため、生成コードは 0x18 0xCC となる。

生成ファイルの先頭から何バイト目であるかとは独立して、各行が何番地に配置されているかを認識しており、ORG はこれを変更するための疑似命令となる。

これは、例えば ROM 上のコードを、DRAM へコピーして使う場合など「元々格納されているアドレス」と「実際に実行されるアドレス」が異なる場合にも対応できるようにするための仕組みである。

INCLUDE 命令

書式

INCLUDE 文字列式

機能

文字列式の評価結果による文字列をファイル名と認識し、そのファイルを読み出して記述箇所に挿入する。

ADD_INCLUDE_PATH 命令

書式

ADD_INCLUDE_PATH 文字列式

機能

文字列式の評価結果による文字列をディレクトリ名と認識し、INCLUDE 命令によるファイル名指定の前につけるパス名リストにそのディレクトリ名を追加する。

デフォルトでは、カレントディレクトリと、ZMA.exe が格納されているパスの中にある include ディレクトリがリストに含まれている。これ以外の場所から INCLUDE したい場合に使用する命令である。

ZMA.exe はオブジェクトファイル生成とリンクの過程を省略するため、INCLUDE が各種ライブラリのリンクの役割を兼ねる。ライブラリのソースの中に特定のパスを記述したくないため、リンクする側のソースに ADD_INCLUDE_PATH を記述して「ライブラリのソース置き場」を指定することで、使い回すライブラリの中にパスの記述をしなくて済む。

BINARY_LINK 命令

書式

BINARY_LINK 文字列式

機能

文字列式の評価結果による文字列をファイル名と認識し、そのファイルを読み出して記述箇所に挿入する。INCLUDE と異なり、ファイルの内容そのものを、そのままバイナリ値として挿入する。外部ツールで作成したバイナリデータを挿入したい場合に利用する。

MACRO 命令

書式

```
マクロ名 MACRO 引数リスト
    文
ENDM
```

機能

文に記載の内容を「マクロ名」の記述で表記できるようにする。

文は複数行にわたる記述も可能である。

HOGEMACRO

```
LD D, H
LD E, L
ENDM
```

このような記述の後に HOGE と記述すると、LD D, H/LD E, L の 2 行に置き換えられる。
マクロには引数を持たせることができる。

```
MOGE MACRO n
    LD  A, n
ENDM
```

n は引数であるが、MOGE 100 のように記述すると LD A, 100 と展開されるようになる。

当然 MOGE 10+20 のような式も記述可能であるが、単純置換になるため下記のような記述は注意が必要である。

```
FOO MACRO m
    LD  A, 10*m
ENDM
```

```
FOO 1+2
```

FOO 1+2 は、LD A 10*1+2 に展開されるため、最終的に LD A, 12 になる。下記のように記述するのが安全である。

```
FOO MACRO m
    LD  A, 10*(m)
ENDM
```

```
FOO 1+2
```

引数を複数持たせることもできる。

```
BAR MACRO n, m
    LD  A, n
    LD  B, m
ENDM
```

引数の名前に @ をつけると、その引数は文字列に変換されるようになる。

```
LDM MACRO @D, @S
    IF D == "BC"
        IF S == "DE"
            LD B, D
```



```

        LD C, E
    ELSEIF S == "HL"
        LD B, H
        LD C, L
    ELSE
        ERROR "LDM macro isn't support the source "+S+"."
    ENDIF
ENDIF
ENDM

LDM BC, DE
LDM BC, HL

```

このように、あたかもそのような命令があるかのような記述が可能となる。

文字列に変換する際、小文字は大文字に変換される。単語間は半角スペース 1 つで区切られる。例えば、`a+B + 3` と書かれていても、“`A + B + 3`”のように変換される。`+`の前後に半角スペースが 1 つ入る。

マクロ名として、実際に存在する命令と同じ名前をつけると、その命令が使えなくなるので注意すること。

`MACRO`～`ENDM`、`REPEAT`～`ENDR`、`IF`～`ENDIF` の中でマクロを宣言することはできない。

SCOPE 命令

書式

```

SCOPE スコープ名
    文
ENDSCOPE

```

機能

`SCOPE` から `ENDSCOPE` までの間を、スコープ名で示したスコープに指定する。

この中で宣言されたローカルラベルは、この中でのみ有効となる。

ネストも可能である。

REPEAT 命令

書式

```

REPEAT ループ変数名, 式
    文
ENDR

```

機能

式の評価結果で示される回数だけ、文を繰り返し出力する。

その際、ループ変数は 0 から順に 1 ずつインクリメントされ、式-1 まで変化する。

文の中の式でループ変数を利用することも可能である。

```
REPEAT I, 2
    REPEAT J, 3
        DEFB I*5 + J
    ENDR
ENDR
```

これにより、0, 1, 2, 5, 6, 7 の 6byte が生成される。

ループ内は、専用のスコープを形成するが、式はそのスコープの外側の扱いである。

ネストも可能である。

```
REPEAT I, 3
    REPEAT I, I+1
        DEFB I
    ENDR
ENDR
```

これにより、0, 0, 1, 0, 1, 2 の 6byte が生成される。

内側の REPEAT の式である I+1 に登場する I は、外側の REPEAT のループ変数である。

DEFB I の I は、内側の REPEAT のループ変数である。

スコープが形成されているため、同じ名前でもループ回数は問題なく展開されるが、一番内側の式の中では、一番内側のループ変数しか使えなくなるため、式の中で使うループ変数名はユニークにしておかねばならない。

IF 命令

書式

```
IF 式
    文
ENDIF
```

```
IF 式 1
    文 1
ELSEIF 式 2
    文 2
ENDIF
```

```
IF 式
```

```
        文 1
ELSE
        文 2
ENDIF
```

機能

式の評価結果が 0 以外の場合に文を展開する。

主に MACRO の中で、引数の値に応じて生成されるコードを変更したい場合に利用する命令であるが、MACRO の外でも利用可能である。

ELSEIF を含む記法では、式 1 が 0 以外の場合に文 1 を展開し、式 1 が 0 かつ式 2 が 0 以外の場合に文 2 を展開する。

ELSE を含む記法では、式が 0 以外の場合に文 1 を、0 の場合に文 2 を展開する。

ELSEIF は複数使うことができ、ELSE を ELSEIF と組み合わせることもできる。

```
IF 11 == 100
    ld a, 100
elseif 11 == 200
    ld a, 100
    ld b, 2
elseif 11 == 300
    ld a, 100
    ld b, 3
else
    ld b, 2
endif
```

CHG_CHAR_SET 命令

書式

CHG_CHAR_SET 文字列式

機能

文字列式に対応するキャラセットに変更する。

キャラセット "DEFAULT" は通常の ASCII コードである。

CHAR_SET_NAME 変数で、現在のキャラセット名を取得できる。

MAPPING_CHAR 命令

書式

MAPPING_CHAR '文字 1', コード, '文字 2'

機能

現在のキャラセットの '文字 1' とコードの対応関係を変更する。

キャラセット "DEFAULT" の場合は、この命令はエラーになる。

'文字 2' を指定すると、'文字 1' ~ '文字 2' をコードから始まる連番に充てる。

MESSAGE 命令

書式

MESSAGE 文字列式

機能

ログに文字列式の評価結果を出力する。

ERROR 命令

書式

ERROR 文字列式

機能

ログに文字列式の評価結果を出力し、エラーが発生したことにする。

ローカルラベル

書式

ラベル名:

機能

ラベル名に、記述位置のコードアドレスを紐つける。

ラベル記述位置のスコープに影響される。

スコープ内の場合、そのスコープ内からしか参照できない。

また、別のスコープの中に同じ名前のラベルがあっても問題ない。

ORG 100

LABEL1:

SCOPE HOGE

ORG 200

LABEL1:

MESSAGE "LABEL1 = " + LABEL1

ENDSCOPE

MESSAGE "LABEL1 = " + LABEL1

これをアセンブルすると、下記のようなメッセージが表示される

```
LABEL1 = 200
```

```
LABEL1 = 100
```

グローバルラベル

書式

ラベル名::

機能

ラベル名に、記述位置のコードアドレスを紐つける。

スコープには影響されず、コード上のどこからでも参照可能である。

サブスコープ内に同名のローカルラベルが存在する場合、ローカルラベルが優先される。

```
ORG 100
```

```
LABEL1::
```

```
MESSAGE "LABEL1 = " + LABEL1
```

これをアセンブルすると、下記のようなメッセージが表示される

ローカルラベル代入

書式

ラベル名 = 式

機能

ラベル名に、式の評価結果を紐つける。

記述の順序は無関係であり、1つのラベルには1つの値しか紐つけられない。

式は文字列式でもかまわない。

```
LABEL1 = LABEL2
```

```
LABEL2 = "hoge"
```

グローバルラベル代入

書式

ラベル名 := 式

機能

使い方はローカルラベル代入と同様である。

スコープ内で使用しても、グローバルなラベルに対する紐つけになる点のみ異なる。

式

ZMA では、様々な場所に式を記述できる。

下記の演算子を利用できる。

演算子と優先順位

優先順位	演算子	名前	意味
1	+	正值	なにもしない。
1	-	負値	符号を反転する。
1	!	否定	0 は 1 に。0 以外は 0 になる。
1	~	ビット反転	ビットごとに 0 は 1 に、1 は 0 になる。
1	()	優先記述子	() の内側を先に演算する。
2	*	乗算	掛ける
2	/	除算	割る
2	%	剰余	割ったあまり
3	+	加算	足す
3	-	減算	引く
4	<<	左ビットシフト	左ビットシフト
4	>>	右ビットシフト	符号付き右ビットシフト
5	<	小なり	左項が小さければ 1, 小さくなければ 0
5	>	大なり	左項が大きければ 1, 大きくなければ 0
5	<=	小なりまたは一致	左項が小さいか一致していれば 1, 大きければ 0
5	>=	大なりまたは一致	左項が大きいか一致していれば 1, 小さければ 0
6	==	一致	一致していれば 1, 不一致なら 0
6	!=	不一致	不一致していれば 1, 一致なら 0
7	&	ビットごとの論理積	ビットごとの論理積
8	^	ビットごとの排他的論理和	ビットごとの排他的論理和
9		ビットごとの論理和	ビットごとの論理和
10	&&	論理積	左右の項が両方とも 0 以外なら 1, 一方でも 0 なら 0
11		論理和	左右の項が一方でも 0 以外なら 1, 両方 0 なら 0

式の中では、下記の定数を利用できる。

利用可能な定数一覧

定数	意味
\$	記述行の開始コードアドレス
\$\$	記述行のファイル内アドレス (先頭から何バイト目か)
CODE_ADDRESS	\$ と同じ
FILE_ADDRESS	\$\$ と同じ
CHAR_SET_NAME	現在のキャラセット名
ラベル名	ラベルの値

文字列式

文字列に対してもある程度の演算を行うことができる。

演算子と優先順位(文字列式)

優先順位	演算子	名前	意味
2	*	乗算	反復。左項または右項は数値でなければならない。
3	+	加算	連結。左項または右項が数値なら 10 進数文字列にして連結。
6	==	一致	一致していれば 1, 不一致なら 0
6	!=	不一致	不一致していれば 1, 一致なら 0

例えば、“abc” == “abc” は 1 になる。“abc” == “xyz” は 0 になる。

“ab” * 3 は、“ababab” になる。

“ab” + 3 は、“ab3” になる。

式と文字列式は、特に区別が無く混在させることができるため、下記のような記述も可能。

“ab” * (3 + 2)

コメント

; より右はコメントと見なし、無視される。

数値の記述

数値は下記の書式で記述する。

数値の表記

種類	表記方法	表記例
10 進数	0～9 の数字のみで記入する。 桁の区切り記号として _ を含めることができる。	1234 1_234_567
2 進数	0b の後に 0 と 1 の数字のみで記入する。桁の区切り記号として _ を含めることができる。	0b1111_1010_1111 0b11_111_1111 0b1010101010
8 進数	0 の後に 0 から 7 の数字のみで記入する。桁の区切り記号として _ を含めることができる。	0777 0655
16 進数(1)	0x の後に 0 から 9, A から F の記号のみで記入する。桁の区切り記号として _ を含めることができる。	0xDEAD 0xDEAD_BEEF 0xAA55
16 進数(2)	0 から 9, A から F の記号のみで記入し、最後に H を付ける。 ラベルと区別するため、最初の文字が A から F の場合は、先頭に 0 を付ける必要がある。_ を含めることができる。	0DEADH 0BEEFh 1234h 0_DEAD_BEEFh
16 進数(3)	\$ の後に 0 から 9, A から F の記号のみで記入する。桁の区切り記号として _ を含めることができる。	\$DEAD \$BEEF \$1234 \$DEAD_BEEF

エラーメッセージ

エラーメッセージ	意味
(' are not closed.	式の中で (に対応する) が存在しない。

Block processing is not close.	ブロック処理(IF,REPEAT,MACRO)が閉じられていない。
Cannot evaluate the expression(N)	defb/w/d で N 番目の式が評価できない。
Cannot open include file 'FILE_NAME'.	INCLUDE に指定されたファイル 'FILE_NAME' が開けない。
Description of numerical value '0XABCDEFG' is abnormal.	数値の記述が異常。 数値の記述と、ラベルの記述が繋がっていると1つの単語と誤認されてこのエラーになるケースがある。
Divided by zero.	除算演算子 / および % において、右側の項が 0 であり、値が確定しない。
ENDIF is not need parameters.	ENDIF に不正なパラメータ指定がある。
ENDR is not need parameters.	ENDR にパラメータの記述がある。
ENDSCOPE command has not parameter.	引数を持たない ENDScope に引数が指定されている。
ENDSCOPE in wrong position.	ENDSCOPE の記述位置がおかしい。SCOPE してないのに ENDScope していたり、 MACRO や IF の中に ENDScope だけ書いていたりすると発生する。
Illegal command	解釈不能な命令がある。
Illegal condition.	IF/ELSEIF の条件式に、値が確定しない式の記述がある。
Illegal ENDIF.	ENDIF が不正な位置に存在する。
Illegal ENDR.	不正な位置に ENDR の記述がある。
Illegal expression.	数式の記述が異常。
Illegal operand	オペランドの値を確定できない。
Illegal parameter in ADD_INCLUDE_PATH.	ADD_INCLUDE_PATH 命令のパラメータを評価できない。
Illegal parameter in MESSAGE.	MESSAGE 命令のパラメータを評価できない。
INCLUDE command has only one parameter.	INCLUDE に2つ以上のパラメータが指定されている。
Invalid expression.	式の記述に異常があり、評価できない。
Invalid operator '-'	二項演算子 - の右側に値が記述されていない。あるいは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '!'	単項演算子 ! に対する値が記述されていない。
Invalid operator '!='	二項演算子 != の右側に値が記述されていない。あるいは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '%'	二項演算子 % の右側に値が記述されていない。あるいは、左右の項が評価不能な値である。

Invalid operator '*'	二項演算子 * の右側に値が記述されていない。あるいは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '-'	単項演算子 - に対する値が記述されていない。
Invalid operator '/'	二項演算子 / の右側に値が記述されていない。あるいは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '~'	単項演算子 ~ に対する値が記述されていない。
Invalid operator '+'	二項演算子 + の右側に値が記述されていない。あるいは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '+'	単項演算子 + に対する値が記述されていない。
Invalid operator '<'	二項演算子 < の右側に値が記述されていない。あるいは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '<<'	二項演算子 << の右側に値が記述されていない。あるいは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '<='	二項演算子 <= の右側に値が記述されていない。あるいは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '=='	二項演算子 == の右側に値が記述されていない。あるいは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '>'	二項演算子 > の右側に値が記述されていない。あるいは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '>='	二項演算子 >= の右側に値が記述されていない。あるいは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '>>'	二項演算子 >> の右側に値が記述されていない。あるいは、左右の項が評価不能な値である。
Label name cannot be string.	ラベル名として文字列が指定されている。
Message not found in MESSAGE.	MESSAGE 命令にメッセージの指定が無い。
Mismatched number of arguments.	マクロに対する引数指定が少なすぎる。
Multiple arguments of the same name 'XXXX' exist.	マクロ宣言において、引数名 XXXX が複数指定されている。
Must be set include file name.	INCLUDE にファイル名指定が無い。
Must be set scope name.	SCOPE にスコープ名の指定が無い。
Offset value is out of range (N).	[IX+n], [IY+n] の n が、-128～127 の範囲を超えている。N は実際の n の値。
Path not found in ADD_INCLUDE_PATH.	ADD_INCLUDE_PATH 命令にパスの指定が無い。
SCOPE command has only one parameter.	SCOPE に2つ以上のパラメータが指定されている。
Scope is not closed.	SCOPE に対応する ENDScope が存在しない。
Scope of ENDR does not exist.	REPEAT と ENDR の対応関係がとれない。MACRO の中に ENDR だけ記述されている場合など。

There are declarations of the same label 'XXXX' in multiple places.	ラベル XXXX が複数箇所で宣言されている。
There is an ELSE description at an incorrect position.	IF 無しの ELSE がある。
There is an ELSEIF description at an incorrect position.	IF 無しの ELSEIF がある。
There is an extra account that can not be interpreted.	解釈不能な余計な記述がある。例えば LD A, B AAA のような場合。余計な記述 AAA がある。
Too many arguments for XXXX.	マクロ XXXX に対する引数指定が多すぎる。
User error	ERROR 命令で引数がない。
Default character sets cannot be mapped and changed.	MAPPING_CHAR 命令を、DEFAULT キャラセットに指定しようとした。

履歴

2019/06/26 t.hara v1.0 初版

2019/06/27 t.hara v1.0 文字列式の説明を追加

2019/06/29 t.hara v1.0 エラーメッセージの説明を追加

2020/12/11 t.hara v1.0.13 SPACE/ALIGN 疑似命令の説明を追加

2020/12/29 t.hara v1.0.14 BINARY_LINK 疑似命令を追加

2022/6/11 t.hara v1.0.16 いくつかの命令でザイログニーモニックに寄せた記述も可能にした

CHG_CHAR_SET 命令/MAPPING_CHAR 命令を追加

16 進数の表記を \$A0, 0A0H のような表記も受け入れるようにした

システム変数 CHR_SET_NAME を追加

コマンドラインオプションについて追記

DEFS 疑似命令の説明に追記