

# Manual Program


## Contents

<b>1</b>	<b>Mengunduh Repositori GitHub</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Membuat Virtual Environment Python 3 di Linux</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Aplikasi Terminal</b>	<b>3</b>
3.1	Data File . . . . .	3
3.1.1	Menentukan ketersediaan frekuensi di dalam file pt1 . . . . .	3
3.1.2	Membuat datafile . . . . .	3
3.2	Membuat Initial Model . . . . .	6
3.3	Membuat Prior/Control Model . . . . .	8
<b>4</b>	<b>Aplikasi Website</b>	<b>10</b>
4.1	Membuat Desain Ukuran Blok . . . . .	10
4.2	Membuat Data File . . . . .	13
4.3	Membuat Initial Model . . . . .	15
4.4	Membuat Prior/Control Model . . . . .	18
4.5	Menyimpan dan Membuka File Proyek . . . . .	19
<b>5</b>	<b>Plot Model</b>	<b>20</b>
5.1	Preview Model . . . . .	20
5.2	Membuat dan Menyimpan Plot Model . . . . .	20
5.2.1	File parameter . . . . .	20
5.2.2	Menjalankan program plot model . . . . .	22
5.3	Menentukan posisi resistivitas pada model . . . . .	23
<b>6</b>	<b>Data Grafik</b>	<b>23</b>
6.1	Membuat data frekuensi, rho, dan fase . . . . .	23
6.1.1	File parameter . . . . .	23
6.1.2	Menjalankan program untuk data frekuensi, rho, dan fase . . . . .	24


# 1 Mengunduh Repositori GitHub

1. Buka <https://github.com/iqbalasyadad/lipi-mt>

Tampilan awal repository github:



2. Klik tombol code kemudian klik tombol Download ZIP



# 2 Membuat Virtual Environment Python 3 di Linux

1. Buka terminal
2. Install python 3, apabila versi python sudah 3.xx dilanjutkan ke instalasi pip

```
python --version  
  
sudo apt install python3.8
```

3. Install pip

```
sudo apt-get install python3-pip
```

4. Install modul virtualenv

```
pip install virtualenv
```

5. Membuat virtual environment dengan nama 'myenv-mt'

```
python3 -m venv myenv-mt
```

6. Untuk mengaktifkan virtual environment

```
source myenv-mt/bin/activate
```

7. Untuk menonaktifkan virtual environment

```
deactivate
```

8. Menginstall modul di dalam requirements.txt

```
- Aktifkan virtual environment  
- pip install -r requirements.txt
```



```
#####
MT DATA PREPROCESSING
DATA FILE
#####
TAB      : autocomplete file or folder name
CTRL+C or 'exit' : close the program
BASE PATH : /home/iqbal/Documents/LIPI/program/data_file
#####

.pt1 directory
>> example/pt1

Input files (./*.pt1)
>> AMT22.pt1 AMT23.pt1 AMT24.pt1 AMT25.pt1 end

Number of responses (4/8)
>> 8

Select values: <"frequency"/"period"> <list of values>
>> frequency 10400 7200 4400 2600 1100 530 40 end

Imaginary impedance tensor error (=real/0/nan)
>> =real

Change Error Map Period? (y/n)
>> y
```

```
+-----+
| ID | Frequency |
+-----+
| 1 | 10400.0 |
| 2 | 7200.0 |
| 3 | 4400.0 |
| 4 | 2600.0 |
| 5 | 1100.0 |
| 6 | 530.0 |
| 7 | 40.0 |
+-----+

+-----+
| ID | File |
+-----+
| 1 | AMT22 |
| 2 | AMT23 |
| 3 | AMT24 |
| 4 | AMT25 |
+-----+

+-----+
| ID | Response |
+-----+
| 1 | Zxx Re |
| 2 | Zxx Im |
| 3 | Zxy Re |
| 4 | Zxy Im |
| 5 | Zyx Re |
| 6 | Zyx Im |
| 7 | Zyy Re |
| 8 | Zyy Im |
+-----+
```

```
iqbal@HP: ~/Documents/LIPI/program/data_file

Input format: <frequency id>_<files id>_<responses id>_<final value>
>> 1_1-2-3_all_999 2_all_1-2_999 end

Coordinate file (.csv)
>> example/sta_coordinate.csv

Input model center coordinate (latitude longitude)
>> -9.44190530 125.02063751

Output file
>> example/output.data
success..

#####
                        RESULT
#####

Selected values:
Frequency:
1.0400E+04 7.2000E+03 4.4000E+03 2.6000E+03 1.1000E+03 5.3000E+02 4.0000E+01
Period:
9.6154E-05 1.3889E-04 2.2727E-04 3.8462E-04 9.0909E-04 1.8868E-03 2.5000E-02

Nearest values:
Frequency:
1.0400E+04 7.2000E+03 4.4000E+03 2.6000E+03 1.1000E+03 5.3000E+02 4.0000E+01 (AMT22.pt1)
1.0400E+04 7.2000E+03 4.4000E+03 3.0000E+03 9.0000E+02 5.3000E+02 4.0000E+01 (AMT23.pt1)
1.0400E+04 7.2000E+03 4.4000E+03 2.6000E+03 1.1000E+03 5.3000E+02 4.0000E+01 (AMT24.pt1)
1.0400E+04 7.2000E+03 4.4000E+03 2.6000E+03 1.1000E+03 5.3000E+02 4.0000E+01 (AMT25.pt1)
Period:
9.6154E-05 1.3889E-04 2.2727E-04 3.8462E-04 9.0909E-04 1.8868E-03 2.5000E-02 (AMT22.pt1)
9.6154E-05 1.3889E-04 2.2727E-04 3.3333E-04 1.1111E-03 1.8868E-03 2.5000E-02 (AMT23.pt1)
9.6154E-05 1.3889E-04 2.2727E-04 3.8462E-04 9.0909E-04 1.8868E-03 2.5000E-02 (AMT24.pt1)
9.6154E-05 1.3889E-04 2.2727E-04 3.8462E-04 9.0909E-04 1.8868E-03 2.5000E-02 (AMT25.pt1)
```

```
iqbal@HP: ~/Documents/LIPI/program/data_file

Station coordinate:
+-----+-----+-----+
| Name | North-South | East-West |
+-----+-----+-----+
| AMT22.pt1 | 13597.17 | -11410.54 |
| AMT23.pt1 | 9905.03 | 11787.13 |
| AMT24.pt1 | -11110.78 | -8925.08 |
| AMT25.pt1 | -10282.42 | 11184.59 |
+-----+-----+-----+

Center of model:
Latitude: -9.4419053
Longitude: 125.02063751

Output file: example/output.data
#####
iqbal@HP:~/Documents/LIPI/program/data_file$
```

- Keterangan:
- 1. **.pt1 directory**  
Lokasi folder yang berisi file dengan format .pt1.
  - 2. **Input files (./\*.pt1)**  
Nama file dalam format .pt1. Jika input lebih dari 1 gunakan spasi sebagai pemisah dan 'end' untuk mengakhiri.  
Untuk memilih semua file dengan format .pt1 gunakan input . (titik) file akan diurutkan sesuai alfabet.
  - 3. **Number of responses (4/8)**  
Jumlah respon di dalam file pt1.  
'4' [Real Zxy, Imag Zxy, Real Zyx, Imag Zyx]  
'8' [Real Zxx, Imag Zxx, Real Zxy, Imag Zxy, Real Zyx, Imag Zyx, Real Zyy, Imag Zyy,]
  - 4. **Select values**  
Nilai frekuensi/periode (float) yang akan digunakan. Gunakan spasi sebagai pemisah.
  - 5. **Imaginary impedance tensor error (=real/0/nan)**  
Nilai error impedance tensor (imaginer).  
'=real' agar bernilai sama dengan real pada periode tersebut.  
'0' agar bernilai 0.  
'nan' agar bernilai nan.
  - 6. **Change Error Map Period (y/n)**  
'n' untuk membuat semua error map period bernilai 1, 'y' Untuk mengubah nilai error map period  
Format input mengubah error map period: indeks-periode\_indeks-file\_indeks-respon\_nilai  
Contoh:  
'1\_1-2-3\_all\_999' memilih periode pada indeks 1, file pada indeks 1, 2, dan 3, semua (all) respon menjadi bernilai 999.  
'2\_all.1-2\_999' memilih periode pada indeks 2, semua (all) file, respon pada indeks 1 dan 2 menjadi bernilai 999.  
Gunakan spasi untuk input perubahan lebih dari satu dan 'end' untuk mengakhiri.

7. **Coordinate file (.csv)**

Nama file koordinat stasiun dalam format (.csv)  
Dalam file koordinat, baris pertama adalah kolom header: name, latitude, dan longitude. Baris kedua dan seterusnya adalah nama, nilai latitude, dan nilai longitude masing-masing file/stasiun.

	A	B	C
1	name	latitude	longitude
2	AMT22.pt1	-1.54819719	119.19960022
3	AMT23.pt1	-1.54956997	119.38018799
4	AMT24.pt1	-1.54956997	119.56008911
5	AMT25.pt1	-1.72871105	119.3788147
6			

8. **Input model center coordinate (latitude longitude)**

Nilai latitude dan longitude titik tengah model (dipisahkan dengan spasi).

9. **Output file**

Nama file output dalam format .data.

10. **Result**

Berisi informasi periode yang dipilih, frekuensi dan periode pada masing-masing file yang memiliki nilai terdekat dengan frekuensi dan periode yang dipilih, koordinat output, titik tengah model, dan nama file output.

3.2 **Membuat Initial Model**

Program untuk membuat keluaran initial model.

- 1. Buka terminal
- 2. Jalankan file initial\_model.py: `python3 initial_model.py`

```
iqbal@HP: ~/Documents/LIPI/program/initial_model
#####
MT DATA PREPROCESSING
INITIAL MODEL
#####
BASE PATH      : /home/iqbal/Documents/LIPI/program/initial_model
CTRL+C or 'exit' : close the program
#####

Model title
>> INITIAL MODEL FOR BLK3D

Block in x direction
Block size from center to south
>> 2000 2000 2000 2000 3000 5000 5000 7000 8000 10000 10000 15000 20000 20000
>> end
Do you want to use the same block size for center to north? (y/n)
>> y

Block in y direction
Block size from center to west
>> 2000 2000 2000 2000 3000 5000 5000 7000 8000 10000 10000 15000 20000 20000
>> end
Do you want to use the same block size for center to east? (y/n)
>> y

Block in z direction
Block size from surface to bottom
>> 30 30 40 100 100 200 300 300 500 700 800 1000 1000 2000 2000 3000 5000 8000 10000 15000 20000
>> end
```

```
iqbal@HP: ~/Documents/LIPI/program/initial_model

Number of resistivity index
>> 2
input resistivity is in index format

Resistivity value
>> 50 50
>> end

Resistivity index (layer 1 - 21)
Layer range: 1 to layer:
>> 3
Resistivity index:
>> 1
Layer range: 4 to layer:
>> 13
Resistivity index:
>> 1
Layer range: 14 to layer:
>> 21
Resistivity index:
>> 1

Column format ('src-x'/'src-y'/'src-z'/'inf'/integer)
Block X column
>> src-x
Block Y column
>> src-y
Block Z column
>> src-z

Output file
>> example/output.init
success..
```

```
iqbal@HP: ~/Documents/LIPI/program/initial_model

#####
                        RESULT
#####

Block x (28) south-north:
[20000 20000 15000 10000 10000 8000 7000 5000 5000 3000 2000 2000
 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 5000 5000 7000 8000 10000
10000 15000 20000 20000]

Block y (28) west-east:
[20000 20000 15000 10000 10000 8000 7000 5000 5000 3000 2000 2000
 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 5000 5000 7000 8000 10000
10000 15000 20000 20000]

Block z (21) surface-bottom:
[ 30 30 40 100 100 200 300 300 500 700 800 1000
 1000 2000 2000 3000 5000 8000 10000 15000 20000]

Number of resistivity index: 2

Resistivity value: [50. 50.]

Layer  Resistivity index
1-3    1
4-13   1
14-21  1

Output file: example/output.init
#####
iqbal@HP:~/Documents/LIPI/program/initial_model$
```

Keterangan:

- 1. **Model title**  
Nama initial model
- 2. **Block**
  - Ukuran blok dalam meter.
  - spasi atau enter untuk memisahkan tiap blok.
  - 'reset' untuk mengatur ulang blok
  - 'end' untuk mengakhiri input blok
  - Input blok pada arah x dimulai dari tengah ke selatan. Blok dari tengah ke utara dapat dibuat sama dengan blok dari tengah ke selatan atau dimasukkan satu-persatu.
  - Input blok pada arah y dimulai dari tengah ke barat. Blok dari tengah ke timur dapat dibuat sama dengan blok dari tengah ke barat atau dimasukkan satu-persatu.
  - Banyak blok dari tengah ke utara harus sama dengan dari tengah ke selatan.
  - Banyak blok dari tengah ke timur harus sama dengan dari dari tengah ke barat.
  - Input blok pada arah z dimulai dari permukaan menuju ke arah bawah.

3. **Number of resistivity index**

Jumlah indeks resistivitas

4. **Resistivity value**

Nilai resistivitas

- spasi atau enter untuk memisahkan tiap nilai resistivitas
- 'end' untuk menuju proses selanjutnya

5. **Resistivity index of layer**

Merupakan nilai indeks resistivitas yang digunakan pada setiap lapisan

- Layer range:... to layer: diisi dengan rentang lapisan berupa nomor urutan lapisan atau dengan 'last' untuk mengisi dengan nomor urutan lapisan terakhir
- Resistivity index diisi dengan indeks resistivitas yang akan digunakan untuk semua blok pada rentang lapisan tersebut

6. **Output format**

pengaturan format output (jumlah kolom) untuk ukuran blok pada arah x, y, dan z.

- 'src-x'/'src-y'/'src-z' untuk mengatur output sesuai dengan contoh file
- 'inf' untuk mengatur output menjadi 1 baris
- bilangan integer untuk mengatur jumlah kolom sesuai dengan angka yang dimasukkan

7. **Output file**

Nama file output

8. **Result**

Berisi informasi jumlah dan ukuran blok pada arah x, y, dan z, jumlah indeks dan nilai resistivitas, serta indeks resistivitas yang digunakan pada lapisan.

3.3 Membuat Prior/Control Model

Program untuk membuat keluaran prior model atau control model.

1. Buka terminal
2. Jalankan file prior\_control\_model.py: `python3 prior_control_model.py`

```
#####
                        MT DATA PREPROCESSING
                        CONTROL MODEL INDEX
#####
BASE PATH      : /home/iqbal/Documents/LIPI/program/prior_control_m
odel
CTRL+C or 'exit' : close the program
#####

Number of block x
>> 28
Number of block y
>> 28
Number of block z
>> 21

Index format (layer 1 - 21)
Layer range: 1 to layer:
>> 21
Index format ('0':free to change/'1':fixed)
>> 0
[0]

Output file
>> example/output.pri
success..

#####
                        RESULT
#####

Number of block x: 28
Number of block y: 28
Number of block z: 21

Layer  Index format
1-21   0

Output filename: example/output.pri
#####
iqbal@HP:~/Documents/LIPI/program/prior_control_model$
```



Keterangan:

1. **Number of block**

Jumlah keseluruhan blok pada arah x, y, dan z.

2. **Index format**


- Layer range:... to layer: diisi dengan rentang lapisan berupa nomor urutan lapisan atau dengan 'last' untuk mengisi dengan nomor urutan lapisan terakhir.
- Index format diisi dengan nilai indeks yang akan digunakan untuk semua blok pada lapisan tersebut. Apabila diisi dengan '0' berarti resistivitas pada blok tersebut dapat diubah sedangkan '1' berarti resistivitas pada blok tersebut tidak dapat diubah.

3. **Result**


Menampilkan informasi jumlah blok pada arah x, y, dan z, serta indeks yang digunakan pada lapisan.

## 4 Aplikasi Website

1. Jalankan file app.py dengan perintah:  
`python3 app.py`
2. Aplikasi akan membuka browser secara otomatis. Apabila tidak, buka browser secara manual dan masukkan alamat:  
`http://127.0.0.1:2000/`
3. Tampilan awal aplikasi





4. Pengaturan mode mouse:



- (a) Menampilkan latitude dan longitude saat mouse diklik pada peta:  
Mouse Settings >> Mode >> show latlng >> Apply
- (b) Menampilkan pengaturan mode lasso:  
Mouse Settings >> Mode >> lasso >> Apply  
Lasso status akan aktif ("enabled") jika mode lasso aktif (dengan klik ikon lasso di ujung kanan peta) dan tidak aktif ("disabled") saat mode lasso tidak aktif  
Lasso mode untuk mengatur mode lasso:
  - contain: sel ikut terpilih apabila seluruh bagian masuk ke area lasso
  - intersect: sel ikut terpilih meskipun hanya sebagian yang masuk ke area lasso
- (c) Mengubah mouse ke mode biasa:  
Mouse Settings >> Mode >> none >> Apply

### 4.1 Membuat Desain Ukuran Blok

1. Masukkan file koordinat stasiun:  
Station Coordinate File >> Choose File >> Open >> Apply




2. Menentukan Batas Desain

Batas desain berbentuk segi empat, ditentukan dengan 2 titik: South-West (kiri bawah) dan North-East (kanan atas). Nilai dapat dimasukkan secara manual atau dengan klik tombol draw untuk menggambar pada peta.

Dengan draw: Rectangle Boundary >> Draw

Dengan manual: Rectangle Boundary >> Masukkan latitude dan longitude >> Apply


Rectangle Boundary	
Point 1 (South West)	
Latitude	-9.61699822
Longitude	124.84519958
Point 2 (North East)	
Latitude	-9.26681239
Longitude	125.19607544
<div>DeleteApplyDraw</div>	



3. Menentukan Titik Tengah Model

Titik tengah model dapat menggunakan titik tengah batas desain atau memasukkan secara manual.

Model Center	
Mode	rect center ▾
Latitude	-9.44190530
Longitude	125.02063751
<div>DeleteApply</div>	



4. Menentukan Ukuran Blok Arah X dan Y

Batas blok dapat menggunakan input size (batas blok dihitung dari batas terdekat) atau distance from center (batas blok dihitung dari titik tengah model) dalam satuan meter.

Desain blok dibagi menjadi 4: Center-North, Center-South, Center-East, dan Center-West. Apabila blok ingin dibuat sama dengan blok lain dapat memilih pilihan blok yang telah disediakan. Banyak blok pada Center-North harus sama dengan Center-South. Banyak blok pada Center-East harus sama dengan Center-West.



4.2 Membuat Data File

Bagian ini digunakan untuk membuat keluaran data file.

1. Memasukkan data dengan format .pt1:
- pilih tab Data File >> .pt1 Files >> Choose Files >> Open >> Apply
- Nama file akan ditampilkan beserta ID

.pt1 Files

Choose Files

4 files

Apply

ID	File Name
1	AMT25.pt1
2	AMT24.pt1
3	AMT23.pt1
4	AMT22.pt1

2. Menentukan jumlah respon
- Response >> Number >> pilih jumlah respon 4 atau 8
- Jenis dan ID respon akan ditampilkan sesuai jumlah yang dipilih

Response

Number

8

ID	Name
1	Zxx (Real)
2	Zxx (Imaginary)
3	Zxy (Real)
4	Zxy (Imaginary)
5	Zyx (Real)
6	Zyx (Imaginary)
7	Zyy (Real)
-	-

3. Memilih nilai periode/frekuensi yang akan digunakan
- Mode >> pilih frekuensi untuk memasukkan nilai dengan tipe frekuensi atau period untuk memasukkan nilai dengan tipe periode >> masukkan nilai pada kolom value >> Apply
- Pada kolom Action:
- tombol (+): menambah baris
- tombol (-): menghapus baris

Select Value

Mode

frequency

ID	Value	Action
1	10400	- +
2	6000	- +
3	4400	- +
4	2600	- +
5	900	- +

Apply

4. Menentukan nilai error period
- (a) Untuk membuat nilai error period imajiner bernilai sama dengan real:
- Error Period >> Input >> =real
- (b) Untuk memasukkan nilai secara manual:
- Error Period >> Input >> manual >> masukkan nilai pada kolom value

Error Period (Imaginary)

input

=real

5. Menentukan nilai error map period
- Error Map Period >> Action >> none >> apply untuk membuat error map period bernilai 1.



4.3 Membuat Initial Model

Bagian ini digunakan untuk membuat keluaran initial model.

1. Nama Model

Model >> Title >> Masukkan nama model

Model

Title

BLK 3D

2. Menentukan Indeks Resistivitas

- (a) Memasukkan nilai resistivitas: Resistivity >> Pada kolom value isikan nilai resistivitas >> Apply

(b) Warna resistivitas dapat diubah pada kolom color

(c) Pada kolom Action:

Tombol (+): menambah baris

Tombol (-): menghapus baris

Resistivity

ID	Value	Color	Action
1	0.3		- +
2	100		- +

Apply

3. Menentukan Indeks Resistivitas Lapisan


Beri nilai awal untuk tiap sel pada blok. Untuk memberi nilai awal 1 pada semua layer:  
Layer Resistivity Index >> Set Initial Value >> Layer: (pilih lapisan) >>  
Value: (pilih nilai awal)

Warna blok pada peta akan berubah sesuai dengan warna resistivitas

Set Initial Value

Layer	all	▼
Value	1	▼

Set Initial Value





4. Mengubah nilai sel pada blok

Set Cell Value >> Cell Value >> pilih nilai yang diinginkan >> klik ikon Lasso >> pilih sel

Set Cell Value

Cell value	2	▼
------------	---	---





5. Mengplikasikan desain blok ke lapisan  
Apply to Layer >> Mode: single layer (untuk lapisan tunggal) atau multiple layer (untuk beberapa lapisan) >> pilih ID lapisan

Apply to Layer	
Mode	single layer ▼
Layer (z)	1 ▼
<div>Apply</div>	


6. Menampilkan Lapisan: Show Layer >> Layer(z) >> pilih ID lapisan

Show Layer	
Layer (z)	1 ▼

7. Preview dan menyimpan file
- (a) Preview file: Output >> Preview  
akan muncul window baru yang berisi preview output dari proses datafile
  - (b) Menyimpan file: Output >> Isi kolom Name >> Save  
File akan disimpan di dalam folder '../program/app/outputs'

Output	
Name	
<u>file2</u>	
<div>Save</div>	<div>Preview</div>





4.4 Membuat Prior/Control Model

Bagian ini digunakan untuk membuat keluaran prior model atau control model.

- 1. Membuat nilai sel menggunakan nilai sel initial model:  
Nilai sel pada prior/control model dapat dibuat memiliki pola yang sama dengan initial model

Control Model Index >> Use Initial Model Value >> Kolom Initial Model berisi nilai sel initial model >> Kolom Control Model berisi nilai yang akan digunakan untuk mengganti nilai sel dari initial model >> Klik Use Initial Model

Use Initial Model Value	
Initial Model	Prior/Control Model
1	1
2	0

Use Initial Model

- 2. Mengatur nilai sel secara manual:

(a) Mengatur nilai awal

Control Model Index >> Set Initial Value >> layer (pilih ID lapisan) >> Value: (pilih nilai awal) >> klik Set Initial Value


Set Initial Value	
Layer	all
Value	0

Set Initial Value

(b) Mengubah nilai sel

Control Model Index >> Set Cell Value >> Cell value: pilih nilai yang akan digunakan >> klik ikon Lasso >> pilih cell

Set Cell Value	
Cell value	0



(c) Mengaplikasikan desain blok ke lapisan

Apply to Layer >> Mode: single layer (untuk lapisan tunggal) atau multiple layer (untuk beberapa lapisan): pilih ID lapisan

Apply to Layer	
Mode	single layer
Layer (z)	1



Apply

- 3. Menampilkan Lapisan: Show Layer >> Layer(z): pilih ID lapisan

Show Layer	
Layer (z)	1

- 4. Preview dan menyimpan file

- (a) Preview file: Output >> Preview
- akan muncul window baru yang berisi preview output dari proses datafile
- (b) Menyimpan file: Output >> Isi kolom Name >> Save
- File akan disimpan di dalam folder '../program/app/outputs'



4.5 Menyimpan dan Membuka File Proyek



1. Menyimpan file proyek
- File >> Save Project As... >> Masukkan nama file >> Save atau File >> Save
- File akan disimpan dalam format .mtproject pada folder '../program/app/projects'
2. Membuka file proyek
- File >> Open Project... >> Pilih file dengan format .mtproject
- \*aplikasi pada versi ini belum dapat menyimpan file koordinat stasiun dan file respon (.pt1)

## 5 Plot Model

### 5.1 Preview Model

Untuk melihat hasil permodelan (preview) pada tiap blok kedalaman:  
Pada folder Plot >> jalankan program preview\_model.py >> masukkan nama file model  
Gunakan scroll pada mouse untuk mengubah kedalaman yang ditampilkan


- Scroll ke atas untuk menambah kedalaman
- Scroll ke bawah untuk mengurangi kedalaman



### 5.2 Membuat dan Menyimpan Plot Model

Untuk membuat plot irisan model digunakan file parameter yang nantinya akan dibaca oleh program plot\_model.py

#### 5.2.1 File parameter



```
24
25 # SLICE_SOUTH_NORTH_LABEL
26 e d c b a
27
28 # SLICE_WEST_EAST_LABEL
29 f g h i j
30
31 # LIMIT_SOUTH_NORTH_(KM)
32 none
33
34 # LIMIT_WEST_EAST_(KM)
35 none
36
37 # LIMIT_DEPTH_(KM)
38 none
39
40 # COLORBAR_TICK
41 default
```

keterangan:

1. **FILE\_MODEL**

Nama file model

2. **FILE\_STATION**

Nama file koordinat stasiun. File koordinat stasiun sama dengan file koordinat stasiun pada datafile.

'none' untuk menonaktifkan plot koordinat stasiun

3. **FILE\_EARTHQUAKE**

Nama file koordinat gempa bumi. File dalam format csv dengan header 'latitude', 'longitude', dan 'depth'. Kedalaman dalam satuan km.

'none' untuk menonaktifkan plot gempa bumi

	A	B	C	
1	latitude	longitude	depth	
2	-9.4186	125.0086	5.2	
3	-9.3585	125.0937	22.5	
4	-9.337	124.9735	4.1	
5	-9.3795	125.2005	5.6	
6	-9.5195	125.1221	6.4	
7	-9.4038	125.2084	9.8	

4. **MODEL\_CENTER\_LAT LNG)**

Titik tengah model (latitude longitude) yang digunakan saat membuat datafile, dipisahkan dengan spasi.

5. **EARTHQUAKE\_RADIUS\_(KM)**

Jarak minimal titik gempa dan lintasan irisan sehingga titik gempa masuk ke dalam plot. Dalam satuan km.

'none' untuk menonaktifkan

6. **SLICE\_SOUTH\_NORTH\_(KM)**

Lintasan irisan pada sumbu South-North (X) dalam satuan km. Gunakan spasi sebagai pemisah.

'none' untuk menonaktifkan lintasan

7. **SLICE\_WEST\_EAST\_(KM)**

Lintasan irisan pada sumbu West-East (Y) dalam satuan km. Gunakan spasi sebagai pemisah.

'none' untuk menonaktifkan lintasan

8. **SLICE\_DEPTH\_(KM)**

Lintasan irisan pada sumbu kedalaman (Z) dalam satuan km. Gunakan spasi sebagai pemisah.

'none' untuk menonaktifkan lintasan

9. **SLICE\_SOUTH\_NORTH\_LABEL**

label lintasan pada sumbu South-North (Y)

'none' untuk menonaktifkan label lintasan

10. **SLICE\_WEST\_EAST\_LABEL**

label lintasan pada sumbu West-East (X)

'none' untuk menonaktifkan label lintasan

11. **LIMIT\_SOUTH\_NORTH\_(KM)**

limit minimal dan maksimal sumbu South-North (Y), dipisahkan dengan spasi

'none' untuk menonaktifkan pengaturan limit

12. **LIMIT\_WEST\_EAST\_(KM)**

limit minimal dan maksimal sumbu West-East (X), dipisahkan dengan spasi  
'none' untuk menonaktifkan pengaturan limit

13. **LIMIT\_DEPTH\_(KM)**





limit minimal dan maksimal sumbu kedalaman (Z), dipisahkan dengan spasi  
'none' untuk menonaktifkan pengaturan limit

14. **COLORBAR\_TICK**

Nilai yang ingin ditampilkan pada colorbar.  
'default' untuk menampilkan nilai secara default

5.2.2 Menjalankan program plot model

- 1. Jalankan program plot\_model.py >> masukkan nama file parameter plot model
- 2. Hasil plot akan disimpan dalam folder '../program/plot/model/output'



5.3 Menentukan posisi resistivitas pada model

Posisi nilai resistivitas pada model 3D dapat diketahui menggunakan program resistivity\_position.py

- 1. Jalankan program resistivty\_position.py di dalam folder 'program/plot/model'
- 2. Masukkan nama file model
- 3. Nilai resistivitas (Ohm-m) dan posisi west-east, south-north, dan depth (km) akan disimpan dalam folder '../program/-plot/output' dengan format '.rpos'

```
#####
                        CREATE RESISTIVITY POSITION
#####
CTRL+C or 'exit' : close the program
BASE PATH       : /home/iqbal/Documents/LIPI/program/plot/model
#####
Model File:
>> example/synth_model.01
Created output/synth_model_01.rpos
iqbal@HP:~/Documents/LIPI/program/plot/models$
```

synth_model_01.rpos							
~/Documents/LIPI/program/plot/model/output							
	resistivity	we_start	we_end	sn_start	sn_end	depth_start	depth_end
1	1	-28	-21	21	15	0	3
2	2	-21	-15	21	15	0	3
3	3	-15	-9.5	21	15	0	3
4	4	-9.5	-5.5	21	15	0	3
5	5	-5.5	-2	21	15	0	3
6	6	-2	0	21	15	0	3
7	7	0	2	21	15	0	3
8	8	2	5.5	21	15	0	3
9	9	5.5	9.5	21	15	0	3
10	10	9.5	15	21	15	0	3
11	11	15	21	21	15	0	3
12	12	21	28	21	15	0	3
13	13	-28	-21	15	9.5	0	3
14	14	-21	-15	15	9.5	0	3
15	14	-21	-15	15	9.5	0	3

- \*keterangan:
- resistivity: nilai resistivitas (Ohm-m)
  - we\_start: posisi west-east/barat-timur awal (km)
  - we\_end: posisi west-east/barat-timur akhir (km)
  - sn\_start: posisi south-north/selatan-utara awal (km)
  - sn\_end: posisi south-north/selatan-utara akhir (km)
  - depth\_start: posisi kedalaman awal (km)
  - depth\_end: posisi kedalaman akhir (km)


6 Data Grafik

6.1 Membuat data frekuensi, rho, dan fase

Data frekuensi, rho, dan fase observasi serta kalkulasi dibuat menggunakan program generate\_rho\_phase.py.

6.1.1 File parameter

Program generate\_rho\_phase.py membutuhkan file parameter dengan format:




keterangan:

1. **FOLDER\_PT1**  
Nama folder yang berisi file pt1
2. **FILE\_NAME\_PT1**  
Nama file pt1 (tanpa nama folder). Untuk memilih semua file pt1 di dalam folder gunakan '.'. File akan diurutkan sesuai alfabet. Cara lainnya adalah dengan memasukkan nama file pt1 satu-persatu dan dipisahkan dengan spasi, urutan file harus sesuai dengan yang digunakan pada pembuatan datafile
3. **FILE\_DATA**  
Nama file data hasil pengolahan
4. **FILE\_ERROR**  
Nama file error hasil pengolahan
5. **OUTPUT\_NAME**  
Nama file output, 'DEFAULT' untuk mengatur nama file output dengan 'namafilept1.out'
6. **LOG10\_OUTPUT**  
'FALSE' untuk menyimpan nilai tanpa mengubah ke log10  
'TRUE' untuk menyimpan nilai dan mengubah ke log10 (frekuensi, observasi dan kalkulasi rho xy, rho yx, error rho xy, error rho yx)

6.1.2 Menjalankan program untuk data frekuensi, rho, dan fase

1. Jalankan program generate\_rho\_phase.py di dalam folder '../program/plot/graph'
2. Masukkan nama file parameter
3. Nilai frekuensi, rho, dan fase akan disimpan di dalam folder '../program/plot/graph/output'





Open

AMT02.out

Save

~/Documents/LIPI/program/plot/graph/output

1	10400.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	8800.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.106	0.110	46.910	-135.264	0.015	0.015	4.094	4.016
3	7200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	6000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.017	0.018	42.373	-134.903	0.002	0.003	4.098	4.012
5	5200.000	11.935	9.563	54.258	-126.716	0.000	0.000	0.022	0.024	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
6	4400.000	10.596	8.436	54.570	-126.401	0.001	0.001	0.034	0.037	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
7	0.000	9.078	7.429	54.237	-128.204	0.001	0.002	0.096	0.101	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
8	3000.000	7.051	6.216	50.831	-134.171	0.013	0.020	0.882	1.351	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
9	2600.000	6.599	5.649	47.840	-132.118	0.006	0.007	0.399	0.485	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
10	2200.000	6.743	5.052	48.918	-134.477	0.004	0.009	0.297	0.588	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
11	1800.000	7.133	4.896	46.166	-136.632	0.002	0.005	0.151	0.308	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
12	1500.000	7.299	5.386	45.221	-136.001	0.003	0.005	0.178	0.310	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
13	1300.000	7.447	5.495	44.333	-136.129	0.002	0.003	0.102	0.166	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
14	1100.000	8.341	5.659	44.867	-136.463	0.001	0.003	0.080	0.191	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
15	0.000	8.373	5.899	45.269	-138.788	0.001	0.002	0.061	0.112	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
16	780.000	8.981	7.568	44.935	-137.043	0.000	0.000	0.014	0.021	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
17	640.000	8.292	6.849	48.020	-134.753	0.000	0.000	0.014	0.027	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
18	530.000	9.153	7.718	48.131	-134.291	0.000	0.000	0.016	0.018	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
19	460.000	8.863	7.986	44.685	-135.530	0.000	0.000	0.017	0.016	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
20	390.000	8.654	7.669	45.891	-136.155	0.000	0.000	0.014	0.016	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
21	320.000	8.038	7.142	47.985	-133.928	0.000	0.000	0.011	0.014	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
22	265.000	9.182	7.968	47.951	-132.687	0.000	0.000	0.009	0.017	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
23	229.000	9.581	7.768	48.404	-132.755	0.000	0.000	0.016	0.018	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
24	194.000	8.518	7.766	49.247	-132.847	0.000	0.000	0.018	0.020	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
25	159.000	8.302	7.929	48.514	-132.534	0.000	0.000	0.015	0.014	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
26	132.000	8.186	7.628	48.305	-133.742	0.000	0.000	0.025	0.027	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
27	115.000	7.912	7.459	48.273	-133.656	0.000	0.000	0.026	0.030	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
28	97.000	7.967	7.412	46.996	-134.861	0.000	0.001	0.028	0.035	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
29	79.000	7.472	7.124	48.028	-133.306	0.000	0.001	0.031	0.034	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
30	66.000	7.155	6.904	47.967	-133.668	0.001	0.001	0.045	0.052	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Plain Text Tab Width: 8 Ln 30, Col 131 INS

\*keterangan kolom:

- 1: Frekuensi
- 2: Observasi rho xy
- 3: Observasi rho yx
- 4: Observasi fase xy
- 5: Observasi fase yx
- 6: Observasi error rho xy
- 7: Observasi error rho yx
- 8: Observasi error fase xy
- 9: Observasi error fase yx
- 10: Kalkulasi rho xy
- 11: Kalkulasi rho yx
- 12: Kalkulasi fase xy
- 13: Kalkulasi fase yx
- 14: Kalkulasi error rho xy
- 15: Kalkulasi error rho yx
- 16: Kalkulasi error fase xy
- 17: Kalkulasi error fase yx