

## LinksPlatform's Platform.Memory Class Library

### 1.1 ./Platform.Memory/ArrayMemory.cs

```
1 using System.Runtime.CompilerServices;
2
3 namespace Platform.Memory
4 {
5     /// <summary>
6     /// <para>Represents a memory block with access via indexer.</para>
7     /// <para>Представляет блок памяти с доступом через индекатор.</para>
8     /// </summary>
9     /// <typeparam name="TElement"><para>Element type.</para><para>Тип
10     ↪ элемента.</para></typeparam>
11     public class ArrayMemory<TElement> : IArrayMemory<TElement>
12     {
13         #region Fields
14
15         private readonly TElement[] _array;
16
17         #endregion
18
19         #region Properties
20
21         /// <inheritdoc/>
22         /// <include file='bin\Release\netstandard2.0\Platform.Memory.xml'
23         ↪ path='doc/members/member[@name="P:Platform.Memory.IMemory.Size"]/*' />
24         public long Size
25         {
26             [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
27             get => _array.Length;
28         }
29
30         /// <inheritdoc/>
31         /// <include file='bin\Release\netstandard2.0\Platform.Memory.xml' path='doc/members/mem
32         ↪ ber[@name="P:Platform.Memory.IArrayMemory`1.Item(System.Int64)"]/*' />
33         public TElement this[long index]
34         {
35             [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
36             get => _array[index];
37             [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
38             set => _array[index] = value;
39         }
40
41         #endregion
42
43         #region Constructors
44
45         /// <summary>
46         /// <para>Initializes a new instance of the <see cref="ArrayMemory{TElement}" />
47         ↪ class.</para>
48         /// <para>Инициализирует новый экземпляр класса <see
49         ↪ cref="ArrayMemory{TElement}" />.</para>
50         /// </summary>
51         /// <param name="size"><para>Size in bytes.</para><para>Размер в байтах.</para></param>
52         [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
53         public ArrayMemory(long size) => _array = new TElement[size];
54
55         #endregion
56     }
57 }
```

### 1.2 ./Platform.Memory/DirectMemoryAsArrayMemoryAdapter.cs

```
1 using System;
2 using System.Runtime.CompilerServices;
3 using Platform.Disposables;
4 using Platform.Exceptions;
5 using Platform.Unsafe;
6
7 namespace Platform.Memory
8 {
9     /// <summary>
10     /// <para>Represents adapter to a memory block with access via indexer.</para>
11     /// <para>Представляет адаптер к блоку памяти с доступом через индекатор.</para>
12     /// </summary>
13     /// <typeparam name="TElement"><para>Element type.</para><para>Тип
14     ↪ элемента.</para></typeparam>
15     public class DirectMemoryAsArrayMemoryAdapter<TElement> : DisposableBase,
16     ↪ IArrayMemory<TElement>, IDirectMemory
17     {
18         where TElement : struct
19     {
20     }
```

```

17 #region Fields
18
19 private readonly IDirectMemory _memory;
20
21 #endregion
22
23 #region Properties
24
25 /// <inheritdoc/>
26 /// <include file='bin\Release\netstandard2.0\Platform.Memory.xml'
27   ↳ path='doc/members/member[@name="P:Platform.Memory.IMemory.Size"]/*' />
28 public long Size
29 {
30     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
31     get => _memory.Size;
32 }
33
34 /// <inheritdoc/>
35 /// <include file='bin\Release\netstandard2.0\Platform.Memory.xml'
36   ↳ path='doc/members/member[@name="P:Platform.Memory.IDirectMemory.Pointer"]/*' />
37 public IntPtr Pointer
38 {
39     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
40     get => _memory.Pointer;
41 }
42
43 /// <inheritdoc/>
44 /// <include file='bin\Release\netstandard2.0\Platform.Memory.xml' path='doc/members/mem_
45   ↳ ber[@name="P:Platform.Memory.IArrayMemory`1.Item(System.Int64)"]/*' />
46 public TElement this[long index]
47 {
48     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
49     get => Pointer.ReadElementValue<TElement>(index);
50     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
51     set => Pointer.WriteElementValue(index, value);
52 }
53
54 #endregion
55
56 #region DisposableBase Properties
57
58 /// <inheritdoc/>
59 protected override string ObjectName
60 {
61     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
62     get => $"Array as memory block at '{Pointer}' address.";
63 }
64
65 #endregion
66
67 #region Constructors
68
69 /// <summary>
70 /// <para>Initializes a new instance of the <see
71   ↳ cref="DirectMemoryAsArrayMemoryAdapter{TElement}" /> class.</para>
72 /// <para>Инициализирует новый экземпляр класса <see
73   ↳ cref="DirectMemoryAsArrayMemoryAdapter{TElement}" />.</para>
74 /// </summary>
75 /// <param name="memory"><para>An object implementing <see cref="IDirectMemory">
76   ↳ interface.</para><para>Объект, реализующий интерфейс <see
77   ↳ cref="IDirectMemory">.</para></param>
78 [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
79 public DirectMemoryAsArrayMemoryAdapter(IDirectMemory memory)
80 {
81     Ensure.Always.ArgumentNotNull(memory, nameof(memory));
82     Ensure.Always.ArgumentMeetsCriteria(memory, m => (m.Size % Structure<TElement>.Size)
83   ↳ == 0, nameof(memory), "Memory is not aligned to element size.");
84     _memory = memory;
85 }
86
87 #endregion
88
89 #region DisposableBase Methods
90
91 /// <inheritdoc/>
92 [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
93 protected override void Dispose(bool manual, bool wasDisposed)
94 {
95     if (!wasDisposed)

```

```

88         {
89             _memory.DisposeIfPossible();
90         }
91     }
92
93     #endregion
94 }
95 }

```

### 1.3 ./Platform.Memory/FileArrayMemory.cs

```

1  using System.IO;
2  using System.Runtime.CompilerServices;
3  using Platform.Disposables;
4  using Platform.Unsafe;
5  using Platform.IO;
6
7  namespace Platform.Memory
8  {
9      /// <summary>
10     /// <para>Represents a memory block with access via indexer and stored as file on
11     ///   ↳ disk.</para>
12     /// <para>Представляет блок памяти с доступом через индексатор и хранящийся в виде файла на
13     ///   ↳ диске.</para>
14     /// </summary>
15     /// <typeparam name="TElement"><para>Element type.</para><para>Тип
16     ///   ↳ элемента.</para></typeparam>
17     public class FileArrayMemory<TElement> : DisposableBase, IArrayMemory<TElement> //-V3073
18     where TElement : struct
19     {
20         #region Fields
21
22         private readonly FileStream _file;
23
24         #endregion
25
26         #region Properties
27
28         /// <inheritdoc/>
29         /// <include file='bin\Release\netstandard2.0\Platform.Memory.xml'
30         ///   ↳ path='doc/members/member[@name="P:Platform.Memory.IMemory.Size"]/*' />
31         public long Size
32         {
33             [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
34             get => _file.Length;
35         }
36
37         /// <inheritdoc/>
38         /// <include file='bin\Release\netstandard2.0\Platform.Memory.xml' path='doc/members/mem
39         ///   ↳ ber[@name="P:Platform.Memory.IArrayMemory`1.Item(System.Int64)"]/*' />
40         public TElement this[long index]
41         {
42             [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
43             get
44             {
45                 _file.Seek(Structure<TElement>.Size * index, SeekOrigin.Begin);
46                 return _file.ReadOrDefault<TElement>();
47             }
48             [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
49             set
50             {
51                 _file.Seek(Structure<TElement>.Size * index, SeekOrigin.Begin);
52                 _file.Write(value);
53             }
54         }
55
56         #endregion
57
58         #region DisposableBase Properties
59
60         /// <inheritdoc/>
61         protected override string ObjectName
62         {
63             [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
64             get => $"File stored memory block at '{_file.Name}' path.";
65         }
66
67         #endregion
68
69         #region Constructors

```

```

66     /// <summary>
67     /// <para>Initializes a new instance of the <see cref="FileArrayMemory{TElement}" />
    ↪ class.</para>
68     /// <para>Инициализирует новый экземпляр класса <see
    ↪ cref="FileArrayMemory{TElement}" />.</para>
69     /// </summary>
70     /// <param name="file"><para>File stream.</para><para>Файловый поток.</para></param>
71     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
72     public FileArrayMemory(FileStream file) => _file = file;
73
74     /// <summary>
75     /// <para>Initializes a new instance of the <see cref="FileArrayMemory{TElement}" />
    ↪ class.</para>
76     /// <para>Инициализирует новый экземпляр класса <see
    ↪ cref="FileArrayMemory{TElement}" />.</para>
77     /// </summary>
78     /// <param name="path"><para>An path to file.</para><para>Путь к файлу.</para></param>
79     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
80     public FileArrayMemory(string path) : this(File.Open(path, FileMode.OpenOrCreate)) { }
81
82     #endregion
83
84     #region DisposableBase Methods
85
86     /// <inheritdoc>
87     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
88     protected override void Dispose(bool manual, bool wasDisposed)
89     {
90         if (!wasDisposed)
91         {
92             _file.DisposeIfPossible();
93         }
94     }
95
96     #endregion
97 }
98 }

```

#### 1.4 ./Platform.Memory/FileMappedResizableDirectMemory.cs

```

1  using System;
2  using System.IO;
3  using System.IO.MemoryMappedFiles;
4  using System.Runtime.CompilerServices;
5  using Platform.Disposables;
6  using Platform.Exceptions;
7  using Platform.Collections;
8  using Platform.IO;
9
10 namespace Platform.Memory
11 {
12     /// <summary>
13     /// <para>Represents a memory block stored as a file on disk.</para>
14     /// <para>Представляет блок памяти, хранящийся в виде файла на диске.</para>
15     /// </summary>
16     public unsafe class FileMappedResizableDirectMemory : ResizableDirectMemoryBase
17     {
18         #region Fields
19
20         private MemoryMappedFile _file;
21         private MemoryMappedViewAccessor _accessor;
22
23         /// <summary>
24         /// <para>Gets path to memory mapped file.</para>
25         /// <para>Получает путь к отображенному в памяти файлу.</para>
26         /// </summary>
27         protected readonly string Path;
28
29         #endregion
30
31         #region DisposableBase Properties
32
33         /// <inheritdoc>
34         protected override string ObjectName
35         {
36             [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
37             get => $"File stored memory block at '{Path}' path.";
38         }
39
40         #endregion
41

```

```
#region Constructors
```

```
/// <summary>
/// <para>Initializes a new instance of the <see
→ cref="FileMappedResizableDirectMemory"/> class.</para>
/// <para>Инициализирует новый экземпляр класса <see
→ cref="FileMappedResizableDirectMemory"/>.</para>
/// </summary>
/// <param name="path"><para>An path to file.</para><para>Путь к файлу.</para></param>
/// <param name="minimumReservedCapacity"><para>Minimum file size in
→ bytes.</para><para>Минимальный размер файла в байтах.</para></param>
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public FileMappedResizableDirectMemory(string path, long minimumReservedCapacity)
{
    Ensure.Always.ArgumentNotEmptyAndNotWhiteSpace(path, nameof(path));
    if (minimumReservedCapacity < MinimumCapacity)
    {
        minimumReservedCapacity = MinimumCapacity;
    }
    Path = path;
    var size = FileHelpers.GetSize(path);
    ReservedCapacity = size > minimumReservedCapacity ? ((size /
→ minimumReservedCapacity) + 1) * minimumReservedCapacity :
→ minimumReservedCapacity;
    UsedCapacity = size;
}

/// <summary>
/// <para>Initializes a new instance of the <see
→ cref="FileMappedResizableDirectMemory"/> class.</para>
/// <para>Инициализирует новый экземпляр класса <see
→ cref="FileMappedResizableDirectMemory"/>.</para>
/// </summary>
/// <param name="path"><para>An path to file.</para><para>Путь к файлу.</para></param>
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public FileMappedResizableDirectMemory(string path) : this(path, MinimumCapacity) { }
```

```
#endregion
```

```
#region Methods
```

```
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
private void MapFile(long capacity)
{
    if (Pointer != IntPtr.Zero)
    {
        return;
    }
    _file = MemoryMappedFile.CreateFromFile(Path, FileMode.OpenOrCreate, mapName: null,
→ capacity, MemoryMappedFileAccess.ReadWrite);
    _accessor = _file.CreateViewAccessor();
    byte* pointer = null;
    _accessor.SafeMemoryMappedViewHandle.AcquirePointer(ref pointer);
    Pointer = new IntPtr(pointer);
}

[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
private void UnmapFile()
{
    if (UnmapFile(Pointer))
    {
        Pointer = IntPtr.Zero;
    }
}

[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
private bool UnmapFile(IntPtr pointer)
{
    if (pointer == IntPtr.Zero)
    {
        return false;
    }
    if (_accessor != null)
    {
        _accessor.SafeMemoryMappedViewHandle.ReleasePointer();
        Disposable.TryDisposeAndResetToDefault(ref _accessor);
    }
    Disposable.TryDisposeAndResetToDefault(ref _file);
}
```

```

112         return true;
113     }
114
115     #endregion
116
117     #region ResizableDirectMemoryBase Methods
118
119     /// <inheritdoc>
120     /// <include file='bin\Release\netstandard2.0\Platform.Memory.xml'
121     ↪ path='doc/members/member[@name="M:Platform.Memory.ResizableDirectMemoryBase.OnReservedCapacityChanged(System.Int64,System.Int64)"]/*' />
122     ↪ edCapacityChanged(System.Int64,System.Int64)"/>
123     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
124     protected override void OnReservedCapacityChanged(long oldReservedCapacity, long
125     ↪ newReservedCapacity)
126     {
127         UnmapFile();
128         FileHelpers.SetSize(Path, newReservedCapacity);
129         MapFile(newReservedCapacity);
130     }
131
132     /// <inheritdoc>
133     /// <include file='bin\Release\netstandard2.0\Platform.Memory.xml'
134     ↪ path='doc/members/member[@name="M:Platform.Memory.ResizableDirectMemoryBase.DisposePointer(System.IntPtr,System.Int64)"]/*' />
135     ↪ ointer(System.IntPtr,System.Int64)"/>
136     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
137     protected override void DisposePointer(IntPtr pointer, long usedCapacity)
138     {
139         if (UnmapFile(pointer))
140         {
141             FileHelpers.SetSize(Path, usedCapacity);
142         }
143     }
144
145     #endregion
146 }

```

## 1.5 ./Platform.Memory/HeapResizableDirectMemory.cs

```

1  using System;
2  using System.Runtime.CompilerServices;
3  using System.Runtime.InteropServices;
4  using Platform.Unsafe;
5
6  namespace Platform.Memory
7  {
8      /// <summary>
9      /// <para>Represents a memory block allocated in Heap.</para>
10     /// <para>Представляет блок памяти, выделенный в "куче".</para>
11     /// </summary>
12     public unsafe class HeapResizableDirectMemory : ResizableDirectMemoryBase
13     {
14         #region DisposableBase Properties
15
16         /// <inheritdoc>
17         protected override string ObjectName
18         {
19             [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
20             get => $"Heap stored memory block at {Pointer} address.";
21         }
22     }
23
24     #endregion
25
26     #region Constructors
27
28     /// <summary>
29     /// <para>Initializes a new instance of the <see cref="HeapResizableDirectMemory"/>
30     ↪ class.</para>
31     /// <para>Инициализирует новый экземпляр класса <see
32     ↪ cref="HeapResizableDirectMemory"/>.</para>
33     /// </summary>
34     /// <param name="minimumReservedCapacity"><para>Minimum file size in
35     ↪ bytes.</para><para>Минимальный размер файла в байтах.</para></param>
36     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
37     public HeapResizableDirectMemory(long minimumReservedCapacity)
38     {
39         if (minimumReservedCapacity < MinimumCapacity)
40         {
41             minimumReservedCapacity = MinimumCapacity;
42         }
43     }
44 }

```

```

39     ReservedCapacity = minimumReservedCapacity;
40     UsedCapacity = 0;
41 }
42
43 /// <summary>
44 /// <para>Initializes a new instance of the <see cref="HeapResizableDirectMemory"/>
45   ↳ class.</para>
46 /// <para>Инициализирует новый экземпляр класса <see
47   ↳ cref="HeapResizableDirectMemory"/>.</para>
48 /// </summary>
49 [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
50 public HeapResizableDirectMemory() : this(MinimumCapacity) { }
51
52 #endregion
53
54 #region ResizableDirectMemoryBase Methods
55
56 /// <inheritdoc/>
57 /// <include file='bin\Release\netstandard2.0\Platform.Memory.xml'
58   ↳ path='doc/members/member[@name="M:Platform.Memory.ResizableDirectMemoryBase.DisposeP'
59   ↳ ointer(System.IntPtr,System.Int64)"/>*/>
60 [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
61 protected override void DisposePointer(IntPtr pointer, long usedCapacity) =>
62   ↳ Marshal.FreeHGlobal(pointer);
63
64 /// <inheritdoc/>
65 /// <include file='bin\Release\netstandard2.0\Platform.Memory.xml'
66   ↳ path='doc/members/member[@name="M:Platform.Memory.ResizableDirectMemoryBase.OnReserv'
67   ↳ edCapacityChanged(System.Int64,System.Int64)"/>*/>
68 [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
69 protected override void OnReservedCapacityChanged(long oldReservedCapacity, long
70   ↳ newReservedCapacity)
71 {
72     if (Pointer == IntPtr.Zero)
73     {
74         Pointer = Marshal.AllocHGlobal(new IntPtr(newReservedCapacity));
75         MemoryBlock.Zero((void*)Pointer, newReservedCapacity);
76     }
77     else
78     {
79         Pointer = Marshal.ReAllocHGlobal(Pointer, new IntPtr(newReservedCapacity));
80         var pointer = (byte*)Pointer + oldReservedCapacity;
81         MemoryBlock.Zero(pointer, newReservedCapacity - oldReservedCapacity);
82     }
83 }
84
85 #endregion
86 }
87
88 }

```

## 1.6 ./Platform.Memory/IArrayMemory.cs

```

1 using System.Runtime.CompilerServices;
2
3 namespace Platform.Memory
4 {
5     /// <summary>
6     /// <para>Represents a memory block interface with access via indexer.</para>
7     /// <para>Представляет интерфейс блока памяти с доступом через индексатор.</para>
8     /// </summary>
9     /// <typeparam name="TElement"><para>Element type.</para><para>Тип
10     ↳ элемента.</para></typeparam>
11 public interface IArrayMemory<TElement> : IMemory
12 {
13     /// <summary>
14     /// <para>Gets or sets the element at the specified index.</para>
15     /// <para>Возвращает или устанавливает элемент по указанному индексу.</para>
16     /// </summary>
17     /// <param name="index"><para>The index of the element to get or set.</para><para>Индекс
18     ↳ элемента, который нужно получить или установить.</para></param>
19     TElement this[long index]
20     {
21         [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
22         get;
23         [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
24         set;
25     }
26 }
27
28 }

```

### 1.7 ./Platform.Memory/IDirectMemory.cs

```
1 using System;
2 using System.Runtime.CompilerServices;
3
4 namespace Platform.Memory
5 {
6     /// <summary>
7     /// <para>Represents a memory block interface with direct access (via unmanaged
8     ///   ↳ pointers).</para>
9     /// <para>Представляет интерфейс блока памяти с прямым доступом (через неуправляемые
10    ///   ↳ указатели).</para>
11    /// </summary>
12    public interface IDirectMemory : IMemory, IDisposable
13    {
14        /// <summary>
15        /// <para>Gets the pointer to the beginning of this memory block.</para>
16        /// <para>Возвращает указатель на начало блока памяти.</para>
17        /// </summary>
18        IntPtr Pointer
19        {
20            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
21            get;
22        }
23    }
24 }
```

### 1.8 ./Platform.Memory/IMemory.cs

```
1 using System.Runtime.CompilerServices;
2
3 namespace Platform.Memory
4 {
5     /// <summary>
6     /// <para>Represents a memory block interface with size in bytes.</para>
7     /// <para>Представляет интерфейс блока памяти с размером в байтах.</para>
8     /// </summary>
9     public interface IMemory
10    {
11        /// <summary>
12        /// <para>Gets the size in bytes of this memory block.</para>
13        /// <para>Возвращает размер блока памяти в байтах.</para>
14        /// </summary>
15        long Size
16        {
17            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
18            get;
19        }
20    }
21 }
```

### 1.9 ./Platform.Memory/IResizableDirectMemory.cs

```
1 using System.Runtime.CompilerServices;
2
3 namespace Platform.Memory
4 {
5     /// <summary>
6     /// <para>Represents a resizable memory block interface with direct access (via unmanaged
7     ///   ↳ pointers).</para>
8     /// <para>Представляет интерфейс блока памяти с изменяемым размером и прямым доступом (через
9     ///   ↳ неуправляемые указатели).</para>
10    /// </summary>
11    public interface IResizableDirectMemory : IDirectMemory
12    {
13        /// <summary>
14        /// <para>Gets or sets the reserved capacity in bytes of this memory block.</para>
15        /// <para>Возвращает или устанавливает зарезервированный размер блока памяти в
16        ///   ↳ байтах.</para>
17        /// </summary>
18        /// <remarks>
19        /// <para>
20        ///   If less than zero the value is replaced with zero.
21        ///   Cannot be less than the used capacity of this memory block.
22        /// </para>
23        /// <para>
24        ///   Если меньше нуля, значение заменяется на ноль.
25        ///   Не может быть меньше используемой емкости блока памяти.
26        /// </para>
27        /// </remarks>
28        long ReservedCapacity
29        {
30            get;
31            set;
32        }
33    }
34 }
```



```

26     {
27         [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
28         get;
29         [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
30         set;
31     }
32
33     /// <summary>
34     /// <para>Gets or sets the used capacity in bytes of this memory block.</para>
35     /// <para>Возвращает или устанавливает используемый размер в блоке памяти (в
36     ///     ↪ байтах).</para>
37     /// </summary>
38     /// <remarks>
39     /// <para>
40     ///     If less then zero the value is replaced with zero.
41     ///     Cannot be greater than the reserved capacity of this memory block.
42     /// </para>
43     /// <para>
44     ///     It is recommended to reduce the reserved capacity of the memory block to the used
45     ///     ↪ capacity (specified in this property) after the completion of the use of the memory
46     ///     ↪ block.
47     /// </para>
48     /// <para>
49     ///     Если меньше нуля, значение заменяется на ноль.
50     ///     Не может быть больше, чем зарезервированная емкость этого блока памяти.
51     /// </para>
52     /// </remarks>
53     long UsedCapacity
54     {
55         [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
56         get;
57         [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
58         set;
59     }
60 }
61 }

```

## 1.10 ./Platform.Memory/ResizableDirectMemoryBase.cs

```

1  using System;
2  using System.Threading;
3  using System.Runtime.CompilerServices;
4  using Platform.Exceptions;
5  using Platform.Disposables;
6  using Platform.Ranges;
7
8  namespace Platform.Memory
9  {
10     /// <summary>
11     /// <para>Provides a base implementation for the resizable memory block with direct access
12     ///     ↪ (via unmanaged pointers).</para>
13     /// <para>Предоставляет базовую реализацию для блока памяти с изменяемым размером и прямым
14     ///     ↪ доступом (через неуправляемые указатели).</para>
15     /// </summary>
16     public abstract class ResizableDirectMemoryBase : DisposableBase, IResizableDirectMemory
17     {
18         #region Constants
19
20         /// <summary>
21         /// <para>Gets minimum capacity in bytes.</para>
22         /// <para>Возвращает минимальную емкость в байтах.</para>
23         /// </summary>
24         public static readonly long MinimumCapacity = Environment.SystemPageSize;
25
26         #endregion
27
28         #region Fields
29
30         private IntPtr _pointer;
31         private long _reservedCapacity;
32         private long _usedCapacity;
33
34         #endregion
35
36         #region Properties
37
38         /// <inheritdoc>

```

```

37  /// <include file='bin\Release\netstandard2.0\Platform.Memory.xml'
    ↳ path='doc/members/member[@name="P:Platform.Memory.IMemory.Size"]/*' />
38  /// <exception cref="ObjectDisposedException"><para>The memory block is
    ↳ disposed.</para><para>Блок памяти уже высвобожден.</para></exception>
39  public long Size
40  {
41      [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
42      get
43      {
44          Ensure.Always.NotDisposed(this);
45          return UsedCapacity;
46      }
47  }
48
49  /// <inheritdoc>
50  /// <include file='bin\Release\netstandard2.0\Platform.Memory.xml'
    ↳ path='doc/members/member[@name="P:Platform.Memory.IDirectMemory.Pointer"]/*' />
51  /// <exception cref="ObjectDisposedException"><para>The memory block is
    ↳ disposed.</para><para>Блок памяти уже высвобожден.</para></exception>
52  public IntPtr Pointer
53  {
54      [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
55      get
56      {
57          Ensure.Always.NotDisposed(this);
58          return _pointer;
59      }
60      [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
61      protected set
62      {
63          Ensure.Always.NotDisposed(this);
64          _pointer = value;
65      }
66  }
67
68  /// <inheritdoc>
69  /// <include file='bin\Release\netstandard2.0\Platform.Memory.xml' path='doc/members/mem
    ↳ ber[@name="P:Platform.Memory.IResizableDirectMemory.ReservedCapacity"]/*' />
70  /// <exception cref="ObjectDisposedException"><para>The memory block is
    ↳ disposed.</para><para>Блок памяти уже высвобожден.</para></exception>
71  /// <exception cref="ArgumentOutOfRangeException"><para>Attempted to set the reserved
    ↳ capacity to a value that is less than the used capacity.</para><para>Была выполнена
    ↳ попытка установить зарезервированную емкость на значение, которое меньше
    ↳ используемой емкости.</para></exception>
72  public long ReservedCapacity
73  {
74      [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
75      get
76      {
77          Ensure.Always.NotDisposed(this);
78          return _reservedCapacity;
79      }
80      [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
81      set
82      {
83          Ensure.Always.NotDisposed(this);
84          if (value != _reservedCapacity)
85          {
86              Ensure.Always.ArgumentInRange(value, new Range<long>(_usedCapacity,
    ↳ long.MaxValue));
87              OnReservedCapacityChanged(_reservedCapacity, value);
88              _reservedCapacity = value;
89          }
90      }
91  }
92
93  /// <inheritdoc>
94  /// <include file='bin\Release\netstandard2.0\Platform.Memory.xml' path='doc/members/mem
    ↳ ber[@name="P:Platform.Memory.IResizableDirectMemory.UsedCapacity"]/*' />
95  /// <exception cref="ObjectDisposedException"><para>The memory block is
    ↳ disposed.</para><para>Блок памяти уже высвобожден.</para></exception>
96  /// <exception cref="ArgumentOutOfRangeException"><para>Attempted to set the used
    ↳ capacity to a value that is greater than the reserved capacity or less than
    ↳ zero.</para><para>Была выполнена попытка установить используемую емкость на
    ↳ значение, которое больше, чем зарезервированная емкость или меньше
    ↳ нуля.</para></exception>
97  public long UsedCapacity
98  {

```

```

99 [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
100 get
101 {
102     Ensure.Always.NotDisposed(this);
103     return _usedCapacity;
104 }
105 [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
106 set
107 {
108     Ensure.Always.NotDisposed(this);
109     if (value != _usedCapacity)
110     {
111         Ensure.Always.ArgumentInRange(value, new Range<long>(0, _reservedCapacity));
112         _usedCapacity = value;
113     }
114 }
115 }
116
117 #endregion
118
119 #region DisposableBase Properties
120
121 /// <inheritdoc>
122 protected override bool AllowMultipleDisposeCalls
123 {
124     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
125     get => true;
126 }
127
128 #endregion
129
130 #region Methods
131
132 /// <summary>
133 /// <para>Executed on the event of change for <see cref="ReservedCapacity"/>
134   ↳ property.</para>
135 /// <para>Выполняется в случае изменения свойства <see cref="ReservedCapacity"/>.</para>
136 /// </summary>
137 /// <param name="oldReservedCapacity"><para>The old reserved capacity of the memory
138   ↳ block in bytes.</para><para>Старая зарезервированная емкость блока памяти в
139   ↳ байтах.</para></param>
140 /// <param name="newReservedCapacity"><para>The new reserved capacity of the memory
141   ↳ block in bytes.</para><para>Новая зарезервированная емкость блока памяти в
142   ↳ байтах.</para></param>
143 [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
144 protected abstract void OnReservedCapacityChanged(long oldReservedCapacity, long
145   ↳ newReservedCapacity);
146
147 /// <summary>
148 /// <para>Executed when it is time to dispose <see cref="Pointer"/>.</para>
149 /// <para>Выполняется, когда пришло время высвободить <see cref="Pointer"/>.</para>
150 /// </summary>
151 /// <param name="pointer"><para>The pointer to a memory block.</para><para>Указатель на
152   ↳ блок памяти.</para></param>
153 /// <param name="usedCapacity"><para>The used capacity of the memory block in
154   ↳ bytes.</para><para>Используемая емкость блока памяти в байтах.</para></param>
155 [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
156 protected abstract void DisposePointer(IntPtr pointer, long usedCapacity);
157
158 #endregion
159
160 #region DisposableBase Methods
161
162 /// <inheritdoc>
163 [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
164 protected override void Dispose(bool manual, bool wasDisposed)
165 {
166     if (!wasDisposed)
167     {
168         var pointer = Interlocked.Exchange(ref _pointer, IntPtr.Zero);
169         if (pointer != IntPtr.Zero)
170         {
171             DisposePointer(pointer, _usedCapacity);
172         }
173     }
174 }
175
176 #endregion
177
178 }

```

170 }

### 1.11 ./Platform.Memory/TemporaryFileMappedResizableDirectMemory.cs

```
1 using System.IO;
2 using System.Runtime.CompilerServices;
3
4 namespace Platform.Memory
5 {
6     /// <summary>
7     /// <para>Represents a memory block stored as a temporary file on disk.</para>
8     /// <para>Представляет блок памяти, хранящийся в виде временного файла на диске.</para>
9     /// </summary>
10    public class TemporaryFileMappedResizableDirectMemory : FileMappedResizableDirectMemory
11    {
12        #region DisposableBase Properties
13
14        /// <inheritdoc/>
15        protected override string ObjectName
16        {
17            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
18            get => $"Temporary file stored memory block at '{Path}' path.";
19        }
20
21        #endregion
22
23        #region Constructors
24
25        /// <summary>
26        /// <para>Initializes a new instance of the <see
27        ///     ↪ cref="TemporaryFileMappedResizableDirectMemory"/> class.</para>
28        /// <para>Инициализирует новый экземпляр класса <see
29        ///     ↪ cref="TemporaryFileMappedResizableDirectMemory"/>.</para>
30        /// </summary>
31        /// <param name="minimumReservedCapacity"><para>Minimum file size in
32        ///     ↪ bytes.</para><para>Минимальный размер файла в байтах.</para></param>
33        [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
34        public TemporaryFileMappedResizableDirectMemory(long minimumReservedCapacity) :
35            ↪ base(System.IO.Path.GetTempFileName(), minimumReservedCapacity) { }
36
37        /// <summary>
38        /// <para>Initializes a new instance of the <see
39        ///     ↪ cref="TemporaryFileMappedResizableDirectMemory"/> class.</para>
40        /// <para>Инициализирует новый экземпляр класса <see
41        ///     ↪ cref="TemporaryFileMappedResizableDirectMemory"/>.</para>
42        /// </summary>
43        [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
44        public TemporaryFileMappedResizableDirectMemory() : this(MinimumCapacity) { }
45
46        #endregion
47
48        #region DisposableBase Methods
49
50        /// <inheritdoc/>
51        [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
52        protected override void Dispose(bool manual, bool wasDisposed)
53        {
54            base.Dispose(manual, wasDisposed);
55            if (!wasDisposed)
56            {
57                File.Delete(Path);
58            }
59        }
60
61        #endregion
62    }
63 }
```

### 1.12 ./Platform.Memory.Tests/HeapResizableDirectMemoryTests.cs

```
1 using Xunit;
2
3 namespace Platform.Memory.Tests
4 {
5     public unsafe class HeapResizableDirectMemoryTests
6     {
7         [Fact]
8         public void CorrectMemoryReallocationTest()
9         {
10             using var heapMemory = new HeapResizableDirectMemory();
11             var value1 = GetLastByte(heapMemory);
```

```
12         heapMemory.ReservedCapacity *= 2;
13         var value2 = GetLastByte(heapMemory);
14         Assert.Equal(value1, value2);
15         Assert.Equal(0, value1);
16     }
17
18     private static byte GetLastByte(HeapResizableDirectMemory heapMemory)
19     {
20         var pointer1 = (void*)heapMemory.Pointer;
21         return *((byte*)pointer1 + heapMemory.ReservedCapacity - 1);
22     }
23 }
24 }
```

## Index

- ./Platform.Memory.Tests/HeapResizableDirectMemoryTests.cs, 12
- ./Platform.Memory/ArrayMemory.cs, 1
- ./Platform.Memory/DirectMemoryAsArrayMemoryAdapter.cs, 1
- ./Platform.Memory/FileArrayMemory.cs, 3
- ./Platform.Memory/FileMappedResizableDirectMemory.cs, 4
- ./Platform.Memory/HeapResizableDirectMemory.cs, 6
- ./Platform.Memory/IArrayMemory.cs, 7
- ./Platform.Memory/IDirectMemory.cs, 8
- ./Platform.Memory/IMemory.cs, 8
- ./Platform.Memory/IResizableDirectMemory.cs, 8
- ./Platform.Memory/ResizableDirectMemoryBase.cs, 9
- ./Platform.Memory/TemporaryFileMappedResizableDirectMemory.cs, 12