

№	Модуль	Описание	Приоритет	Предусловие	Шаги	Ожидаемый результат	Скриншот
ID01	Аудиоплеер	Воспроизведение книги с главной страницы аудиоплеера.	high	Пользователь зарегистрирован и авторизован. Логин: ***** Пароль: *****	1. Открыть приложение Bookmate. 2. Перейти в библиотеку в нижнем меню. 3. Открыть вкладку Аудиокниги. 4. Перейти на страницу любой аудиокниги, например, «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти). 5. Нажать «Слушать».	Открывается страница аудиоплеера выбранной книги, автоматически начинается проигрывание аудиокниги.	
ID02	Аудиоплеер	Воспроизведение главы, выбранной из содержания.	high	Пользователь зарегистрирован и авторизован. Логин: ***** Пароль: ***** Открыта страница аудиоплеера аудиокниги «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти).	1. В нижнем левом углу открыть содержание. 2. Выбрать любую из глав.	Редирект на страницу аудиоплеера. Начинается воспроизведение выбранной главы.	
ID03	Аудиоплеер	Атоматическое воспроизведение следующей главы после завершения предыдущей.	high	Пользователь зарегистрирован и авторизован. Логин: ***** Пароль: ***** Открыта страница аудиоплеера аудиокниги «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти).	1. Перемотать проигрывание в конец главы. 2. Дождаться завершения проигрывания этой главы.	Автоматически воспроизводится следующая глава, после завершения предыдущей.	
ID04	Аудиоплеер	Воспроизведение аудиокниги, добавленной в "Мои книги", с того же места после выхода и повторного входа в приложение.	high	Пользователь зарегистрирован и авторизован. Логин: ***** Пароль: *****	1. Открыть приложение Bookmate. 2. Перейти в библиотеку в нижнем меню. 3. Открыть вкладку Аудиокниги. 4. Перейти на страницу любой аудиокниги, например, «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти). 5. Нажать кнопку "+" (добавить). 6. Нажать "Слушать". 7. Перемотать, например, на 2 минуты вперед. 8. Нажать "Пауза". 9. Выйти из приложения. 10. Повторно зайти на страницу аудиоплеера «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти).	Проигрывание начинается с места, где была установлена пауза.	

№	Модуль	Описание	Приоритет	Предусловие	Шаги	Ожидаемый результат	Скриншот
ID05	Аудиоплеер	Удаление аудиокниги из "Мои книги" со станицы аудиоплеера.	high	Пользователь зарегистрирован и авторизован. Логин: ***** Пароль: ***** Открыта страница аудиоплеера аудиокниги «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти). Книга добавлена в "Мои книги".	1. Раскрыть контекстное меню в верхнем правом углу. 2. Нажать "Удалить".	Появляется информационное сообщение "Вы удалили «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти) из "Мои книги"".	
ID06	Аудиоплеер	Воспроизведение аудиокниги, недобавленной в "Мои книги", с того же места после выхода и повторного входа в приложение.	high	Пользователь зарегистрирован и авторизован. Логин: ***** Пароль: ***** Открыта страница аудиоплеера аудиокниги «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти). Книга не добавлена в "Мои книги".	1. Нажать «Слушать». 2. Перемотать, например, на 2 минуты вперед. 3. Нажать Пауза. 4. Выйти из приложения. 5. Повторно зайти на страницу аудиоплеера аудиокниги «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти).	Проигрывание начинается с места, где была установлена пауза.	
ID07	Аудиоплеер	Воспроизведение аудиокниги в фоновом режиме.	high	Пользователь зарегистрирован и авторизован. Логин: ***** Пароль: ***** Открыта страница аудиоплеера аудиокниги «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти).	1. Нажать "Play". 2. Свернуть приложение, не останавливая проигрывание.	Проигрывание продолжается в фоновом режиме.	
ID08	Аудиоплеер	Сохранение настроек аудиоплеера.	high	Пользователь зарегистрирован и авторизован. Логин: ***** Пароль: ***** Открыта страница аудиоплеера аудиокниги «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти).	1. Раскрыть контекстное меню в верхнем правом углу. 2. Нажать "Настройки плеера". 3. Настроить перемотку "вперед" и "назад" на +5 сек. 4. Вернуться на страницу аудиоплеера. 5. Нажать перемотку вперед (скриншот 1). 6. Нажать перемотку назад (скриншот 2).	Время воспроизведения отображается согласно нажатию "перемотки".	1) <a href="https://prmt.sc/2JSuzVJNL-SGF">https://prmt.sc/2JSuzVJNL-SGF</a> 2) <a href="https://prmt.sc/OzX0ouaPltvN">https://prmt.sc/OzX0ouaPltvN</a>
ID09	Аудиоплеер	Изменение скорости проигрывания.	high	Пользователь зарегистрирован и авторизован. Логин: ***** Пароль: ***** Открыта страница аудиоплеера аудиокниги «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти).	1. Нажат кнопку редактирования скорости проигрывания (скриншот 1). 2. Выбрать скорость 3x. 3. Нажать Play.	Скорость проигрывания увеличивается согласно выбранному параметру.	1) <a href="https://prmt.sc/sVeD0ro-0jSU">https://prmt.sc/sVeD0ro-0jSU</a>

№	Модуль	Описание	Приоритет	Предусловие	Шаги	Ожидаемый результат	Скриншот
ID10	Аудиоплеер	Функциональность кнопки закрытия аудиоплеера (x).	high	Пользователь зарегистрирован и авторизован. Логин: ***** Пароль: ***** Открыта страница аудиоплеера аудиокниги «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти).	1. Нажать кнопку "X" для закрытия страницы аудиоплеера.	Страница аудиоплеера закрывается.	
ID11	Аудиоплеер	Подключение бесплатного 7-дневного периода подписки.	high	Пользователь зарегистрирован и авторизован. Логин: ***** Пароль: ***** Подписка не подключена. Открыта страница аудиоплеера аудиокниги «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти).	1. Нажать "Слушать бесплатно". 2. Нажать "7 дней бесплатно". 3. Выбрать "Оплатить картой". 4. Сгенерировать и ввести данные карты. 5. Нажать "Попробовать бесплатно".	Информационное сообщение "Ваша подписка активна".	1) <a href="https://prnt.sc/4Ptrql1-mBoL">https://prnt.sc/4Ptrql1-mBoL</a>