



Pour masteriser un PC presto nous utilisons MDT (Microsoft Deployment Toolkit) qui nous permet de déployer nos images sur les PCs.

Pour masteriser un PC presto nous allons tout d'abord brancher le PC (chargeur et prise réseau) et une fois cela fait il faudra allumer le pc et cliquer sur la touche F12 ou une autre selon le PC, jusqu'à ce qu'il y soit marqué "Entering Boot Menu".

Voici ou vous devriez arriver si vous avez un dell 3410




Pour aller sur le menu des images du MDT nous allons cliquer sur "ONBOARD NIC (IPV4)"




Cet onglet nous demande d'inscrire le MDP du bios s'il a été configuré au préalable et s'il n'est pas demandé il faut en configurer un.

Une fois le MDP inscrit il va y avoir un petit délai d'attente le temps que le pc se connecte au server MDT.




Voici ce qui va être affiché à l'écran, ce sont les images qui sont stockées sur le serveur MDT. Pour les PCs PRESTO nous utilisons les images "PRESTO-W11-24H2 ou W10-22H2" l'image W10 est utilisée pour les PC qui ne sont pas compatibles avec W11.

Après avoir choisi votre image MDT va effectuer son travail jusqu'à ce qu'il vous demande vos ID et MDP. À savoir que l'ID sert exclusivement à faire de l'administration serveur.



Une fois vos ID et MDP inscrit une nouvelle page va apparaitre après un léger temps d'attente.



Comme nous déployons des PC PRESTO nous devons cochez la case PRESTO qui correspond à l'image choisi.

Voici la dernière étape avant que l'image s'installe.

Task Sequence

Computer Details

Computer name: OR- X

☒ Join a domain.

Domain to join: campus.univ-orleans.fr

Organizational Unit:

User Name: cds-netdom-wds

Password:

Domain: campus.univ-orleans.fr

☐ Join a workgroup.

Workgroup:

Sur cette page il faudra finir le "Computer name" et écrire OR-SC-ETU et cliquer sur "Join a workgroup" et inscrire workgroup, une fois cela fait, il faudra cliquer sur Next en bas à droite et l'image pourra s'installer.