

Description	查询后段件资个人产能。			
URL	/prokniInfo/getPosteriorSegmentPieceCapacity			
Method	POST			
Request	Parameters	Type	IsNull	Describe
	arwipf08Start	Timestamp	N	开始时间
	arwipf08Stop	Tinmestamp	N	结束时间
	ards04	Char(10)	Y	楼栋楼层
	ards01	Char(10)	Y	课别编号
	ars01	Char(10)	Y	员工工号(加*可做模糊查询)
	armo01	Char(15)	Y	制令单号(加*可做模糊查询)
	arwo01	Char(20)	Y	工单号(加*可做模糊查询)
	arwosd04	Char(15)	Y	尺寸(加*可做模糊查询)
	arwp01	Char(10)	Y	工序(加*可做模糊查询)
	armo02	Char(22)	Y	型体号(加*可做模糊查询)
	arwp05	Char(10)	Y	作业编号
	temporaryWorker	Int	N	临时工 (0 不查询 1 查询)
Response	code	message		data
	0	OK		{ "ards04": "B4", "ards01": "F0124A500", "ards02": "F01-前整 2 课", "arwipf08": "2019-11-01", "ars01": "5589", "ars02": "郭雪荣", "armo01": "CYY19100062",

			<div>"arwo01": "C488-1910140029", "arwosd01": "B01", "arwosd02": "鞋面", "arwosd04": "9T-10T", "armo03": "EG1342", "armo02": "PKFS20056PL UPPER SM", "arwipf02": 190.0, "arwp04": "C18", "arwp02": "前整 2 课", "arwp01": "30", "arpc05": "50,51,52", "arwp05": "A10", "arwp06": "拷克" } 字段说明： 楼层楼栋 课别编号 课别名称 日期 员工工号 员工姓名 制令单号 工单号 部位编号 部位名称 尺寸 组别 型体号</div>
--	--	--	--

			个人产能 工作站编号 工作站名称 工序 牌号 作业编号 作业名称
	-2	Query No Result	错误信息
Note	1.需登录 2.需要有页面权限		
Example	<p>HTTP Request :</p> <p>POST /proknitInfo/getPosteriorSegmentPieceCapacity</p> <p>Params ={</p> <pre> "arwipf08Start":"2019-11-01 08:31:50", "arwipf08Stop":"2019-11-01 09:31:50", "ards04":"B4", "ards01":"F0124A500", "ars01":"5589", "armo01":"CYY19100062", "arwo01":"C488-1910140029", "arwosd04":"9T-10T", "arwp01":"30", "armo02":"PKFS20056PL UPPER SM", "arwp05":"A10", "temporaryWorker":0 } </pre> <p>HTTP Response :</p> <pre> { "code": 0, "message": "OK", "data": [</pre>		

	<pre>{ "ards04":"B4", "ards01":"F0124A500", "ards02":"F01-前整 2 课", "arwipf08":"2019-11-01", "ars01":"5589", "ars02":"郭雪荣", "armo01":"CYY19100062", "arwo01":"C488-1910140029", "arwosd01":"B01", "arwosd02":"鞋面", "arwosd04":"9T-10T", "armo03":"EG1342", "armo02":"PKFS20056PL UPPER SM", "arwipf02":190.0, "arwp04":"C18", "arwp02":"前整 2 课", "arwp01":"30", "arpc05":"50,51,52", "arwp05":"A10", "arwp06":"拷克" }</pre> <pre>] }</pre>
--	--

Description	查询批卡过站明细。			
URL	/prokntInfo/getPrintrCardCrossingstationDetail			
Method	POST			
Request	Parameters	Type	IsNull	Describe
	ars01	Char(10)	N	员工编号
	arwo01	Char(15)	N	工单号
	arwosd01	Char(15)	N	部位编号
	arwosd04	Char(15)	N	尺寸
	time	Date	N	日期
	arwp04	Char(10)	N	工作站编号
	arwp01	Int	N	工序
	brandDetail	JsonObject	N	牌号 list
Response	code	message		data
	0	OK		<div>{ "arpc01": "PA0C488191021008100000000004 T5B0100007", "arwipf08": "2019-11-01 14:04:54" }</div> <div>字段说明： 批卡编号 过站时间</div>
	-2	Query No Result		错误信息
Note	1.需登录 2.需要有页面权限			

Example	<p>HTTP Request :</p> <p>POST /proknitInfo/getPrintrCardCrossingstationDetail</p> <p>Params = {</p> <pre> "arwo01": "C488-1910210081", "ars01": "5589", "time": "2019-11-01", "arwosd01": "B01", "arwosd04": "4T-5", "arwp04": "C18", "arwp01": 30, "brandDetail": [{ "arpc05": "7" }, { "arpc05": "8" },] </pre> <p>}</p> <p>HTTP Response :</p> <pre> { "code": 0, "message": "OK", "data": [{ "arpc01": "PA0C488191021008100000000004T5B0100007", "arwipf08": "2019-11-01 14:04:54" }, { "arpc01": "PA0C488191021008100000000004T5B0100008", "arwipf08": "2019-11-01 14:04:54" },]] } </pre>
---------	--