

1. فایل **American_full.exe** را در یکی از درایو های سیستم خود کپی کنید.

مثال: **F:\American_full.exe** (حالت پیش فرض. برای عوض کردن مسیر باید در فایل متنی ماکرو، مسیر را تغییر دهید)


```
1 Sub ConvertPersianDate() CR LF
2 ....Dim dateInput As String CR LF
3 ....Dim pythonExePath As String CR LF
4 ....Dim command As String CR LF
5 ....Dim convertedDate As String CR LF
6 .... CR LF
7 ....'Update this path to your actual Python EXE path CR LF
8 ....pythonExePath = "F:\American_full.exe" CR LF
9 CR LF
10 ....'Get the complete Persian date from user input without prompts CR LF
11 ....dateInput = InputBox("Enter the Persian date in the format YYYY/MM/DD:", "Persi
12 CR LF
13 ....'Create the command to run the Python script with the entered date CR LF
14 ....command = """ & pythonExePath & """ & dateInput & """ CR LF
15 CR LF
16 ....'Execute the command and get the converted date silently CR LF
17 ....On Error Resume Next CR LF
18 ....convertedDate = CreateObject("WScript.Shell").Exec(command).StdOut.ReadAll CR LF
19 ....On Error GoTo 0 CR LF
20 CR LF
21 ....'Paste the converted date into the document, if not empty CR LF
22 ....If convertedDate <> "" Then CR LF
23 ....    Selection.TypeText Trim(convertedDate) & " " Trim any extra whitespace CR LF
24 ....End If CR LF
25 End Sub CR LF
26 CR LF
```

2. اضافه کردن ماکرو به ورد:


فایل متنی ماکرو را باز کنید .

یک فایل ورد باز کنید و کلید **Alt + F11** را فشار دهید.

در پنجره باز شده از منوی سمت چپ روی **Normal** راست کلیک کنید روی **Insert** بروید و **Module** را انتخاب کنید.



در پنجره باز شده محتوای فایل Macro را کپی و پیست کنید (نیازی به ذخیره نیست پنجره را ببندید).




3. اضافه کردن میانبر:


کلید ترکیبی **Alt+F** و سپس کلید **T** را بفشارید

از منوی **چپ به روی Customize Ribbon** کلیک کنید

در قسمت **Choose from commands** منوی **All Command** را انتخاب کنید و از منور زیر **Customize keyboard** را انتخاب کنید و خارج از منو در زیر قسمت **Keyboard shortcut** روی دکمه **customize** کلیک کنید.




در پنجره باز شده در قسمت Categories گزینه Macros را انتخاب کنید در منوی سمت راست روی ماکرو ConvertPersianDate کلیک کنید و در قسمت Press new shortcut key میانبر مورد نظر خود را فشار دهید (برای مثال F2) و روی Assign کلیک کنید و پنجره را ببندید.



حالا با فشار دادن کلید میانبر F2 در ورد برنامه مبدل تاریخ باز میشود.

اگر به نیست کنید (نیاز) به ذخیره نیست پنجره



برای تغییر فرمت تاریخ می توانید فایل های exe مختلف را در یک پوشه بگذارید و پس از اضافه کردن کد ماکرو برای هر تاریخ یک میانبر مجزا انتخاب کنید.

Written and Coded by Saeed Majidi