


**Polo Universitario di Pordenone  
Centro Informatico**


**ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE WIRELESS ITS  
PER CLIENT CON WINDOWS 7**

- 1) Aprire il “Centro connessioni di rete e condivisione” e fare clic su “Gestisci reti wireless”




- 2) Fare clic su “aggiungi”

## Polo Universitario di Pordenone Centro Informatico




### 3) Selezionare "Creare manualmente un profilo di rete"



## Polo Universitario di Pordenone Centro Informatico

- 4) Inserire le seguenti informazioni:  
nome rete: **WITS-L11** oppure **WITS-L3** a seconda del laboratorio utilizzato  
tipo sicurezza: **WPA2-Enterprise**  
tipo di crittografia: **TKIP**



Connetti manualmente a una rete wireless

Immettere le informazioni relative alla rete wireless che si desidera aggiungere

Nome di rete:

Tipo di sicurezza:

Tipo di crittografia:


Chiave di sicurezza:

☒ Avvia questa connessione automaticamente

☐ Connetti anche se la rete non sta trasmettendo


Avviso: la selezione di questa opzione potrebbe compromettere la privacy del computer.

- 5) Fare clic su “Cambia impostazioni di connessione”



Connetti manualmente a una rete wireless


Aggiunta di WITS-L11 completata

 [Cambia impostazioni di connessione](#)


Aprire le proprietà della connessione per consentire la modifica delle impostazioni

**Polo Universitario di Pordenone**  
**Centro Informatico**

- 6) Dalla scheda “Sicurezza” controllare che il metodo di autenticazione sia Microsoft PEAP e cliccare su Impostazioni



- 7) Deselezionare la casella “convalida certificato server” e poi cliccare su Configura



**Polo Universitario di Pordenone  
Centro Informatico**

- 8) Deselezionare “utilizza automaticamente il nome utente....”



- 9) Dalla finestra delle proprietà della connessione, selezionare “impostazioni avanzate” e selezionare “Specificare la modalità di autenticazione:” e “Autenticazione utente”

