


## TUTORIAL CONFIGURAÇÃO DO MOBILE

1. Copie a pasta “**ConfigurarMobile**” para a máquina onde será configurado.
2. Executar o programa “**MobileInstalador.exe**”, que será responsável por realizar as configurações necessárias;
  - a. Durante a instalação, será solicitada a instalação do software “**Kingo Root**”, basta seguir o esquema NNF (Next, Next, Finish).
3. Após a instalação do software “**Kingo\_ROOT**”, abra-o, caso não esteja aberto. Deverá aparecer a seguinte tela, pedindo para você conectar o dispositivo;




4. Conecte o dispositivo (verifique se a **Depuração USB** está ativa);
  - a. Geralmente a opção de **Depuração USB** fica em “**Configurações**” > “**Opções do Desenvolvedor**” > “**Depuração USB**”. Entretanto, podem ter algumas variações de acordo com o dispositivo.
  - b. Caso as “**Opções do Desenvolvedor**” não estejam habilitadas faça o seguinte. Vá em “**Configurações**” > “**Sobre o telefone/tablet**” > “**Número da versão**”. Dê vários toques sobre essa opção, até habilitar as

**“Opções de Desenvolvedor”**. Novamente, pode variar de dispositivo para dispositivo.

5. O software irá baixar o driver do dispositivo (para isso será necessário conexão com a internet);


Caso apareça uma tela como a abaixo, clique em **“Instalar”**. (Nesse momento, está perguntando se você deseja instalar o driver).




6. Quando aparecer a seguinte tela, verifique se há uma mensagem semelhante ao quadro em preto no seu dispositivo. **Marque** a opção “**Always allow from this computer**” ou, algo como “**Sempre permitir para esse computador**”. Feito isso clique em “**OK**”.



7. Após baixar o driver, deverá aparecer a seguinte tela, caso o **dispositivo não tenha root**. Não faça nada, **somente feche o programa**;



- a. Caso o **dispositivo já tenha root**, deverá aparecer uma tela semelhante a essa, perguntando se você deseja remover o Root ou realizar o Root Novamente. Não faça nada, **simplesmente feche o programa**.



8. Pronto, instalação e configuração concluída.