

Secure Code

MANUAL PARA LA INTEGRACION DEL CHAT_ID DE TELEGRAM EN EL APARTADO DE COLONIAS.



SECURE CODE

Version:1.0

25/11/2021

Secure Code

Contenido

Introducción	3
1.1 Propósito del documento.....	3
1.2 Ámbito del documento	3
1.3 Audiencia objetivo.....	3
2. Información general del proceso	3
2.1 Objetivo	3
3. Especificación del proceso	3
3.1 Descripción general.....	3
3.2 Descripción por etapas.....	4

Introducción

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento de especificación es describir el proceso de “La creación de canales en Telegram y así mismo la vinculación de SecureCodeBot” el cual es el encargado de notificar a los usuarios sobre las incidencias reportadas.

Todo lo anterior con la finalidad de que los diferentes elementos que lo conforman sean completamente definidos para garantizar su entendimiento y correcta ejecución.

1.2 Ámbito del documento

Este documento se limita a describir únicamente al proceso de La creación de canales en Telegram y así mismo la vinculación de SecureCodeBot incluyendo su modelo y la especificación de sus diferentes atributos.

1.3 Audiencia objetivo

A la audiencia objetivo de este documento se centra en los diferentes participantes del proceso de “La creación de canales en Telegram y así mismo la vinculación de SecureCodeBot” para ayudarles a entender y desempeñar las actividades que realizan, así como “mencionar otros interesados”

2. Información general del proceso

2.1 Objetivo

Crear un documento que sirva como guía para facilitar la creación de canales y vinculación de SecureCodeBot.

3. Especificación del proceso

3.1 Descripción general

El proceso de creación de canales en Telegram y vinculación de SecureCodeBot consiste en crear un canal asignarle un nombre y agregar una foto de perfil y agregar a SecureCodeBot al canal y darle todos los permisos necesarios.

Obtener el chat_id del canal.


Secure Code

3.2 Descripción por etapas

Para obtener un proceso exitoso es necesario realizar los siguientes pasos en las siguientes etapas.


- Creación del canal para el envío de mensajes por parte de SecureCodeBot.

Paso 1:





Ejecutar la interfaz principal la aplicación Telegram Desktop.

Paso 2:



Esperar a cargar el software.


Paso 3:



Dirigirnos al menú principal


Secure Code

Paso 4:



Presionamos el botón de nuevo canal/ new channel


Paso 5:



Llenamos los datos para identificar el canal y agregamos una foto de perfil.


Secure Code

Paso 6:



Procedemos a pulsar el botón para crearlo.

Paso 7:



Nos abrirá otra ventana donde seleccionaremos que será un canal público/ public channel e introduciremos un link y guardaremos pulsando el botón de guardar/save.

SUGERENCIA:


Para crear el link se sugiere utilizar la combinación:

Secure Code

securecodecol + nombre de la colonia

- Agregar a SecureCodeBot al canal y darle todos los permisos necesarios.

Paso 8:




En este apartado nos permitirá agregar a nuevos usuarios directamente ahí agregaremos a nuestro SecureCodeBot el cual buscaremos en el apartado de búsqueda como:

@SecureCodeBot

Secure Code


Paso 9:



Procederemos a pulsar el botón de agregar / add

Paso 10:

Secure Code



Add Administrator



SecureCodeBot

has no access to messages

What can this admin do?


- ☒ Change channel info
- ☒ Post messages
- ☒ Edit messages of others
- ☒ Delete messages of others
- ☒ Add members
- ☒ Manage live streams
- ☐ Add new admins

This admin will not be able to add new admins.



Para que SecureCodeBot pueda enviar mensajes tendrá que tener ser un administrador y tener los permisos suficientes.


Secure Code



Una vez completando estos pasos tendremos la primera etapa lista.

- Obtener el chat_id.

Paso 1:






Procederemos a ir a la información del canal y presionar el botón de agregar miembros


Secure Code

Paso 2:

Add Members

 @get_id_bot 

 **get id bot**
@get_id_bot




[CANCEL](#) [ADD](#)

Buscamos y seleccionamos el bot @get_id_bot y procedemos a añadirlo.


Paso 3:

Bots can only be added as administrators.

 [MAKE ADMIN](#)

Secure Code

Add Administrator




get id bot
has no access to messages

What can this admin do?

- ☒ Change channel info
- ☒ Post messages
- ☒ Edit messages of others
- ☒ Delete messages of others
- ☒ Add members
- ☒ Manage live streams
- ☐ Add new admins

This admin will not be able to add new admins.

 **SAVE**

Para que obtener el chat_id tendremos que darle permisos de administrador al bot.


Secure Code

Paso 4:



Al momento de agregar el bot a nuestro canal automáticamente nos enviara mensajes hablando sobre información de @get_id_bot para lo cual ignoraremos dichos mensajes.

Paso 5:




A continuación, enviaremos un mensaje con el siguiente comando:

/start


Secure Code

Paso 6:



Obtendremos como respuesta un mensaje como el anterior.


Paso 7:



-1001516808406

Procederemos a copiar el campo de Chat ID (COMPLETO desde el símbolo – hasta el último dígito).


Paso 8:



Nos dirigimos a la información del canal y seleccionamos suscriptores.

Secure Code

Paso 9:



Pulsamos sobre la equis para eliminarlo.

Paso 10:

Remove get id bot from the channel?

CANCEL

REMOVE

Pulsamos el botón de confirmar.

Ahora que tenemos estos dos datos:

- Chat_id
- Link del canal


Los cuales utilizaremos para agregar y/o editar colonias.


Secure Code


SecureCode HOME BAJES ESTADOS TEPE EMERGENCIA REPORTES COLONIAS REPORTES/REGAL Crear CC


DETALLE DE COLONIA


CHAT_ID


CLAVE DE COLONIA  21


CHAT ID  -1801778743013

C.P.  42852

LINK  LINK DE REGISTRO

NOMBRE  VISTA HERMOSA

MUNICIPIO  TEPEH DEL RIO

ESTADO  A

LINK DEL CANAL