

Secure Code

MANUAL PARA LA INTEGRACION DEL CHAT_ID DE TELEGRAM EN EL APARTADO DE COLONIAS.



SECURE CODE

Version:1.0

25/11/2021

Elaborado: Oscar David Rodriguez Marin.

Contenido

| | |
|------------------------------------|---|
| Introducción | 3 |
| 1.1 Propósito del documento | 3 |
| 1.2 Ámbito del documento | 3 |
| 1.3 Audiencia objetivo | 3 |
| 2. Información general del proceso | 3 |
| 2.1 Objetivo | 3 |
| 3. Especificación del proceso | 3 |
| 3.1 Descripción general | 3 |
| 3.2 Descripción por etapas | 4 |

Introducción

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento de especificación es describir el proceso de “La creación de canales en Telegram y así mismo la vinculación de SecureCodeBot” el cual es el encargado de notificar a los usuarios sobre las incidencias reportadas.

Todo lo anterior con la finalidad de que los diferentes elementos que lo conforman sean completamente definidos para garantizar su entendimiento y correcta ejecución.

1.2 Ámbito del documento

Este documento se limita a describir únicamente al proceso de La creación de canales en Telegram y así mismo la vinculación de SecureCodeBot incluyendo su modelo y la especificación de sus diferentes atributos.

1.3 Audiencia objetivo

A la audiencia objetivo de este documento se centra en los diferentes participantes del proceso de “La creación de canales en Telegram y así mismo la vinculación de SecureCodeBot” para ayudarles a entender y desempeñar las actividades que realizan, así como “mencionar otros interesados”

2. Información general del proceso

2.1 Objetivo

Crear un documento que sirva como guía para facilitar la creación de canales y vinculación de SecureCodeBot.

3. Especificación del proceso

3.1 Descripción general

El proceso de creación de canales en Telegram y vinculación de SecureCodeBot consiste en crear un canal asignarle un nombre y agregar una foto de perfil y agregar a SecureCodeBot al canal y darle todos los permisos necesarios.

Obtener el chat_id del canal.

Secure Code

3.2 Descripción por etapas

NOTA: Puedes obtener la aplicación de escritorio desde la tienda de Microsoft Store:


Enlace directo: <https://www.microsoft.com/store/productId/9NZTWSQNTD0S>



Para obtener un proceso exitoso es necesario realizar los siguientes pasos en las siguientes etapas.

- Creación del canal para el envío de mensajes por parte de SecureCodeBot.


Paso 1:



Ejecutar la interfaz principal la aplicación Telegram Desktop.


Secure Code

Paso 2:




Esperar a cargar el software.

Paso 3:




Secure Code



Dirigirnos al menú principal


Paso 4:



Presionamos el botón de nuevo canal/ new channel

Secure Code

Paso 5:




Channel name
SecureCode Col. Habitacional de

Description (optional)
Canal de alertas de la colonia Habitacional del
bosque

CANCEL CREATE

Llenamos los datos para identificar el canal y agregamos una foto de perfil.


Paso 6:



Channel name
SecureCode Col. Habitacional de

Description (optional)
Canal de alertas de la colonia Habitacional del
bosque


CANCEL CREATE



Procedemos a pulsar el botón para crearlo.

Secure Code

Paso 7:



☒ **Public Channel**
Anyone can find the channel in search and join

☐ **Private Channel**
Only people with a special invite link may join

Link This link is available
t.me/securecodecolhabitacional

[SKIP](#) [SAVE](#)

Nos abrirá otra ventana donde seleccionaremos que será un canal público/ public channel e introduciremos un link y guardaremos pulsando el botón de guardar/save.

SUGERENCIA:


Para crear el link se sugiere utilizar la combinación:

securecodecol + nombre de la colonia

- Agregar a SecureCodeBot al canal y darle todos los permisos necesarios.

Paso 8:

Secure Code




En este apartado nos permitirá agregar a nuevos usuarios directamente ahí agregaremos a nuestro SecureCodeBot el cual buscaremos en el apartado de búsqueda como:

@SecureCodeBot

Paso 9:


Secure Code



Procederemos a pulsar el botón de agregar / add

Paso 10:

Secure Code



Add Administrator



SecureCodeBot

has no access to messages

What can this admin do?

- ☒ Change channel info
- ☒ Post messages
- ☒ Edit messages of others
- ☒ Delete messages of others
- ☒ Add members
- ☒ Manage live streams
- ☐ Add new admins

This admin will not be able to add new admins.



Para que SecureCodeBot pueda enviar mensajes tendrá que tener ser un administrador y tener los permisos suficientes.


Secure Code



Una vez completando estos pasos tendremos la primera etapa lista.

- Obtener el chat_id.

Paso 1:






Procederemos a ir a la información del canal y presionar el botón de agregar miembros


Secure Code

Paso 2:

Add Members

 @get_id_bot 

 **get id bot**
@get_id_bot




[CANCEL](#) [ADD](#)

Buscamos y seleccionamos el bot @get_id_bot y procedemos a añadirlo.


Paso 3:

Bots can only be added as administrators.

 [MAKE ADMIN](#)

Secure Code

Add Administrator




get id bot
has no access to messages

What can this admin do?

- ☒ Change channel info
- ☒ Post messages
- ☒ Edit messages of others
- ☒ Delete messages of others
- ☒ Add members
- ☒ Manage live streams
- ☐ Add new admins

This admin will not be able to add new admins.

 **SAVE**

Para que obtener el chat_id tendremos que darle permisos de administrador al bot.


Secure Code

Paso 4:



Al momento de agregar el bot a nuestro canal automáticamente nos enviara mensajes hablando sobre información de @get_id_bot para lo cual ignoraremos dichos mensajes.

Paso 5:




A continuación, enviaremos un mensaje con el siguiente comando:

/start


Secure Code

Paso 6:



Obtendremos como respuesta un mensaje como el anterior.


Paso 7:



-1001516808406

Procederemos a copiar el campo de Chat ID (COMPLETO desde el símbolo – hasta el último dígito).


Paso 8:



Nos dirigimos a la información del canal y seleccionamos suscriptores.

Secure Code

Paso 9:



Pulsamos sobre la equis para eliminarlo.

Paso 10:

Remove get id bot from the channel?

CANCEL

REMOVE

Pulsamos el botón de confirmar.

Ahora que tenemos estos dos datos:

- Chat_id
- Link del canal


Los cuales utilizaremos para agregar y/o editar colonias.


Secure Code


SecureCode HOME BAJES ESTADOS RESE EMERGENCIA REPORTES COLONIAS REPORTES/REGAL Crear PC


DETALLE DE COLONIA


CHAT_ID


CLAVE DE COLONIA  21


CHAT ID  -1801778743013

C.P.  42852

LINK  LINK DE REGISTRO

NOMBRE  VISTA HERMOSA

MUNICIPIO  TEPEH DEL RIO

ESTADO  A

LINK DEL CANAL

Para finalizar el proceso procedemos a pulsar el botón de guardar situado en la parte derecha superior.

DETALLE DE COLONIA

CLAVE DE COLONIA  21

CHAT ID  CHAT ID

C.P.  42829

LINK  LINK DE REGISTRO

NOMBRE  NARATECO

MUNICIPIO  TULANCINGO

ESTADO  A

