

C:\>debug 7.exe

-t

AX=076A BX=0000 CX=0026 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0003 NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0003 8ED8 MOV DS,AX

-t

AX=076A BX=0000 CX=0026 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0005 NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0005 8A0E0000 MOV CL,[0000] DS:0000=05

-t

AX=076A BX=0000 CX=0005 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0009 NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0009 B80100 MOV AX,0001

-t

AX=0001 BX=0000 CX=0005 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000C NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000C F6E1 MUL CL

-t

AX=0005 BX=0000 CX=0005 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000E NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000E FEC9 DEC CL

-

AX=0005 BX=0000 CX=0004 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0010 NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0010 75FA JNZ 000C

-t

AX=0005 BX=0000 CX=0004 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000C NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000C F6E1 MUL CL

-t

AX=0014 BX=0000 CX=0004 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000E NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000E FEC9 DEC CL

-t

AX=0014 BX=0000 CX=0003 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0010 NU UP EI PL NZ NA PE NC
076B:0010 75FA JNZ 000C

-t

AX=0014 BX=0000 CX=0003 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000C NU UP EI PL NZ NA PE NC
076B:000C F6E1 MUL CL

AX=003C BX=0000 CX=0003 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000E NU UP EI PL NZ NA PE NC
076B:000E FEC9 DEC CL

-t

AX=003C BX=0000 CX=0002 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0010 NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0010 75FA JNZ 000C

-t

AX=003C BX=0000 CX=0002 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000C NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000C F6E1 MUL CL

-t

AX=0078 BX=0000 CX=0002 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000E NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000E FEC9 DEC CL

-t

AX=0078 BX=0000 CX=0001 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0010 NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0010 75FA JNZ 000C

-

AX=0078 BX=0000 CX=0001 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000C NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000C F6E1 MUL CL

-t

AX=0078 BX=0000 CX=0001 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000E NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000E FEC9 DEC CL

-t

AX=0078 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0010 NU UP EI PL ZR NA PE NC
076B:0010 75FA JNZ 000C

-t

AX=0078 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0012 NU UP EI PL ZR NA PE NC
076B:0012 A30100 MOV [0001],AX DS:0001=0000

-t

AX=0078 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0015 NU UP EI PL ZR NA PE NC
076B:0015 CC INT 3

-