

windows10家庭版升级专业版

1. 保留原密钥

- Win+R, 输入`regedit`;
- 进入目录 `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform`;
- 选择右侧的`BackupProductKeyDefault`, 值的后25为就是密钥。

2. 升级

使用密钥升级步骤

- 进入 `设置` → `更新和安全` → `激活` → `更改产品密钥`;
- 输入有效密钥后点击`下一步`, 如果不报错, 说明密钥可用;
- 密钥可用的话, 会开始下载更新, 等待下载完成、重启...

```
# win10家庭版升级到专业版可用密钥
```

```
4N7JM-CV98F-WY9XX-9D8CF-369TT
```

```
FMPND-XFTD4-67FJC-HDR8C-3YH26
```

更新速度视网速而定, 待重启后进入 `设置` → `更新和安全` → `激活`, 会发现原来激活状态失效, 需要重新激活。


win10专业版激活可使用网络上的激活工具激活, 这里推荐使用 [数字许可激活工具](#), 打开软件后 `进度详情` 里有激活说明。

直接点击左下角 `激活` 按钮即可。

3. C盘分区

如果新笔记本只有一个C盘分区, 可按以下步骤拆分C盘。以将C盘拆分成2个盘为例进行说明。

- 关闭系统保护，解除可用压缩分区只有总分区一半的限制；



- 开始菜单 → 鼠标右键 → 磁盘管理；
- C盘 → 压缩卷 → 输入压缩空间量 → 确定，等待压缩完成；
- 对新压缩出来的基本卷进行处理：鼠标右键 → 新建简单卷 → 指定盘符和名称 → 确定。

这里需要说明一下，压缩卷时每M是按1024 byte为单位进行处理的，如果需要压缩出300G的空间，则实际需要的空间大小为 $300 \times 1024 + 512$ ，前面的 300×1024 是计算300G空间的压缩值，后面又加的512M是为了凑整用的，如果不加，最终显示的是299G