

アクセス制限・機能一覧

	一般ユーザ	プレミアム ユーザ	管理者
ログイン	●	●	●
パスワードリセット	●	●	●
新規登録	●	●	
プロフィール編集	●	●	●
洋服登録	●上限あり	●無制限	
洋服編集・削除	●	●	
洋服一覧表示	●	●	●
コーデ登録	●	●	
コーデ一覧表示	●	●	●
天気情報表示	●	●	●
エクスポート		●	●
インポート			●
ユーザー一覧			●
ユーザー削除			●
ログアウト			●

※一般ユーザーは最大30件まで洋服を登録可能です。

※プレミアムユーザーは登録上限がありません。

目次

- 1 ヘッダー・フッター
- 2 ユーザログイン画面
- 3 パスワード再設定メール送信画面
- 4 パスワード再設定メール送信完了画面
- 5 新規ユーザ登録
- 6 プロフィール表示・編集画面
- 7 カレンダー画面・コーディネート履歴
- 8 コーディネート登録・編集画面
- 9 統計データ・エクスポートインポート画面
- 10 登録アイテムの並び替え・絞り込み画面
- 11 アイテム登録
- 12 アイテム詳細表示・削除
- 13 トップページ・ホーム画面
- 14 管理ユーザ専用ページ

画面レイアウト定義	
画面の名称	ヘッダー・フッター
画面の概要	共通のヘッダー・フッター画面、他の画面へ遷移できる

PC画面

①

ロゴ

③

並び替え
絞り込み

②

日付・曜日・天気情報

④

すべて

⑤

おすすめ
アイテム

⑥

トップス・ボトムス・アウター・ワンピース・バッグなど

⑪

洋服登録

⑦

ホーム

⑧

カレンダー

⑨

統計

⑩

マイページ

識別番号	操作手順	部品種別
①	クリックでトップページ上部へ	画像
②	クリックで詳細の天気情報へ	ボタン
③	クリックで並び替え・絞り込み画面へ	ボタン
④	全ての登録アイテム表示（デフォルト）	タブ
⑤	クリックで利用日の気温からおすすめアイテム表示	タブ
⑥	PC画面→各カテゴリのクリックでカテゴリごとのアイテム表示 スマホ画面→ハンバーガーメニュークリックで各カテゴリ表示	タブ
⑦	クリックでホーム画面へ	ボタン
⑧	クリックでカレンダー・コーディネート登録画面へ	ボタン
⑨	クリックで着用回数詳細・登録情報エクスポートインポート画面へ	ボタン
⑩	クリックでマイページ画面へ	ボタン
11	クリックで洋服情報新規登録	ボタン

スマートフォン画面

①

ロゴ

③

並び替え
絞り込み

ハンバーガー
メニュー

⑥

②

日付・曜日・天気情報

⑪

洋服登録

⑦

ホーム

⑧

カレンダー

⑨

統計

⑩

マイページ

画面レイアウト定義	
画面の名称	ユーザログイン画面
画面の概要	トップページを開くために必要なログイン画面

PC画面

LOGIN

ーログインー

①メールアドレス

②パスワード

③ログインする

④パスワードをお忘れの方は[こちら](#)▶

はじめてご利用の方

ご利用には会員登録が必要です

⑤新規会員登録

識別番号	操作手順	部品種別
①	メールアドレス入力ボックス	テキストフォーム
②	パスワード入力ボックス	テキストフォーム
③	クリックでトップページへ	ボタン
④	クリックでパスワード再設定メール送信画面へ	リンク
⑤	クリックで新規会員登録画面へ	ボタン

スマートフォン画面

LOGIN

ーログインー

①メールアドレス

②パスワード

③ログインする

④パスワードをお忘れの方は[こちら](#)▶

はじめてご利用の方

ご利用には会員登録が必要です

⑤新規会員登録

画面レイアウト定義	
画面の名称	パスワード再設定メール送信完了画面
画面の概要	再設定メール送信完了を知らせる

PC画面



識別番号	操作手順	部品種別
①	クリックでログイン画面へ	リンク

スマートフォン画面



画面レイアウト定義	
画面の名称	新規ユーザ登録
画面の概要	新規ユーザ登録トップページへ

PC画面

REGISTER

—新規会員登録—

①

メールアドレス

②

ご希望のパスワード

③

ご希望のパスワード（確認用）

④

姓

名

⑤

姓(カナ)

名(カナ)

⑥

会員情報を登録する

識別番号	操作手順	部品種別
①	メールアドレス入力ボックス	テキストフォーム
②	パスワード入力ボックス	テキストフォーム
③	確認用パスワード入力ボックス	テキストフォーム
④	姓名入力ボックス	テキストフォーム
⑤	姓名（カナ）入力ボックス	テキストフォーム
⑥	クリックでトップページへ	ボタン

スマートフォン画面

REGISTER

—新規会員登録—

①

メールアドレス

②

ご希望のパスワード

③

ご希望のパスワード（確認用）

④

姓

名

⑤

姓(カナ)

名(カナ)

⑥

会員情報を登録する

画面レイアウト定義	
画面の名称	プロフィール表示・編集画面
画面の概要	登録情報表示・編集・ログアウト・退会

①

ログアウト

Profile

ープロフィール編集ー

②

メールアドレス

③

姓

名

姓(カナ)

名(カナ)

④

保存する

識別番号	操作手順	部品種別
①	クリックでログアウトしログインページへ	リンク
②	クリックで編集可能	テキストフォーム
③	クリックで編集可能	テキストフォーム
④	クリックで編集データを上書き保存	ボタン

スマートフォン画面

①

ログアウト

Profile

ープロフィール編集ー

②

メールアドレス

③

姓

名

姓(カナ)

名(カナ)

④

保存する

画面レイアウト定義	
画面の名称	カレンダー画面・コーディネート履歴
画面の概要	どんな服を組み合わせていたか日付ごとに履歴で確認できる

PC画面

年月表示

calendar

日付・曜日

①

追加・編集

画像

画像

フッター

識別番号	操作手順	部品種別
①	クリックで洋服登録編集画面へ	ボタン

スマートフォン画面

年月表示

calendar

日付・曜日

①

追加・編集

画像

画像

画像

フッター

画面レイアウト定義	
画面の名称	統計データ・エクスポートインポート画面
画面の概要	着用頻度ランキング、アイテムの情報をエクスポートしフリマアプリへの出品サポート

PC画面

統計データ

高着用頻度アイテム TOP10

画像

画像

画像

画像

低着用頻度アイテム

画像

画像

画像

画像

登録アイテム整理

①

エクスポート

②

インポート

フッター

識別番号	操作手順	部品種別
①	クリックで服の情報をExcel形式に出力	ボタン
②	編集したExcelデータをインポートしデータに反映	ボタン

スマートフォン画面

統計データ

高着用頻度アイテム TOP10

画像

画像

画像

画像

低着用頻度アイテム

画像

画像

画像

画像

登録アイテム整理

①

エクスポート

②

インポート

フッター

画面レイアウト定義	
画面の名称	登録アイテムの並び替え・絞り込み画面
画面の概要	登録情報から並び替えや絞り込みができる

PC画面

<

並び替え・絞り込み

① 完了

並び替え

通常

② ●

着用頻度高い

●

着用頻度低い

●

シーズン

春

③ □

夏

□

識別番号	操作手順	部品種別
①	クリックで並び替え・絞り込みの内容を反映し、トップページへ遷移	ボタン
②	並び替え条件（1つだけ選択可能）	ラジオボタン
③	絞り込み条件（複数選択可能）	チェックボックス

スマートフォン画面

<

並び替え・絞り込み

① 完了

並び替え

通常

② ●

着用頻度高い

●

着用頻度低い

●

シーズン

春

③ □

夏

□

画面レイアウト定義	
画面の名称	アイテム登録
画面の概要	アイテムの新規登録・基本情報と詳細情報登録

PC画面

アイテム登録

①

画像登録

②

カテゴリ

ブランド

カラー

購入価格

シーズン

購入日

出品する・しない・検討中

メモ

③

完了

識別番号	操作手順	部品種別
①	写真選択画面を開く	ボタン
②	各カテゴリ選択	プルダウン
③	クリックで登録処理を実行しトップページへ	ボタン

スマートフォン画面

アイテム登録

①

画像登録

②

カテゴリ

ブランド

カラー

購入価格

シーズン

購入日

出品する・しない・検討中

メモ

③

完了

画面レイアウト定義	
画面の名称	アイテム詳細表示・削除
画面の概要	トップページの画像をクリックで、アイテム詳細表示・削除可能

PC画面

アイテム詳細

画像登録

カテゴリ

ブランド

カラー

購入価格

シーズン

購入日

出品する・しない・検討中

メモ

①

削除する

識別番号	操作手順	部品種別
①	クリックでアイテム削除を実行しトップページへ	ボタン

スマートフォン画面

アイテム詳細

画像登録

カテゴリ

ブランド

カラー

購入価格

シーズン

購入日

出品する・しない・検討中

メモ

①

削除する

画面レイアウト定義	
画面の名称	トップページ・ホーム画面
画面の概要	登録した洋服画像一覧

PC画面

ヘッダー

①

服画像

服画像

服画像

服画像

服画像

フッター

識別番号	操作手順	部品種別
①	クリックで洋服情報詳細・編集・削除画面へ	画像

スマートフォン画面

ヘッダー

①

画像

画像

画像

フッター

画面レイアウト定義	
画面の名称	管理ユーザ専用ページ
画面の概要	登録しているユーザの表示・管理

管理ユーザ専用画面

ユーザーID氏名メールアドレスロール登録日

アカウント情報

削除

①

削除

削除

②

<< ページ数表示 >>

識別番号	操作手順	部品種別
①	削除確認→OKで該当ユーザーを論理削除（確認ダイアログ表示）	ボタン
②	矢印クリックで全五ページへ移動	リンク