

## [ Cofre de senhas ] - Acesso ao TS-TEMP via funcionalidade Admin Session domínio cbssdigital

### OBJETIVO

O objetivo deste documento é guiar os usuários que usam a ferramenta Cofre de Senhas da Beyondtrust para usar o ambiente do TS-TEMP através da feature admin sessions


#### 1. Como Logar na Ferramenta

O Login na Ferramenta Cofre de Senhas pode ser feito através das URL abaixo:


- <https://cofredesenha.cbssdigital.com.br/WebConsole/#!/dashboard>

1. Digite seu usuário do domínio transacional (cbssdigital.com.br)
2. Digite sua senha do domínio transacional ([cbssdigital.com.br](https://cbssdigital.com.br))
3. Selecione o domínio

(imagem abaixo:)




Se esse for o seu primeiro acesso é necessário configurar o MFA, a configuração do MFA será feita de forma automática, você precisará ter instalado o aplicativo authenticator da Microsoft, e ao logar no Cofre de Senhas, você será redirecionado para a página de configuração do MFA:




Basta abrir o app Authenticator e ler o QR Code para adicionar o MFA:


1. Clique no ícone “+”




1. Clique em “Outro (Google, Facebook. etc.)”



3. Aponte a câmera para o QR Code, ou digite o código para adicionar a conta:



4. Após a leitura ou inserir o código manualmente, é só digitar o token do aplicativo no Cofre de Senhas:




5. Uma vez feito isso a configuração foi finalizada, e sempre que logar é necessário digitar o token do authenticator para acessar ao Cofre de Senhas.

6. Para acessar o tsapp, é necessário o seguinte passo:

6.1.Clique em “domain Linked Account”

6.2.Clique em “Click here to return all accounts“ para ter a visualização de seus acessos

Em seguida Clique em admin sessions:



7. Em seguida preencha as seguintes informações para acesso RDP conforme imagem abaixo:

1. Tipo de conexão ( RDP)
2. Tamanho da tela da sessão

3. ip ou fqdn da máquina alvo, podendo ser qualquer ts-temp ser o [is-tsapp01-cf.cbssdigital.com.br](https://is-tsapp01-cf.cbssdigital.com.br) [is-tsapp02-cf.cbssdigital.com.br](https://is-tsapp02-cf.cbssdigital.com.br) e [is-tsapp05-cf.cbssdigital.com.br](https://is-tsapp05-cf.cbssdigital.com.br)
4. Porta de sessão remota da maquina alvo pode manter a padrão: 3389
5. Dominio digio da conta que irá acessar a maquina alvo([cbssdigital.com.br](https://cbssdigital.com.br).)
6. nome do usuário nominal do dominio cbssdigital.com.br
7. Senha do usuário.
8. Clique em connect

The screenshot shows a web-based RDP connection configuration form. It includes fields for Asset/IP, Connection Type (RDP/SSH), Window Size (Maximized), IP Address/FQDN, Port, Domain, User Name, and Password. A red arrow points from the IP Address field to a list of example addresses. A blue 'Connect' button is at the bottom.

1 Connection Type: ☒ RDP ☐ SSH

2 Maximized ☐ Smart Sizing ☐ RDP Admin Console

3 IP Address / FQDN:

4 Port:

5 Domain:

6 User Name:

7 Password:


8

No exemplo esta sendo usado o ts "is-tsapp05-cf.cbssdigital.com.br" porém pode ser usado qualquer um dos servidores abaixo. Avalie com seu time qual o melhor para você acessar

is-tsapp02-cf.cbssdigital.com.br  
is-tsapp05-cf.cbssdigital.com.br

!! - Atenção!!  
O nome precisa ser exatamente o mesmo nome descrito aqui, e não pode ter espaços, se tiver espaço o acesso vai falhar

Ao clicar em connect, irá baixar um arquivo RDP, clique e abra o arquivo



Será aberta uma sessão remota no TS, feita pelo Cofre de Senhas.

