



Troisième procédure informatique


III. Modification de l'adresse IP de son PC personnel (pour les tests réseaux)



Cliquer sur Démarrer pour trouver et ouvrir Paramètres



Une fois arrivé aller sur Réseau et Internet




Aller dans Wi-Fi



Cliquer sur les propriétés du réseau



Cliquer sur Modifier pour changer l'attribution de l'adresse IP



Changer en Manuel

Modifier les paramètres IP du réseau

Manuel

IPv4



Désactivé

IPv6



Désactivé

Enregistrer

Annuler

Activer en Ipv4

Modifier les paramètres IP du réseau

Manuel

IPv4

☒ Activé

Adresse IP

192.168.0.3



Masque de sous-réseau

255.255.0.0



Passerelle

|

DNS préféré

DNS sur HTTPS

Désactivé

Autre DNS

Enregistrer

Annuler

Changer l'adresse IP et le masque de sous-réseau

Modifier les paramètres IP du réseau

Manuel



IPv4



Activé

Adresse IP

192.168.0.3

Masque de sous-réseau

255.255.0.0

Passerelle

|

DNS préféré

DNS sur HTTPS

Désactivé



Autre DNS

Enregistrer

Annuler

Puis enregistrer

Attribution d'adresse IP :	Manuel	
Adresse IPv4 :	192.168.0.3	Modifier
Masque IPv4:	255.255.0.0	

Attribution du serveur DNS :	Automatique (DHCP)	Modifier
------------------------------	--------------------	----------

SSID :	[REDACTED]	Copier
Protocole :	[REDACTED]	
Type de sécurité :	[REDACTED]	
Fabricant :	[REDACTED]	
Description :	[REDACTED]	
Version du pilote :	[REDACTED]	
Bande de fréquence réseau (canal) :	[REDACTED]	
Vitesse de liaison agrégée (réception/transmission) :	[REDACTED]	
Adresse IPv6 :	[REDACTED]	
Adresse IPv6 locale du lien :	[REDACTED]	
Passerelle par défaut IPv6	[REDACTED]	
Serveurs DNS IPv6 :	[REDACTED]	
Adresse IPv4 :	192.168.0.3	