

Button\_Mappings

Object	Item	Size Identifier	Size Info Classifier	A	B	X	Y	Left Bumper	Right Bumper	Back	Start	Xbox	Left Joystick	Right Joystick
Gamepad	ButtonPressed	NumButtons	11 Values	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Gamepad	ButtonPressed	NumButtons	11 Values	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Gamepad	ButtonPressed	NumButtons	11 Values	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gamepad	ButtonPressed	NumButtons	11 Values	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gamepad	ButtonPressed	NumButtons	11 Values	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Gamepad	ButtonPressed	NumButtons	11 Values	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Gamepad	ButtonPressed	NumButtons	11 Values	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Gamepad	ButtonPressed	NumButtons	11 Values	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Gamepad	ButtonPressed	NumButtons	11 Values	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Gamepad	ButtonPressed	NumButtons	11 Values	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Gamepad	ButtonPressed	NumButtons	11 Values	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

# Joystick\_Mappings

Object	Item	Action	Size Identifier	Size	Info Classifier	LTS Left(-) or Right(+)	LTS Up(-) or Down(+)	Left Trigger Full(+) or Partially(-)	RTS Left(-) or Right(+)	RTS Up(-) or Down(+)	Right Trigger Full(+) or Partially(-)
<b>Joysticks</b>											
Gamepad	Axis	LTS Up	NumAxis	6	Values	1641	-32768	0	-604	2148	0
Gamepad	Axis	LTS Down	NumAxis	6	Values	9582	32767	0	-574	2148	0
Gamepad	Axis	LTS Left	NumAxis	6	Values	-32768	-10211	0	-604	2148	0
Gamepad	Axis	LTS Right	NumAxis	6	Values	32767	-525	0	-604	2148	0
Gamepad	Axis	RTS Up	NumAxis	6	Values	1820	875	0	-4445	-32768	0
Gamepad	Axis	RTS Down	NumAxis	6	Values	1820	875	0	1501	32767	0
Gamepad	Axis	RTS Left	NumAxis	6	Values	1820	875	0	-32768	8109	0
Gamepad	Axis	RTS Right	NumAxis	6	Values	1820	875	0	32767	2148	0
<b>Triggers</b>											
Gamepad	Axis	Fully Pressed Down	NumAxis	6	Values	0	0	0	0	0	32254
Gamepad	Axis	Partially Pressed Down	NumAxis	6	Values	0	0	0	0	0	-32768
Gamepad	Axis	Fully Pressed Down	NumAxis	6	Values	1752	875	30781	90	880	0
Gamepad	Axis	Partially Pressed Down	NumAxis	6	Values	1752	875	-32768	90	880	0