

Instalação do Módulo Magento Akatus

Compatível com as versões: 1.4.2.0, 1.5.X, 1.6.X e 1.7.X

Instruções:

Após finalizar o download do módulo, descompacte os arquivos em seu computador e faça os seguintes passos:

- 1 - Transfira o conteúdo da pasta Akatus para a raiz do Magento e subscreva os arquivos.
- 2 – Transfira a pasta Cartoes para: skin\frontend\base\default

***Se você usa um tema personalizado, vá até app/design/frontend/default/default/template e copie a pasta akatus para dentro da pasta template do seu tema.**

Agora podemos começar a configurar os métodos de pagamento da Akatus no Magento.

Primeiramente vá ao Gerenciador de cache, clique em selecionar todos e com status das ações em “Atualizar” clique em enviar. Em seguida entre em Configurações e localize a opção “Métodos de pagamento”.

Feito isso o módulo da Akatus aparecerá pronto para ser configurado.

Configurando o meio de pagamento:

Habilitado (Enabled) – Ativa/Desativa o módulo de pagamento.

Modo – Sandbox/Produção para possibilitar testes.

Título (Title) – Texto que será exibido ao cliente.

Status de novo pedido (New order status) – Status dos pedidos ao finalizar a compra.

Token NIP – Código gerado no painel de administração da Akatus

(<https://www.akatus.com/painel/cart/token>)

API Key - Código gerado no painel de administração da Akatus

(<https://www.akatus.com/painel/cart/token>)

E-mail – E-mail da loja junto a Akatus.

*** Ao instalar o módulo, por padrão estará no modo Sandbox. Para utilizá-lo, preencha as informações da sua conta desenvolvedor (Token NIP, API Key, E-mail), cadastrada a partir de <http://dev.akatus.com>.**

NIP – Notificação Instantânea de Pagamento:

Para começar a receber as notificações é necessário completar os seguintes passos:

- 1 – Acesse a sua conta Akatus.
- 2 – Vá ao menu **Integração**.
- 3 – Acesse o submenu **Redirecionamentos**.
- 4 – Habilite a opção **“Habilitar Redirecionamento?”**
- 5 – Cadastre a URL do NIP em **“URL para notificação de pagamentos instantânea”**
Exemplo: sualoja.com.br/akatus_response.php

Para finalizar clique em salvar.

Pronto! Sua loja já pode receber pagamentos pela Akatus.