



GCORDERFORM

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модуль Prestashop
Форма заказа

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИЦЕНЗИЯ	3
УСТАНОВКА	4
ТРЕБОВАНИЯ	
ПРОЦЕДУРА	
ДОБАВЛЕНИЕ ЯЗЫКА ИНТЕРФЕЙСА	
НАСТРОЙКИ	6
РАЗДЕЛ НАСТРОЕК ОТОБРАЖЕНИЯ	
ПОДДЕРЖКА	9
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ САЙТ	

ЛИЦЕНЗИЯ

Благодарим вас за проявленное доверие и выбор модуля “Форма заказа”.

Модуль “Форма заказа” для Prestashop распространяется в рамках лицензии для всех модулей, размещенных на сайте <http://addons.prestashop.com>. Таким образом, лицензия позволяет использовать данный модуль только в отдельном магазине (за исключением случаев использования “в сети магазинов”).

Если вы планируете использовать данный модуль в нескольких магазинах, пожалуйста, приобретите нужное вам количество лицензий.

УСТАНОВКА

ТРЕБОВАНИЯ

Данный модуль был тщательно протестирован и показал отличную работу в рамках системы Prestashop, начиная с версии 1.5.x, и заканчивая версией 1.7.2.4 (последняя версия системы на момент написания данного руководства). Кроме того, модуль обеспечивает совместимость со всеми новыми версиями системы 1.7.x.

ПРОЦЕДУРА


Предположим, что ваш магазин расположен по адресу : <http://www.maboutique.fr/>, а панель администратора доступна здесь : <http://www.maboutique.fr/admin/>

Система Prestashop предлагает несколько способов добавления нового модуля :

- Используя раздел “Модули” в административной части вашего магазина
- Используя папку, в которой установлен ваш магазин

ДОБАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ЧАСТЬ

Откройте вкладку “Модули” и нажмите кнопку “Add a new module”. Вы увидите следующую страницу :



Нажмите кнопку “Выбрать файл” и выберите архив, в котором сохранен наш модуль. Вы получите данный архив после приобретения нашего модуля. Завершите операцию, нажав кнопку “Upload this module”. После этого модуль



Форма заказа
v4.0.0 - от Grégory Chartier

Добавьте форму заказа, которая сделает процесс оформления заказа для ваших клиентов гораздо проще и быстрее.

НАСТРОЙКА



будет загружен в систему и появится в списке доступных модулей вашего магазина.

ДОБАВЛЕНИЕ В КАТАЛОГ ВАШЕГО МАГАЗИНА

Вы можете добавить модуль другим способом, распаковав архив (полученный после приобретения нашего модуля) прямо в папку “modules” вашего магазина.

Распакованные файлы появятся здесь: <http://www.maboutique.fr/modules/gcorderform/>

После этого модуль появится в списке доступных модулей вашего магазина.



Форма заказа
v4.0.0 - от Grégory Chartier

Добавьте форму заказа, которая сделает процесс оформления заказа для ваших клиентов гораздо проще и быстрее.

НАСТРОЙКА



УСТАНОВКА

Модуль “Форма заказа” появился в списке доступных модулей, но еще не установлен в вашем магазине. Для запуска процесса установки вам нужно нажать кнопку “Install”.

ДОБАВЛЕНИЕ ЯЗЫКА ИНТЕРФЕЙСА

Данный модуль предлагается на нескольких языках. Если вы хотите использовать модуль на одном из языков, который не доступен на данный момент, вы можете самостоятельно перевести модуль, используя административную часть вашего магазина. Перейдите в раздел “Переводы” во вкладке “Локализация”. (Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с официальной документацией Prestashop: <http://www.prestashop.com/ru/download/>).

НАСТРОЙКИ

Откройте раздел “Модули” в административной части системы и нажмите кнопку “Настроить” в строке нужного вам модуля. После этого вы увидите данную страницу настроек.

Модули / gorderform / ⚙️ Настройка

Настройка

Форма заказа

Назад Перевод Проверить обновления Управление хуками

⚙️ ПОКАЗАТЬ

Главная ссылка `http://[адрес]/ru/module/gorderform/default`

Отображать левую колонку

Отображать правую колонку

* Шаблон:
Шаблон модуля: используйте оба

Кнопки для выбора количества
Отображается в форме

Очистить форму
Очищает поля формы после добавления в корзину

Колонка с остатком
Отображает колонку с остатком

Ссылка на страницу товара
Ссылка добавляется в наименование товара

Колонка с изображением
Отображает колонку с изображениями

Только товары в наличии
Добавляет в форму только товары в наличии

Формат мини-изображений:
Формат изображений для колонки с изображениями

Большой формат:
Формат изображения для колонки при наведении курсора

Категория, отображаемая при загрузке
Отображается в поле для выбора

Наименование
Отображается рядом с изображением

Изображение для блока с колонками
Отображается в разрешении 155x163

Группы пользователей ☒ Посетитель
☒ Гость
☒ Клиент
Имеет доступ к Форме заказа

Категории ☐ Главная
☐ Women
☒ Tops
☒ Dresses
☐ T-shirts
☐ Blouses
☐ Casual Dresses
☐ Evening Dresses
☐ Summer Dresses
Отображается в поле для выбора

РАЗДЕЛ НАСТРОЕК ОТОБРАЖЕНИЯ

- "Ссылка формы заказа": данная ссылка позволяет открыть форму заказа. Если вы хотите создать ссылку для доступа к форме заказа через меню или в тексте, используйте данную ссылку. Также напоминаем, что вы можете получить доступ к форме, используя иконку формы в левой или правой колонке.
- "Показать левую / правую колонку": вы можете определить, какая именно колонка будет отображаться на странице с формой заказа.
- "Формат": выбирайте формат формы заказа для ваших покупателей. Я рекомендую попробовать оба варианта.
- "Кнопки количества": используйте данный режим для отображения кнопок "+" и "-" рядом с колонкой количества товара.
- "Очистить форму заказа": после добавления товаров в корзину форма заказа будет очищена.
- "Колонка с изображением и остатком": выбирайте колонки, которые вы хотите использовать в форме заказа
- "Ссылка на страницу товара": превратите наименование товара в ссылку на страницу с описанием. Таким образом, ваши покупатели смогут получить больше информации о товаре.
- "Товар в наличии": данный режим позволяет отображать только товары в наличии.
- "Формат миниатюры и увеличения": данная функция позволяет выбрать формат изображения для миниатюры в форме заказа, а также настроить режим увеличения при наведении курсора или нажатии.
- "Категория, отображаемая при загрузке": выбирайте товарные категории, отображаемые в форме заказа при загрузке. Если ваш сервер не производит загрузку всего каталога, я рекомендую не загружать вообще ничего, или загружать только раздел с рекомендованными товарами. Данный параметр не влияет на категории, доступные в меню выбора (см. раздел о настройке "Категорий").

- "Название": название для блока в левой или правой части, который используется для доступа к форме заказа.
- "Изображение для блока с колонками": укажите изображение, которое будет использоваться в качестве иконки для доступа к форме заказа в левой или правой колонке. Если в вашей теме не предусмотрены такие колонки, вы можете отказаться от использования данной опции.
- "Группы пользователей": выберите группы пользователей, имеющие доступ к форме заказа.
- "Категории" : выберите категории, которые будут отображаться в меню выбора разделов и категорий в верхней части формы заказа. Для формата 1, я рекомендую использовать все категории. В случае с форматом 2, я рекомендую выбирать только основные категории из-за того, что могут отображаться все подразделы.

ПОДДЕРЖКА

Мы кропотливо работали над созданием данного модуля, но даже несмотря на всестороннее тестирование, мы могли упустить некоторые ошибки.

Обязательно сообщите нам о любых ошибках, с которыми вы столкнетесь, а мы сделаем все возможное, чтобы решить вашу проблему максимально быстро и эффективно.

Кроме того, мы очень внимательно прислушиваемся к пожеланиям наших пользователей, касающимся добавления новых функций. Мы стараемся реализовать такие функции в новых версиях. Обратите внимание, что мы не занимаемся реализацией новых функций, направленных на решение специфических задач.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ САЙТ

Мы предлагаем вашему вниманию демонстрационный сайт, доступный в разделе с техническим описанием нашего модуля на странице “Дополнения”. Реквизиты для доступа к общей и административной части сайта указаны на главной странице.

Мы регулярно сбрасываем настройки данного магазина, поэтому вы можете смело тестировать и проверять его работу, используя любые функции.