

如何在 Luminati Proxy Manager 代理软件（以下简称 LPM）上使用动态住宅或移动 4G 手机的 IP？

登录你的 Luminati 账户


1. 登陆后，来到分区通道页面，创建动态住宅 residential rotating 的通道，如下：



2. 点击后，会跳出如下对话框，开始进行选择，请按照截图操作

默认勾选 country（国家），如需要指定州或城市，请勾选对应的。

State – 州，city – 城市，ASN – 自治网络编号（一般不需要），其他内容无需勾选。



3. 保存后，会看到一条新的内容，前面显示蓝色 ON 开启的按钮，表示已经可以使用动态住宅了。

PS：具体选择城市，不需要在创建通道的时候选择，因为动态住宅默认是所有国家和所有 IP 都可以有权限使用，直接在使用的时候任意切换即可，这里的国家或城市勾选，指的是给你全部城市或国家的权限。




4. 下载代理软件Proxy Manager

下载页面：<https://luminati-china.biz/cp/lpm>

进入页面后点击蓝色按钮下载，如果下载有问题，可以联系你的客户经理，让他/她发给你安装包。

Mac, linux 用户，页面下有安装代码（安装前请务必已经安装了 node js，和 npm，具体页面中也有安装代码）



5. 安装好后点击运行（图标为蓝色笑脸）


黑色代码框不要关闭，等待一会儿，会跳出你的默认浏览器（可使用在IE，Chrome，火狐等）

\*\*\* 蓝色笑脸的代码窗口不要关闭




6. 进入浏览器做一次性代理设置，如图拿火狐做例子：

（谷歌浏览器用户，右上角点击浏览器菜单 - 设置 - 搜索栏搜索“代理” - 点开代理设置 - 对话框点击WLAN设置 - 然后和下方火狐浏览器一样的输入内容设置，如下截图）




7. 做完设置，关闭蓝色笑脸和浏览器，重新点击运行蓝色笑脸。等跳出页面，用户名密码登录，然后跳出软件界面。


8. 登录后，进行创建新端口，点击蓝色按钮开始创建一个端口



9. 选择刚才你在分区通道页面创建的动态住宅的通道，如zone1等，然后点击保存



10. 创建好以后，会出现一个24000的端口，端口可以无限创建，没有限制。



11. 双击它进行设置，如选择国家，或城市，选择，或开启翻墙功能。

首先进行开启翻墙功能，那么就不需要你用VPN了。


- 双击端口，如24000，来到最后一个标签页“通用”
- 下拉第四个内容，选择HTTPS，稍等几秒后，软件自动保存。
- 那么你就可以翻墙了，可以上一下facebook，或whoer.net上测试一下IP

\*\*\* 请注意，我们的动态住宅是真人，谷歌不允许我们拿真人的IP上谷歌，谨防被人用坏了，导致居民自己上不了谷歌，因此谷歌和谷歌系的网站上不了，抱歉。

需要用我们的独享数据中心才可以上



12. 选择需要的 IP 国家或城市，依然是双击端口，来到第二个标签页“地理定位”，第一个国家，下拉菜单栏选择你要的任何一个国家。





13. 如果你需要多个国家同时使用，那么按照之前的操作，创建多个端口，如 24001, 24002, 24003 等，然后每一个选择不同的国家（记得每一个都要如第 11 步，选择 HTTPS 翻墙模式）

14. 如你需要批量创建，那么可以如下操作，双击端口，最后一个标签页“通用”



15. 例如输入 10，那么就意味着会有 10 个和当前 24000 设置都一样的端口，自动保存后，回到主界面，会看到这样，单击展开就能看到全部 10 个端口



16. 你还可以直接测试不同端口下的 IP，点击左侧竖着的菜单栏第三个，代理测试器即可

