

# Выбор и покупка билета на выставку

## Легенда

П — пользователь

С — система

В — выставка

## Сценарий использования

1. П инициирует покупку билета.
2. С отображает категории мероприятий, строку поиска по названию мероприятия и датам, даты проведения.
3. П выбирает категорию В.
4. С отображает карточки с названием В, местом и датами проведения.
5. П изучает карточки и переходит на страницу выбранной В.
6. С отображает описание В: адрес проведения, даты, цены, фото/экспонаты, материалы.
7. П изучает описание и переходит к покупке билета.
8. С отображает календарь с доступными датами.
9. П выбирает дату.
10. С отображает доступные временные слоты с количеством билетов на каждый.
11. П выбирает время.
12. С отображает типы билетов и стоимость. Возле каждого типа билета есть возможность выбрать количество.
13. П выбирает 1 билет.
14. С резервирует билет, отображает заказ с выбранными параметрами и запускает таймер на 30 минут на оплату.
15. П переходит к заказу.
16. С переходит в корзину.
17. П переходит к оформлению покупки.
18. С отображает форму для оформления заказа.
19. П заполняет форму и переходит к оплате.
20. С перенаправляет на платёжный сервис.
21. П вводит данные банковской карты и оплачивает билет.
22. С отправляет билет на почту П.

## Альтернативные варианты

14а. Таймер заканчивается, система отменяет резерв билета и отправляет П на главную страницу. Возврат на шаг 1.

16а. П хочет поменять выставку, возвращается назад, С перенаправляет на шаг 12.

Далее шаги назад невозможны. Возвращение на шаг 1.

18а. П хочет изменить дату или время выставки, нажимает “Назад”, С переходит на шаг 12.

21а. Нет денег на счету. С сообщает об ошибке оплаты и предлагает оплатить снова или отменить заказ. Завершение сценария.

## Параметры

*Покупка билета:* Вкладка “Купить билет”, блок на главной “Выставки”, кнопка “Купить билет” в футере.

*Оформление заказа:* кнопка “Оформить заказ”, кнопка “К заказу” в панели с таймером.

*Выбор выставки:* Через меню Выставки, через Купить билет — Категории, блок Выставки на Главной, блок карусели на главной.

*Время хранения билета в брони:* 30 минут.