

Таблица КЭ и ГЗ для поля Способ оплаты				
Группа проверок	Название класса	Границы	Тестовые данные внутри класса	Тестовые данные на границах
Номер карты	В поле есть данные(валидно)		123400009999	
	Поле пустое(невалидно)		пустое поле	
	Длина 12 символов(валидно)	12	123400009999(12-символов)	123400009999(11-символов); 123400009999(12-символов); 123400009999(13-символов)
	Длина менее 12 символов(невалидно)	0; 11	123400(6 символов)	(-1-символов); пустое поле(0 символов); 1(1-символов); 1234000099(10-символов); 12340000999(11-символов); 123400009999(12-символов); 123400009999(12-символов); 1234000099997(13-символов); 12340000999977(14-символов)
	Длина более 12 символов(невалидно)	13; + бесконечность	1234000099997777(16-символов)	
	Ручная постановка пробела(валидно)		1234 0000 9999	
	Спецсимволы(невалидно)		№@%400009999	
	Дробные числа(невалидно)		1.23400009999	
	Буквы кириллица(невалидно)		раз456789000	
	Буквы латинница(невалидно)		one456789000	
Код	В поле есть данные(валидно)		69	
	Поле пустое(невалидно)		пустое поле	
	Числа от 01 до 99	01;99	69	00; 01; 02; 98; 99; 100
	Числа менее 01	00.	-01.	-01; 00; -01
	Числа более 99	100; + бесконечность	111	99; 100; 101
	Длина 2 символа(валидно)	2	69(2-символа)	1(1-символа); 69(2-символов); 100(3-символа)
	Длина менее 2 символа(невалидно)	0; 1	8(1-символ)	(-1-символ); пустое поле(0 символ); 8(1-символ); 69(2-символ)
	Длина более 2 символа(невалидно)	3; + бесконечность	01234(5-символов)	69(2-символа); 123(3-символа); 1234(4-символа)
	пробел(невалидно)		0 1	
	спецсимволы(невалидно)		№1	
	дробные числа(невалидно)		1.1	
	Буквы кириллица(невалидно)		a1	
	Буквы латинница(невалидно)		b1	