

BAZIK TV

API LIVE

- **GetLives :**

- Lister toutes les vidéos en direct

Remarque :

- Il est nécessaire d'inclure les données renvoyées aux appareils mobiles, une option pour détecter si l'utilisateur a déjà payé pour le flux en direct, car le paiement est effectué pour chaque flux en direct.
- Cela signifie que lorsque le client n'est pas encore connecté :
 1. Nous n'envoyons pas le paramètre `id_users` de l'utilisateur à l'API, donc nous récupérons toutes les données (live, utilisateur, artiste), et il n'y a pas encore de vérification.
 2. Mais si le client est connecté, nous envoyons le paramètre `id_users` à l'API pour vérifier si l'utilisateur a déjà payé pour le flux en direct.
 3. Les deux options sont effectuées avec une seule URL mais peuvent avoir un paramètre ou non.

REPLAY

- **GetReplay :**

- Même principe que l'API LIVE.

PROFILS

- **GetUsers :** Lister les utilisateurs

- **UpdateUsers :** Il y a trois points dans la modification de `updateUsers`.

1. *UpdateInfo* : `last_name`, `first_name`, `date_of_birth`.
2. *UpdateEmail* :
 - Du côté mobile, l'utilisateur envoie son e-mail et son mot de passe dans le corps.
 - Du côté de l'API, il doit vérifier si le mot de passe correspond ou non : "si oui", il met à jour l'e-mail ; "sinon", il renvoie une erreur.
3. *UpdatePassword* :
 - L'API doit recevoir l'ancien_mot_de_passe, le nouveau_mot_de_passe et vérifier si l'ancien_mot_de_passe correspond au mot de passe déjà enregistré. "Si oui", il met à jour le mot de passe ; "sinon", il renvoie une erreur.
4. *DeleteUsers* : Un e-mail de confirmation doit être envoyé, et si l'utilisateur clique sur le lien, son compte sera désactivé mais non supprimé.

NOUS CONTACTER

- **L'API doit recevoir :** nom, numéro de téléphone, e-mail, message. Le principe est d'envoyer un e-mail directement sur le site Web. Et envoyer les paramètres avec.